Implementação da Modelagem Sísmica

Carlos H. S. Barbosa¹ & Luana N. Osório²

19 de Outubro de 2018





¹c.barbosa@nacad.ufrj.br

²luana.n.osorio@gmail.com

Sumário

- 1 Introdução algoritmo de Modelagem Sísmica
- 2 Apresentação das rotinas em linguagem C
 - Fonte Sísmica
 - Modelagem Sísmica utilizando os operadores acústicos
- Simulação de experimentos
 - Diferentes geometrias de aquisição
 - configuração End-on spread direita e esquerda
 - configuração Split-spread
 - Modelos de Velocidade
 - Homogêneo
 - Múltiplas camadas

Introdução ao algoritmo de Modelagem Sísmica

- Geração da fonte sísmica
- 2 Leitura do arquivo com modelo de velocidade
- Adição de borda ao modelo de velocidade
- Loop nos passos de tempo
 - Inserir fonte na matriz do campo inicial
 - Cálculo do campo de pressão no tempo posterior a partir das matrizes dos campos presente e anterior
 - Aplicação da condição de contorno não reflexiva proposta por Reynolds nas bordas
 - Atenuação das amplitudes nas bordas dom modelo, utilizando a técnica proposta por CERJAN
 - Atualização dos campos
 - Cálculo da matriz com registros na posição dos receptores para cada passo de tempo
- Fim do loop de tempo



Fonte Sísmica

A fonte que empregaremos em nossas simulações será a derivada segunda da função Gaussiana:

$$f(t) = [1 - 2\pi(\pi f_c t_d)^2] e^{-\pi(\pi f_c t_d)^2}$$

 $t \rightarrow \mathsf{tempo}$

 $t_d \rightarrow {\sf tempo \ defasado}$

 $f_c \rightarrow \text{parâmentro relacionado com a frequência de corte da fonte}$


$$t_d = t - rac{2\sqrt{\pi}}{f_c}$$
 $f_{corte} = 3\sqrt{\pi} f_c$

$$f_{corte} = 3\sqrt{\pi} f_{c}$$

Fonte Sísmica

Exemplo

Função fonte e sua transformada de Fourier para o caso no qual a frequência de corte é de 60 Hz



Bulcão, A. (2004). Modelagem e Migração Reversa no tempo empregando operadores elásticos. PhD thesis, COPPE/UFRJ.

Fonte Sísmica

```
void ricker wavelet(float *fonte, int Nf)
   float fc:
   float td;
    int time step;
   fc = FCORTE/(3*sqrt(M PI));
    for (time step=0; time step<Nf; time step++)</pre>
        td = (time step * DT) - (2* sqrt(M PI)/FCORTE);
        fonte[time step]= exp(-M PI * pow((M PI*fc*td),2)) * (1. - (2.* M PI * pow(M PI*fc*td, 2)));
   printf("\n PARAMETROS DA FONTE: Nf = %d FCorte = %f dt = %f \n", Nf, FCORTE, DT);
   FILE * source File = NULL:
   source File = fopen ("../output/fonte.bin", "wb");
    fwrite (fonte, sizeof(float), Nf, source File):
```

Modelagem Sísmica utilizando os operadores acústicos

$$P_{[i,j]}^{t+\Delta t} = \frac{(\Delta t)^2}{12h^2} c_{[i,j]}^2 \begin{pmatrix} -P_{[i+2,j]}^t - P_{[i-2,j]}^t - P_{[i,j+2]}^t - P_{[i,j-2]}^t \\ +16(P_{[i+1,j]}^t + P_{[i-1,j]}^t + P_{[i,j+1]}^t + P_{[i,j-1]}^t) \\ -60(P_{[i,j]}^t) \end{pmatrix} +2P_{[i,j]}^t - P_{[i,j]}^{t-\Delta t}$$

[i, i] → índices para referenciar determinado ponto do grid, nas direcões x e y, respectivamente.

 $\Delta t
ightarrow$ intervalo de tempo adotado para o avanço da solução ao longo do tempo.

h → intervalo espacial entre os pontos da discretização.

P → pressão hidrostática do campo de ondas, e os índices sobrescritos e subscritos indicam o instante de tempo considerado e o ponto do grid, respectivamente.


Modelagem Sísmica utilizando os operadores acústicos

```
void wave equation(float *P0, float *P1, int Nxx, int Nzz, float *vel, float *coefic)
   int i, j;
   for (i=2; i<(Nxx-2); i++){}
        for (j=2; j<(Nzz-2); j++){}
             P1[Nzz*i+j] = coefic[Nzz*i+j]*(P0[Nzz*(i-2)+j] + P0[Nzz*(i+2)+j]+P0[Nzz*i+(j+2)]
             +P0[Nzz*i+(j-2)]-16*(P0[Nzz*(i-1)+j]+P0[Nzz*(i+1)+j]+P0[Nzz*i+(j-1)]+P0[Nzz*i+(j+1)])
             +60*P0[Nzz*i+i])+ 2*P0[Nzz*i+i]-P1[Nzz*i+i];
void update wave field(float *P0, float *P1, int Nxx, int Nzz)
   int i. i:
   float p temp:
   for (i=0; i<Nxx; i++)
        for (j=0; j<Nzz; j++)
            p temp = P0[Nzz*i + i]:
           P0[Nzz*i + i] = P1[Nzz*i + i]:
           P1[Nzz*i + i] = p temp;
```

Modelagem Sísmica utilizando os operadores acústicos


```
void modeling data(int time step, float *P0, float *P1, float *fonte, float *vel mod, float *coefic,
float *amp, float *coef dampz left, float *coef dampz right, float *coef dampz inf, float
*coef dampz sup, int xshot, int zshot, int Nf, int Nxx, int Nzz, FILE * snapFile inc){
    if (time step < Nf){</pre>
        PO[Nzz*xshot + zshot] = PO[Nzz*xshot + zshot] + fonte[time step]*pow((DT/H).
       2)*pow(vel mod[Nzz*xshot + zshot], 2):
   wave equation(P0, P1, Nxx, Nzz, vel mod, coefic):
    if (BORDA CONTORNO AMORT == 1){
        apply Cerian Boundary (PO, P1, Nxx, Nzz, coef dampz left, coef dampz right, coef dampz inf,
        coef dampz sup):
        apply Reynolds Boundary (P0, P1, amp, Nxx, Nzz);
    update wave field (P0, P1, Nxx, Nzz);
     if (time step%100==0){
         fwrite (&PO[0], sizeof(float), Nxx*Nzz, snapFile inc);
```

Modelo Homogêneo




Parâmetros	
H(m)	10
[NX NZ]	[300 300]
NTOTAL	6000
FCORTE (Hz)	30
DT(s)	0.0006
Z0_SHOT	1
X0_SHOT	150
NREC	300
Z0_SHOT X0_SHOT	1 150

Results




Modelo Plano Paralelo 2 camadas




ladas	
Parâmetros	
H(m)	10
[NX NZ]	[300 300]
NTOTAL	6000
FCORTE (Hz)	30
DT(s)	0.0006
Z0_SHOT	1
X0_SHOT	150
NREC	300

Results




Modelo Plano Paralelo 3 camadas



adas	
Parâmetros	
H(m)	10
[NX NZ]	[300 300]
NTOTAL	6000
FCORTE (Hz)	30
DT(s)	0.0006
Z0_SHOT	1
X0_SHOT	150
NREC	300

Results



Thank you for your time.

Johanh Jall for your time!

Overleaf Template.