Akademia Nauk Stosowanych Wydział Nauk Inżynieryjnych Kierunek: Informatyka studia I stopnia, semestr 2



# Systemy operacyjne

WYKŁAD 13

dr inż. Stanisława Plichta splichta@ans-ns.edu.pl

autor: dr inż. Stanisława Plichta

# Algorytmy przybliżające LRU

Niewiele systemów posiada odpowiedni sprzęt umożliwiający realizację algorytmu LRU

Często stosowane są algorytmy przybliżające metodę LRU:

- Algorytm bitów odniesień
- Algorytm dodatkowych bitów odniesień
- Algorytm drugiej szansy

## Algorytm bitów odniesień

- Z każdą pozycją w tablicy stron związany jest bit odniesienia ustawiony początkowo na 0.
- Przy odwołaniu do strony jest on ustawiany na 1.
- Zastępowana jest ta strona w porządku FIFO, która ma bit odniesienia ustawiony na 0.

# Algorytm dodatkowych bitów odniesień

- Z każdą stroną związany jest np. 8 bitowy rejestr ustawiony na początek na 00000000.
- W regularnych odstępach czasu (np. co 100ms) SO wprowadza na najbardziej znaczącą pozycję rejestru bit odniesienia.
- Wymieniana jest strona najdawniej używana najmniejsza liczba w rejestrze np. 0111010<1100010.</li>
- Jeśli kilka stron ma taką samą wartość rejestru wymiana może być realizowana na zasadach FIFO.


### Algorytm drugiej szansy (zegarowy)

- Strony przeglądane są w porządku FIFO
- Sprawdzenie bitu odniesienia:

jeśli 0 - strona zastąpiona; jeśli 1 - "druga szansa"

- "druga szansa" zerowanie bitu odniesienia ustawienie czasu bieżącego (koniec kolejki),
- Przewijanie stron dokonuje się cyklicznie
- Strona często eksploatowana nigdy nie będzie zastąpiona

# Algorytm drugiej szansy (zegarowy)



#### Ulepszony algorytm drugiej szansy

- (0,0) nieużywana ostatnio i niezmieniona najlepsza do zastąpienia
- (1,0) używana ostatnio lecz niezmieniona prawdopodobnie za chwilę będzie znów używana
- (0,1) nie używana ostatnio, ale zmieniona nieco gorsza kandydatka, ponieważ stronę taką trzeba będzie zapisać na dysku przed zastąpieniem
- (1,1) używana ostatnio i zmieniona prawdopodobnie znów będzie potrzebna, w przypadku zastępowania należy ją przekopiować z pamięci

## Algorytmy zliczające

- Algorytmy zliczające korzystają ze związanego z każdą stroną licznika odwołań.
- Licznik zrealizowany sprzętowo odwołanie do danej strony powoduje zwiększenie jej licznika o jeden.
- Istnieją dwa algorytmy oparte na przeciwstawnych założeniach:
  - Least Frequently Used (LFU) ofiarą staje się strona, do której było najmniej odwołań (najrzadziej używana strona)
  - Most Frequently Used (MFU) ofiarą staje się strona, do której było najwięcej odwołań (najczęściej używana strona).

Implementacja tych algorytmów jest kosztowna i nie przybliżają one dobrze algorytmu optymalnego

#### Algorytmy buforowania stron

#### Procedury wspomagające:

przechowywanie puli wolnych ramek

zanim strona-ofiara zostanie usunięta potrzebna strona czytana do wolnej ramki z puli

- przechowywanie listy zmienionych stron; zapis zmienionych stron na dysk przez urządzenie stronicujące w wolnym czasie
- pula wolnych ramek + informacja o tym jaka strona rezydowała w każdej ramce (możliwość ponownego jej wykorzystania)

#### Algorytmy przydziału ramek

- W systemie wieloprogramowym ramki są współdzielone przez kilka procesów - procesy rywalizują o te ramki.
- Istnieje pewna minimalna liczba ramek, które muszą być przydzielone procesowi – zdefiniowana przez architekturę logiczną komputera.
- Liczba ramek musi być wystarczająca do zaalokowania wszystkich stron do których może odnosić się pojedynczy rozkaz.

#### Schematy przydziału ramek:

- równy każdy proces dostaje tyle samo ramek.
- proporcjonalny liczba ramek proporcjonalna do jego rozmiaru.
- przydział priorytetowy liczba przydzielonych ramek jest proporcjonalna do priorytetu procesu lub do kombinacji rozmiaru i priorytetu.

### Algorytmy przydziału ramek

- Zastępowanie globalne proces może wybierać ramki do zastąpienia ze zbioru wszystkich ramek – jeden proces może odebrać ramkę drugiemu.
- Zastępowanie lokalne proces może wybierać ramki tylko z własnego zbioru przydzielonych ramek – gorsza przepustowość, rzadziej stosowany.

#### **Szamotanie**

Jeśli proces nie ma wystarczającej liczby stron w pamięci operacyjnej to częstość braków stron będzie wysoka - prowadzi to do:

- Zmniejszenia wykorzystania procesora mniejsze wykorzystanie procesora może być sygnałem dla planisty do zwiększenia wieloprogramowości.
- Załadowanie kolejnego procesu zostaje do systemu pogarsza sytuację
  zwiększa liczbę braków stron.
- Wykorzystanie procesora się zmniejsza co jest sygnałem dla planisty do dalszego zwiększania wieloprogramowości.
- Powstaje szamotanie przepustowość systemu gwałtownie spada

#### **Szamotanie**



szamotanie to zmniejszenie wykorzystania procesora przy zwiększeniu stopnia wieloprogramowości (wykonywanie przesyłania pomiędzy pamięcią operacyjną a dyskiem)

#### **Szamotanie**

- Aby zapobiec szamotaniu należy dostarczyć procesowi tyle ramek ile potrzebuje – jak się o tym dowiedzieć?
- Aby ograniczyć szamotanie należy:
  - Zastosować lokalny lub priorytetowy algorytm zastępowania stron.
  - Dostarczyć procesowi właściwą liczbę ramek strategia tworzenia zbioru roboczego model strefowy wykonania procesu.