Akademia Nauk Stosowanych Wydział Nauk Inżynieryjnych Kierunek: Informatyka studia I stopnia, semestr 2



Systemy operacyjne

WYKŁAD 14

dr inż. Stanisława Plichta splichta@ans-ns.edu.pl


autor: dr inż. Stanisława Plichta

Model zbioru roboczego

- Strefa programu zbiór stron pozostających we wspólnym użyciu.
- Program składa się z wielu stref, które mogą na siebie zachodzić.
- Program w trakcie wykonania przechodzi od strefy do strefy.
- Aby uniknąć szamotania należy przydzielić procesowi taka liczbę ramek, aby mógł w nim pomieścić swoją bieżącą strefę.

Model zbioru roboczego

- Model zbioru roboczego opiera się na założeniu, że program ma charakterystykę strefową (lokalność odwołań).
- Okno zbioru roboczego to ustalona liczba odwołań do stron.
- Zbiór roboczy to zbiór stron do których nastąpiło □ ostatnich odwołań.



RZR $_{\rm i}$ – rozmiar zbioru roboczego i-tego procesu Z – całkowite zapotrzebowanie na ramki Z= Σ RZRi Szamotanie powstaje gdy Z> liczba dostępnych ramek

Zbiory robocze procesów

Strategia zbioru roboczego zapobiega szamotaniu i utrzymuje stopień wieloprogramowości na wysokim poziomie – optymalizuje wykorzystanie procesora

Oblicz rozmiar zbioru roboczego - liczbę stron, do których nastąpiło odwołanie w ciągu ostatnich *I* instrukcji (np. *I* = 10000)

NIE Czy suma rozmiarów zbiorów

TAK roboczych wszystkich procesów >

rozmiar dostępnej pamięci

wstrzymaj jeden z procesów

Częstość braków stron

- Model zbioru roboczego daje dobre rezultaty, jednak nie jest wygodną metodą nadzorowania szamotania.
- Prostszym sposobem jest mierzenie częstości braków stron.
 - Ustala się dolną i górną granicę częstości braków stron.
 - Jeśli proces przekracza górną granicę, przydziela mu się dodatkową ramkę (w przypadku niedoboru ramek można wstrzymać jakiś proces).
 - Jeżeli częstość braku stron procesu spada poniżej dolnej granicy, odbiera mu się ramkę.




Zarządzanie obszarem wymiany

- Cel najlepsza przepustowość pamięci wirtualnej.
- Systemy z wymianą obraz całych procesów.
- Systemy ze stronicowaniem strony.
- Wiele obszarów wymiany różne dyski.
- Nadmierne oszacowanie wielkości obszaru wymiany bezpieczniejsze.

Umiejscowienie obszaru wymiany


- System plików
 - zastosowanie procedur systemu plików,
 - mała wydajność.
- Osobna strefa dyskowa
 - bez struktury katalogowej,
 - zarządca pamięci obszaru wymiany optymalizacja ze względu na szybkość.

Mapa wymiany segmentu tekstu



autor: dr inż. Stanisława Plichta

Mapa wymiany segmentu danych



Rozmiar bloku wskazywanego przez pozycję i mapy = 2^{i*}16KB rozmiar<=2MB.

Proces powiększa segment danych – przydziela mu się nowy blok dwa razy większy.

LINUX – zarządzanie pamięcią


- W systemie Linux zarządzanie pamięcią obejmuje:
- System zarządzania pamięcią fizyczną
- System zarządzania pamięcią wirtualną

LINUX – zarządzanie pamięcią

 Zarządcą podstawowej pamięci fizycznej w jądrze systemu jest dyspozytor stron - przydział i zwalnianie wszystkich fizycznych stron (ramek).

ALGORYTMEM SĄSIEDNICH STERT

 Najmniejszą możliwą do przydzielenia w ten sposób jednostką jest pojedyncza strona fizyczna.



LINUX – zarządzanie pamięcią

- Wszystkie przydziały pamięci są zarezerwowane
 - statycznie
 - dynamicznie

Specjalizowane podsystemy zarządzania pamięcią

- System pamięci wirtualnej.
- Dyspozytor obszarów zmiennej długości, czyli funkcja kmalloc.
- Dwie trwałe pamięci podręczne jądra:
 - podręczna pamięć buforów
 - podręczna pamięć stron

System pamięci wirtualnej

Jądro utworzy nową wirtualną przestrzeń adresową:

- Gdy proces rozpoczyna wykonanie nowego programu za pomocą funkcji systemowej execl - proces otrzymuje nową pustą wirtualną przestrzeń adresową
- Przy tworzeniu nowego procesu za pomocą funkcji systemowej fork - nowy proces dziedziczy przestrzeń adresową procesu macierzystego

System pamięci wirtualnej

- Zmodyfikowana wersja algorytmu zegarowego (drugiej szansy) wieloprzebiegowy zegar - miara stopnia aktywności strony w ostatnim czasie.
- procedura stronicująca wybiera do wyrzucenia strony wg kryterium najrzadszego ich używania (LRU).
- przydział bloków na urządzeniach wymiany odbywa się wg mapy bitowej używanych bloków - stale przechowywana w PAO.
- Strony zapisywanie w sposób ciągły w sąsiednich blokach algorytm najlepszego dopasowania.

Właściwości urządzeń wejścia/wyjścia

1. Tryb transmisji danych

- znakowy
- blokowy

2. Sposób dostępu do danych

- sekwencyjny
- swobodny

3. Tryb pracy urządzenia

- synchroniczny
- asynchroniczny

4. Tryby współdzielenia

- wyłączny
- współdzielony

5. Szybkość działania (transmisji)

- od bardzo wolnych (np. drukarka)
- do bardzo szybkich (np. dysk)

6. Kierunek dostępu do danych

- urządzenia we/wy
- urządzenia we
- urządzenia wy

Struktura mechanizmu wejścia/wyjścia

oprogramowanie

Podsystem we/wy w jądrze systemu operacyjnego

Moduł sterujący

Moduł sterujący

Moduł sterujący

sterownik portu

Sterownik urządzenia

Adapter

Sterownik urządzenia Sterownik urządzenia






sprzęt

Podsystem wejścia/wyjścia nadzoruje

- Zarządzanie przestrzenią nazw plików i urządzeń.
- Przebieg dostępu do plików i urządzeń.
- Poprawność operacji (np. modem nie może przeszukiwać).
- Przydzielanie miejsca w systemie plików.
- Przydział urządzeń.
- Buforowanie, przechowywanie podręczne oraz spooling.
- Planowanie operacji WE/WY.
- Doglądanie stanu urządzeń, obsługę błędów oraz czynności naprawcze po awarii.
- Konfigurowanie i wprowadzanie w stan początkowy modułu sterującego.


Sterownik portu (adapter)



autor: dr inż. Stanisława Plichta


Miejsce urządzeń WE/WY w architekturze systemu komputerowego

Odwzorowanie w przestrzeni adresowej we/wy izolowane we/wy




Miejsce urządzeń WE/WY w architekturze systemu komputerowego

Odwzorowanie w przestrzeni adresowej pamięci - rejestry sterownika widoczne są w przestrzeni adresowej pamięci fizycznej




Interakcja jednostki centralnej ze sterownikiem urządzenia we/wy

1. Odpytywanie




2. Sterowanie przerwaniami




3. Bezpośredni dostęp do pamięci


Interakcja procesor – sterownik w operacji wejścia (tryb odpytywania)




Interakcja procesor – sterownik w operacji wyjścia (tryb odpytywania)



Obsługa sterowana przerwaniami zlecenie operacji



Obsługa sterowana przerwaniami reakcja na przerwanie



Obsługa przerwań wielokrotnych

Problem przerwań wielokrotnych polega na zgłoszeniu kolejnego przerwania w czasie obsługi innego przerwania

Podejście do obsługi przerwań wielokrotnych:


- obsługa sekwencyjna
- obsługa zagnieżdżona
- obsługa priorytetowa

Obsługa sterowana przerwaniami reakcja na przerwanie


Sposoby identyfikacji źródła przerwania

- Wiele linii przerwań
- Odpytywanie
- Odpytywanie sprzętowe
- Arbitraż na magistrali

Bezpośredni dostęp do pamięci



Organizacja WE/WY



Bezpośredni dostęp do pamięci odbywa się wg następującego scenariusza:

- Moduł sterujący urządzenia dostaje zlecenie przesłania danych pod adres X.
- Moduł sterujący urządzenia zleca sterownikowi urządzenia pobranie danych i przesłanie ich do bufora pod adresem X.
- Sterownik urządzenia rozpoczyna przekaz DMA.
- Sterownik urządzenia przesyła poszczególne bajty do sterownika DMA.
- Sterownik DMA umieszcza otrzymane bajty w pamięci operacyjnej.
- Sterownik DMA wywołuje przerwanie procesora po otrzymaniu wszystkich bajtów.

Wejście/wyjście

Wejście/wyjście z blokowaniem i bez blokowania

- Blokujące wejście/wyjście
- Nieblokujące wejście/wyjście
- Asynchroniczne wejście/wyjście

Buforowanie wejścia/wyjścia


- Dopasowanie różnic szybkości
- Dopasowanie jednostek transmisji
- Semantyka kopii

Bufor to obszar pamięci do przechowywania danych przesyłanych między dwoma urządzeniami


Dopasowanie różnic szybkości



Wejście/Wyjście







realizacja buforowania

Wejście/Wyjście

Przechowywanie podręczne


- Pamięć podręczna (ang. cache) jest obszarem szybkiej pamięci do przechowywania kopii danych
- To udogodnienie pozwala na szybszy dostęp do oryginału danych i jest kluczem do szybszego działania systemu komputerowego

Spooling

Spooling (SPOOL = sequential peripheral operation on line = jednoczesna bezpośrednia praca urządzeń)

Przykładem takiego urządzenia jest drukarka

Wirtualne wejście/wyjście



Obsługa urządzeń wejścia/wyjścia

- System operacyjny musi radzić sobie z rozmaitymi rodzajami błędów:
 - błędny odczyt z dysku,
 - awaria urządzenia (chwilowa lub trwała),
 - chwilowe problemy z zapisem.
- Nieudaną operację można na przykład powtórzyć
- Jeśli nic się nie da zrobić, wywołanie systemowe zwraca kod błędu
- W dzienniku systemowym system operacyjny zapisuje informacje o wszelkich awariach

Obsługa urządzeń wejścia/wyjścia

Rozważmy operację odczytu pliku z dysku

- Ustalenie urządzenia, na którym znajduje się ten plik
- Przetłumaczenia nazwy tego urządzenia na wewnętrzny identyfikator.
- Fizyczny odczyt danych z dysku do bufora
- Udostępnienie danych zlecającemu procesowi
- Przekazanie sterowania temu procesowi

Obsługa urządzeń wejścia/wyjścia

- Proces użytkownika: zlecam odczyt bloku
- Jądro: sprawdzam, czy można już zrealizować zlecenie (np. dzięki pamięci podręcznej)
- Jądro: jeśli tak, to udostępniam wynik zlecenia. Jeśli nie, to wysyłam zlecenie do modułu sterującego urządzenia
- Moduł sterujący: wydaję polecenia sterownikowi urządzenia
- Sterownik: steruję urządzeniem, przerywam po zakończeniu operacji wejścia/wyjścia
- Sterownik: generuję przerwanie
- Procedura obsługi przerwania: składam dane w buforze.
- Moduł sterujący: ustalam, którą operację wejścia/wyjścia zakończono, informuję jądro o zmianie stanu operacji
- Jadro: przekazuję dane procesowi użytkownika
- Proces użytkownika: mam dane lub wiem, że był błąd