Software Engineering process

Luca Bonfiglioli, Nicola Fava, Antonio Grasso

Alma Mater Studiorum — University of Bologna viale Risorgimento 2, 40136 Bologna, Italy luca.bonfiglioli10@studio.unibo.it nicola.fava@studio.unibo.it antonio.grasso5@studio.unibo.it

Table of Contents

ware Engineering process	1
Luca Bonfiglioli, Nicola Fava, Antonio Grasso	
Introduzione	3
Vision	3
Requisiti	
Analisi dei requisiti	5
Analisi del problema 1	(
Progettazione 1	Š
Implementazione	Š
Autori	6
	Vision Requisiti Analisi dei requisiti Analisi del problema 1 Progettazione 1 Implementazione 1

1 Introduzione

L'ingegneria diversifica le fasi di produzione del software delineando un flusso di lavoro (**workflow**) costituito da un insieme di passi: definizione dei requisiti, analisi dei requisiti, analisi del problema, progettazione della soluzione, implementazione della soluzione e collaudo.

La progettazione del software può seguire due approcci:

- Approccio top-down: si considera l'intero sistema software come un'unica entità e lo si scompone per ottenere più di un sotto-sistema o componente.
 Ogni sotto-sistema o componente viene considerato come un sistema e ulteriormente decomposto;
- Approccio bottom-up: si compongono componenti di più alto livello utilizzando componenti base o di più basso livello. Si continua a creare componenti di più alto livello finché il sistema desiderato non si evolve come un singolo componente.

I problemi possono essere affrontati utilizzando due differenti approcci:

- Approccio olistico: un sistema viene visto come un insieme che va oltre i sotto-sistemi o i componenti di cui è costituito;
- Approccio riduzionistico: non può essere sviluppato nessun sistema a meno che non si conoscano informazioni su di esso e sui componenti di cui si compone.

Occorre chiedersi se sia meglio tentare di risolvere un problema partendo dalle ipotesi tecnologiche (come possono essere ad esempio gli oggetti Java) o piuttosto seguire un approccio in cui l'analisi del problema precede la scelta della tecnologia più appropriata. Dopo aver completato l'analisi del problema è possibile imbattersi in un cosiddetto **abstraction gap**, che evidenzia un gap tra le tecnologie disponibili ed il problema che si deve risolvere.

2 Vision

L'obiettivo dell'analisi dei requisiti è capire cosa voglia il committente al fine di produrre, al termine dell'analisi, uno o più modelli nel modo più formale e pratico possibile.

Lo scopo principale della fase di analisi del problema è quello di capire il problema posto dai requisiti, le problematiche riguardanti il problema e i vincoli imposti dal problema o dal contesto. Il risultato dell'analisi del problema è l'architettura logica richiesta dal problema stesso.

All'inizio del processo di sviluppo del software non si considera nessuna ipotesi tecnologica (come ad esempio il paradigma di programmazione ad oggetti o il paradigma di programmazione funzionale).

3 Requisiti

Nella casa di una determinata città (per esempio Bologna), viene usato un ddr robot per pulire il pavimento di una stanza (R-FloorClean).

Il pavimento della stanza è un pavimento piatto di materiale solido ed è equipaggiato con due *sonars*, chiamati sonar1 e sonar2, come mostrato in Figura 1 (sonar1 è quello in alto). La posizione iniziale (start-point) del robot è rilevata da sonar1, mentre la posizione finale (end-point) da sonar2.




Fig. 1. Esempio di pavimento con il robot in ambiente simulato

Il robot lavora secondo le seguenti condizioni:

- 1. R-Start: un utente autorizzato (authorized user) ha inviato un comando START usando un'interfaccia GUI umana (console) in esecuzione su un normale PC oppure su uno smart device (Android).
- 2. R-Temp0k: il valore di temperatura della città non è superiore ad un valore prefissato (per esempio $25\,^\circ$ Celsius).
- 3. R-TimeOk: l'orario corrente è all'interno di un intervallo dato (per esempio fra le 7 e le 10 di mattina).

Mentre il robot è in movimento:

- un Led posto su di esso deve lampeggiare, se il robot è un real robot (R-BlinkLed);
- una Led Hue Lamp disponibile nella casa deve lampeggiare, se il robot è un virtual robot (R-BlinkHue);
- deve evitare gli ostacoli fissi (per esempio i mobili) presenti nella stanza
 (R-AvoidFix) e/o gli ostacoli mobili come palloni, gatti, ecc. (R-AvoidMobile).

Inoltre il robot deve interrompere la sua attività quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- R-Stop: un utente autorizzato (authorized user) ha inviato il comando di STOP utilizzando la console.
- 2. R-TempKo: il valore di temperatura della città diventa più alto del valore prefissato.
- 3. R-TimeKo: l'orario corrente non è più all'interno dell'intervallo dato.
- 4. R-Obstacle: il robot ha trovato un ostacolo che non è in grado di evitare.
- 5. R-End: il robot ha finito il suo lavoro.

Durante il suo funzionamento il robot può opzionalmente:

- R-Map: costruire una mappa del pavimento della stanza con la posizione degli ostacoli fissi. Una volta ottenuta, la mappa può essere utilizzata per definire un piano per un percorso (ottimo) dallo start-point all'end-point.

4 Analisi dei requisiti

Il sistema da modellare sarà, come esplicitato dai requisiti, eterogeneo e distribuito, in particolare composto da almeno due nodi: il nodo "Robot" e il nodo "PC/Android".

Per la modellazione si utilizza il linguaggio *QActor* in quanto adatto alla modellazione di sistemi distribuiti.

Il diagramma informale risultato dall'analisi dei requisiti è riportato in figura 2.

Il primo dei due nodi che si è modellati è il nodo "PC/Android" che si occupa di mostrare la GUI e di interagire direttamente con un utente umano, richiedendone l'autenticazione. Come da requisito R-Start l'interfaccia utente deve poter essere utilizzabile sia su PC che su un dispositivo Android. Tuttavia, essendo le funzioni che essa deve svolgere identiche in entrambi i casi, si sono rappresentati entrambi i nodi come un unico nodo. Su questo nodo esegue l'attore "GUI/Authenticator", che consente all'utente di autenticarsi e inviare i comandi di START e STOP al robot (R-Start e R-Stop).

Il secondo nodo che si è modellato è il nodo "Raspberry/PC", responsabile del controllo del robot. Esso può essere in esecuzione su un PC, nel caso del virtual robot, oppure su un Raspberry Pi nel caso del real robot.

L'attore "Robot" si pone in attesa dei comandi inviati da "GUI/Authenticator" e riceve informazioni sull'ambiente esterno da un sensore di temperatura e da un timer (R-Temp0k, R-Time0k, R-TimeKo). Durante l'esecuzione, se il robot è in movimento, l'attore "Robot" invia a "Led" e a "Hue Lamp" i comandi per l'accensione e lo spegnimento necessari a farli lampeggiare (R-BlinkLed, R-BlinkHue).

L'attore "Robot" si occupa inoltre di gestire la logica applicativa, che consiste, in seguito alla ricezione del comando START da parte dell'utente, nel prendere decisioni circa il movimento del robot all'interno della stanza – per il robot

reale — e all'interno dell'ambiente simulato — per il robot virtuale — tentando di evitare gli ostacoli fissi e mobili (R-AvoidFix, R-AvoidMobile) e costruendo una mappa (R-Map) dell'ambiente.

Inoltre, se l'attore "Robot" trova un ostacolo che non riesce ad evitare si deve fermare (R-Obstacle). Questa situazione si verifica quando il robot trova uno o più ostacoli che gli impediscono di avanzare in una direzione diversa da quella da cui è arrivato.




Fig. 2. Analisi dei requisiti informale

Vengono di seguito riportati i modelli formali risultati dall'analisi dei requisiti:

```
System systemRobot

Event robotCmd : robotCmd(X)

Event sensorEvent : sensorEvent(X)

Event outCmd : outCmd(X)

Context ctxRobot ip[host="localhost" port=5400]

QActor robot context ctxRobot {
```

```
Plan initial normal [
       println("Robot started");
11
12
       delay 2000
13
14
     switchTo waitForEvent
15
16
     Plan waitForEvent [
17
18
     transition stopAfter 600000
19
       whenEvent robotCmd -> handleEvent,
20
       whenEvent sensorEvent -> handleEvent
21
     finally repeatPlan
22
23
     Plan handleEvent resumeLastPlan [
24
       onEvent robotCmd : robotCmd(X) -> {
         println("Robot receives event from user");
26
         emit outCmd : outCmd(X)
27
       };
28
       onEvent sensorEvent : sensorEvent(sonar1) -> println("
       Robot receives event from sonar1");
       onEvent sensorEvent : sensorEvent(sonar2) -> println("
30
       Robot receives event from sonar2");
       onEvent sensorEvent : sensorEvent(temp) -> println("Robot
31
       receives event from temperature sensor");
       onEvent sensorEvent : sensorEvent(timer) -> println("
32
       Robot receives event from timer sensor");
       printCurrentEvent
33
34
   }
35
36
   QActor sonarsensor1 context ctxRobot {
37
     Plan initial normal[
38
       println("Sonar1 started");
       delay 3000
40
41
     switchTo emitEvents
42
43
     Plan emitEvents[
44
       emit sensorEvent : sensorEvent(sonar1)
45
46
   }
47
48
   QActor sonarsensor2 context ctxRobot {
49
     Plan initial normal[
50
       println("Sonar2 started");
51
       delay 3500
52
53
     switchTo emitEvents
54
55
```

```
Plan emitEvents[
        emit sensorEvent : sensorEvent(sonar2)
58
    }
59
60
    QActor temperaturesensor context ctxRobot {
61
      Plan initial normal[
62
        println("Temperature sensor started");
63
        delay 4000
64
65
      switchTo emitEvents
66
67
      Plan emitEvents[
68
        emit sensorEvent : sensorEvent(temp)
    }
71
72
    QActor timersensor context ctxRobot {
73
      Plan initial normal[
74
        println("Timer sensor started");
75
        delay 4500
76
77
      switchTo emitEvents
78
79
      Plan emitEvents[
80
        emit sensorEvent : sensorEvent(timer)
81
82
    }
83
84
    QActor led context ctxRobot {
85
      Plan initial normal[
86
        println("Led started")
87
88
      switchTo waitForEvent
90
      Plan waitForEvent[]
91
      transition stopAfter 600000
92
        whenEvent outCmd -> handleEvent
93
      {\tt finally repeatPlan}
94
95
      Plan handleEvent resumeLastPlan [
96
        println("Led receives event");
        printCurrentEvent
98
      ]
99
    }
100
101
    QActor huelamp context ctxRobot {
102
      Plan initial normal[
        println("Hue Lamp started")
104
105
```

```
switchTo waitForEvent
106
107
108
      Plan waitForEvent[]
      transition stopAfter 600000
109
        whenEvent outCmd -> handleEvent
110
      finally repeatPlan
111
112
      Plan handleEvent resumeLastPlan [
113
        println("Hue Lamp receives event");
114
        printCurrentEvent
115
116
    }
117
```

Listato 1.1. code/reqAnalysisRobot.qa

```
System systemRobot
   Dispatch userCmd : userCmd(X)
3
   Event robotCmd : robotCmd(X)
   Context ctxRobot ip[host="localhost" port=5400] -standalone
   Context ctxUser ip[host="localhost" port=5500]
   QActor gui context ctxUser {
9
     Plan initial normal [
10
       println("Gui started")
11
12
     switchTo waitForMsg
13
14
     Plan waitForMsg [
15
16
     transition stopAfter 600000
17
       whenMsg userCmd -> handleMsg
18
     finally repeatPlan
19
20
     Plan handleMsg resumeLastPlan [
21
       println("Gui receives user message - User pressed button"
22
       onMsg userCmd : userCmd(X) -> emit robotCmd : robotCmd(X)
23
^{24}
   }
25
26
   QActor user context ctxUser {
27
     Plan initial normal [
28
       println("User started")
29
30
     switchTo sendMsg
31
32
     Plan sendMsg[
33
       println("User send messages");
```

Listato 1.2. code/reqAnalysisUser.qa

5 Analisi del problema

Il primo problema che sorge è quello di stabilire quale nodo si occuperà di autenticare l'utente. Una possibilità è che sia sul nodo del robot: in questo caso il robot potrebbe non disporre delle adeguate risorse computazionali per gestire il processo di autenticazione, tuttavia questo garantirebbe maggiore sicurezza. Un'altra possibilità è che l'autenticazione sia su un nodo diverso rispetto a quello del robot: ciò consente di non utilizzare le risorse computazionali del robot richiedendo però maggiori accortezze sulla sicurezza. In quest'ultimo caso l'autenticazione potrebbe essere gestita dal nodo dell'utente oppure da un nodo distinto, il quale comporterebbe costi maggiori.

Un altro problema è quello dell'interfaccia GUI, che deve poter eseguire su dispositivi eterogenei. A tal proposito, una possibilità sarebbe creare client nativi per ogni piattaforma con costi elevati oppure più semplicemente utilizzare una pagina web.

La comunicazione tra utente e robot tramite GUI può avvenire via messaggi o via eventi. La comunicazione ad eventi permette di disaccoppiare GUI e robot, consentendo di utilizzare un'unica GUI per comunicare con diversi robot. Utilizzando gli eventi può essere adottato un approccio event-based o un approccio event-driven. Nell'approccio event-based il robot non sarebbe sempre sensibile agli eventi, potendone perdere alcuni. Al contrario, nell'approccio event-driven il robot sarebbe sempre sensibile agli eventi perdendo tuttavia reattività.

```
System systemRobot
2
   Event robotCmd : robotCmd(X)
   Event sensorEvent : sensorEvent(X)
   Event outCmd : outCmd(X)
   Context ctxProbRobot ip[host="localhost" port=5400]
   QActor robot context ctxProbRobot {
     Rules {
10
       limitTemperatureValue(25).
11
       minTime(7).
12
       maxTime(10).
13
       currentTempValue(0).
14
       currentTimeValue(0).
15
       evalTemp:-
16
```

```
limitTemperatureValue(MAX),
17
          currentTempValue(VALUE),
18
19
            eval(ge, MAX, VALUE).
       evalTime: -
20
         minTime (MIN),
21
         maxTime(MAX),
22
         currentTimeValue(VALUE),
23
         eval(ge, VALUE, MIN),
24
          eval(ge, MAX, VALUE).
25
       startRequirementsOk :- evalTemp, evalTime.
26
       map.
27
28
29
     Plan initial normal [
30
       println("Robot started");
31
       delay 2000
32
33
34
     switchTo waitForEvent
35
36
     Plan waitForEvent [
37
38
     transition stopAfter 600000
39
       whenEvent robotCmd -> handleEvent,
40
       whenEvent sensorEvent -> handleEvent
41
     finally repeatPlan
42
43
     Plan handleEvent resumeLastPlan [
44
45
       onEvent robotCmd : robotCmd(cmdstart) -> {
          [ !? startRequirementsOk ] {
46
           println("Robot start");
47
            emit outCmd : outCmd(startblinking);
48
            [ !? map ]
              println("Il robot segue il percorso ottimo")
50
            else
51
              println("Mentre il robot è in azione deve costruire
52
        la mappa")
53
       };
54
       onEvent robotCmd : robotCmd(cmdstop) -> {
55
56
         println("Robot stop from user");
57
         emit outCmd : outCmd(stopblinking)
58
       onEvent sensorEvent : sensorEvent(sonar1) -> println("
59
       Robot receives event from sonar1");
       onEvent sensorEvent : sensorEvent(sonar2) -> {
60
          emit robotCmd : robotCmd(cmdstop); // il robot ha
61
       finito
         [ !? map ]
```

```
addRule map // se non c'era una mappa precedente
       viene creata
64
        onEvent sensorEvent : sensorEvent(onboardsonar) -> {
65
          //the robot stops for a while and then retries
66
          println("Robot stop");
67
          // se è la prima volta che incontra un ostacolo:
          delay 500;
          println("Il robot prova di nuovo ad andare avanti");
70
          // se invece è la seconda volta che incontra lo stesso
71
       ostacolo:
         println("Il robot prova ad andare a destra o a sinistra
72
       ");
          // se non si può andare né a destra né a sinistra
       allora il robot si ferma:
          emit robotCmd : robotCmd(cmdstop)
74
75
        onEvent sensorEvent : sensorEvent(temp(VALUE)) ->
76
       ReplaceRule currentTempValue(X) with currentTempValue(
       VALUE);
        onEvent sensorEvent : sensorEvent(temp(X)) -> {
77
          [ not !? evalTemp ] {
78
            println("Robot stop from temperature sensor");
79
            emit outCmd : outCmd(stopblinking)
80
81
       };
82
        onEvent sensorEvent : sensorEvent(timer(VALUE)) ->
       ReplaceRule currentTimeValue(X) with currentTimeValue(
       VALUE);
        onEvent sensorEvent : sensorEvent(timer(X)) -> {
84
          [ not !? evalTime ] {
85
            println("Robot stop from time sensor");
86
            emit outCmd : outCmd(stopblinking)
          }
        };
89
        printCurrentEvent
90
91
   }
92
93
   QActor sonarsensor1 context ctxProbRobot {
94
     Plan initial normal[
95
        println("Sonar1 started");
        delay 3000
97
98
      switchTo emitEvents
99
100
     Plan emitEvents[
101
        emit sensorEvent : sensorEvent(sonar1)
102
103
104
```

```
105
    QActor sonarsensor2 context ctxProbRobot {
106
107
      Plan initial normal[
        println("Sonar2 started");
108
        delay 3500
109
110
      switchTo emitEvents
111
112
      Plan emitEvents[
113
        emit sensorEvent : sensorEvent(sonar2)
114
115
    }
116
117
    QActor sonarrobot context ctxProbRobot {
118
      Plan initial normal[
119
        println("Sonar on board started");
120
        delay 5000
121
122
      switchTo emitEvents
123
124
      Plan emitEvents[
125
        emit sensorEvent : sensorEvent(onboardsonar)
126
127
128
129
    QActor temperaturesensor context ctxProbRobot {
130
      Plan initial normal[
131
        println("Temperature sensor started");
132
133
        delay 4000
134
      switchTo emitEvents
135
136
      Plan emitEvents[
137
        emit sensorEvent : sensorEvent(temp(20));
138
        delay 2000;
        emit sensorEvent : sensorEvent(temp(30))
140
141
    }
142
143
    QActor timersensor context ctxProbRobot {
144
      Plan initial normal[
145
        println("Timer sensor started");
146
        delay 4500
147
148
      switchTo emitEvents
149
150
      Plan emitEvents[
151
        emit sensorEvent : sensorEvent(timer(9));
152
        delay 2000;
153
        emit sensorEvent : sensorEvent(timer(12))
154
```

```
155
    }
156
157
    QActor led context ctxProbRobot {
158
      Plan initial normal[
159
        println("Led started")
160
161
      switchTo waitForEvent
162
163
      Plan waitForEvent[]
164
      transition stopAfter 600000
165
        whenEvent outCmd -> handleEvent
166
      finally repeatPlan
167
168
      Plan handleEvent resumeLastPlan [
169
170
        onEvent outCmd : outCmd(startblinking) -> println("Led
        start blinking");
        onEvent outCmd : outCmd(stopblinking) -> println("Led
171
        stop blinking")
172
    }
173
174
    QActor huelamp context ctxProbRobot {
175
      Plan initial normal[
176
        println("Hue Lamp started")
177
178
      switchTo waitForEvent
179
180
181
      Plan waitForEvent[]
      transition stopAfter 600000
182
        whenEvent outCmd -> handleEvent
183
      finally repeatPlan
184
185
      Plan handleEvent resumeLastPlan [
        onEvent outCmd : outCmd(startblinking) -> println("Hue
        Lamp start blinking");
        onEvent outCmd : outCmd(stopblinking) -> println("Hue
188
        Lamp stop blinking")
189
   }
190
```

Listato 1.3. code/probAnalysisRobot.qa

```
System systemRobot

// payload: cmdstart o cmdstop

Dispatch userCmd : userCmd(X)

Event robotCmd : robotCmd(X)
```

```
Context ctxProbRobot ip[host="localhost" port=5400] -
       standalone
   Context ctxProbUser ip[host="localhost" port=5500]
   QActor gui context ctxProbUser {
10
     Plan initial normal [
11
       println("Gui started")
12
13
     switchTo waitForMsg
14
15
     Plan waitForMsg [
16
17
     transition stopAfter 600000
18
       whenMsg userCmd -> handleMsg
19
     finally repeatPlan
20
21
     Plan handleMsg resumeLastPlan [
22
       println("Gui receives user message");
23
       onMsg userCmd : userCmd(X) -> emit robotCmd : robotCmd(X)
24
25
   }
26
27
   QActor user context ctxProbUser {
28
     Rules {
29
       isUserAuthenticated.
30
31
32
     Plan initial normal [
33
       println("User started")
34
35
     switchTo sendMsg
36
37
     Plan sendMsg[
38
       println("User send messages");
        [ !? isUserAuthenticated ]
40
          forward gui -m userCmd : userCmd(cmdstart);
41
       delay 2000;
42
        [ !? isUserAuthenticated ]
43
          forward gui -m userCmd : userCmd(cmdstop)
44
     ]
45
   }
```

Listato 1.4. code/probAnalysisUser.qa

6 Progettazione

7 Implementazione

8 Autori

