Experimentalphysik Va - Zusammenfassung

Luca Cordes

7. Februar 2025

Inhaltsverzeichnis

Ι	Fes	stkörpermodelle	2	
1	Mo	delle der Wärmekapazität	3	
	1.1	Bose-Einstein Statistik	3	
	1.2	Dulong-Petit-Gesetz	4	
	1.3	Einstein Modell	4	
	1.4	Debye Modell	4	
2	Elel	ktronen in Metallen	5	
	2.1	Drude Modell	5	
		2.1.1 Elektrische Leitfähigkeit	6	
		2.1.2 Wärmeleitung	6	
		2.1.3 Probleme mit dem Drude-Modell	7	
	2.2	Sommerfeld Modell	7	
		2.2.1 Zustandsdichte und Fermi-Größen	7	
	2.3	Beitrag zur Wärmedichte	8	
3	Chemische Bindungen			
	3.1	Materialklassen	9	
4	Fest	tkörpermodelle in 1D	9	
	4.1	Kompressibilität, Schall und thermische Ausdehnung in 1D	9	
	4.2	Monoatomare lineare Kette	10	
		4.2.1 Reziprokes Gitter	11	
	4.3	Phononen	11	
	4.4	Zweiatomige lineare Kette	11	
	4.5	Verallgemeinerung: M-atomige lineare Kette	12	
5	Magnetismus			
	5.1	Pauli-Paramagnetismus	13	
	5.2	Supraleitung	13	
II	K	ristalle	13	

6	Kris	stallgitter	13			
	6.1	Definition	13			
	6.2	Begrifflichkeiten	14			
	6.3	Zentrierung	14			
	6.4	Bravaisgitter	14			
	6.5	Kugelpackungen	15			
	6.6	Rechtwinklige Kristallstrukturen	15			
	6.7	Reziprokes Gitter	15			
	6.8	Netzebenen und Millerindizes	15			
	6.9	Brillouinzone	16			
	6.10	Gitterfehler	16			
	6.11	Beugung und Streuung	17			
		6.11.1 Laue	18			
		6.11.2 Bragg	18			
		6.11.3 Systematische Abwesenheit	18			
	6.12	Neutronen-Streuung	19			
	6.13	Röntgen-Streuung	19			
	6.14	Laue Verfahren	19			
	6.15	Debye-Scherrer-Verfahren	19			
	6.16	Realstruktureffekte	19			
7	Elek	Elektronen im periodischen Potential				
	7.1	Blochtheorem	20			
	7.2	Metalle	20			
	7.3	Isolatoren	20			
	7.4	Halbleiter	20			
	7.5	Metalle, Halbleiter und Isolatoren	21			
8	Mag	gnetismus	21			
	8.1	Diamagnetisch	21			
	8.2	Paramagnetismus	21			
	8.3	Ferromagnetismus	21			
9	Sup	raleitung	22			
10 Anhang						
	10.1	Formelzeichen und ihre Bedeutung	22			

Teil I

Festkörpermodelle

1 Modelle der Wärmekapazität

Auf jeden Freiheitsgrad fällt, wenn er quadratisch in die Hamiltonfunktion eingeht, nach dem Gleichverteilungssatz, auch Äquipartitionstheorem, die kinetische Energie:

Gleichverteilungssatz:
$$E_{\rm kin} = \frac{1}{2} k_B T$$

Man definiert die spezifische Wärmekapazität C mittels der zugeführten Wärmemenge ΔQ als

Wärmekapazität:
$$C = \frac{\partial U}{\partial T}$$

1.1 Bose-Einstein Statistik

Die Besetzungswahrscheinlichkeit eines quantenmechanischen Zustandes $|E_n\rangle$ ist propotional zum Bolzmann-Faktor:

Bolzmannfaktor:
$$P_n \propto e^{-\frac{E_n}{k_B T}}$$

Die Normierung ist natürlich von den gegebenen E_n abhängig. Für den Erwartungswert erhält man mit der Zustandssumme $Z \equiv \sum_n e^{-\beta E_n}$ als gesamt Gewicht und $\beta = \frac{1}{k_B T}$:

$$\langle E \rangle = \sum_{n=0}^{\infty} E_n P_n = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z$$

Speziell für den harmonischen Oszillator, dessen Energieniveaus äquidistant sind, ergibt sich mit $x\equiv \frac{\hbar\omega}{k_BT}$

$$\langle E \rangle = \hbar\omega \left(\frac{1}{2} + \langle n \rangle_T\right) = \frac{\sum_{n=0}^\infty e^{-x(1/2+n)} \cdot \hbar\omega(1/2+n)}{\sum_{n=0}^\infty e^{-x(1/2+n)}} = \hbar\omega \left(\frac{1}{2} + \underbrace{\frac{\sum_{n=0}^\infty e^{-xn} \cdot n}{\sum_{n=0}^\infty e^{-xn}}}_{\langle n \rangle_T}\right)$$

$$\langle n \rangle_T = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} (e^{-x})^n \cdot n}{\sum_{n=0}^{\infty} (e^{-x})^n} = \frac{-\frac{\partial}{\partial x} \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-x})^n}{\sum_{n=0}^{\infty} (e^{-x})^n} = -\left(1 - e^{-x}\right) \frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{1 - e^{-x}} = \frac{1}{e^x - 1}$$

Bose-Einstein-Statistik für den quantenmechanischen harmonischen Oszillator:

Die Bose-Einstein Statistik

$$\langle n \rangle_T = \frac{1}{e^x - 1}, \qquad x \equiv \frac{\hbar \omega}{k_B T}$$

ist gültig für Teilchen mit ganzzahligem Spin (Bosonen). Man interpretiert die verschiedenen Oszillator-Moden nicht als tatsächliche Bewegung eines einzelnen Teilchens, sondern als abstrakte "Quasiteilchen" - Phononen der Energie $\langle E \rangle$, die entsprechend mit der Mode $\omega = E/\hbar$ schwingen. Tatsächlich gilt die Bose-Einstein Statistik allgemein in einer quantenmechanischen Beschreibung eines Gases aus Bosonen.

1.2 Dulong-Petit-Gesetz

Für hohe Temperaturen gibt es für die Wärmekapazität von Festkörpers einen universellen Grenzwert. Nach dem Gleichverteilungssatz entfällt auf jeden Freiheitsgrad eine kinetische Energie von $\frac{1}{2}k_BT$, und nach dem Virialsatz ist die mittlere kinetische gleich der mittleren potentiellen Energie. Insgesamt also $E = k_BT$ pro Freiheitsgrad, was bei drei Raumdimensionen den Dulong-Petit-Grenzwert ergibt:

Dulong-Petit-Grenzwert:
$$C = 3k_B$$

Für sehr tiefe Temperaturen findet man empirisch für Metalle den Zusammenhang $C = aT + bT^3$, für nicht Metalle entfällt der lineare Term. Dies ist nur im Rahmen der Quantenmechanik zu erklären.

1.3 Einstein Modell

Einsteins Ziel war es qualitativ zu zeigen, dass eine quantenmechanische Beschreibung der Wärmekapazität nötig ist, um diese im Bereich niedriger Temperaturen zu erklären. Dazu betrachtete er die Gitterschwingungen des Festkörper als Verbund vieler harmonischer Oszillatoren:

$$C = \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} = \frac{\partial}{\partial T} \left(\hbar \omega \left(\frac{1}{2} + \langle n \rangle_T \right) \right) = k_B x^2 \frac{e^x}{(e^x - 1)^2}$$

In drei Dimensionen ist aufgrund von

$$E_{n_x,n_y,n_z} = \hbar\omega \left[\left(n_x + \frac{1}{2} \right) + \left(n_y + \frac{1}{2} \right) + \left(n_z + \frac{1}{2} \right) \right]$$

$$Z_{3D} = \sum_{n_x,n_y,n_z} e^{-\beta E_{n_x,n_y,n_z}} = Z_{1D}^3$$

$$\langle E_{3D} \rangle = -\frac{\partial}{\partial\beta} \ln Z_{3D} = 3 \langle E_{1D} \rangle$$

die Wärmekapazität einfach das dreifache des eindimensionalen Falls.

$$C = 3k_B x^2 \frac{e^x}{(e^x - 1)^2}$$

Für tiefe Temperaturen beschreibt die Relation korrekt ein einfrieren der Freiheitsgerade (C(T=0)=0), und für hohe Temperaturen geht es ins Dulong-Petit Gesetz über. Den einzigen Parameter $\omega \equiv \omega_E$ in Einsteins Beschreibung der Wärmekapazität, nennt man die Einstein Frequenz.

1.4 Debye Modell

Debye verbesserte das Einstein-Modell mit der Annahme, dass die Oszillationen der Atome genau so quantisiert werden müssen, wie es Planck mit den Lichtwellen tat. Die einzige Unterschiede sin, dass Schallwellen drei Polarisationsrichtungen haben und die Dispersionsrelation modifiziert werden muss zu $\omega = vk$.

Herleitung:

Um die Wärmekapazität $C=\frac{\partial \langle E\rangle}{\partial T}$ zu bestimmen, wird zunächst $\langle E\rangle$ bestimmt. Es gilt:

$$\langle E \rangle = \int_0^{E_D} dE \, g(E) \, \langle n \rangle \, E$$

Wobei $\langle n \rangle$, die Besetzungszahl, einer Bose-Verteilung entspricht, da es sich bei Phononen um Bosonen handelt. Um die Zustandsdichte g(E) zu berechnen muss man sich als erstes die Quantisierung überlegen:

$$L = n\frac{\lambda}{2} \Leftrightarrow k = \frac{n\pi}{L}$$

Die Zustandsdichte ist dann als Funktion von k, bzw. von E mit g(k) dk = g(E) dE:

$$g(k) \, \mathrm{d}k = \underbrace{3}_{\text{Polarisation}} \cdot \underbrace{\left(\frac{L}{\pi}\right)^3}_{\text{Moden pro Vol.}} \cdot \underbrace{\frac{4\pi k^2}{8} \, \mathrm{d}k}_{\text{Vol. im k-Raum}} \quad \Leftrightarrow \quad g(E) = \frac{3}{2\pi^2} \frac{V}{\hbar^3 c^3} E^2$$

Es können mikroskopisch maximal 3N Moden existieren, sodass es eine höhste anregbare Energie gibt, die sog. Debye-Energie E_D :

$$3N \stackrel{!}{=} \int_{0}^{E_{D}} dE \, g(E) = \frac{V}{2\pi^{2}\hbar^{3}c^{3}} E_{D}^{3} \quad \Leftrightarrow \quad E_{D}^{3} = \frac{6\pi^{2}N\hbar^{3}c^{3}}{V}$$

Alle benötigten Größen sind nun berechnet und die Wärmekapazität ergibt sich als:

$$C = 9Nk_B \frac{T^3}{T_D^3} \int_0^{T_D/T} dx \, \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2}$$

Das Integral ist nicht analytisch Lösbar, aber für niedrige Temperaturen kann man die obere Grenze des Integral gegen unendlich gehen lassen, und man erhält das gewünschte T^3 Gesetz:

$$C(T \ll T_D) = \frac{12\pi^4}{5} N k_B \left(\frac{T}{T_D}\right)^3$$

Für hohe Temperaturen geht das Integral in d
ne Dulong-Petit Grenzwert $C=3Nk_B$ über. Das Debye-Modell beschreibt die Wärmekapazität richtig im Bereich von niedrigen und hohen Temperaturen, hat aber Abweichungen dazwischen, weil nur akustische Moden berücksichtigt werden.

2 Elektronen in Metallen

Bekannter maßen gibt es in er Wärmekapazität von Metallen, einen linearen Term $C(T) = \gamma T + \beta T^3$. Um diesen zu erklären, müssen die Elektronen im Material berücksichtigt werden.

2.1 Drude Modell

Das Drude Modell ist eine klassische Beschreibung.

Annahmen im Drude Modell:

- Die Leitungselektronen im Metall erfahren durch die Atomrümpfe im Mittel nur ein effektives Kastenpotential und wechselwirken miteinander bis auf Stöße nicht. Sie verhalten sich wie ein ideales Gas.
- Daher folgen sie der Maxwell-Boltzmann-Verteilung mit einer mittleren Geschwindikeit von

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8k_BT}{\pi m_e}}$$

- Elektronen unterliegen im Metall Steuprozessen, wobei die mittlere Zeit zwischen zwei Streuprozessen, die sog. Relaxionszeit τ ist. Sie ist für feste Temperaturen konstant.
- Nach einem Streuprozess besitzt besitzt ein Elektron statistisch den Impuls p=0.
- Zwischen den Streuprozessen reagieren die Elektronen aufgrund ihrere Ladung auf äußere elektromagnetische Felder.

Betrachten wir die zeitliche Entwicklung des Impulses als gewichteten Mittelwert:

$$p(t + dt) = \underbrace{0 \cdot \frac{dt}{\tau}}_{\text{StoB}} + \underbrace{(p + F dt) \left(1 - \frac{dt}{\tau}\right)}_{\text{kein StoB}}$$

$$p + \frac{dp}{dt} dt = p + \left(F - \frac{p}{\tau}\right) dt$$

$$\boxed{\frac{dp}{dt} = F - \frac{p}{\tau}}$$

Es stellt sich somit bei einer konstanten Kraft ein Gleichgewicht ein.

2.1.1 Elektrische Leitfähigkeit

Nehmen wir nun an, dass die Kraft durch ein E-Feld vermittelt wird, und sich ein Gleichgewicht $\dot{p} = 0$ angenommen hat. Dann gilt nach der letzten Formel für die Drift-Geschwindigkeit der Teilchen:

$$v = \mu E, \qquad \mu = \frac{q\tau}{m_e}$$

mit der sog. Mobilität μ . Mit der Stromdichte $j=\rho v=-nev$ (Teilchendichte n) erhält man aus diesen Rechnungen eine Beziehung zwischen Leitfähigkeit und Relaxationszeit, sowie die mikroskopische Form des ohmschen Gesetztes:

mit der Leitfähigkeit σ .

2.1.2 Wärmeleitung

Die Wärmeleitung wird durch das Fourier-Gesetz beschrieben (Wärmeleitfähigkeit κ):

$$\boldsymbol{j}_{Q}=-\kappa\boldsymbol{\nabla}T,\qquad \kappa=rac{nc_{V}\left\langle v
ight
angle ^{2} au}{3}$$

Da die Elektronen als ideales Gas beschrieben werden gilt:

$$c_V = \frac{f}{2}k_B = \frac{3}{2}k_B, \qquad \langle v \rangle = \frac{8k_BT}{\pi m}$$

Dadurch erhält man unter der Annahme, dass thermische und elektrische Relaxionszeiten gleich sind:

$$\mbox{Wiedemann-Franz-Gesetz:} \qquad \frac{\kappa}{\sigma} = \frac{4k_B^2}{\pi e^2} T$$

Der Quotient der thermischen und elektrische Leitfähigkeit ist also materialunabhängig. Man definiert in diesem Kontext noch die sog. Lorenz-Zahl:

$$L = \frac{\kappa}{\sigma} T$$

2.1.3 Probleme mit dem Drude-Modell

Die erhaltenen Lorenz-Zahlen sind prinzipiell zu klein. Tatsächlich ergibt sich die Lorenz-Zahl überhaupt nur durch Zufall in der korrekten Größenordnungen! Eigentlich führen die Annahmen des Drude Modelles auf zwei sehr große Fehler:

- 1. Die klassische Wärmekapazität $C = \frac{3}{2}Nk_B$ ist etwa um einen Faktor 100 zu groß.
- 2. Die klassische mittlere Geschwindigkeit $\frac{1}{2}m_ev^2 = \frac{3}{2}k_BT$ ist stark unterschätzt, ebenfalls etwa um einen Faktor 100.

Außerdem sieht man bereits, dass das Drude Modell die gefundene $\propto T$ Abhängigkeit der Wärmekapazität nicht beschreiben kann.

Um die Fehler des Drude Modells zu überprüfen kann man auch den sog. Peltier-Effekt verwenden. Dieser beschreibt das Entstehen eines Wärmestroms aufgrund eines anliegenden elektrischen Feldes. Der umgekehrte Effekt heißt Seebeck-Effekt. In dem hierbei erhaltenen Quotient aus elektrischem und thermischen Strom kompensieren sich die beiden Fehleranteile nämlich nicht, sodass man ein um zwei Größenordnungen falsches Ergebnis erhält

2.2 Sommerfeld Modell

Das Sommerfeld Modell ist eine quantenmechanische Beschreibung.

Annahmen im Sommerfeld-Modell:

- Die Leitungselektronen im Metall erfahren durch die Atomrümpfe im Mittel nur ein effektives Kastenpotential. Sie liegen delokalisiert im Metall vor.
- Die Wechselwirkung der Valenzelektronen untereinander wird vernachlässigt.
- Die Elektron verhalten sich wie ein Fermi-Gas und folgen somit der Fermi-Dirac-Verteilung.

2.2.1 Zustandsdichte und Fermi-Größen

Wir betrachten das Metall als Potentialtopf und suchen die Lösungen der Schrödingergleichung. Periodische Randbedingungen führen zu Ebenen Wellen, mit quantisierten Wellenvektoren

$$\boldsymbol{k} = \frac{\pi}{L} \boldsymbol{n}$$

Unter Berücksichtigung der Spin Entwartung $g_s=2$ und der Dispersionsrelation $E=\frac{(\hbar k)^2}{2m}$ ergibt sich die Zustandsdichte als:

Zustandsdichte:
$$g(k) = g_s \frac{1}{8} \left(\frac{L}{\pi}\right)^3 4\pi k^2 \quad \Leftrightarrow \quad g(E) = \frac{\sqrt{2}}{\pi^2} \frac{V m^{\frac{3}{2}}}{\hbar^3} \sqrt{E}$$

Für niedrigere Energien können aufgrund des Pauliprinzips nicht alle Elektronen in den niedrigsten Energiezustand kondensieren. Stattdessen werden die niedrigsten Energienivaus der Reihe nach aufgefüllt. Man nennt die Grenzenergie zwischen besetzten und unbesetzen Niveaus Fermi-Energie E_F :

Fermi-Energie:
$$N = \int_0^{E_F} \mathrm{d}E \, g(E) \quad \Leftrightarrow \quad E_F = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{3\pi^2 N}{V}\right)^{\frac{2}{3}}$$

An dieser Stelle führt man einige von der Fermi-Energie abgeleiteten Größen ein:

$$k_F = (3\pi^2 n)^{\frac{1}{3}}$$
 $v_F = \frac{\hbar k_F}{m_e}$ $E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m_e}$ $T_F = \frac{E_F}{k_B}$

2.3 Beitrag zur Wärmedichte

Für niedrige Temperaturen entwickelt man die Fermi-Dirac Verteilung, und erhält die sog. Sommerfeldentwicklung:

$$C = \frac{\pi^2}{2} Nk \frac{T}{T_F} + \mathcal{O}\left(\frac{T}{T_F}\right)^3$$

Dies liefert das korrekte $\propto T$ verhalten, welches in der Drude-Theorie fehlt. Man kann die Drude Gleichung als die Bewegung des Schwerpunktes der Fermikugel interpretiert.

3 Chemische Bindungen

- Ionische Bindung: Elektron geht komplett von einem Bindungspartner auf das andere über. Wird quantitativ gut beschrieben durch das Born-Mayer-Potential: $U(r) = 2Be^{-r/\rho} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\alpha$, mit dem materialspezifischen Konstanten α, B . Die Bindungsenergien liegen in einem Bereich von etwa $E \in [5, 10]$ eV.
- Kovalente Bindung: Eine oder mehere Elektronen bilden ein sog. bindenes Orbital, welches sich über beide Bindungspartner erstreckt. Dadruch wird die Delokalisierung der Elektronen größer und es ergibt sich ein energetisch günstigerer Zustand. Der erste Angeregte Zustand heißt antibindenes Orbital kann im Fall von z.B. Helium dafür sorgen, dass es zu keiner Bindung kommt, da die Elektronen sowohl das bindene als auch antibindene Orbital besetzten müssen, wodurch sich die Energie insgesamt nicht senkt. Die Bindungsenergien liegen in einem Bereich von etwa $E \in [5, 10] \,\mathrm{eV}$.
- Metallische Bindung: Die hohe Delokalisierung der Elektronen führt ähnlich zur kovalenten Bindung zu einem Energievorteil. Die Bindungsenergien liegen in einem Bereich von etwa $E \sim 1\,\mathrm{eV}$.
- **Hybridisierung:** Überlagerung von allen Bindungstypen.
- Van-Der-Waals-Bindung: Entsteht durch Dipolmomente, welche durch zufällige Quantenfluktuationen hervorgerufen werden, und weitere Dipol induzieren. Wird beschrieben durch das Lennard-Jones-Potential:

 $U(r)=4\epsilon\left[\left(\frac{\sigma}{R}\right)^{12}-\left(\frac{\sigma}{R}\right)^{6}\right]$, wobei der R^{-12} -Term die Abstoßung durch das Pauliprinzip modeliert. Das Potenzial ist so parametrisiert, dass $U(\sigma)=0$ und $\min U(r)=U\left(\sqrt[6]{2}\sigma\right)=-\epsilon$. Die Bindungsenergien liegen in einem Bereich von etwa $E\in[0.05,0.1]\,\mathrm{eV}$.

3.1 Materialklassen

Man quantisiert die Ordnung von Materialien mit der Paarkorrelationsfunktion $g(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{1}{n_0^2} \langle n(\mathbf{r}_1) n(\mathbf{r}_2) \rangle$

- Kristalle: periodisch angeordneter Verbund von Atomen, deterministische Fernordnung
- Flüssigkeit: Nahordnung aber keine Fernordnung, mobile Atome
- Gas: Keine Ordnung, raumfüllend.
- Flüssigkristall: kristalline Ordnung nur in einer Raumrichtung.
- Quasikristalle: deterministische Fernordnung, aber keine periodische Struktur. In einer Dimension realisierbar durch aperiodische Multilayer, z.B. mit der Fibonacci-Folge.
- Polymere: bestehen aus sehr langen Ketten von Atomen.

4 Festkörpermodelle in 1D

4.1 Kompressibilität, Schall und thermische Ausdehnung in 1D

Kompressibilität

Die Taylorentwicklung eines Wechselwirkungspotentials um den Gleichgewichtspunkt ist:

$$V(x) = \underbrace{V(x_0) + \frac{D_2}{2}(x - x_0)^2}_{\text{harmonisch}} + \underbrace{\frac{D_3}{3!}(x - x_0)^3 + \dots}_{\text{anharmonisch}}$$

Wir definieren die Kompressibilität β und das Kompressionsmodul K durch

$$\boxed{\beta = \frac{1}{K} = -\frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial p} \bigg|_{T/S} \sim -\frac{\Delta V/V}{\Delta p}}$$

In einem eindimensionalen Modell mit S=T=0 wird der Druck zu einer Kraft, und das Volumen zu einer Länge:

$$\beta_{1D} = -\frac{1}{L} \frac{\partial L}{\partial F} \bigg|_{L=L_{eq}}$$

In harmonischer Näherung gilt dann nach dem Hookschen Gesetz:

$$\beta = -\frac{1}{Da}$$

mit dem Gleichgewichtsabstand zwischen zwei Nachbarn a.

Schall

Die Ausbreitung von mechanischen Wellen benötig eine Trägheitseigenschaft und eine elastische Eigenschaft. Die Schallgeschwindigkeit ist in verschiedenen Materialien grundsätzlich der Form

$$v = \sqrt{\frac{\text{elastische Eigenschaft}}{\text{Trägheitseigenschaft}}}$$

Es ergebenen sich in verschiedenen Umständen die folgenden Schallgeschwindigkeiten:

- gespannte Saite: $v = \sqrt{\frac{F}{\rho_{\text{lin}}}}$
- Fluide: $v = \sqrt{\frac{K}{\rho}} = \sqrt{\frac{1}{\beta \rho}}$
- Ideales Gas: $v = \sqrt{\frac{\gamma k_B T}{m}}$, mit $\gamma = c_p/c_V$ als Adiabaten-Koeff.
- 1D-Kristall: $v = \sqrt{\frac{Da^2}{m}}$
- elastischer Stab (Festkörper): $v=\sqrt{\frac{E}{\rho}}$, mit dem Elastizitätsmodul $E=\frac{\Delta F/A}{\Delta l/l}$

Thermische Ausdehnung

Die Ausdehnung eines Materials bei einer Erhöhung Temperatur entsteht durch die Anharmonizität des Potenzials. Das Potenzial wird also asymmetrisch um den Gleichgewichtsabstand, und es werden durch die thermische Energie mehr Zustande mit größerem als kleineren Abstand angeregt. Im klassischen Fall berechnet man den erwarteten Abstand im kanonischen Ensemble als:

$$\langle x \rangle_T = \frac{\int \mathrm{d}x \, x e^{-\frac{U(x)}{k_B T}}}{\int \mathrm{d}x \, e^{-\frac{U(x)}{k_B T}}}$$

Da bereits der erste anharmonische Term des Potential nicht mehr integrierbar ist macht man folgenden Näherung:

$$e^{-\beta U} \approx e^{-\beta \left(\frac{D_2}{2}(x-x_0)^2 + \frac{D_3}{3!}(x-x_0)^3\right)} \approx e^{-\beta \frac{D_2}{2}(x-x_0)^2} \left(1 - \frac{D_3}{3!k_BT}(x-x_0)^3\right)$$

Dann ergibt sich mit dem Ausdehnungskoeffizienten α :

$$l = l_0(1 + \alpha \Delta T)$$

4.2 Monoatomare lineare Kette

Wir betrachten eine eindimensionale lineare Kette von Atomen, die in harmonischer Näherung mit der Federkonstanten D an ihren Nachbarn koppeln. Das Potenzial lautet also

$$V_{\text{ges}} = \sum_{n} \frac{1}{2} D(\delta x_{n+1} - \delta x_n)^2$$
$$F_n = m \delta \ddot{x}_n = -\frac{\partial V_{\text{ges}}}{\partial \delta x_n} = D(\delta x_{n+1} - 2\delta x_n + \delta x_{n-1})$$

Die Lösungen der Bewegungsgleichung sind die ebene Wellen mit diskretem Träger:

$$\delta x_n = A \exp(i(\omega t - kna))$$

Einsetzen in die Bewegungsgleichung liefert eine periodische Dispersionsrelation:

$$\omega = 2\sqrt{\frac{D}{m}} \left| \sin\left(\frac{ka}{2}\right) \right|$$

Die Schallgeschwindigkeit ist

$$c_s = \frac{\partial \omega}{\partial k} = a\sqrt{\frac{D}{m}}\cos\left(\frac{ka}{2}\right) \approx \begin{cases} a\sqrt{\frac{D}{m}} , \text{ für } k \approx 0\\ 0, \text{ für } k \approx \frac{\pi}{a} \end{cases}$$

Für kleine Wellenzahlen k ist die Dispersion ungefährt linear, dieser Bereich beschreibt Schallwellen im Debye-Modell. Es gibt auch Bereiche in denen es zu stehenden Wellen kommt ($\frac{\partial \omega}{\partial k} = 0$), die durch Bragg-Reflexion entstehen.

Die Zustandsdichten können aus der periodischen Randbedingung $\delta x_n = \delta_{x+N} \Leftrightarrow k = m \frac{2\pi}{L}$ berechnet werden als:

$$g(k) = \frac{Na}{2\pi}$$
$$g(\omega) = 2g(k)\frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}\omega} = \frac{2N}{\pi} \frac{1}{\sqrt{\omega_{\max}^2 - \omega^2}}$$

4.2.1 Reziprokes Gitter

Ist die Struktur im Ortsraum periodisch mit Periode a, so ist die Dispersionrelation im k-Raum periodisch mit Periode $2\pi/a$. Die Einheitszelle im k-Raum nennt man die 1. Brillouinzone. Man nennt die Atome selbst auch direktes Gitter, und das k-Gitter auch reziprokes Gitter.

4.3 Phononen

Phononen sind die Quanten der Gitterschwingungen. Ihre Eigenschaften sind:

- Träger von Energie $\hbar\omega$, Impuls $\hbar k \mod \hbar G_n$ ($G_n = n\frac{2\pi}{a}$ es wird also immer der Impuls aus der ersten Brillouinzone verwendet¹) und eines Drehimpules
- Mehrfachbesetzungen desselben Zustandes möglich \rightarrow Bosonen
- Anzahl der Zustände in der 1. Brillouinzone = N

4.4 Zweiatomige lineare Kette

Wir betrachten nun eine lineare Kette aus zwei sich abwechselden Teilchenarten x und y mit Masse m. Auch die Federkonstante soll sich abwechseln zwischen D_1 und D_2 . Die Kraftgleichungen sind dann

$$m\delta\ddot{x}_n = F_n^x = D_2(\delta y_n - \delta x_n) + D_1(\delta y_{n-1} - \delta x_n)$$

$$m\delta\ddot{y}_n = F_n^y = D_1(\delta x_{n+1} - \delta y_n) + D_2(\delta x_n - \delta_n)$$

Wir machen für δx und δy wieder den Ansatz ebener Wellen mit diskretem Träger.

$$\delta x_n = A_x e^{i(\omega t - kna)}, \qquad \delta y_n = A_y e^{i(\omega t - kna)}$$

¹Dies widerspricht nicht den Erhaltungssätzen, da die Impulserhaltung nach dem Noether Theorem auf einer kontinuierlichen Translationssymmetrie beruht, die hier nicht vorliegt.

Dadurch erhält man:

$$m\omega^2 \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D_1 + D_2 & -D_2 - D_1 e^{ika} \\ -D_2 - D_1 e^{-ika} & D_1 + D_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \end{pmatrix}$$

Dies ist ein Eigenwertproblem der Matrix. Die Existenz zweier linear unabhängiger Eigenvektoren/-werten ist durch die Selbstadjungiertheit garantiert. Die Eigenwerte ergeben die Dispersionsrelation:

$$\omega_{\pm}^2 = \frac{D_1 + D_2}{m} \pm \frac{1}{m} \sqrt{D_1^2 + D_2^2 + 2D_1 D_2 \cos(ka)}$$

Es gibt zwei reelle ω -Werte für jedes k. Die Lösung ω_+ bezeichnet man als *optischen Zweig*, es handelt sich um gegenphasige Schwingungen benachbarter Atome, weshalb diese Moden nicht durch Schall sondern haubtsächlich durch optische Neutronen/Protonen oder Röntgen-Synchrotronstrahlung angeregt werden. Die ω_- -Lösung bezeichnet man als *akustischen Zweig*, hier Schwingen die Atome in Phase.




Abbildung 1: Dispersionskurve der Diatomaren linearen Kette. Eine Animation der zugehörigen Gitterschwingungen findet sich hier.

4.5 Verallgemeinerung: M-atomige lineare Kette

Kette
iatomig M -atomige Kette
N
MN
MN
M
1
M-1
1

5 Magnetismus

Die magnetische Suszeptibilität χ beschreibt die Reaktion eines Materials auf ein äußeres Magnetfeld:

$$M = \chi H$$

Es gibt gibt verschiedene Typen von magnetischen Materialien, abhängig von dem Wert von χ :

- Diamagnetismus: $\chi < 0$, die induzierten Dipole zeigen entgegen das angelegten H-Feld, sodass die potentielle Energie $U = -\mu \cdot B$ steigt. Das Material wird daher aus dem Feld herausgedrückt.
- Paramagnetismus: $\chi > 0$, die induzierten Dipole zeigen parallel zum angelegten Feld, die potentielle Energie sinkt also, sodass das Material in das Feld reingezogen wird.
- Ferromagnetismus: $\chi \gg 0$, ähnlich wie der Paramagnetismus, jedoch sind die Wechselwirkungen unter die magnetischen Momenten im Material so stark, dass sie sich auch ohne externes B-Feld parallel ausrichten. Das Material ist also permanent magnetisch.

5.1 Pauli-Paramagnetismus

Der Pauli-Paramagnetismus beschreibt den Paramagnetismus so, dass sich durch anlegen eines B-Feldes die Energieniveaus der Elektronen, je nach Spin, nach dem Prinzip des Zeemann-Effekts verschieben:

$$\Delta E = \pm \mu_B B$$

Es kommt so zu einer Verschiebung der Fermikante und Elektronen besetzten zu einem gewissen Anteil preferiert Energieniveaus mit parallelen Spins. Für kleine Temperaturen erhält man:

$$\textbf{Pauli-Suszeptibilität:} \quad \chi = \frac{3N\mu\mu_B^2}{2E_F} \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{T}{T_F}^2\right)\right]$$

5.2 Supraleitung

Teil II

Kristalle

6 Kristallgitter

6.1 Definition

Gitter: Ein Gitter ist ein unendlich ausgedehnter Satz von Punkten, die sich als ganzzahlige linear Kombination von Basisvektoren ergeben:

$$R_{ ext{N-dim}} = \left\{ \sum_{i=1}^{N} n_i oldsymbol{a}_i : n_i \in \mathbb{Z}, oldsymbol{a}_i \in \mathbb{R}^N
ight\}$$

6.2 Begrifflichkeiten 6 KRISTALLGITTER

6.2 Begrifflichkeiten

- Basis: Positionsangabe der Atome in einer Einheitszelle relativ zum Gitterpunkt.
- Einheitszelle: Räumlicher Bereich, der in alle Raumrichtungen identisch (periodisch) wiederholt wird und dabei den gesamten Raum ausfüllt.
- Primitive Einheitszelle (PEZ): Eine Einheitszelle, mit nur einem enthaltenen Gitterpunkt.
- Wigner-Seitz-Zelle: Volumen das alle Punkte einhält, die näher am Gitterpunkt liegen als benachbarten Gitterpunkten.
- Konventionelle Einheitszelle: EInheitszelle, die mehr als einen Gitterpunkt enthält.
- Packungsdichte = $\frac{\text{Volumen der Atome in EZ}}{\text{Volumen der EZ}}$

6.3 Zentrierung

Unter Umständen ist nicht praktisch eine primitive Einheitszelle zu wählen, bzw. die primitive Einheitszelle spiegelt nicht alle Symmetrien des Gitter wieder. Z.B. kann das kann man für das rhomboedrische Gitter mit a=b=c und $\alpha=\beta=\gamma\sim 109.5^\circ$ eine kubische konventionelle Zelle finden, welche offensichtlich mehr Symmetrien wiederspiegelt, man kathegoriesiert das genannte Gitter daher als kubisch ein (es handelt sich um das bcc Gitter). Man gibt dann zusätzlich zur konventionellen Zelle höhster Symmetrie die Zentrierung an. Es gibt die folgenden vier Zentrierungen:

- Primitiv (sc/simple), ohne zusächliche Punkte
- Raumzentriert (bc/body centered), ein zusätzlicher Punkt im Zentrum
- Flächenzentiert ($fc/face\ centered$), zusächliche Punkte im Zentrum aller Flächen
- Basiszentriert (base-centered) zusächliche Punkte im Zentrum von zwei gegenüberliegenden Flächen

Alle Kristallsysteme mit Zentrierung sind auch ein Gitter, im Sinne von Definition 6.1.

6.4 Bravaisgitter

Die Frage, wie viele mögliche Gitter es gibt ist komplex, und wird mithilfe der Gruppentheorie im Detail behandelt. Beschreibt man eine Einheitszelle mittels 3 Basisvektoren der Längen a, b, c sowie drei Winkeln α, β und γ , so erhält man 7 mögliche Achsensysteme. Berücksichtigt man nun noch die Zentrierung erhält man unter Ausschluss von Doppelzählungen 14 sog. Bravaisgitter-Typen.

Basisvektoren	Winkel	Kristallsystem	mögl. Zentrierungen
$\overline{a \neq b \neq c}$	$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^{\circ}$	triklin	-
$a \neq b \neq c$	$\alpha = \gamma = 90^{\circ}, \beta \neq 90^{\circ}$	monoklin	primitiv, basiszentriert
$a \neq b \neq c$	$\alpha=\beta=\gamma=90^{\circ}$	orthorhombisch	primitiv, basiszentriert,
			${\it fl\"{a}chenzentriert\ raumzentriert}$
$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^{\circ}$	tetragonal	primitiv, raumzentriert
$a = b \neq c$	$\alpha=\beta=90^\circ, \gamma=120^\circ$	hexagonal	-
a = b = c	$\alpha = \beta = \gamma \neq 90^{\circ}$	rhomboedrisch	-
a = b = c	$\alpha = \beta = \gamma = 90^{\circ}$	kubisch	primitiv, raumzentriert
			flächenzentriert

6.5 Kugelpackungen 6 KRISTALLGITTER

6.5 Kugelpackungen

Echte Kristalle sind nur sehr selten sc (simple cubic). fcc und bcc Strukturen werden in der Natur deutlich häufiger realisiert. Um das zu verstehen kann man sich die Atome als kleine Kugeln vorstellen die sich schwach anziehen und sich daher so dicht wie möglich anordnen. Eine höhere Packungsdichte ist in der Regel energetisch günstiger. Die dichtesten Kugelpackungen sind fcc/face centered cubic und hcp/hexagonal compact packing

Gitter	Packungsdichte
fcc	$\frac{\pi\sqrt{2}}{6} \approx 0.74$
hcp	$\frac{\pi\sqrt{2}}{6} \approx 0.74$
bcc	$\frac{\pi\sqrt{3}}{8} \approx 0.68$
sc	$\frac{\pi}{6} \approx 0.52$

6.6 Rechtwinklige Kristallstrukturen

Für die häufigsten Bravaisgitter gibt es besondere Bezeichnungen:

• Kubisch Flächenzentriert: fcc (face centered cubic)

• Kubisch Raumzentriert: bcc (body centered cubic)

• Primitiv: sc (simple cubic)

• Hexagonal dichteste Kugelpackung: hcp (hexagonal close-packed)

6.7 Reziprokes Gitter

Definition: Das reziproke Gitter R ist definiert als:

$$R: \{ \boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^3 : e^{i\boldsymbol{b}\boldsymbol{a}} = 1 \ \forall \ \boldsymbol{a} \in G \}$$

Etwas mathematischer kann man es auch als Fouriertransformierte des Gitters auffassen.

Seien die Basis a_i von einem Gitter G und dessen reziprokes Gitter R mit der Basis b_i gegeben. Dann gelten die folgenden nützlichen Identitäten

$$oldsymbol{b}_i = rac{2\pi}{V_{ ext{PEZ}}} oldsymbol{a}_j imes oldsymbol{a}_k, \qquad oldsymbol{a}_i \cdot oldsymbol{b}_j = 2\pi \delta_{ij}$$

Es ist nützlich zu wissen, was das reziproke Gitter einer sc/fcc/bcc/hcp Konfiguration ist: $sc \to sc$, $fcc \to bcc$, $bcc \to fcc$, $hcp \to hcp$.

6.8 Netzebenen und Millerindizes

Eine Netzebene enthält mindestens drei linear unabhängige und damit unendlich viele Gitterpunkte. Eine Familie von Netzebenen ist eine unendliche Menge von parallelen und äquidistanten Netzebenen, welche zusammen alle Punkte des Gitters beinhalten. Es gibt eine 1 zu 1 Korrespondenz zwischen den Netzebenen und dem reziproken Gitter, weshalb sie sich allgemein mithilfe der sog. Miller-Indizes (hkl) konstruieren lassen, welche in kurzschreibweise den reziproken Gitterpunkt $\mathbf{k} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3$ kodieren. Die Netzebenen-Schar zum reziproken

6.9 Brillouinzone 6 KRISTALLGITTER

Gitterpunkt k ist definiert durch:

$$oldsymbol{k}oldsymbol{x} = nd = nrac{2\pi}{|oldsymbol{k}_{\min}|}, \qquad |oldsymbol{k}_{\min}| = \min\left\{|oldsymbol{k}'|: \ oldsymbol{k}' \in R, \ oldsymbol{k}' \parallel oldsymbol{k}
ight\}$$

Es führen also nicht alle reziproken Gitterpunkte zu neuen Netzebenen-Familien, sondern nur die, die nicht linear abhängig sind. Der Abstand zwischen den Netzebenen ist offenbar gegeben durch

Netzebenenabstand:
$$d_{hkl} = \frac{2\pi}{|\boldsymbol{k}_{\min}^{hkl}|}$$

Speziell für eine kubische Struktur gilt:

$$d_{(hkl)}^{\mathrm{cubic}} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

Eine äquivalente Interpretation ist, dass die Millerindex (ijk) eine Ebene kodiert, welche durch die Punkte a_1/h , a_2/k und a_3/l schneidet.

6.9 Brillouinzone

Genauso wie im eindimensionalen Fall sind die Schwingungen des Kristalls unverändert, wenn der Wellenvektor um einen reziproken Gitterpunkt verschoben wird $k \to k + G$. Alle physikalisch unterschiedlichen Kristallschwingungen werden also durch Wellenvektoren aus einer beliebigen primitiven Zelle im reziproken Raum beschreiben. Man definiert daher im allgemeinsten Fall die Brillouinzone als eine beliebige primitive Zelle im reziproken Raum. Um die Dispersion innerhalb der Brillouinzone zu plotten, definiert man verschiedene Punkte in der Zelle die man im Plot auf geraden Strecken abfährt. Eine beispielhafte Brillouinzone mit der Bandstruktur sind in Abb. 1 und 2 dargestellt. Wie man sieht gilt für k = 0 (bei Punkt Γ) für das niedrigeste Energieband $E(k) = E_0 + \frac{\hbar^2 k^2}{m^*}$ mit der sog. effektiven Masse m^* .




Abbildung 2: Brillouinzone




Abbildung 3: Bandstruktur

6.10 Gitterfehler

Man sortiert Gitterfehler nach ihrere Dimensionalität:

• null dimensional: Punktefehler, sie sind die einzigen Fehler, die auch im thermischen Equilibrium auftreten, da die Entropie eines Kristalls mit z.B. Leerstellen deutlich höher ist.

1. Leerstellen

- 2. Zwischengitteratome: Sitzen auf Plätzen, die im regulären Gitter unbesetzt sind.
- 3. **Substitutionsatome:** Sitzen auf Gitterplätzen, die im regulären Gitter durch eine andere Atomart besetzt sind.
- ein dimensional: Linienfehler werden gewöhnlich als Versetzungen oder Versetzungslinien bezeichnet. Es gibt Stufen- und Schraubenversetzungen. Beide sind entscheidend für die mechanischen Eigenschaften des Kristalls und daher von großer Bedeutung in den Materialwissenschaften.




Abbildung 4: a) Stufenversetzung, b) Schraubenversetzungen

- zwei dimensional: Flächenfehler
 - 1. **Oberflächenfehler:** Reale Kristalle haben eine endliche Ausdehnung, die Oberflächen stellen eine Unterbrechung der Translationssymmetrie dar, und damit den einfachsten Flächenfehler.
 - 2. Korngrenzen: Trennen zwei Körner eines Kristalls, d.h. zwei Bereiche mit unterschiedlicher räumlicher Orientierung des Gitters.
 - 3. **Stapelfehler:** Treten auf, wenn der periodische "Stapel" der einzelnen Ebenen eines Kristalls gestört ist.




Abbildung 5: Stapelfehler

- 4. **Antiphasengrenze:** Ein Teil des Kristalls ist durch eine Translation gegenüber dem anderen Teil des Kristalls versetzt. Die Translation beträgt nur einen Teil der Gitterkonstante.
- drei dimensional: Volumenfehler (auch Inklusionen) sind vollständige Fremdphasen im Inneren des Kristalls. Poren sind offene oder geschlossene Hohlräume im Kristall, die mit Gas oder Flüssigkeit gefüllt sind.

6.11 Beugung und Streuung

Betrachten wir einen auf einen Kristall einfallenden Strahl mit Wellenvektor k. Die Übergangsrate nach einem Strahl mit Wellenvektor k' ist nach Fermis Goldener Regel gegeben durch

Fermi's Goldene Regel:
$$\Gamma(\mathbf{k}',\mathbf{k}) = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle \mathbf{k}'|V|\mathbf{k}\rangle|^2 \delta(E_{\mathbf{k}} - E_{\mathbf{k}'})$$

Wir betrachten mit Fermi's Goldener Regel offenbar elastische Streuungen, denn die δ -Funktion lässt nicht zu, dass Energie an den Kristall übertragen wird. Die Existenz bzw. Intensiät eines Reflex wird durch das

Matrixelement $\langle \mathbf{k}' | V | \mathbf{k} \rangle$ bestimmt, welches daher eine zentrale Rolle. Betrachten wir es daher etwas genauer:

$$\langle \mathbf{k}' | V | \mathbf{k} \rangle = \iint d\mathbf{x}' d\mathbf{x} \langle \mathbf{x}' | \mathbf{k}' \rangle^* \langle \mathbf{x}' | V | \mathbf{x} \rangle \langle \mathbf{x} | \mathbf{k} \rangle = \iint d\mathbf{x}' d\mathbf{x} \frac{e^{-i\mathbf{k}'\mathbf{x}}}{\sqrt{L^3}} V(\mathbf{x}) \langle \mathbf{x}' | \mathbf{x} \rangle \frac{e^{i\mathbf{k}\mathbf{x}}}{\sqrt{L^3}} = \frac{1}{L^3} \int d\mathbf{x} e^{-i(\mathbf{k}' - \mathbf{k})\mathbf{x}} V(\mathbf{x}) d\mathbf{x}' d\mathbf{$$

Es handelt sich bei dem Matrixelemement also um die Fouriertransformierte $\mathscr{F}_{x\to Q}[V]$ des Potenzials, wobei Q=k'-k. Nehmen wir nun an, dass das gesamt Potenzial die Überlagerung des Potenzials einzelner Atome n(x) ist. Die Positionen der Atome werden dabei durch δ -Peaks einer Funktion A dargestellt, sodass man das gesamt Potenzial als Faltung V(x)=A*n schreiben kann. Die Positionen der Atome A lassen sich wiederum als Faltung eines Gitter G und einer Basis B darstellen, bzw. mehreren Basen B_i , wenn man z.B. ein fcc Gitter in ein sc Gitter mit Basis zerlegt. Damit folgt:

$$L^{3} \langle \mathbf{k}' | V | \mathbf{k} \rangle = \mathscr{F}_{x \to O}[V] = \mathscr{F}[G * B_{1} * \dots B_{n}] = \mathscr{F}[G] \mathscr{F}[B_{1}] \dots \mathscr{F}[B_{n}]$$

Es gibt demnach nur Reflexe, wenn alle Faktoren ungleich null sind. Die Fouriertransformierte von G ist bei allen Kristallen vorhanden und führt deshalb zu einer allgemein anwendbaren Auswahlregel, der sog. Laue-Formel, während die restlichen Faktoren von der spezifischen Form des Kristalls abhängen und dort zu verschiedenen systematischen Abwesenheiten von Reflexen führen.

Es sei noch erwähnt, dass man die Fouriertransformierte des Potenzials einer PEZ als Strukturfaktor S_{hkl} bezeichnet.

6.11.1 Laue

Betrachten wir zunächst den Faktor $\mathscr{F}_{x\to Q}[G]$, also die Fouriertransformierte des Gitters.

$$\mathscr{F}_{\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{Q}}[\boldsymbol{G}] = \sum_{\boldsymbol{G}} e^{-i\boldsymbol{Q}\boldsymbol{G}} \sim \begin{cases} \frac{L^3}{V_{\mathrm{PEZ}}} , & \text{für } \boldsymbol{Q}\boldsymbol{G} = 2\pi n \\ 0 , & \text{sonst} \end{cases} = \frac{L^3}{V_{\mathrm{PEZ}}} \sum_{\boldsymbol{R}} \delta_{\boldsymbol{Q},\boldsymbol{R}}$$

Die Rechnung kann man sich so plausibel machen, dass für $QG \neq 2\pi n$ die Potenzialfunktion oszilliert, und im Mittel null ist, während im Fall $QG = 2\pi n$ einfach nur die Elementarzellen gezählt werden. Das Ergebnis bedeutet, dass der Kristall nur in Richtungen beugt, bei denen der Impulsübertrag Q = k' - k gerade ein Vektor des reziproken Gitters ist:

Laue-Formel:
$$Q = k' - k \in R$$

6.11.2 Bragg

Eine äquivalente Formulierung der Laue Gleichung ist die bekannte Bragg-Bedingung, man muss nur den Abstand d durch die allgemeine Form des Netzebenenabstandes ersetzen:

Bragg-Bedingung:
$$n\lambda = 2d_{hkl}\sin\theta = \frac{4\pi}{\left|\boldsymbol{k}_{\min}^{hkl}\right|}\sin\theta$$

6.11.3 Systematische Abwesenheit

Es kann auch keinen Reflex geben, wenn einer der anderen Faktoren

$$\mathscr{F}[\boldsymbol{B}_n] = \sum_{\boldsymbol{B}_n} e^{-i\boldsymbol{Q}\boldsymbol{B}_n}$$

verschwindet. Man sagt, dass es für die Kombinationen von h,k,l welche einen Faktor verschinden lassen zur systematischen Abwesenheit kommt.

Beispielweise gilt für einen beliebigen Kristall mit fcc Struktur, welche wir als sc Struktur mit Basis $B = \{(000), (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0), (\frac{1}{2}, 0\frac{1}{2}), (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})\}$ betrachten:

$$\mathscr{F}[B] = \sum_{B} e^{-iQB} = \sum_{B} e^{-i(hb_1 + kb_2 + lb_3)(\alpha a_1 + \beta a_2 + \gamma a_3)} \stackrel{(a_ib_j = 2\pi\delta_{ij})}{=} \sum_{B} e^{-2\pi i(\alpha h + \beta k + \gamma l)}$$

$$= 1 + (-1)^{h+k} + (-1)^{h+l} + (-1)^{k+l} = \begin{cases} 4 \text{, für } h, k, l \text{ alle gerade oder alle ungerade} \\ 0 \text{, sonst} \end{cases}$$

Hier gibt es also unabhängig von der eigentlichen Basis B_2 nur Reflexe, wenn h, k, l alle gerade oder alle ungerade sind.

Für die wichtigsten Gitter sind die Auswahlregeln:

	Systematische Abwesenheiten		
sc	alle h, k, l erlaubt		
bcc	h + k + l muss gerade sein		
fcc	$\boldsymbol{h},\boldsymbol{k},\boldsymbol{l}~$ müssen alle gerade oder alle ungerade sein		

6.12 Neutronen-Streuung

Neutronen nur mit den Kernen über die starke Wechselwirkung. Das Potenzial eines Atoms ist daher in guter Näherung $V(x) = b\delta(x)$ mit der Streulänge b.

6.13 Röntgen-Streuung

Photonen Streuung primär an der Elektronenhülle, welche eine nicht vernachlässigbare Ausdehnung hat. Das Potenzial ist daher $V(\mathbf{x}) = f(\mathbf{Q})\delta(\mathbf{x})$ mit dem Formfaktor $f(\mathbf{Q}) = \int d\mathbf{x} e^{i\mathbf{Q}\mathbf{x}} n(\mathbf{x})$ und der Ladungsdichte $n(\mathbf{x})$.

6.14 Laue Verfahren

Das Laue-Verfahren wird verwendet um Einkristalle zu untersuchen. Dazu muss man polychromatische Strahlung verwenden, um mindestens einen erlaubten Bragg- Reflex zu treffen. In der Ewald-Konstruktion liegen dann zwei Kugeln vor (minimale und maximale Wellenlänge) zwischen denen dann alle möglichen Reflexe getroffen werden. Das entstehende Beugungsbild ist ein Punktmuster.

6.15 Debye-Scherrer-Verfahren

Das Debye-Scherrer-Verfahren verwendet man zur Untersuchung von Kristalliten. Das angenehm, da es im im Normalfall leichter ist Kristallite zu züchten, als einen homogenen Einkristall. Die Orientierung dieser Kristallite ist zufällig, sodass es immer auch einige gibt, welche die passende Ausrichtung aufweisen, um einen Reflex zu erzeugen. Daher wird hier monochromatische Strahlung verwendet. Zusätzlich führt dies dazu, dass das Beugungsbild rotationssymmetrisch ist, also aus Ringen besteht.

6.16 Realstruktureffekte

Es gibt in der Realität einige weitere Effekte, die die Intensität von Reflexen beeinflussen können:

• Multiplizität von Netzebenen: Verschiedene Netzebenenzahlen können auf $N_{\rm hkl}$ verschiedene Arten realisiert werden. Dabei gilt:

$$I_{\rm hkl} \propto N_{\rm hkl} S_{\rm hkl}$$

• Gitterschwingungen: Durch die Anregung von Gitterschwingungen muss ein Korrektur Faktor berücksichtigt werden, der sog. Debye-Waller-Faktor.

$$I_{\rm hkl} \propto S_{\rm hkl} e^{-\alpha^2 G_{\rm hkl}^2}$$

mit dem thermischen Ausdehnungskoeffizienten α .

• Endliche Kristallausdehnung: In vielen Rechnungen sind wir davon ausgegangen, dass das Gitter unendlich ausgedehnt ist. In der Realität ist das natütlich nicht der Fall, wodurch die vorher klaren δ -Reflexe verschmieren. Die Intensität ist annähert proportional zu

$$I \propto N_{\rm EZ}^2$$

der Anzahl an Einnheitszellen.

7 Elektronen im periodischen Potential

7.1 Blochtheorem

Das Blochtheorem sagt aus, dass die Lösungen der Schrödingergleichung in einem periodischen Potential $V(\boldsymbol{x}) = V(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{R})$ gegeben sind durch eine ebene Welle, die durch eine periodische Funktion $u(\boldsymbol{x}) = u(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{R})$ moduliert wird.

$$\Psi(\mathbf{x}) = e^{i\mathbf{k}\mathbf{x}}u(\mathbf{x}) \tag{1}$$

7.2 Metalle

Metalle sind dadurch charakterisiert, dass die Fermienergie ein Band schneidet. Dadurch kann es schon bei Anlegen eines kleinen E-Felds, zu einer Umverteilung der Elektronen (Verschiebung der Fermifläche) hin zu z.B. positiven k-Wellenvektore, d.h. es fließt ein Strom.

7.3 Isolatoren

Isolatoren sind dadurch charakterisiert, dass die Fermienergie in eine (ausreichend große) Bandlücke fällt. Die Elektronen können nicht ohne weiteres Umverteilt werden, und der Material leitet keinen Strom.

7.4 Halbleiter

Identisch zu den Isolatoren, jedoch ist die Bandlücke klein, etwa $\sim 1\,\mathrm{eV}$, sodass durch thermische Anregung Elektronen ins Leitungsband gehoben werden. Sie besitzen also eine mit der Temperatur zunehmende Leitfähigkeit.


Man unterscheided zwischen *intrinsischen Halbleitern* und *Störstellenhalbleitern* (bzw. extrinsischen Leitern), bei denen Elektronen primär durch Dotierung ins Leitungsband gehoben werden.

Weiter unterscheidet man zwischen direkten und indirekten Halbleitern. Sie unterscheiden sich darin, dass nur beim indirekten Halbleiter ein Elektron beim Übergang ins Leitungsband seinen Impuls bzw. Wellenvektor

ändern muss. Im indirekten Halbleiter können Elektronen durch Photonen angeregt werden, beim indirekten Halbleiter nicht, da sie dafür zu wenig Impuls tragen. Der Impuls muss stattdessen von einer Gitterstreuung (Phonon) beigesteuert werden. Bei der Rekombination gilt das Selbe, weshalb sich nur direkte Halbleiter zur Strahlungserzeugung eignen.

7.5 Metalle, Halbmetalle, Halbleiter und Isolatoren

Das ausschlaggebene Kriterium zur Kategorisierung nach Metalle, Halbmetalle, Halbleiter und Isolatoren, ist ob die Fermikante der der Stoffe ein einem Band oder in einer Bandlücke landet.



Die Eigenschaften von Halbleitern lassen sich durch Dotierung, d.h. das einbringen von Fremdatomen ins Gitter, gezielt verändern. Man unterschiedet zwischen p-Dotierung in die Konzentration der positiven Ladungsträger erhöht wird, und der n-Dotierung, in der die Konzentration der negativen Ladungsträger erhöht wird.

8 Magnetismus

8.1 Diamagnetisch

Diamagnetisch bedeutet, dass die im Material induzierte Dipolfeld antiparallel zum anregenden Feld, ist.

8.2 Paramagnetismus

Paramagnetismus bedeutet, dass die im Material induzierte Dipolfeld *parallel* zum anregenden Feld, ist. Wichtig dabei ist, dass das Material ohne anregendes Feld keine Dipoldichte hat. Die magnetische Suszeptibilität des Materials wird durch das Curie-Verhalten charakterisiert:

Curie-Verhalten::
$$\chi_m = \frac{C}{T}$$

8.3 Ferromagnetismus

Identisch zum Paramagnetismus, jedoch sind die Wechselwirkungen im Material so groß, dass es auch ohne externes Feld unter spontaner Symmetriebrechung zur Ausbildung einer Dipoldichte kommt. Oberhalb der Curie-Temperatur T_C geht das Material wieder in einen Paramagneten über und wird im Bereich $T > T_C$

beschrieben durch das Curie-Weiss-Gesetz:

Curie-Weiss-Gesetz:
$$\chi_m = \frac{C}{T - T_C}$$

mit der Curie-Konstanten C.

9 Supraleitung

10 Anhang

10.1 Formelzeichen und ihre Bedeutung

Formelzeichen	Bedeutung	Formel
C		
β	Kurzschreibweise	$\frac{1}{k_BT}$
x	Kurzschreibweise	$rac{\hbar\omega}{k_BT}$