Lab 6:

Supporto hardware alle procedure

Obiettivi


- Tradurre procedure da C ad assembly
- Far pratica con le "convenzioni di chiamata"
- Far pratica con l'utilizzo dello stack

Procedura: sottoprogramma memorizzato che svolge un compito specifico basandosi sui parametri che gli vengono passati in ingresso.

Salvataggio sullo stack del contenuto dei registri

Stack Pointer (sp)

- Nel caso servano più degli 8 registri a0-a7 (x10-x17), dobbiamo copiare i valori in memoria
- La struttura dati utilizzata a questo fine è lo stack.
- Lo stack pointer (sp) contiene l'indirizzo della cima dello stack
- Lo stack memorizza i registri che devono essere salvati prima della chiamata alle procedure, i parametri addizionali da passare alla procedura, le variabili locali ecc.
- Il processo di trasferimento in memoria delle variabili utilizzate meno di frequente (oppure di quelle che verranno utilizzate successivamente) si chiama register spilling (versamento dei registri)



- Lo stack 'cresce' da indirizzi di memoria alti verso indirizzi di memoria bassi
- Quindi quando vengono inseriti dati nello stack il valore dello sp diminuisce
- sp aumenta quando i dati sono estratti dallo stack

```
int main() {
   int a = 3;
   int b = 4;
   int result;
   result = multiply(a,b);
   printf("res: %d\n", result);
   exit(0);
```

chiamata di funzione

```
int multiply(int a, int b) {
   int i = 0;
   int acc = 0;
   while (i < b) {
     acc += a;
     ++i;
   return acc;
```

```
_start:
li a0, 3  # a in a0
li a1, 4  # b in a1

li s1, 10
li t0, 13

jal multiply
add t1, a0, zero # result t1
...
```

Semplifichiamo: multiply non usa il frame pointer (non ne ha bisogno...)

```
# a0 -> a
# a1 -> b
# return in a0
multiply:
   addi
          sp, sp, -8
   sd
          s1, 0(sp)
   li s1, 0 # acc
   li t0, 0 # i
whileloop:
   beq t0, a1, endwhile
   add s1, s1, a0
   addi t0, t0, 1
          whileloop
endwhile:
   add
          a0, s1, zero
   ld
          s1, 0(sp)
   addi
          sp, sp, 8
   jr
          ra
```

```
start:
  li a0, 3 # a in a0
  li a1, 4 # b in a1
  li s1, 10
  li t0, 13
  jal mu tiply
  add t1 a0, zero # result t1
```

Il chiamante aveva impostato altri 2 registri (s1 e t0)


```
\# a0 -> a
# a1 -> b
# return in a0
multiply:
   addi
          sp, sp, -8
   sd
          s1, 0(sp)
   li
          s1, 0 # acc
   li t0, 0 # i
whileloop:
          t0, a1, endwhile
   beq
   add s1, s1, a0
   addi t0, t0, 1
          whileloop
endwhile:
          a0, s1, zero
   add
   ld
          s1, 0(sp)
   addi
          sp, sp, 8
   jr
          ra
```

```
start:
  li a0, 3 # a in a0
  li a1, 4 # b in a1
  li s1, 10
  li t0, 13
  jal multiply
  add t1, a0, zero # result t1
```

Cosa possiamo aspettarci per s1 e t0 dopo multiply?

```
\# a0 -> a
# a1 -> b
# return in a0
multiply:
   addi
          sp, sp, -8
   sd
          s1, 0(sp)
   li
          s1, 0 # acc
   li t0, 0 # i
whileloop:
          t0, a1, endwhile
   beq
   add s1, s1, a0
   addi t0, t0, 1
          whileloop
endwhile:
          a0, s1, zero
   add
   ld
          s1, 0(sp)
   addi
          sp, sp, 8
   jr
          ra
```

Address	Code	Basic		
0x00400000	0x00300513	addi x10,x0,3	15:	li a0, 3
0x00400004	0x00400593	addi xll,x0,4	16:	li al, 4
0x00400008	0x00a00493	addi x9,x0,10	18:	li sl, 10
0x0040000c	0x00d00293	addi x5,x0,13	19:	li t0, 13
0x00400010	0x058000ef	jal x1,0x00000058	21:	jal multiply



- pc vale 0x0000000000400010
- ra **vale** 0x00000000000000000
- s1 **vale** 0x0000000000000000
- t0 vale 0x000000000000000d

```
\# a0 -> a
# a1 -> b
# return in a0
multiply:
   addi
          sp, sp, -8
   sd
          s1, 0(sp)
   li
          s1, 0 # acc
   li t0, 0 # i
whileloop:
          t0, a1, endwhile
   beq
   add s1, s1, a0
   addi t0, t0, 1
          whileloop
endwhile:
          a0, s1, zero
   add
   ld
          s1, 0(sp)
   addi
          sp, sp, 8
   jr
          ra
```

0x0040006c	0x00913023	sd x9	,0(x2)	74:	sd	sl,	0(sp) ;	# :	sl
0x00400070	0x00000493	addi :	x9,x0,0	76:	li	sl,	0	,	# :	acc
0x00400074	0x00000293	addi :	x5,x0,0	77:	li	t0,	0	+	# :	i
0x00400078	0x00b28863	beq x	x11,0x00000010	80:	beq	t0,	al,	endwh:	il	е
	0x00a484b3			81:	add	sl,	sl,	a0		
	0x00128293			82:	addi	t0,	t0,	1		
0x00400084	0xff5ff06f	jal x	,0xfffffff4	84:	j while	loop				
					=					

```
Multiply usa sia s1 che t0 come registri di appoggio
```

- pc vale 0x000000000400078
- ra **vale** 0x0000000000**400014**
- s1 **vale** 0x00000000000000000
- t0 **vale** 0x00000000000000000

```
\# a0 -> a
# a1 -> b
# return in a0
multiply:
   addi
          sp, sp, -8
   sd
          s1, 0(sp)
          s1, 0 # acc
   li
          t0, 0 # i
   li
whileloop:
          t0, a1, endwhile
   beq
   add
          s1, s1, a0
   addi
          t0, t0, 1
          whileloop
endwhile:
   add
          a0, s1, zero
   ld
          s1, 0(sp)
   addi
          sp, sp, 8
   jr
          ra
```

- 4									
	0x0040006c	0x00913023	sd x9,0(x2)	74:	sd	sl,	0(sp) #	sl
	0x00400070	0x00000493	addi x9,x0,0	76:	li	sl,	0	#	acc
	0x00400074	0x00000293	addi x5,x0,0	77:	li	t0,	0	#	i
	0x00400078	0x00b28863	beq x5,x11,0x00000010	80:	beq	t0,	al,	endwhi'	le
	0x0040007c	0x00a484b3	add x9,x9,x10	81:	add	sl,	sl,	a0	
	0x00400080	0x00128293	addi x5,x5,l	82:	addi	t0,	t0,	1	
1	0x00400084	0xff5ff06f	jal x0,0xfffffff4	84:	j while	eloop			

Il chiamato deve salvare i registri s* (se usati)

```
\# a0 -> a
# a1 -> b
# return in a0
multiply:
   addi
           sp, sp, -8
           s1, 0(sp)
   li
           s1, 0 # acc
           t0, 0 # i
whileloop:
   beq
          t0, a1, endwhile
   add s1, s1, a0
   addi t0, t0, 1
           whileloop
endwhile:
   add
           a0, s1, zero
   ld
           s1, 0(sp)
   addi
           sp, sp, 8
   jr
           ra
```

		_			
Address	Code	Bas	SIC		
0x00400000	0x00300513	addi x10,x0,	3	15:	li a0, 3
0x00400004	0x00400593	addi xll,x0,	4	16:	li al, 4
0x00400008	0x00a00493	addi x9,x0,1	0	18:	li sl, 10
		addi x5,x0,l		19:	li t0, 13
		jal x1,0x00		21:	jal multiply
0x00400014	0x00050333	add x6,x10,	0	22:	add tl, aO, zero



stato dopo di eseguire jal multipy

- pc vale 0x0000000000400014
- ra **vale** 0x0000000000**400014**
- s1 vale 0x000000000000000
- t0 vale 0x000000000000000

```
\# a0 -> a
# a1 -> b
# return in a0
multiply:
   addi
          sp, sp, -8
   sd
          s1, 0(sp)
   li
          s1, 0 # acc
          t0, 0 # i
   li
whileloop:
          t0, a1, endwhile
   beq
   add
          s1, s1, a0
          t0, t0, 1
   addi
          whileloop
endwhile:
          a0, s1, zero
   add
   ld
          s1, 0(sp)
   addi
          sp, sp, 8
   jr
          ra
```

Procedure annidate:

Procedure che chiamano altre procedure

```
int main(){
   int a = 3;
                                   chiamata di funzione
   int b = 4;
   int result;
   result = multiply(a,b);
                                     int multiply(int a, int b) {
                                         int i = 0;
   printf("res: %d\n", result);
                                         int acc = 0;
   exit(0);
                                         while (i < b) {
                                           acc = sum(a, acc);
                                           ++i;
           chiamata di funzione
                                         return acc;
int sum(int a, int b) {
   return a + b;
```

PROBLEMA: sovrascrittura dei valori nei registri a0-a7 e in ra.

- nel momento in cui iniziamo ad eseguire multiply, ra viene assegnato con un valore riferito al chiamante (il main, nel nostro caso). Quando multiply chiama sum, ra viene sovrascritto con il ritorno relativo alla procedura multiply...
- dobbiamo quindi salvare il primo indirizzo di ritorno (al main) prima di chiamare sum.

```
int multiply(int a, int b) {
   int i = 0;
   int acc = 0;
   while(i < b) {
      acc = sum(a, acc);
      ++i;
   }
   return acc;
}</pre>
```

Convenzioni di chiamata

Per evitare costose operazioni di spilling (salvataggio su stack) e di restore (ri-salvataggio da stack a registri) utilizziamo una convenzione. Dividiamo i registri in 2 categorie: **quelli preservati** nel passaggio fra chiamate di funzione, e quelli **non preservati** fra le chiamate

Convenzioni di chiamata

Nome	Utilizzo	Chi lo salva
zero	La costante 0	N.A.
ra	Indirizzo di ritorno	Chiamante
sp	Puntatore a stack	Chiamato
gp	Puntatore globale	
tp	Puntatore a thread	
t0-t2	Temporanei	Chiamante
s0_/_fp	Salvato/puntatore a frame	Chiamato
s1	Salvato	Chiamato
a0-a1	Argomenti di funzione/valori restituiti	Chiamante
a2-a7	Argomenti di funzione	Chiamante
s2-s11	Registri salvati	Chiamato
t3-t6	Temporanei	Chiamante

- Register Spilling: Trasferire variabili da registri a memoria.
- I registri sono più veloce che la memoria, quindi vogliamo evitare il "register spilling"
- Quando dobbiamo, usiamo lo stack per fare Register Spilling

Convenzioni di chiamata - chiamante

Nome	Utilizzo	Chi lo salva
zero	La costante 0	N.A.
ra	Indirizzo di ritorno	Chiamante
sp	Puntatore a stack	Chiamato
gp	Puntatore globale	
tp	Puntatore a thread	
t0-t2	Temporanei	Chiamante
s0_/_fp	Salvato/puntatore a frame	Chiamato
s1	Salvato	Chiamato
a0-a1	Argomenti di funzione/valori restituiti	Chiamante
a2-a7	Argomenti di funzione	Chiamante
s2-s11	s2-s11 Registri salvati	
t3-t6	Temporanei	Chiamante

Sempre

Convenzioni di chiamata - chiamante

Nome	Utilizzo	Chi lo salva
zero	La costante 0	N.A.
ra	Indirizzo di ritorno	Chiamante
sp	Puntatore a stack	Chiamato
gp	Puntatore globale	
tp	Puntatore a thread	
t0-t2	Temporanei	Chiamante
s0_/_fp	Salvato/puntatore a frame	Chiamato
s1	Salvato	Chiamato
a0-a1	Argomenti di funzione/valori restituiti	Chiamante
a2-a7	Argomenti di funzione	Chiamante
s2-s11	s2-s11 Registri salvati	
t3-t6	Temporanei	Chiamante

Se servono al chiamante

Se servono al chiamante

Convenzioni di chiamata - chiamante

Nome	Utilizzo	Chi lo salva
zero	La costante 0	N.A.
ra	Indirizzo di ritorno	Chiamante
sp	Puntatore a stack	Chiamato
gp	Puntatore globale	
tp	Puntatore a thread	
t0-t2	Temporanei	Chiamante
s0_/_fp	Salvato/puntatore a frame	Chiamato
s1	Salvato	Chiamato
a0-a1	Argomenti di funzione/valori restituiti	Chiamante
a2-a7	Argomenti di funzione	Chiamante
s2-s11	Registri salvati	Chiamato
t3-t6	Temporanei	Chiamante

Se ci sono parametri e valori di ritorno

Convenzioni di chiamata - chiamato


Nome	Utilizzo	Chi lo salva
zero	La costante 0	N.A.
ra	Indirizzo di ritorno	Chiamante
sp	Puntatore a stack	Chiamato
gp	Puntatore globale	
tp	Puntatore a thread	
t0-t2	Temporanei	Chiamante
s0_/_fp	Salvato/puntatore a frame	Chiamato
s1	Salvato	Chiamato
a0-a1	Argomenti di funzione/valori restituiti	Chiamante
a2-a7	Argomenti di funzione	Chiamante
s2-s11	Registri salvati	Chiamato
t3-t6	Temporanei	Chiamante

add/sub sempre lo stesso numero di byte

Convenzioni di chiamata - chiamato

Nome	Utilizzo	Chi lo salva
zero	La costante 0	N.A.
ra	Indirizzo di ritorno	Chiamante
sp	Puntatore a stack	Chiamato
gp	Puntatore globale	
tp	Puntatore a thread	
t0-t2	Temporanei	Chiamante
s0_/_fp	Salvato/puntatore a frame	Chiamato
s1	Salvato	Chiamato
a0-a1	Argomenti di funzione/valori restituiti	Chiamante
a2-a7	Argomenti di funzione	Chiamante
s2-s11	Registri salvati	Chiamato
t3-t6	Temporanei	Chiamante

quando vengono usati



Indirizzi alti

• Quando viene utilizzato, FP viene inizializzato con l'indirizzo che ha SP all'atto della chiamata della procedura e SP viene ripristinato al termine della procedura utilizzando il valore di FP


Scrivere una procedura RISC-V per il calcolo del massimo comune divisore di due numeri interi positivi a e b. A tale scopo, implementare l'algoritmo di Euclide come procedura MCD(a,b) da richiamare nel main. L'algoritmo di Euclide in pseudo-codice è il seguente:

```
int MCD(int a, int b) {
  while (a != b)
    if (a > b)
        a = a - b;
    else
        b = b - a;
  return a;
}

  void main() {
    int a = 24;
    int b = 30;
    int result;
    int
```

- Quante istruzioni RISC-V sono necessarie per implementare la funzione?
- Quante istruzioni RISC-V verranno eseguite per completare la funzione quando a=24, b=30?

```
# a0 -> a
# a1 -> b
# return MCD su a0
mcd:
```




```
int MCD(int a, int b) {
  while (a != b)
   if (a > b)
      a = a - b;
  else
      b = b - a;
  return a;
}
```

```
# a0 -> a
# a1 -> b
# return MCD su a0
mcd:
```

addi sp, sp, -8 **sd** fp, 0(sp)





```
int MCD(int a, int b) {
  while (a != b)
   if (a > b)
      a = a - b;
  else
      b = b - a;
  return a;
}
```

```
# a0 -> a
# a1 -> b
# return MCD su a0
mcd:
```

```
addi sp, sp, -8
sd fp, 0(sp)
```

addi

ret

ottimizziamo: mcd non usa il frame pointer (non ne ha bisogno...)

```
FP - SP - FP - Registri a scorrimento salvati (se ce ne sono)
Indirizzo di ritorno salvato
Registri salvati (se ce ne sono)
Vettori e strutture locali (se ce ne sono)
Indirizzi bassi
(a) (b) (c)
```

Indirizzi alti

fp, 0(sp)

```
int MCD(int a, int b) {
  while (a != b)
   if (a > b)
      a = a - b;
  else
      b = b - a;
  return a;
}
```

Scrivere una procedura RISC-V per il calcolo del **minimo comune multiplo** di due numeri interi positivi **a** e **b**, **MCM(a,b)**, da richiamare nel main, utilizzando la seguente relazione:

$$MCM(a,b) = (a*b) / MCD(a,b)$$

- È possibile realizzare la funzione senza riversare i registri in memoria?
- Quante istruzioni RISC-V sono necessarie per implementare la procedura?
- Quante istruzioni RISC-V verranno eseguite per completare la procedura quando a=12, b=9?

```
# Procedure MCM(a,b)
# a0 -> a
# a1 -> b
# return MCM su a0
mcm:
```

Serve salvare qualcosa?

Simulare questo codice su RARS

```
mul s1, a0, a1
jal ra, mcd ← ra → sovrascritto!
div a0, s1, a0
```

Completare questo esercizio e consegnarlo su Moodle

ret