Programação JHIPO


Prof. Ms. Peter Jandl Junior Arquitetura e Organização de Computadores Análise e Desenvolvimento de Sistemas FATEC – Jundiaí

Computador hipotético HIPO

Computador Hipotético

- Barramento de dados de 8 bits
- Barramento de endereços de 8 bits
 28 = 256 posições de 8 bits (=1 byte) de memória
- PC (*Program Counter*), SP (*Stack Pointer*), RI (Reg. Instruções), RDM (Reg. Dados Memória), REM (Reg. End. Memória) e ACC (Acumulador) [todos de 8 bits].
- Duas flags de estado (códigos de condição):
 N (negativo) e Z (zero)





Computador Hipotético:: Conjunto de Instruções

Código hexadecimal da instrução.

OpCode	Instrução	Bytes	Comentário Ação da instrução
0x00	NOP	1	Nenhuma Operação
0x10	STA end	2	MEM[end] ← ACC
0x20	LDA end	2	ACC ← MEM[end]
0x30	ADD end	2	ACC ← ACC + MEM[end]
0x40	SUB end	2	ACC ← ACC - MEM[end]
0x50	OR end	2	ACC ← ACC OR MEM[end]
0x60	AND end	2	ACC ← ACC AND MEM[end]
0x70	NOT	1	ACC ← NOT (ACC)
0x80	JMP end	2	PC ← end
0x90	JN end	2	IF N = 1 THEN PC \leftarrow end
0xA0	JZ end	2	IF $Z = 1$ THEN PC \leftarrow end
0xB0	CALL end	2	$MEM[SP] \leftarrow PC; SP \leftarrow SP-1; PC \leftarrow end$
0xC0	RET	1	PC ← MEM[SP]; SP ← SP+1
0xD0	IN end	2	ACC ← I/O[end]
0xE0	OUT end	2	I/O[end] ← ACC
0xF0	HLT	1	Término de execução

Computador Hipotético:: Conjunto de Instruções

- A palavra *end* significa *endereço direto*.
- ACC é o registrador acumulador.

 MEM[end] significa o conteúdo da posição end da memória.
 É por isso que todo OpCode

Formato das instruções:

• Possuem 1 ou 2 bytes.

OpCode

Não Usado

Os 4 bits mais significativos contém o **OpCode** (código da operação ou da instrução).

OpCode Não Usado
Endereço Direto


(código da instrução) acaba

com valor zero.

:: A máquina virtual do HIPO

Um sistema de simulação para o HIPO desenvolvido em Java.

- Composta de simulador da arquitetura e organização do HIPO que permite:
 - Executar programas escritos na linguagem de máquina do HIPO.
 - Acompanhar a execução do programa, incluindo:
 - disposição do código em memória;
 - execução das microinstruções;
 - dispositivos conectados ao sistema.
- Também se inclui um *macro-assembler* que permite a construção de programas em linguagem de máquina.



Instruções para uso do JHIPOVM


- 1. Efetue o download da última versão: **jhipo-vaaaammdd.jar**.
- 2. Mantenha os arquivos **.asm** no mesmo diretório que o arquivo **jar** ou em um subdiretório direto.
- 3. Em um prompt de comandos, navegue até o diretório onde está o arquivo **jar**.
- 4. Execute:
 - java -cp jhipo-vaaaaddmm.jar jhipovm **Arquivo.asm**
- 5. Verifique outras opções disponíveis para uso do JHIPOVM com:
 - java -cp jhipo-vaaaaddmm.jar jhipovm?


Comando digitado em uma única linha do *prompt*.

JHIPOVM::opções

O arquivo jhipo-v20151023.jar foi copiado no subdiretório X:\JHIPO. Windows Command Processor X:\JHIPO>java -cp jhipo-v20151023.jar jhipovm ? Usage: jhipovm [options] <fileName>
(default ON): Options [ON!off] ->a memory map ->e execute program [ONloff] [on|OFF] ->i i/o map ->m microinstructions [on!OFF] opcode decode processor status X:\JHIPO> As opções padrão são aquelas com ON: • mostra mapa de memória •executa programa •exibe status do processador.

JHIPOVM::mensagens e help





JHIPOVM::jhipovm-config.xml

Arquivo de configuração da máquina virtual.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE properties SYSTEM "http://java.sun.com/dtd/properties.dtd">
< comment>JHIPOVM I/O device list [auto-generated]/comment>

<entry key="device0">jandl.aoc.jhipo.SimpleConsole/entry>
<entry key="address0">10</entry>
```

- Contém definição dos dispositivos de I/O conectados ao sistema.
- Dispositivo default (número 0):
 - console simples no endereço 0x10.

Pares
deviceN/addressN
que contêm nome da
classe e endereço do
dispositivo.

JHIPOVM::jhipovm-config.xml

 Arquivo de configuração da máquina virtual com dispositivos extras.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE properties SYSTEM "http://java.sun.com/dtd/properties.dtd">
<!-- JHIPO Virtual Machine configuration file -->
properties>
  <comment>JHIPO I/O device list<[edited]/comment>
  <!-- Default I/O device -->
  <entry key="device0">jandl.aoc.jhipo.SimpleConsole
  <entry key="address0">10</entry>
                                                         Cada par deve indicar
                                                         um endereço diferente
  <!-- Extra I/O device -->
                                                           para o dispositivo.
  <entry key="device1">jandl.aoc.jhipo.SimpleConsole
  <entry key="address1">20</entry>
  <!-- Extra I/O device -->
  <entry key="device2">jandl.RedSingleLineHexaDisplay/entry>
  <entry key="address2">FF</entry>
```

Mapa de memória antes da execução

Status inicial do processador

Informação de execução


Mapa de memória depois da execução


Status final do processador


```
The Real Property lies
  X: \times Java -cp jhipo-v20151023.jar jhipovm programs \times \t
   90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
                                                                                                                                                                    99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
                                                                                                                                                                                                     99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Status]
REM : 00
RDM : 00
ACC : 00
   [Processor] started
[Processor] stopped
                                                                  Memory
00 00 00
00 00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
                                                                                                                                    99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
                                                                                                                                                                                                     99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
                                                                                                                                                                                                                                      99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
                                                                                                                                                                                                                                                                       99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
 00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pressione ENTER para
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       finalizar a sessão de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       simulação!
 (Press ENTER to shutdown JHIPOVM)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            26/10/2018
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            16
```

(C) 2015-2018 Jandl.


- O mapa de memória reflete a sequência de instruções do programa (arquivo .asm carregado).
- No caso:
 - NOP
 - NOP
 - NOP
 - NOP
 - NOP
 - HLT









Programas que mostram o uso das diversas instruções do HIPO.



- Exemplo mostra o uso de LDA, OUT e STA.
- Código:
 - 0x20 0x0D
- Corresponde à:
 - LDA 0x0D
 - Ou carrega acumulador com conteúdo de 0x0D.



- Código:
 - 0xE0 0x10
- Corresponde à:
 - OUT 0x10
 - Ou escreve conteúdo do acumulador no I/O 0x10.
- Código:
 - 0x10 0x10
- Corresponde à:
 - STA 0x10
 - Ou escreve conteúdo do acumulador no endereço de memória 0x10.




- Observe ainda que o valor 0x10, ao longo programa, corresponde à:
 - um endereço;
 - uma instrução; e
 - um conteúdo de memória.
- A correta interpretação do valor depende da situação em que o processador se encontra ao utilizar tal posição de memória, e não de seu valor!

Exemplo01:: execução

Saída de dados no console 0x10.

```
Mindows Command Processor - java -cp jhipo-v20150521.jar jhipovm +o programs\Exemplo01.asm
       X:\JHIPO>java -cp jhipo-v20150521.jar jhipovm +o programs\Exemplo01.asm
      Maple 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Status]
REM : 00
RDM : 00
ACC : 00
       [Processor
PC : 00 |
SP : FF |
         [Processor] started
                                                                                                                 LDA
OUT
         [Processor] decode:
                                                                                                                                                 0Ь0010
                                                                                                                                                                                             mb
         [Processor] decode: OUT | Øb1110 | mb
IO[0x10! jandl.aoc.jhipo.SimpleConsole
        data: 10
                                                                                                                 STA
LDA
           Processor] decode:
          [Processor] decode:
                                                                                                                                                 øБøø1ø
                                                                                                                                                                                             mb
                                                                                                                 ŌŪŦ
          [Processor] decode:
                                                                                                                                                 0b1110 ¦ mb
         IOCOx10: jandl.aoc.jhipo.SimpleConsole
        ldata: 15
                                                                                                                STA
HLT
           <del>[Processor</del>] decode:
            Processorl decode:
                                                                                                                                                ØБ1111
          [Processor] stopped
EMemory
20 10
00 00
E0 00
10 00
10 00
10 00
10 00
10 00
10 00
10 00
10 00
10 00
10 00
10 00
10 00
10 00
                                                      | Status]
REM : 0C
RDM : F0
ACC : 15
        [Processor
PC : ØD |
SP : FF |
                                                                                                                                                                                                             26/10/2018
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 23
```




- Exemplo mostra o uso de LDA, ADD, STA e OUT.
- Código:
 - 0x30 0x0D
- Corresponde à:
 - ADD 0x0D
 - Ou soma conteúdo de 0x0D ao acumulador.

Exemplo02:: execução

Saída de dados no console 0x10.


```
Mindows Command Processor - java -cp jhipo-v20150521.jar jhipovm +o programs\Exemplo02.asm
 X:\JHIPO>java -cp jhipo-v20150521.jar jhipovm +o programs\Exemplo02.asm
               I Memory
20 CA
0E 34
00
10 00
10 00
10 00
10 00
11 00
11 00
10 00
11 00
10 00
10 00
10 00
00 00
             | Status]
REM : 00
RDM : 00
ACC : 00
 [Processor
PC : 00 |
SP : FF |
RI : 00 |
  [Processor] started
                                 LDA
OUT
  [Processor] decode:
                                          0Ь0010 ¦
  [Processor] decode:
                                          ØБ1110 I mБ
  <del>IO[0x10|</del> jandl.aoc.jhipo.SimpleConsole | write]
 data: 00
  [Processor] decode:
[Processor] decode:
                                 ADD |
                                          0b0011 | mb
0b1110 | mb
  IO[0x10] jandl.aoc.jhipo.SimpleConsole | write]
 [Processor] decode: ADD | 0b0011 | mb
[Processor] decode: OUT | 0b1110 | mb
[OC0x10] jandl.aoc.jhipo.SimpleConsole | write]
data: FE
  [Processor] decode:
                                          0Ь0001
0Ь1111
  [Processor] decode:
  [Processor] stopped
 [Processor
PC : ØF |
SP : FF |
RI : F0 |
                 | Status]
REM : ØE
RDM : FØ
ACC : FE
                                                           26/10/2018
                                                                                               25
```



- Exemplo mostra o uso de IN, STA e OUT.
- Código:
 - 0xD0 0x10
- Corresponde à:
 - IN 0x10
 - Ou carrega acumulador com valor lido do I/O 0x10.


Exemplo03:: execução

Entrada e saída de dados no console 0x10.



MACROASSEMBLER

Uma linguagem construída sobre outra linguagem!



```
OneByteInstr Program
Program
                   TwoByteInstr Address Program
                   Label ":" ONEBYTEINSTR Program
                   Label ":" TWOBYTEINSTR Address Program
                   Label ":" byteValue Program
                   3
Address \rightarrow
                   byteValue
                   Label
                   "NOP" | "NOT" | "RET" | "HLT"
OneByteInstr →
                   "STA" | "LDA" | "ADD" | "SUB" | "OR" | "AND"
TwoByteInstr →
                   "JMP" | "JN" | "JZ" | "CALL" | "IN" | "OUT"
                   Char [ Char | Digit ]*
Label
                   "A" .. "Z" | "a" .. "z"
Char
Digit
                   "0" .. "9"
```

- Um *programa* é uma sequência de:
 - instrução (de um byte)
 - instrução (de dois bytes) com endereço
 - um *rótulo*, dois-pontos, seguido de *instrução* (de um byte)
 - um *rótulo*, dois-pontos, seguido de *instrução* (de dois bytes) com *endereço*
 - um *rótulo*, dois-pontos, seguido de um *valor* (constante de um byte)

- Um *rótulo* é uma sequência:
 - iniciada por caractere (alfabético apenas)
 - seguida por um ou mais caracteres (alfabético apenas) ou dígitos
- Um endereço é:
 - um *valor* (constante de um byte)
 - um rótulo

- As *instruções* de um byte são:
 - NOP, NOT, RET, HLT
- As *instruções* de dois bytes (que vem acompanhadas de um endereço) São:
 - STA, LDA, ADD, SUB, AND, OR, JMP, JZ, JN, CALL, IN, OUT

Comentários são iniciados por um ; (ponto-e-vírgula) e não são considerados parte do programa.

```
.***********************************
; File: Exemplo00.masm
; Purpose: Ūso de NOP e HLT
; Author: P. Jandl Jr.
; Date: 2015-10-23
*************************
        NOP
                 ; nenhuma ação/operação
                                               Um programa em macro-
        NOP
                                              assembly é uma sequência de
        NOP
                                             instruções indicada por meio de
        NOP
                                                   seus mnemônicos.
        NOP
        HLT
                 ; parada do processador, ou seja, fim
            Todo programa em
            macro-assembly é
```

(C) 2015-2018 Jandl. 26/10/2018 34

finalizado por um HLT.


Instruções para uso do MASM

- 1. Mantenha os arquivos .masm no mesmo diretório que o arquivo **jar** correspondente ao JHIPO ou em um subdiretório direto.
- 2. Em um prompt de comandos, navegue até o diretório onde está o arquivo **jar**.
- 3. Execute:
 - java -cp jhipo-vyyyyddmm.jar masm program\Exemplo00.masm program\Exemplo00.asm
- 4. Verifique as opções disponíveis para uso do MASM com:
 - java -cp jhipo-vyyyyddmm.jar masm


(C) 2015-2018 Jandl. 26/10/2018 35

Comando digitado em uma única linha do *prompt*.

Opções do MASM




Opções do MASM



Compare o código masm com seu equivalente asm.

```
***************
; File: Exemplo01.masm
; Purpose: Uso de STA, OUT e LDA
 Author: P. Jandl Jr.
LDA A ; carrega valor da variável A no acum
OUT 0x10 ; exibe valor do acumulador na saída
                  ; armazena valor do acumulador na v
        LDA B
        OUT 0x10; exibe valor do acumulador na saída
                 ; armazena valor do acumulador na va
                 : fim
.*****************
 Variáveis
        0x10
        0x15
                   Observe o uso de
        0x00
                   rótulos e valores.
        0x00
```



Compare o código masm com seu equivalente asm.

```
***<del>*</del>***********
; File: Exemplo01.masm
Purpose: Uso de STA, OUT e LDA
 Author: P. Jandl Jr.
 Date: 2015-10-23
           LDA A ; carrega valor da variável A no acumulaç OUT 0x10 ; exibe valor do acumulador na saída pad
           STA D
                   ; armazena valor do acumulador na variá
           LDA B
           OUT 0x10 ; exibe valor do acumulador na saída pad STA C ; armazena valor do acumulador na variáv
                      ; fim
 Variáveis
           0x10
                                      É interessante
           0x15
           0x00
                                 posicionar variáveis e
           0x00
                                seus conteúdos no final
                                      do programa.
```



Labels ou Rótulos

- São uma interessante característica dos macroassemblers.
- Um rótulo é um identificador (um nome) para um endereço do programa.
- Ele permite "marcar" uma posição do programa, sem necessidade da contagem do endereço correspondente daquela posição.
- O macro-assembler, durante a compilação do código macro-assembly em assembly, determina o endereço físico de memória correspondente a cada rótulo.

Labels ou Rótulos

- Rótulos devem ser formados por uma sequência de letras e números, iniciada por letra, sem espaços ou quaisquer outros símbolos.
- Assim, é possível escrever:
 - A: 0x10
 - Que define um conteúdo 0x10 para um posição de memória que pode ser referenciada pelo rótulo/label A.
- Isto permite que, em qualquer ponto do programa macroassembly seja feito:
 - ADD A
- Ao invés de:
 - ADD 0x20 ; imaginando que o contéudo 0x10 acima estivesse definido no endereço 0x20 da memória.
- Os dois comandos realizam a mesma operação: acrescentam o conteúdo da posição de memória indicada ao acumulador.

Labels ou Rótulos

- Também é possível escrever:
 - PONTO: ADD A
 - Que define um nome PONTO para a instrução ADD A (que também pode usar rótulos ao invés de endereços).
- Com isso, uma instrução de salto (JMP, JN ou JZ) pode indicar o rótulo como destino ao invés do endereço físico:
 - JMP PONTO
 - JN PONTO
 - JZ PONTO
- Isto simplifica a organização do programa.

Compare o código masm com seu equivalente asm.

LDA ZERO; carrega valor da variável ZERO no ac OUT 0x10; exibe valor do acumulador na saída pa ADD A; adiciona o valor da variável A ao acumu OUT 0x10; exibe valor do acumulador na saída pa ADD B; adiciona o valor da variável B ao acumula OUT 0x10; exibe valor do acumulador na saída pa STA TOT; armazena valor do acumulador na vari HLT; fim


.**************

; Variáveis

ZERO: 0x00

A: 0xCA


B: 0x34 TOT: 0x00 Observe o uso de rótulos e valores, que funcionam como variáveis.



(C) 2015-2018 Jandl.

Compare o código masm com seu equivalente asm.

```
; File: Exemplo03.masm
; Purpose: Uso de IN, STA e OUT
; Author: P. Jandl Jr.
; Date: 2015-10-27
.**********************************
        IN 0x10; carrega acumulador com valor lido de
        STA A ; armazena valor do acumulador na vai
        OUT 0x10
                        ; exibe valor do acumulador n 0x10
        IN 0x10; carrega acumulador com valor lido de 0x0E
        STA B ; armazena valor do acumulador na val
        OUT 0x10
                        ; exibe valor do acumulador n
                ; fim
; Variáveis
                      Observe o uso de
        0x00
                    rótulos e valores, que
B:
        0x00
                      funcionam como
                         variáveis.
```



Exemplo03.asm - Notepad

Exercícios de Fixação

Exercícios

- 1. Escreva um programa em linguagem de máquina do HIPO capaz de ler três valores dados pelo usuário, armazenando o total obtido na última posição de memória correspondente ao programa e exibindo tal valor no console.
- 2. Escreva um programa em linguagem de máquina do HIPO capaz de exibir uma contagem de 0 até (05)10 no console.
 - Observe a repetição de código.
 - Considere a possibilidade de uso da instrução JZ ou JN para a construção de um laço de repetição.

Exercícios

3. Escreva um programa em linguagem de máquina do HIPO capaz de multiplicar dois valores dados pelo usuário, armazenando o total obtido na última posição de memória ocupada pelo programa e exibindo tal valor no console.