

White Rabbit X — Manual Completo

Referência autoritativa gerada da fonte atual da EA e do manifesto de sets — EA 1.11 — 127 inputs — 3738 sets

Escopo e fontes de verdade

A fonte da EA define o esquema de inputs, padrões, enums e recursos atuais. O manifesto define cada set, família, status, caminho e hash de integridade. O material Quantum antigo é apenas histórico e não deve orientar a versão atual.

EA SHA-256: D85A30A0836A9BE75F6DFC55868BDC664EE1FC7F5DD0840C029DEB0EF8AC8973.

Manifest SHA-256: E96B9E4050F8EA8B764E187BD6CC1E907AE2AE8C4A6489C9EF2D3317C6003F75.

Material gerado. Os identificadores dos parâmetros permanecem idênticos aos declarados pela EA.

Instalação e primeiro teste

Instale ou compile o EX5 correspondente, copie os sets ao perfil Tester, selecione o símbolo correto do broker, carregue um set em Inputs e confira cada mensagem de validação.

Motores de sinal e métodos de entrada

O indicador escolhido fornece três eventos universais: reversão, cruzamento de sinal/referência e cruzamento de base/referência. Métodos com “And” exigem os eventos na mesma barra fechada; “All” aceita qualquer um dos três. Há no máximo um despacho por lado em cada barra de sinal selecionada.

- Doze motores nativos: MACD, cruzamento de EMA, Momentum, Estocástico, TRIX, RSI, CCI, Williams %R, DeMarker, MFI, OsMA e Ichimoku.
- Sete métodos de gatilho com semântica explícita de reversão, cruzamentos, AND e OR.
- Filtros independentes MTF/MACD, média móvel, ADX, volatilidade ATR e notícias.
- Tamanho Percentage, Monetary, Fixed Lot ou Fixed-R, com proteções globais de risco.
- Stop, take ATR, breakeven, trailing e reversão formam a pilha de saída.
- Painel, marcações de negócios, idiomas, agenda semanal e WFO integram a operação.
- EntryIndicator: MACD, EMA_Cross, Momentum, Stochastic, TRIX, RSI, CCI, WPR, DeMarker, MFI, OsMA, Ichimoku.
- EntryMethod: Reversal, SignalCross, ReferenceCross, ReversalAndSignalCross, ReversalAndReferenceCross, SignalAndReferenceCross, All.
- PositionSizeMode: Percentage, Monetary, FixedLot, FixedR.
- RecoveryMode: None, Martingale, DAlembert.
- GridMode: Disabled, SeparateProfit, UnifiedProfit.

Filtros

O alinhamento MTF é uma camada MACD em timeframes superiores. MA, ADX, volatilidade ATR e notícias são filtros independentes. Empilhar filtros reduz a amostra e deve ser tratado como hipótese de pesquisa.

Filtro de notícias e fluxo do CSV

No mercado ao vivo, a EA consulta o Calendário Econômico do MT5 no horário do servidor e bloqueia novas entradas se a consulta falhar. O tester não acessa esse calendário: execute MQL5\Scripts\White Rabbit News

Exporter em um gráfico de conta real/demo, cubra todo o período do teste e grave NewsCSVFile em Common\Files. O cabeçalho separado por ponto e vírgula é datetime;currency;importance;event_name; importância 2 é moderada e 3 é alta. Use o mesmo broker/fuso do servidor. Em símbolos com sufixo ou não-FX, informe ExportMoedas e NewsMoedasManual; as moedas manuais têm prioridade.

Execução e gestão de posições

Spread, margem, passo de volume, tick size, stops level e freeze level do broker afetam a execução. SL/TP habilitados integram a solicitação de entrada. Fechamentos podem exigir nova tentativa; confirme tudo no Diário.

Ciclo do grid e espaçamento por ATR

Cada perna adicional mede a distância a partir da posição confirmada mais recente do mesmo lado e exige $ATR \times DistanciaMinima$. A ordem inicial não pode disparar outra recursivamente no mesmo cálculo; no ciclo seguinte ela já é a âncora. O grid não usa TPs individuais: Separate avalia ciclos BUY/SELL independentes contra alvos congelados e encerra um lado quando ele fica flat; Unified avalia a cesta BUY+SELL agregada e termina quando ambos ficam flat. Comissões, swap, taxas e pernas já estopadas continuam no resultado enquanto o ciclo correspondente permanece aberto. O alvo dispara a solicitação de fechamento; custos reais e slippage da saída podem deixar o resultado final ligeiramente abaixo dele. No mercado ao vivo, o estado é preservado ao reiniciar a EA. Grid exige conta hedge real e nova otimização após mudança de EA, contrato ou custos.

Pilha de saídas

Stop, take ATR orgânico, breakeven, trailing ATR e saída por reversão são controles separados. A saída por indicador usa o sinal oposto bruto por padrão; ative ReversalExitUseEntryFilters apenas para exigir também os filtros de entrada.

Risco e recuperação

Escolha um único PositionSizeMode. Percentage e Fixed-R exigem stop válido. Grid, Martingale e D'Alembert são modos de recuperação para pesquisa. Limites de exposição, perda diária, drawdown e margem livre são proteções rígidas.

Horários, interface e WFO

O horário usa o servidor do broker e pode atravessar a meia-noite. Sábado e domingo têm controles explícitos. O painel é opcional. Os inputs WFO definem janela in-sample, passo out-of-sample e critério de otimização.

Diagnóstico e utilitários fornecidos

As abas Experts/Diário são a referência para inputs rejeitados, falhas de OrderCheck, indisponibilidade do calendário e tentativas de fechamento. Compile e execute MQL5\Scripts\WhiteRabbit Filters SelfTest; a última linha deve indicar zero falhas. Use White Rabbit News Exporter para criar o CSV e confirme período, moedas, delimitador e pasta Common\Files antes de um backtest com notícias.

Telemetria do dashboard de ciclos

O painel usa os mesmos snapshots de estado empregados pelo loteamento e pelo fechamento das cestas.

- A atualização periódica por tick é limitada a uma vez por segundo; inicialização e eventos de negociação podem solicitar atualização imediata.
- Balance e Equity são da conta inteira. P&L fechado é a variação desde OnInit e P&L aberto/posições são o estado atual; estes últimos indicadores são filtrados por Symbol + Magic.

- Martingale mostra, separadamente para BUY e SELL, perdas consecutivas, quantidade e valor bruto das perdas do ciclo, valor recuperado, déficit restante e alvo igual ao déficit $\times$ Multiplicador.
- Ao exceder MaxMartingaleSteps, o ciclo Martingale sofre hard reset: o déficit antigo é descartado e a próxima ordem usa lote-base. Martingale exige no máximo uma posição aberta por lado.
- D'Alembert mostra o nível atual e o próximo lote normalizado de BUY e SELL.
- Grid mostra pernas e volume, realizado já incluindo custos, P&L aberto, P&L total do ciclo, alvo monetário congelado no início e valor que falta.
- A âncora Grid é a posição confirmada mais recente. BUY só dispara estritamente abaixo de âncora $- \text{ATR} \times \text{DistanciaMinima}$; SELL, estritamente acima de âncora $+ \text{ATR} \times \text{DistanciaMinima}$. O progresso mostra distância adversa em ATR versus o limite.
- Em Separate, ficar flat encerra apenas o ciclo daquele lado; em Unified, o ciclo termina quando BUY e SELL ficam flat. Ordens ainda em trânsito adiam o reset.
- O alvo é o gatilho para solicitar o fechamento. Comissão, fee e slippage efetivos da saída podem deixar o resultado final ligeiramente abaixo dele.
- InterfaceLanguage preserva 11 idiomas. Auto usa inglês no Tester e o idioma do terminal ao vivo; rótulos sem tradução específica têm fallback para inglês.

Combinações suportadas e restrições

Estas são regras operacionais conservadoras da arquitetura atual. O broker pode impor limites mais rígidos e um backtest positivo não corrige um modo de conta incompatível.

- PositionSize_Percentage e PositionSize_FixedR exigem AtivarStop=true e um stop calculável.
- Grid aceita somente PositionSize_Monetary ou PositionSize_FixedLot, Recovery_None e conta hedge real.
- Grid exige AtivarTake=true, DistanciaMinima>0 e limite ativo igual a zero ou pelo menos duas posições.
- Grid_SeparateProfit gerencia cada lado; Grid_UnifiedProfit gerencia o resultado agregado do ciclo.
- Enquanto a cesta continuar aberta, perdas realizadas, swap, comissão e taxas do ciclo permanecem incorporados ao resultado necessário para alcançar o alvo; o lucro isolado de uma perna não apaga esses custos.
- Em Grid_SeparateProfit, BUY e SELL têm ciclos independentes. Se todas as posições de um lado desaparecerem, o ciclo daquele lado termina; uma entrada futura inicia um novo ciclo, sem transportar o déficit encerrado.
- Recovery_DAlembert é exclusivo de Fixed Lot, Grid_Disabled e DAlembertStep>0.
- Recovery_Martingale respeita MaxMartingaleSteps e MaxMartingaleLot; zero significa sem teto adicional.
- ReversalExit_OnOppositeOrder exige conta hedge, Hedging=true, BUY e SELL habilitados e grid desligado.
- O backtest com notícias requer NewsCSVFile em Common\Files; NewsMoedasManual tem precedência sobre detecção automática.
- Horários usam o servidor do broker; intervalos noturnos e dias de fim de semana devem ser testados explicitamente.
- Símbolo, sufixo, tamanho de contrato, tick value, volume mínimo e custos devem ser revalidados por broker.

Biblioteca de sets detectada

Cada .set é uma hipótese de pesquisa ou otimização. Todas as contagens vêm do sistema de arquivos e do manifesto atual; nenhuma quantidade está fixa no modelo deste documento. Contagens e fingerprints foram

lidos no momento da geração.

Pasta	Sets	Finalidade
01_Forex	168	Baselines por ativo — Forex.
02_Metals	18	Baselines por ativo — Metals.
03_Cryptocurrencies	36	Baselines por ativo — Cryptocurrencies.
04_Indices_Energies	42	Baselines por ativo — Indices Energies.
05_US_Stocks_CFD	300	Baselines por ativo — US Stocks CFD.
06_Research_Matrix	935	Pesquisa controlada de um eixo.
07_Entry_System_Matrix	3360	Matriz indicador × método × gestão.
08_Filter_Stack_Matrix	320	Combinações dos filtros de sinal.
09_Risk_Engine_Matrix	130	Modelos de tamanho, risco e recuperação compatíveis.
10_Exit_Stack_Matrix	720	Combinações dos controles de saída.

Aviso de risco

Nenhuma EA, set, indicador, otimização ou resultado histórico garante desempenho futuro. Valide símbolo, custos, execução, amostra fora do período e forward demo antes de assumir risco.

Referência completa dos inputs

A tabela segue a ordem exata da declaração. Strings separadoras fazem parte do esquema .set e devem permanecer, embora não alterem a lógica. A coluna Descrição da fonte é copiada literalmente do .mq5 em inglês para permitir auditoria direta.

Nº	Seção	Subseção	Parâmetro	Tipo	Padrão	Descrição da fonte	Opções do enum	Notas operacionais	
1	General	—	NomedaEs trategia	string	"White Rabbit X"	Strategy Name	—	Use dentro de sua seção e valide a co mbinação completa.	
2	Entries, Signal and Position M anagement	—	TimeFrame	ENUM_AL LOWED_TI MEFRAME S	M1	Entry timeframe	M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1	Signal evaluation is gated to one decision per closed bar of this timeframe.	
3	Entries, Signal and Position M anagement	Entry Indicator	myBlankSp aceEntryIn dicator	string	""	\	\	===== ===== == Entry Indicator = ===== ===== =\\	\
4	Entries, Signal and Position M anagement	Entry Indicator	EntryIndica tor	ENUM_EN TRY_INDI CATOR	EntryIndica tor_MACD	Selects the indicator used by Entry Method	EntryIndica tor_MACD, EntryIndica tor_EMA_ Cross, Entr yIndicator_ Momentum , EntryIndic ator_Stoch astic, Entry Indicator_T RIX, EntryI ndicator_R SI, EntryIn dicator_CC I, EntryIndi cator_WPR , EntryIndic ator_DeMa rker, EntryI ndicator_M FI, EntryIn dicator_Os MA, EntryI ndicator_Ic himoku	Selects the engine; Fast_EMA, Slow_EMA and MACD _SMA are reused by that engine.	
5	Entries, Signal and Position M anagement	Entry Indicator	InpApplied Price	ENUM_AP PLIED_PRI CE	PRICE_CL OSE	Applied price used by the selected indicator	—	Use dentro de sua seção e valide a co mbinação completa.	

6	Entries, Signal and Position Management	Entry Indicator	Fast_EMA	int	12	First period: MA CD/EMA fast; oscillator period; Stochastic %K; Ichimoku Tenkan	—	First sequential period; for Ichimoku this is Tenkan.	
7	Entries, Signal and Position Management	Entry Indicator	Slow_EMA	int	26	Second period: MA CD/EMA slow; Ichimoku Kijun	—	Second sequential period; for Ichimoku this is Kijun.	
8	Entries, Signal and Position Management	Entry Indicator	MACD_SMA	int	9	Third period: MACD signal; oscillator signal; Stochastic %D; Ichimoku Senkou B	—	Third sequential period; for Ichimoku this is Senkou Span B.	
9	Entries, Signal and Position Management	Entry Method	myBlankSpace1	string	""	\	\	===== ===== ===== Entry Method == ===== ===== =====\ =====	\
10	Entries, Signal and Position Management	Entry Method	EntryMethod	ENUM_ENTRY_TRIGGER_MODE	EntryTrigger_All	Reversal, signal cross, reference cross or their combinations	EntryTrigger_Reversal, EntryTrigger_SignalCross, EntryTrigger_ReferenceCross, EntryTrigger_ReversalAndSignalCross, EntryTrigger_ReversalAndReferenceCross, EntryTrigger_SignalAndReferenceCross, EntryTrigger_All	And modes require both events on the same closed bar; All is OR.	

11	Entries, Signal and Position Management	ATR Settings	myBlankSpace42	string	""	\	\	===== ===== ==== ATR Settings == ===== ===== ===\	\
12	Entries, Signal and Position Management	ATR Settings	ATR_Time Frame	ENUM_ALLOWED_TIMEFRAMES	M1	Time Frame ATR	M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
13	Entries, Signal and Position Management	ATR Settings	PeriodoATR	int	14	ATR Period	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
14	Entries, Signal and Position Management	Stop Loss	myBlankSpace4s2	string	""	\	\	===== ===== ===== Stop Loss ===== ===== =====\	\
15	Entries, Signal and Position Management	Stop Loss	AtivarStop	bool	true	Enable Stop Loss	—	Required by Percentage and Fixed-R sizing; recommended for every non-grid baseline.	
16	Entries, Signal and Position Management	Stop Loss	VelaStop	int	0	Stop Loss Candle	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
17	Entries, Signal and Position Management	Stop Loss	Stop	double	3	Stop Loss ATR Multiplier	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	

18	Entries, Signal and Position Management	Take Profit	myBlankSpace101	string	""	\	\	===== ===== ===== Take Profit ===== ===== =====\ 	\
19	Entries, Signal and Position Management	Take Profit	TakeOrganico	bool	false	Enable Organic ATR Take Profit	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
20	Entries, Signal and Position Management	Take Profit	AtivarTake	bool	true	Enable Take Profit	—	Required by supported grid operation.	
21	Entries, Signal and Position Management	Take Profit	VelaTake	int	0	Take Profit Candle	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
22	Entries, Signal and Position Management	Take Profit	Take	double	3	Take Profit ATR Multiplier	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
23	Signal Filters	MTF Alignment	myBlankSpaceMTF	string	""	\	\	===== ===== ==== MTF Alignment ===== ===== =====\ 	\
24	Signal Filters	MTF Alignment	AtivarFiltro MTF	bool	false	Enable MTF Filter	—	Higher-timeframe alignment uses the EA's MACD trend layer.	
25	Signal Filters	MTF Alignment	MTF_RequireAmbos	bool	false	Require Both Higher Timeframes Aligned	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	

26	Signal Filters	Moving Average Filter	myBlankSpaceMA	string	""	\	\	===== ===== Moving Average Filter ===== ===== =====\	\
27	Signal Filters	Moving Average Filter	AtivarFiltroMA	bool	false	Enable Moving Average Filter	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
28	Signal Filters	Moving Average Filter	MA_TimeFrame	ENUM_ALLOWED_TIMEFRAMES	M1	MA Timeframe	M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
29	Signal Filters	Moving Average Filter	MA_Period	int	200	MA Period	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
30	Signal Filters	Moving Average Filter	MA_Method	ENUM_METHOD	MODE_EMA	MA Method	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
31	Signal Filters	Moving Average Filter	MA_AppliedPrice	ENUM_APPLIED_PRICE	PRICE_CLOSE	Applied Price	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
32	Signal Filters	Moving Average Filter	MetodoMA	MetodoFiltroMA	MA_PrecoEInclinacao	Price and Slope Rule	MA_ApenasPreco, MA_ApenasInclinacao, MA_PrecoEInclinacao, MA_PrecoOuInclinacao	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
33	Signal Filters	Moving Average Filter	SentidoMA	SentidoFiltroMA	MA_Tendencia	Trend or Reversal Direction	MA_Tendencia, MA_Reversao	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	

34	Signal Filters	Moving Average Filter	MA_Slope Lookback	int	3	Slope Lookback Bars	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
35	Signal Filters	ADX Filter	myBlankSpaceMA1	string	""	\	\	===== ===== ===== ADX Filter ===== ===== =====\ 	\
36	Signal Filters	ADX Filter	AtivarFiltro ADX	bool	false	Enable ADX Trend Strength Filter	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
37	Signal Filters	ADX Filter	ADX_Time Frame	ENUM_ALLOWED_TIMEFRAMES	M1	ADX Timeframe	M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
38	Signal Filters	ADX Filter	ADX_Period	int	14	ADX Period	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
39	Signal Filters	ADX Filter	ADX_Limiter	double	25	Minimum ADX Value	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
40	Signal Filters	ADX Filter	MetodoADX	MetodoFiltroADX	ADX_ApenasForca	Strength or Strength Plus Direction	ADX_ApenasForca, ADX_ForcaMaisDirecaoDI	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
41	Signal Filters	Volatility Filter	myBlankSpaceVolatility	string	""	\	\	===== ===== == Volatility Filter ===== ===== =====\ 	\

42	Signal Filters	Volatility Filter	EntradaATR	bool	false	Enable ATR Volatility Filter	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
43	Signal Filters	Volatility Filter	VolatilityFilter	ENUM_VOLATILITY_MODE	VOL_HIGH	Trade Volatility Condition	VOL_LOW, VOL_HIGH	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
44	Signal Filters	News Filter	myBlankSpaceNews	string	""	\	\	===== ===== ===== News Filter ===== ===== =====\ 	\
45	Signal Filters	News Filter	AtivarFiltroNoticias	bool	false	Enable News Filter	—	Live calendar errors block new entries; backtests require the exported CSV under Common\\ Files.	
46	Signal Filters	News Filter	NewsSome nteAltImpacto	bool	false	High Impact Only	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
47	Signal Filters	News Filter	NewsMinutesAntes	int	15	Minutes Blocked Before Event	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
48	Signal Filters	News Filter	NewsMinutesDepois	int	15	Minutes Blocked After Event	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
49	Signal Filters	News Filter	NewsMonthsManual	string	""	Manual Currencies (e.g. "USD, EUR"); empty = auto by symbol	—	When non-empty, overrides automatic currency extraction; required for most suffixed/non-FX symbols.	

50	Signal Filters	News Filter	NewsCSV File	string	"WhiteRabbit_News.csv"	Common\\Files CSV for Backtests	—	Semicolon CSV in Common\\Files: datetime;currency;importance;event_name, using broker-server time.	
51	Exit Management	—	AtivarBreakeven	bool	true	Enable Breakeven	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
52	Exit Management	—	Breakeven Distancia	double	1.0	Breakeven Distance (SL or ATR Stop Multiplier)	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
53	Exit Management	ATR Trailing	myBlankSpace46	string	""	\\	\\	===== ===== ==== ATR Trailing == ===== ===== ==\\	\\
54	Exit Management	ATR Trailing	AtivarTrail ATR	bool	false	Enable ATR Trailing Stop	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
55	Exit Management	ATR Trailing	MetodoDeCalculo	Candlesticktype	CandleClose	Trailing Price Source	CandleOpen, CandleClose, CandleHigh, CandleLow, Preco	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
56	Exit Management	ATR Trailing	TrailVela	int	0	Trailing Candle	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
57	Exit Management	ATR Trailing	Trail	double	3	Trail	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	

58	Exit Management	Reversal Exit	myBlankSpace10	string	""	\	\	===== ===== ===== Reversal Exit ===== ===== =====\ 	\
59	Exit Management	Reversal Exit	ReversalExitMode	ENUM_REVERSAL_EXIT_MODE	ReversalExit_OnIndicatorSignal	Declared at source line 319.	ReversalExit_Disabled, ReversalExit_OnOppositeOrder, ReversalExit_OnIndicatorSignal	OnOppositeOrder requires a hedging account, both sides and grid disabled.	
60	Exit Management	Reversal Exit	ReversalExitUseEntryFilters	bool	false	Apply entry filters to indicator exits	—	False uses the raw opposite indicator signal; true also requires entry filters.	
61	Risk and Position Size	—	TradeCapitalPercentage	double	100	Percentage of Total Capital Allocated to EA	—	Allocation must be positive and no greater than the whole EA capital base.	
62	Risk and Position Size	—	PositionSizeMode	ENUM_POSITION_SIZE_MODE	PositionSize_FixedLot	Declared at source line 351.	PositionSize_Percentage, PositionSize_Monetary, PositionSize_FixedLot, PositionSize_FixedR	Exactly one model is active; compatibility depends on stop and grid selections.	
63	Risk and Position Size	—	PositionSizeValue	double	0.01	Percentage=% risk; Monetary=currency per 1.00 lot; Fixed Lot=lots; Fixed R=% of base capital per 1R	—	Meaning changes with PositionSizeMode; never compare raw values across modes.	

64	Risk and Position Size	Fixed-R Controls	myBlankSpaceRF	string	""	\	\	=====	\
								=====	
								== Fixed-R Controls =	
								=====	
								=====	
								==\	
65	Risk and Position Size	Fixed-R Controls	CapitalBaseR	double	0	Base Capital for 1R (0 = balance at OnInit)	—	Zero captures balance at initialization ; Fixed-R only.	
66	Risk and Position Size	Fixed-R Controls	MaxRiskTradeR	double	0	Maximum Risk per Trade in R (0 = no cap)	—	Zero disables this additional Fixed-R cap.	
67	Risk and Position Size	Daily Loss Limit	myBlankSpaceDL	string	""	\	\	=====	\
								=====	
								== Daily Loss Limit	
								=====	
								=====	
								==\	
68	Risk and Position Size	Daily Loss Limit	DailyLossLimitPercent	double	0	Maximum Daily Loss Percentage (0 = disabled)	—	Zero disables the daily limit; use a value below a total account loss.	
69	Risk and Position Size	Equity/Margin Protection	myBlankSpaceRiskProtection	string	""	\	\	=====	\
								===== Eq	
								uity/Margin Protection	
								=====	
								=====	
								==\	
70	Risk and Position Size	Equity/Margin Protection	MaxEquityDrawdownPercent	double	30.0	Maximum EA drawdown before closing positions (0 = disabled)	—	Zero disables the EA equity stop.	

71	Risk and Position Size	Equity/Margin Protection	MinFreeMarginPercent	double	50.0	Minimum free margin to preserve after a new entry (0 = disabled)	—	Zero disables the post-entry free-margin reserve.	
72	Grid and Recovery	—	RecoveryMode	ENUM_RECOVERY_MODE	Recovery_None	Declared at source line 368.	Recovery_None, Recovery_Martingale, Recovery_D'Alembert	None, Martingale or D'Alembert are mutually exclusive.	
73	Grid and Recovery	Recovery Target	myBlankSpace457	string	""	\	\	===== ===== === Recovery Target === ===== =====\ 	\
74	Grid and Recovery	Recovery Target	Multiplicador	double	1	Martingale or Grid Target Profit Multiplier	—	Recovery/grid target multiplier; validate a value greater than one where escalation is intended.	
75	Grid and Recovery	Martingale Limits	myBlankSpace16	string	""	\	\	===== ===== == Martingale Limits === ===== =====\ 	\
76	Grid and Recovery	Martingale Limits	MaxMartingaleSteps	int	0	Consecutive Losses Before Reset (0 = no limit)	—	Zero means no step limit; exceeding a positive limit hard-resets the old deficit and forces the next order to the base lot.	
77	Grid and Recovery	Martingale Limits	MaxMartingaleLot	double	0.0	Maximum Martingale or D'Alembert Lot (0 = broker limit only)	—	Zero means broker maximum only.	

78	Grid and Recovery	DAlembert Settings	myBlankSpace_dal	string	""	\	\	===== ===== = DAlembert Settings == ===== =====\ 	\
79	Grid and Recovery	DAlembert Settings	DAlembert Step	double	0.01	Lot Increment per Loss for D'Alembert	—	Must be positive; supported with Fixed Lot and grid disabled.	
80	Grid and Recovery	Grid Settings	myBlankSpace17	string	""	\	\	===== ===== ==== Grid Settings == ===== ===== ==\ 	\
81	Grid and Recovery	Grid Settings	GridMode	ENUM_GRID_MODE	Grid_Disabled	Declared at source line 385.	Grid_Disabled, Grid_SeparateProfit, Grid_UnifiedProfit	Supported with Monetary or Fixed Lot sizing, Recovery_None and a hedging account; targets are frozen per cycle.	
82	Grid and Recovery	Grid Settings	UseATRGrid	bool	false	Use ATR Only as Grid Signal	—	Research switch; require an existing basket anchor before adding a grid leg.	
83	Grid and Recovery	Grid Settings	DistanceMinima	double	2	ATR Distance Multiplier for Next Grid Order	—	Positive ATR-distance multiplier between grid entries.	
84	Trading Schedule	Trading Hours	myBlankSpaceTradingHours	string	""	\	\	===== ===== ==== Trading Hours === ===== ===== =\ 	\

85	Trading Schedule	Trading Hours	Fechar orde nsforado ho rario	bool	false	Close Positions Outside Trading Hours	—	When enabled, positions are closed whenever server time is outside the interval.	
86	Trading Schedule	Trading Hours	TOD_From _Hour	int	00	Trading Start Hour	—	Use dentro de sua seção e valide a co mbinação completa.	
87	Trading Schedule	Trading Hours	TOD_From _Min	int	00	Trading Start Minute	—	Use dentro de sua seção e valide a co mbinação completa.	
88	Trading Schedule	Trading Hours	TOD_To_H our	int	23	Trading End Hour	—	Use dentro de sua seção e valide a co mbinação completa.	
89	Trading Schedule	Trading Hours	TOD_To_ Min	int	55	Trading End Minute	—	Use dentro de sua seção e valide a co mbinação completa.	
90	Trading Schedule	Trading Days	myBlankSp aceTrading Days	string	""	\	\	===== ===== ===== Trading Days ===== ===== ===== =\\	\
91	Trading Schedule	Trading Days	TradeMond ay	bool	true	Allow Trading on Monday	—	Use dentro de sua seção e valide a co mbinação completa.	
92	Trading Schedule	Trading Days	TradeTues day	bool	true	Allow Trading on Tuesday	—	Use dentro de sua seção e valide a co mbinação completa.	

93	Trading Schedule	Trading Days	TradeWednesday	bool	true	Allow Trading on Wednesday	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
94	Trading Schedule	Trading Days	TradeThursday	bool	true	Allow Trading on Thursday	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
95	Trading Schedule	Trading Days	TradeFriday	bool	true	Allow Trading on Friday	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
96	Trading Schedule	Trading Days	TradeSaturday	bool	false	Allow Trading on Saturday	—	Explicit weekend permission; useful only when the broker symbol trades Saturday.	
97	Trading Schedule	Trading Days	TradeSunday	bool	false	Allow Trading on Sunday	—	Explicit weekend permission; useful only when the broker symbol trades Sunday.	
98	General Settings	Market Execution	myBlankSpaceExecution	string	""	\	\	===== ===== == Market Execution ===== ===== ===\	\
99	General Settings	Market Execution	MaxSpread	double	0	Maximum Allowed Spread for New Trades	—	Zero disables the entry spread ceiling.	
100	General Settings	Market Execution	MaxSlippage	int	10	Slippage, ajustado no OnInit	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	

101	General Settings	Position Exposure	myBlankSpaceExposure	string	""	\	\	===== ===== == Position Exposure = ===== ===== =\\	\
102	General Settings	Position Exposure	MaxLongTrades	int	1	Maximum Simultaneous BUY Positions	—	Zero disables BUY entries; grid sides require zero or at least two, while Martingale permits at most one.	
103	General Settings	Position Exposure	MaxShortTrades	int	1	Maximum Simultaneous SELL Positions	—	Zero disables SELL entries; grid sides require zero or at least two, while Martingale permits at most one.	
104	General Settings	Position Exposure	Hedging	bool	false	Allow Hedging	—	Does not change the account type; the real MT5 account must also support hedging.	
105	General Settings	Identity and Interface	myBlankSpaceInterface	string	""	\	\	===== ===== Identity and Interface = ===== ===== =====\\	\
106	General Settings	Identity and Interface	MagicNumber	int	384457	Magic Number	—	Must be unique for each independent strategy/symbol scope.	

107	General Settings	Identity and Interface	ModificationSafetyPoints	int	0	Optional extra distance beyond broker limits and current spread	—	Additional points beyond broker distance/spread constraints.	
108	General Settings	Identity and Interface	InterfaceLanguage	ENUM_INTERFACE_LANGUAGE	Language_Auto	Live chart interface language	Language_Auto, Language_English, Language_Portuguese, Language_Russian, Language_Chinese, Language_Spanish, Language_Japanese, Language_German, Language_Korean, Language_French, Language_Italian, Language_Turkish	Eleven live/visual UI languages; Auto uses English in Tester and untranslated labels fall back to English.	
109	General Settings	Chart Dashboard	myBlankSpaceDashboard	string	""	\	\	===== ===== == Chart Dashboard ===== ===== ==\	\
110	General Settings	Chart Dashboard	EnableChartDashboard	bool	true	Show visual P&L panel on live and visual tester charts	—	Live/visual panel; periodic tick refresh is capped at once per second.	
111	General Settings	Chart Dashboard	Dashboard Corner	ENUM_BASE_CORNER	CORNER_LEFT_UPPER	Dashboard chart corner	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
112	General Settings	Chart Dashboard	Dashboard OffsetX	int	12	Horizontal offset in pixels	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	

113	General Settings	Chart Dashboard	Dashboard OffsetY	int	24	Vertical offset in pixels	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
114	General Settings	Chart Dashboard	ShowClosedDealLabels	bool	true	Show monetary and percentage result at each closed trade	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
115	General Settings	Chart Dashboard	MaxVisible DealLabels	int	120	Maximum closed-trade labels kept on chart	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
116	General Settings	Chart Dashboard	ClosedDealLabelFontSize	int	10	Closed-trade label font size	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
117	General Settings	Chart Dashboard	ApplyEmbeddedChartTheme	bool	true	Apply the White Rabbit X clean chart style on every machine	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
118	Optimization (WFO)	—	AtivarWFO	bool	false	Enable WFO	—	Enables the internal WFO boundary logic; still requires an external chronological process.	
119	Optimization (WFO)	—	MetodoDe EntradaWfo	WFO TIPO	Insample	Optimization Mode	Insample, InSampleAndOutSample	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
120	Optimization (WFO)	—	input_end_date	string	"2025.02.28"	Backtest End Date (manual)	—	Manual tester end date; keep synchronized with the selected test range.	

121	Optimization (WFO)	WFO Periods	myBlankSpaceWFOPeriods	string	""	\	\	===== ===== ===== WFO Periods == ===== ===== =====\	\
122	Optimization (WFO)	WFO Periods	wfo_windowSize	WFO_TIME_PERIOD	Ano	In-Sample Window Size	Nenhum, Ano, Semestre, Trimestre, Mes, Semana, Dia, Custom	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
123	Optimization (WFO)	WFO Periods	wfo_customWindowSizeDays	int	0	Custom Window Size in Days (0 = unused)	—	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
124	Optimization (WFO)	WFO Periods	wfo_stepSize	WFO_TIME_PERIOD	Semestre	Out-of-Sample Step Size	Nenhum, Ano, Semestre, Trimestre, Mes, Semana, Dia, Custom	Use dentro de sua seção e valide a combinação completa.	
125	Optimization (WFO)	WFO Periods	wfo_customStepSizePercent	int	0	Custom Step Size in Days or Percentage	—	Custom step: positive=percentage of IS; negative=fixed number of OOS days (for example -61).	
126	Optimization (WFO)	Optimization Criterion	myBlankSpace4447	string	""	\	\	===== ===== ===== Optimization Criterion ===== =====\	\

127	Optimization (WFO)	Optimization Criterion	selectedFormula	CustomFormulaType	Formula_ProfitPerTradeAdjustedByDD	Custom Optimization Formula	Formula_One, Formula_GridSurvivalScore, Formula_Profit, Formula_ProfitWinTradeDD, Formula_EfficiencyRelativeToDeposit, Formula_AdjustedEfficiencyForGrid, Formula_ProfitRelativeToDDAndDeposit, Formula_ProfitPerTradeAdjustedByDD, Formula_SharpeAdjustedByDD, Formula_PessimisticProfit, Formula_ResilienceToDrawdown, Formula_ReturnUniformity, Formula_SystemRobustness, Formula_LevainCompositeScore, Formula_SomaR	Optimization criterion only; inspect stability and OOS results before selection.	
-----	--------------------	------------------------	-----------------	-------------------	------------------------------------	-----------------------------	--	--	--

EA SHA-256: D85A30A0836A9BE75F6DFC55868BDC664EE1FC7F5DD0840C029DEB0EF8AC8973 EA
version: 1.12