PROGRAMACIÓN A FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD FASTA

Capítulo 5: Subprogramas: Funciones y Procedimientos

- 1.-Funciones
- 2.-Procedimientos
- 3.-Llamados anidados y ámbito de alcance

SUBPROGRAMAS

La solución de un problema puede abarcar varios aspectos o etapas bien diferenciados, cada una de ellas, puede ser pensada e implementada como un proceso individual, la unión de todos ellos lleva a la solución del problema completo. Estos procesos son llamados subprogramas. Un *subrograma* es un módulo o sección autónoma del programa, que realiza una tarea específica. Puede ser llamado (invocado, activado) por el programa o por otros subprogramas siempre que se necesite ejecutar la tarea para la cual fue hecho.

Al "partir" la solución, cada subprograma, esta acotado y atiende una tarea específica, siendo más fácil de interpretar y corregir, para garantizar el correcto funcionamiento. La "suma" de los mismos conforma la solución integral al problema original.

La utilización de subprogramas aporta las características de:

- Modularidad: los problemas son divididos en subproblemas (subprogramas), este enfoque aporta un nivel de abstracción para controlar la complejidad de los procesos. Para la comprensión de esta abstracción es necesario especificar el intercambio de información que se produce entre ellos a través de parámetros.
- <u>Mantenimiento</u>: los subprogramas al ser módulos independientes, pueden ser corregidos y modificados independientemente de los procesos con los que interactúan. Para controlar esta interacción, la comunicación debe darse sólo a través de sus *parámetros*.
- Ahorro de código: las tareas que se repiten pueden ser codificadas solo una vez en un subprograma, luego se lo "llama" (utiliza) tantas veces como sea necesario.




1.-FUNCIÓN es un subprograma que realiza una tarea específica y devuelve un único valor (de tipo simple) en el nombre.

Consta de un encabezamiento y un cuerpo (este último tiene una parte declarativa y otra ejecutable).

El encabezamiento contiene la palabra reservada *function*, el nombre de la misma (sigue las reglas de un identificador), los parámetros y sus respectivos tipos encerrados entre paréntesis y por último el tipo del resultado que devuelve.

La función recibe información a través de parámetros y devuelve un resultado en el nombre. No lee, ni escribe.

1.1.-Declaración



1.2.-Invocación o llamado

Cuando se requiere la solución que un determinado subprograma brinda, el **programa invocante** (puede ser un programa principal o un subprograma) especifica el nombre del mismo (lo llama) sustituyendo la lista de parámetros **formales** por los **actuales**. Esta llamada desencadena su ejecución, devolviendo un único valor del tipo de la función (resultado). La llamada puede ser invocada:

- a) A la derecha de una asignación
- b) En la condición de una estructura de control
- c) En una lista de salida

Ejemplo de un programa

```
Program funciones;  \begin{array}{lll} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ &
```

1.3.-Parámetros

- a) Los <u>parámetros</u> permiten la comunicación del programa invocante con el subprograma.
- b) En la declaración del subprograma, se especifican entre paréntesis los parámetros *formales* (identificadores y sus respectivo tipos). A través de ellos se **describen** (formalizan) las operaciones y relaciones que forman parte del subprograma.
- c) La invocación a un subprograma requiere la especificación entre paréntesis de los parámetros actuales (no se especifica el tipo). Estos son los datos con los que se realizan las operaciones y relaciones especificadas en la declaración.
- d) Los parámetros actuales deben coincidir con los formales en cantidad, orden y tipo. La posición en su respectiva lista determina la correspondencia entre ambos.
- e) No es necesario que el nombre de los parámetros formales coincida con el de los actuales
- f) La comunicación es unidireccional, ya que a través de los parámetros el subprograma recibe los valores, generando una copia de los mismos en su zona de memoria. Cualquier modificación que realice sobre la copia no modifica el valor del parámetro actual. Por lo tanto el programa invocante al retomar el control, encuentra los parámetros actuales valor sin cambios.
- g) El parámetro formal VALOR es siempre un identificador, el parámetro actual VALOR puede ser una variable del programa invocante, una constante o una expresión (esta última se evalúa antes de copiar el valor).

Ejemplo1-Desarrollar una función booleana que indique si un carácter es vocal

Program Vocales;

```
Function EsVocal (Letra:Char): boolean;
Begin
Letra:= upcase(Letra);
EsVocal:= (Letra = ´A´) or (Letra = ´E´) or (Letra = ´I´) or (Letra = ´O´) or (Letra = ´U´);
End;
```

```
Var
Letra:char;

Begin
Write('ingrese una letra'); Readln(Letra);
If EsVocal(Letra) Then
Writeln(Letra, 'es una vocal')
Else
Writeln(Letra, 'no es una vocal')
End.
```

{al ser Letra parámetro valor, la modificación que puede haber hecho la función, no se registra en el parámetro actual}

Ejemplo2-Desarrollar una función (entera) que a partir de un entero N devuelva la suma de 1 a N.

Program SumaN;

```
Function Suma (N: word): word;

Var

Aux, i: word;

Begin

Aux:= 0;

For i:= 1 to N do

Aux:= Aux + i;

Suma := Aux

End;

Var

M:word;

Begin

Write('ingrese un número'); Readln(M);

Writeln('La suma es', Suma (M))

End.
```

1.4.-Variables locales, son las que define un subprograma (función o procedimiento) para tareas específicas dentro de su ámbito. Dichas variables son propias del subprograma, no tienen comunicación o alcance fuera del mismo y su permanencia en memoria se limita al tiempo en el que el subprograma está en ejecución.

Ejemplo3- Se desarrolla para el ejemplo 11 del capítulo 4 una solución que utiliza una función string, que a partir de las tres notas (Matemáticas, Física y Química) devuelve una cadena que indica si el alumno ingreso ('C1', 'C2', 'C3') o no ('No').

```
Program Cap3Ej11; {utilizando una función}
Type
    St2= string[2]; {defino un tipo apropiado}
                            ______
Function Ingresa(M, F, Q:byte) :St2;
Begin
If (M >= 40) AND (F >= 40) AND (Q >= 40) then
      Ingresa:= 'C1'
else
     if (M >= 60) AND (Q >= 80) then
          Ingresa:= 'C2'
     else
          if F + Q >= 180 then
                Ingresa:= 'C3'
          Else
                Ingresa:= 'No'
End;
      ------
Var
     I, N, NM, NF, NQ, ContIng: byte;
     Nomb: string[25];
     Respuesta: St2;
begin
Readln(N);
ContIng:= 0;
For I := 1 to N do
   begin
   Readln(Nomb);
   Readln(NM, NF, NQ);
```

Respuesta:= Ingresa(NM, NF, NQ);

writeln (Nomb, 'No ingresa')

writeln (Nomb, 'ingresa por condición', Respuesta);

writeln ('El % de ingresantes es ', ContIng * 100/ N: 8:2);

ContIng:= ContIng + 1;

If Respuesta = 'No'then

else

End;

end.

Begin

End



Resolver los ítems 1 a 4 de los ejercicios propuestos al final del capítulo.


2.-PROCEDIMIENTO es un subprograma que realiza una tarea específica, puede incluir lectura y/o escritura, devolver cero o más resultados de tipo simple o estructurado (registros, tablas). Existen procedimientos incorporados al lenguaje Pascal (clrscr, readln), pero el programador puede definir otros "a medida" del problema que resuelve.

Consta de un encabezamiento y un cuerpo (este último tiene una parte declarativa y otra eiecutable).

El encabezamiento contiene la palabra reservada procedure el nombre del mismo (sigue las reglas de un identificador), los parámetros y sus respectivos tipos encerrados entre paréntesis El procedimiento recibe y devuelve información a través de parámetros.


2.1.-Declaración

Sintaxis para la definición de procedimientos. Consta de un encabezamiento y un cuerpo.



2.2.-Parámetros

Los conceptos especificados en el punto 1.3 para los parámetros de las funciones, son válidas para los procedimientos, que además aceptan otra forma de comunicación.



- a) La comunicación bidireccional produce intercambio de información, lo que permite obtener a través de los parámetros resultados de cualquier tipo.
- b) El parámetro formal no recibe el valor del parámetro actual (no copia), sino la dirección de éste, por lo tanto cuando el subprograma opera sobre el mismo no lo hace sobre una copia sino sobre la misma variable, la referencia a través de la dirección Cada vez que se modifica el parámetro formal, se modifica el parámetro actual.
- c) El parámetro formal VARIABLE es siempre un identificador y el actual debe ser variable (ya que representa una dirección donde se almacenará un resultado).
- d) En la definición del subprograma a este tipo de parámetro, se le antepone la palabra VAR.

2.3.-Invocación o llamado

procedimiento constituye una sentencia ejecutable en si misma. Ejemplo: Clrscr: ReadIn(.....); Ejemplo4.- -Leer dos valores reales, calcular y mostrar su suma y su producto, utilizar un procedimiento que a partir de dos valores reales devuelva su suma y su producto. Program Ej4; Var X,Y, Sum, Prod: real; Procedure Calcula (W, Z': real; Var Suma, Producto: real); {define procedimiento, W y Z parámetros de entrada, Suma y Producto son parámetros de salida} Begin Suma: = W + Z; Producto : = W * Z; End: Begin Write('Ingese dos numeros)'; Readln (X, Y);

A diferencia de la función, que retorna un valor en el lugar de la invocación, la invocación del

Ejemplo5.- Procedimiento que a partir de dos variables reales intercambia el contenido

Calcula (X, Y, Sum, Prod); {invoca el procedimiento}

Var

Writeln ('La suma es = ', Sum); Writeln ('El producto es = ', Prod);

Aux : real;

End.

Begin
Aux:= A;

A := B;

B := Aux;


End:

¿Cuándo se debe utilizar procedimiento y cuando una función?

Se utiliza una función cuando el proceso arroja un único resultado (de tipo simple), cuando no lee ni escribe. Un procedimiento en otro caso.

Siempre es posible escribir una función como procedimiento, pero no siempre es posible escribir un procedimiento como función. ¿por que?

El siguiente cuadro resume la compatibilidad entre parámetros **formales** y **actuales**, de acuerdo a su comunicación (valor : unidireccional; variable: bidireccional)



3.1.-Llamados o invocaciones anidadas

Cuando un subprograma invoca a otro subprograma, se produce un llamado "anidado".

Notar que el parámetro actual pertenece al ámbito del subprograma que realiza la invocación, puede ser variable local o parámetro formal.

<u>IMPORTANTE</u>, para mantener acotado lo que una función o un procedimiento pueden operar, de acuerdo al paradigma de programación estructurada

- Una función puede invocar otra función (no un procedimiento)
- Un procedimiento puede invocar otro procedimiento o una función
- □ Estas invocaciones se pueden realizar en forma sucesiva. Ejemplo:

```
Program Llamados:
  Procedure A(....);
   Begin
    . . . . . . . .
     End;
  Procedure B(....);
   Begin
    A (....);
    . . . . . . . .
     End:
 Procedure C(....);
    Begin
    B (....);
    . . . . . . . .
    End:
Begin {programa principal}
.....
C(....);
End.
```

3.2.-Alcance local y global

- ✓ Se define el *alcance* de un objeto (variable, tipo, función o procedimiento.) al ámbito de acción de dicho objeto. Puede ser *global* o *local*.
- ✓ En la declaración de un programa (programa principal) se especifican constantes, tipos, variables, procedimientos y funciones que son reconocidos en todo el programa incluyendo los subprogramas definidos dentro del mismo, por lo tanto estos objetos son globales
- ✓ En la declaración de un procedimiento los identificadores de parámetros (formales), las definiciones de constantes, tipos, la declaración de variables, procedimientos y funciones, propios, son *locales* al procedimiento declarado, es decir, no se les conoce fuera de este ámbito, estos objetos son llamados *locales*.

Los valores compartidos entre procesos deben implementarse mediante parámetros y **no utilizar variables globales** para garantizar:

* Seguridad en el manejo de la información

Los objetos globales son reconocidos dentro del subprograma, éste puede modificar las variables globales y producir <u>alteraciones no deseadas.</u>

* Reutilizabilidad

Es conveniente que los subprogramas sea módulos de código independientes, al utilizar una variable global se establece una <u>dependencia con el identificador</u> (a la inversa de la independencia de los identificadores entre los parámetros formales y actuales).

* Claridad

La cabecera de un subrograma permite a través de su nombre asociar la <u>tarea que realiza</u> (Suma, Escribe) y los parámetros informan que <u>información recibe y que resultados</u> devuelve.

Identificar ámbito de alcance de variables/parámetros en los siguientes programas.

```
Program Locales;
Program Globales;
                                            Var
Var
                                              W: real:
  X,Y, W: real;
                                            Procedure Muestra(Z: real);
Procedure Muestra(Z: real);
                                            Var
 Begin
                                               X,Y: real;
 Writeln(X, Y, Z)
                                             Begin
 End:
                                             Readln(X, Y);
                                             Writeln(X, Y, Z)
Begin {programa principal}
                                             End:
Readln(X,Y,W);
Muestra (W);
                                            Begin {programa principal}
End.
                                            Readln(W);
                                            Muestra (W);
                                            End.
```



Resolver los ítems 5 a 7 de los ejercicios propuestos al final del capítulo.

Ejercitación

- 1.-Calcular e informar el factorial de cada numero de un conjunto cuya cantidad no se conoce (-1 indica fin de datos). Implementar y utilizar función Factorial correctamente parametrizada.
- 2.-Leer en cada línea de un archivo un par de datos X (real), N (entero positivo), calcula e informar X^N. Implementar y utilizar función Potencia correctamente parametrizada. Que cambiaría si N fuera positivo, negativo o cero?
- 3.-Para N personas se registró el peso y la altura, calcular sus IMC y determinar e informar el % de los que tienen un índice normal (18 <= ICM <= 21). Implementar y utilizar función IMC correctamente parametrizada que devuelva TRUE si el índice es normal y FALSE en caso contrario.
- 4.-Una empresa de transportes realiza envíos de cargas, por cada bulto se ingresa PESO de la carga (número real) y CATEGORIA (dato codificado: 1 - común, 2 - especial, 3 - aéreo). El precio se calcula a \$25 por Kg para categoría común, \$32.5 por Kg para categoría especial y \$50 por Kg para categoría aérea. Se cobra recargo por sobrepeso: 30% si sobrepasa los 15 Kg, 20% si pesa más de 10 Kg y hasta 15Kg inclusive, 10% más de 5Kg y hasta 10 Kg inclusive.

Se desea calcular y mostrar el importe a pagar por cada uno de N bultos al final del proceso el total recaudado en cada una de las tres categorías.

Implementar y utilizar función Precio correctamente parametrizada que devuelva el importe a pagar por un bulto.

- 5.- Leer de un archivo dos fracciones por línea (n1, d1, n2, d2), obtener y mostrar el producto de ambas como fracción. Implementar y utilizar el procedimiento Producto que reciba las dos fracciones y devuelva la fracción producto (n3, d3).
- 6.- Leer de cada línea de un archivo A, B y C, coeficientes de un polinomio de 2do grado, se sabe que todos tiene raíces reales. Calcular y mostrar las raíces de cada uno de ellos e informar el % de polinomios con raíz doble (x1=x2). . Implementar y utilizar el procedimiento Raices que reciba los coeficientes A. B v C y devuelva las raíces x1 v x2.
- 7.-Modularizar la solución del ejercicio 10 Capitulo 4 implementando un procedimiento correctamente parametrizado que a partir del % de pérdida de peso y el tiempo devuelva el impacto físico y el nivel.