Guia 2 ASM

Ejercicio 1

```
addi t0, x0, 0x512
```

1.a

Copiar el codigo generado y pasarlo a binario

```
0x51200293 = 0101 0001 0010 0000 0000 0010 1001 0011
```

1.b

Agrupar los bits de acuerdo al tipo de instruccion e identificar los operandos y elementos

Addi es una instruccion tipo I con la siguiente estructura

- addi rd, rs1, imm
- opcode: 7 bits
- rd: 5 bits
- funct3: 3 bits
- rs1:5 bits
- imm: 12 bits

Por lo que en nuestra instruccion cada elemento tiene los siguientes valores

- opcode = 0010011
- rd = 00101
- funct3 = 000
- rs1 = 00000
- [imm] = [010100010010]

Ejercicio 2

```
.text
    # almacenar 0x12345000 en s1
    lui s1, 0x12345
    # sumarle 0x678 (esto seria 0x00000678)
    addi s1, s1, 0x678
```

Ejercicio 3

Codigo 1:

```
.text
    # Guardar inmediato 0x111117FF en a0
li a0, 0x111117FF
# Guardar inmediato 0x11111CAB en a1
li a1, 0x11111CAB
```

Codigo 2:

Codigo 3:

```
.text
# Guardar 0x11111000 en a4
lui a4, 0x11111
```

```
# Sumarle 0x000007FF

addi a4, a4, 0x7FF

# Guardar 0x11112000 en a5

lui a5, 0x11112

# Sumarle 0xfffff355

addi a5, a5, -0x355
```

3.a

Que codigo se genera? A que conclusion llega? Investigue por que

Para el codigo 1, que consta de pseudo instrucciones 1i, se generan basicamente basicamente las mismas instrucciones que en el codigo 3 y obtenemos el mismo resultado en ambos (pero en registros distintos). Tanto en el codigo 2 como en el 3, las instrucciones Basic y Source son iguales, porque no estamos usando pseudo instrucciones.

En el codigo 2 no obtenemos el mismo resultado que en los otros, siendo que la unica diferencia con el codigo 3 es que usamos ori en lugar de addi. Esto se debe a que en el primer caso estamos haciendo una operacion or bit a bit, mientras que en el segundo estamos sumando. Ademas, la representacion con signo extendido que usamos hace que -0x355 sea igual a 0xfffff355 (recordemos que f = 1111)

3.b

Que resultado almacenan los registros cuando lo ejecuta paso a paso?

En el codigo 1, a0 y a1 pasan de 0×00000000 a 0×111117 FF y 0×11111 CAB directamente, si ignoramos las instrucciones generadas en Basic, si no es exactamente igual que en el codigo 3. En el codigo 2 y 3 tenemos

```
    a2=0x00000000 -> 0x111111000 -> 0x111117FF
    a3=0x00000000 -> 0x11112000 -> 0xFFFFFCAB
    a4=0x00000000 -> 0x11111000 -> 0x111117FF
    a5=0x00000000 -> 0x11112000 -> 0x11111CAB
```

3.c

Por que hay que agregar el valor con el signo '-'? Note que para llegar al valor al tiene que estar incrementado en 1. Siempre?

Uno podria pensar que, siguiendo la misma logica que con $0 \times 111117 \text{FF}$ podemos hacer 1 ui a5, 0×11111 y luego sumamos $0 \times \text{cab}$. El problema con esto (y lo podemos probar) es que, como recordamos de 1.a, el inmediato es de 12 bits **con signo**.

Entonces, si queremos llegar al valor 0x111117FF necesitaremos restar de un valor mayor.

Para esto guardamos 0×11112000 y a este numero podemos restarle 0×355 y obtenemos el valor deseado.

Generalizando, para lograr valores entre 0×11111000 y $0 \times 111117FF$, sumamos a 0×11111000 . Y para valores entre 0×11111800 y $0 \times 11111FFF$, restamos a 0×11112000 .

3.d

Que valor resulta de hacer complemento a 2 del valor <code>0xCAB</code>?

En binario, 0xcab es igual a 110010101011 y en complemento a 2, el bit mas significativo representa el bit de signo. Para saber que valor representa, invertimos todos los bits (porque el bit de signo es 1, ojo) y obtenemos 001101010100 que es igual a 0x354

Ejercicio 4

Supongo que se refiere a comparar un programa usando addi y otro usando sub, no esta claro.

```
.text
    # Codigo 1:
    # Guardamos 20 en t0
    addi t0, x0, 20
    # Restamos 5 a 20 con addi
    addi t0, t0, -5

# Codigo 2:
    # Guardamos 20 en t0
    addi t0, x0, 20
# Guardamos 5 en t1
    addi t1, x0, 5
# Restamos 5 a 20
    sub t0, t0, t1
```

4.a

Identifique los codigos generados en ambos casos. Como se representan los valores, en particular si hay negativos?

Si hay negativos, en el caso de sub no importa, pero para el caso de addi se representan como ya vimos, como "sign extended" o signo extendido. Esto significa que, si es negativo, todos los bits "restantes" son 1.

En este caso, -5 se representa como 0xffffffb.

Ejercicio 5

```
.text
    lui a0, 0x10010
    addi t0, x0, 0x234
    sw t0, 0(a0)
```

Ejercicio 6

Tiene sentido esta instruccion? Que hace?

```
add t0, t0, t0
```

Si tiene sentido, es equivalente a duplicar el valor en t0. [t0 = t0 + t0].

Ejercicio 7

Indique para que sirve esta instruccion

```
add t0, t0, zero
```

La instruccion no hace nada, suma 0 al valor ya existente en [t0]. [t0 = t0 + 0].

Ejercicio 8

Representaremos las variable como:

- a -> t0
- [b] -> [t1]
- c -> t2
- d -> t3
- e -> t4

8.a

$$a = b;$$

```
add t0, t1, x0
```

d.8

```
[a = b + c;]
```

```
add t0, t1, t2
```

8.c

```
[a = a + 1;]
```

```
addi t0, t0, 1
```

8.d

$$a = c + 2;$$

```
addi t0, t2, 2
```

8.e

$$a = b + c + d + e;$$

```
add t0, t1, t2
add t0, t0, t3
add t0, t0, t4
```

8.f

$$[a = b - c;]$$

```
sub t0, t1, t2
```

8.g

```
a = c + (b - d);
```

```
sub t0, t1, t3 add t0, t0, t2
```

8.h

```
a = (b + c) - (d + e);
```

```
add t0, t1, t2
sub t0, t0, t3
sub t0, t0, t4
```

8.i

```
a = b * c;
```

```
mul t0, t1, t2
```

8.j

$$a = b / c;$$

```
div t0, t1, t2
```

8.k

$$a = 3 * e$$

```
addi a0, x0, 3 # auxiliar mul t0, a0, t4
```

```
a = (b - c) * (d - e);
```

```
sub a0, t3, t4  # auxiliar
sub t0, t1, t2
mul t0, t0, a0
```

8.m

```
[a = b * c * d;]
```

```
mul t0, t1, t2
mul t0, t0, t3
```

8.n

```
a = (b + c) * (d / e);
```

```
div a0, t3, t4  # Auxiliar add t0, t1, t2 mul t0, t0, a0
```

Ejercicio 9

```
.text
    # Guarda 0x465 en t0
    ori t0, zero, 0x465
    # Guarda 0x0FF en t1
    ori t1, zero, 0x0FF
    # Guarda 0x123 en t2
    ori t2, zero, 0x123
    # 0100 0110 0101 and
    # 0001 0010 0011 = 0000 0010 0001
    and a0, t0, t2
    # 1111 1111 and
    # 0011 0101 = 0011 0101
    andi a1, t1, 0x35
    # 0000 1111 1111 or
```

```
\# 0100 0110 0101 = 0100 1111 1111
or a2, t1, t0
# 1111 1111 or
\# 0000 0001 = 1111 1111
ori a3, t1, 1
# 0x0FF = 0x100
addi a4, t1, 1
# 0100 0110 0101 xor
# 0100 0110 0101 = 0
xor a5, t0, t0
# 0100 0110 0101 xor
# 0011 0111 0001 = 0111 0001 0100
xori a6, t0, 0x371
# 0111 0001 0100 xor
# 0011 0111 0001 = 0100 0110 0101
xori a7, a6, 0x371
# not 0000 0010 0001 = 1111 1101 1110
not s1, a0
```

Basicamente:

- t0 = 0x465
- t1 = 0x0FF
- t2 = 0x123
- a0 = 0x021
- a1 = 0x035
- a2 = 0x4FF
- a3 = 0x0FF
- a4 = 0x100
- a5 = 0x000
- a6 = 0x714
- a7 = 0x465
- $s1 = 0 \times FFFFFFDE$

Ejercicio 10

```
.text  \# t0 = 0x1DC  ori t0, zero, 476
```

```
# t1 = 0xFF
ori t1, zero, 0xFF
# t2 = 0x00001000
lui t2, 1
# t3 = 0x4
ori t3, zero, 4
# t4 = 0xC3010000
lui t4, 0xC3010
# s0 = 0001 1101 1100 << 16
# = 0001 1101 1100 0000 0000 0000 0000 = 0x1DC0000
slli s0, t0, 16
# s1 = 1111 1111 >> 1
# = 0111 1111 = 0x7F
srai s1, t1, 1
srl s2, t4, t3
slli s4, t3, 1
add s4, s4, t3
sll s5, t0, s4
```