
Facultad de Ingeniería-Física General



TRABAJO, ENERGÍA Y POTENCIAL ELÉCTRICO y GRAVITATORIO



Energía potencial gravitacional




Trayectoria recta

r₂ La fuerza gravitacional se conserva: El trabajo efectuado por F_g no depende de la trayectoria seguida de r₁ a r₂.


$$W_{\text{grav}} = \int_{r_1}^{r_2} F_r dr$$

$$W_{\text{grav}} = -Gm_{\text{E}}m \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r^2} = \frac{Gm_{\text{E}}m}{r_2} - \frac{Gm_{\text{E}}m}{r_1}$$

$$U = -\frac{Gm_Em}{r}$$



4.1. Líneas de fuerza y superficies equipotenciales



- Las líneas de fuerza son siempre tangentes al vector intensidad del campo.
- Su sentido es siempre entrante hacia la masa que origina el campo.
- Las lineas de fuerza nunca se cruzan.
- El número de líneas de fuerza que atraviesan una unidad de superficie es proporcional a valor de g.
- Todos los puntos que se encuentran a la misma distancia r de la masa m, tienen el mismo valor del potencial y constituyen una superficie equipotencial.
- Las superficies equipotenciales nunca se cortan.
- Las lineas de fuerza son perpendiculares a las superficies equipotenciales.


rapidez de escape.

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$


$$\frac{1}{2}mv_1^2 + \left(-\frac{Gm_Em}{R_E}\right) = 0 + 0$$
 $v_1 = \sqrt{\frac{2Gm_E}{R_E}}$

$$v_1 = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$
 (rapidez de escape)

Movimiento de satélites



Satélites: Órbitas circulares




El satélite está en órbita circular: su aceleración \vec{a} es siempre perpendicular a su velocidad \vec{v} , por ello, la rapidez v es constante.

$$T = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi r \sqrt{\frac{r}{Gm_{\rm E}}} = \frac{2\pi r^{3/2}}{\sqrt{Gm_{\rm E}}}$$

Las leyes de Kepler y el movimiento de los planetas

- Cada planeta se mueve en una órbita elíptica, con el Sol en uno de los focos de la elipse.
- Una línea del Sol a un planeta dado barre áreas iguales en tiempos iguales.
- Los periodos de un planeta son proporcionales a las longitudes del eje mayor de sus órbita elevadas a la potencia 3/2.




TRABAJO DE UNA FUERZA ELÉCTRICA

$$W_{a\to b} = \int_{a}^{b} \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_{a}^{b} F \cos \phi \, dl \qquad \text{(trabajo realizado por una fuerza)}$$


$$W_{a \to b} = U_a - U_b = -(U_b - U_a) = -\Delta U$$

(trabajo efectuado por una fuerza conservativa)

Objeto en movimiento en un campo gravitacional uniforme



Carga puntual que se mueve en un campo eléctrico uniforme v




El trabajo realizado por la fuerza eléctrica es el mismo para cualquier trayectoria de a a b:


$$W_{a \to b} = -\Delta U = q_0 E d.$$

Energía potencial para campo E constante

- a) La carga positiva se desplaza en dirección de \vec{E} :
- El campo realiza un trabajo positivo sobre la carga.




- b) La carga positiva se desplaza en dirección opuesta a \vec{E} :
- · El campo realiza un trabajo negativo sobre la carga.




a) La carga negativa se desplaza en la dirección de \vec{E} :


- El campo realiza trabajo negativo sobre la carga.
- U aumenta.



- b) La carga negativa se desplaza en dirección opuesta a \vec{E} :
- El campo realiza trabajo positivo sobre la carga.
- U disminuye.




Energía potencial para campo E varible




Energía potencial entre q y q₀

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r}$$
 (energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales q y q_0)


- **23.7** Gráficas de la energía potencial U de dos cargas puntuales q y q_0 contra su separación r.
 - a) q y q₀ tienen el mismo signo



b) $q y q_0$ tienen signos opuestos




Energía potencial de varias cargas puntuales



$$U = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2} + \frac{q_3}{r_3} + \cdots \right) = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i} \frac{q_i}{r_i}$$

Propiedades del espacio



Un campo eléctrico es una propiedad del espacio que permite predecir la fuerza sobre una carga en dicho punto.

$$E = \frac{F}{q}; \qquad F = qE$$

El campo E existe independientemente de la carga q y se encuentra a partir de:

Campo eléctrico =
$$E = \frac{kQ}{r^2}$$



Potencial eléctrico

El potencial eléctrico es otra propiedad del espacio que permite predecir la E.P. de cualquier carga q en un punto.

Potencial eléctrico:

$$V = \frac{U}{q}; \quad U = qV$$

Potencial
en el punto P,

Las unidades son: joules por coulomb (J/C)

Por ejemplo, si el potencial es 400 J/C en el punto P, una carga de -2 nC en dicho punto tendría E.P.:

$$U = qV = (-2 \times 10^{-9}C)(400 \text{ J/C});$$

$$U = -800 \text{ nJ}$$

Potencial eléctrico

$$V = \frac{U}{q_0} \quad \text{o bien,} \quad U = q_0 V$$


$$1 \text{ V} = 1 \text{ volt} = 1 \text{ J/C} = 1 \text{ joule/coulomb}$$

$$V = \frac{U}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$
 (potencial debido a una carga puntual)

$$V = \frac{U}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i} \frac{q_i}{r_i}$$
 (potencial debido a un conjunto de cargas puntuales)


$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}$$
 (potencial debido a una distribución continua de carga)

23.17 Magnitud del campo eléctrico E y el potencial V en puntos dentro y fuera de una esfera conductora con carga positiva.




Superficies Equipotenciales


- La expresión V = k q/r implica que todos los puntos a la misma distancia r desde una carga puntual q tienen el mismo potencial
- Todas estas localizaciones forman una superficie llamada una equipotencial (superficie)
- Así, existe un número infinito de superficies equipotenciales, una por cada valor de r
- La fuerza eléctrica NO realiza trabajo cuando la carga se mueve sobre una superficie equipotencial
 - Tal como sobre la trayectoria ABC
 - Pero la fuerza realiza trabajo para el camino AD



Superficies equipotenciales



Las superficies equipotenciales son siempre perpendiculares a las líneas de campo eléctrico.





Placas paralelas


Considere dos placas paralelas de carga igual y opuesta, separadas una distancia d.

Campo E constante: F = qE

Trabajo =
$$Fd = (qE)d$$

Además, Trabajo = $q(V_A - V_B)$

De modo que: $qV_{AB} = qEd$ y



$$V_{AB} = Ed$$

La diferencia de potencial entre dos placas paralelas cargadas opuestamente es el producto de E y d.