
# Capítulo 6: VLAN

Clase "06"


La primera parte de este capítulo describe cómo configurar y administrar VLAN y enlaces troncales de VLAN, así como resolver problemas relacionados. La segunda parte de este capítulo se centra en implementar el routing entre VLAN mediante un router. El routing entre VLAN en un switch de capa 3 se aborda en otro curso.

# **Definiciones de VLAN**

#### **Definiciones de VLAN**



#### Beneficios de las redes VLAN



#### Tipos de VLAN

```
Switch# show vlan brief
VIAN Name
                                       Ports
                           active
                                       Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3,
                                      Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                      Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                       Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                       Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                       Gi0/1, Gi0/2
1002 fddi-default
                           act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default
                           act/unsup
1005 trnet-default
                           act/unsup


    De manera predeterminada, todos los puertos están asignados a la VLAN 1.

    De manera predeterminada, la VLAN nativa es la VLAN 1.


    De manera predeterminada, la VLAN de administración es la VLAN 1.

    No se puede cambiar el nombre ni eliminar la VLAN 1.
```


#### Enlaces troncales de la VLAN



#### Control de los dominios de broadcast con las VLAN




# Etiquetado de tramas de Ethernet para la identificación de VLAN




Este proceso, denominado "etiquetado", se logra mediante el uso del encabezado IEEE 802.1Q, especificado en el estándar IEEE 802.1Q. El encabezado 802.1Q incluye una etiqueta de 4 bytes insertada en el encabezado de la trama de Ethernet original que especifica la VLAN a la que pertenece la trama.

# VLAN nativas y etiquetado de 802.1Q



### Etiquetado de VLAN de voz




### Rangos de VLAN en los switches Catalyst

```
Switch# show vlan brief
VLAN Name
                        Status
                                  Ports
    default
                                  Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                        active
                                  Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                  Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                  Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                  Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                  Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                  Gi0/1, Gi0/2
1002 fddi-default
                        act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default
                        act/unsup
1005 trnet-default
                        act/unsup
```


### Rangos de VLAN Creación de una VLAN los switches Catalyst

Comandos de IOS de un switch Cisco		
Ingresa al modo de configuración global.	S1# configure terminal	
Crear una VLAN con un número de ID válido.	31(config) #vlan ivlan-id	
Especificar un nombre único para identificar la VLAN.	S1(config-vlan) #name vlan-name	
Volver al modo EXEC privilegiado.	S1(config-vlan) # end	



### Asignación de puertos a las redes VLAN

Comandos de IOS de un switch Cisco		
Ingresa al modo de configuración global.	31‡ configure terminal	
Ingrese el modo de configuración de interfaz.	S1(config) # interface interface_id	
Establezca el puerto en modo de acceso.	S1(config-if)‡ switchport mode access	
Asigne el puerto a una VLAN.	S1(config-if) # switchport access vlan id_vlan	
Volver al modo EXEC privilegiado.	S1(config-if) # end	



#### Eliminación de VLAN

```
31# conf t
31 (config) # no vlan 20
31 (config) # end
31#
31# sh vlan brief
VLAN Name
                            Status
                                      Ports
     default
                                      Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                            active
                                      Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                      Fa0/9, Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13
                                      Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                      Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                      Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1
                                      Gi0/2
1002 fddi-default
                            act/unsup
1003 token-ring-default
                            act/unsup
1004 fddinet-default
                            act/unsup
1005 trnet-default
                            act/unsup
31#
```

el comando del modo de configuración global **no vlan** *vlan-id* se utiliza para eliminar la VLAN 20 del switch. El switch S1 tenía una configuración mínima con todos los puertos en la VLAN 1 y una VLAN 20 sin usar en la base de datos de VLAN

#### Verificación de información de VLAN

show vlan [brief   id vlan-id   name vlan-name   summary]	
Mostrar una linea para cada VLAN con el nombre, estado y los puertos de la misma.	brief
Mostrar información sobre una sola VLAN identificada por su número de ID. Para la vlan-id, el intervalo es de 1 a 4094.	Id vlan-id
Mostrar información sobre una sola VLAN identificada por su nombre. El nombre de la VLAN es una cadena ASCII de 1 a 32 caracteres.	name vlan-name
Mostrar el resumen de información de la VLAN.	resumen.
Comando show interfaces	100
Sintaxis del comando de CLI IOS de Cisco	7/EK
Sintaxis del comando de CLI IOS de Cisco show interfaces [interface-id  vlan vlan-id]   switchport	
Sintaxis del comando de CLI IOS de Cisco	interface-id
Las interfaces válidas incluyen puertos físicos (incluidos tipo, módulo y número de puerto) y canales de puerto. El intervalo de canales de puerto es	interface-id

### Configuración de enlaces troncales IEEE 802.1Q

Comandos de IOS de un switch Cisco				
S1# configure terminal				
S1(config) # interface interface_id				
31(config-if) # switchport mode trunk				
S1(config-if) # switchport trunk native vlan vlan_id				
S1(config-if)				
S1(config-if) # end				


Para configurar un puerto de switch en un extremo de un enlace troncal, utilice el comando **switchport mode trunk**. Con este comando, la interfaz cambia al modo de enlace troncal permanente

#### Restablecimiento del enlace troncal al estado predeterminado

Comandos de IOS de un switch Cisco			
Ingresa al modo de configuración global.	31‡ configure terminal		
Ingresar el modo de configuración de interfaz.	S1(config) # interface id_interfas		
Establecer el enlace troncal para permitir todas las VLAN.	31(config-if)‡ no switchport trunk allowed vlan		
Restablecer la VLAN nativa al valor predeterminado.	S1(config-if) # no switchport trunk native vlan		
Volver al modo EXEC privilegiado.	S1(config-if) # end		


Para configurar un puerto de switch en un extremo de un enlace troncal, utilice el comando **switchport mode trunk**. Con este comando, la interfaz cambia al modo de enlace troncal permanente

#### Problemas de direccionamiento IP de VLAN





Cada VLAN debe corresponder a una subred IP única. Si dos dispositivos en la misma VLAN tienen direcciones de subred diferentes, no se pueden comunicar.

#### **VLAN** faltantes



# Introducción a la resolución de problemas de enlaces troncales







#### Problemas comunes con enlaces troncales

Problema	Resultado	Ejemplo
Faltas de concordancia de la VLAN nativa	Presenta un riesgo a la seguridad y crea resultados no deseados.	Por ejemplo, un puerto se define como VLAN 99 y el otro como VLAN 100.
Faltas de concordancia del modo de enlace troncal	Causa pérdida de la conectividad de la red.	Por ejemplo, se configura un lado de enlace troncal como puerto de acceso.
VLAN permitidas en enlaces troncales	Causa que se envie tráfico no deseado o que no se envie tráfico a través del enlace troncal.	La lista de las VLAN permitidas no admite los requisitos de enlace troncal de VLAN actuales.


### ¿Qué es el routing entre VLAN?




### Routing entre VLAN antiguo




### Routing entre VLAN con router-on-a-stick




#### Configuración del routing entre VLAN antiguo: preparación




# Configuración del routing entre VLAN antiguo: configuración de la interfaz del router




### Configuración de router-on-a-stick: preparación



# Configuración de router-on-a-stick: configuración del switch



# Configuración de router-on-a-stick: configuración de subinterfaces del router



# Configuración de router-on-a-stick: verificación de subinterfaces

```
R1# show vlan
<se omitió el resultado>
Virtual LAN ID: 10 (IEEE 802.10 Encapsulation)
  vLAN Trunk Interface: GigabitEthernet0/0.10
  Protocols Configured: Address:
                                     Received:
                                                 Transmitted:
                        172.17.10.1
                                            11
<Se omitió el resultado>
Virtual LAN ID: 30 (IEEE 802.10 Encapsulation)
  vLAN Trunk Interface: GigabitEthernet0/0.30
  Protocols Configured: Address:
                                     Received: Transmitted:
                        172.17.30.1
                                            11
<Se omitió el resultado>
```