## Organización de Computadoras 2010

## Práctica 8 – Programando

Objetivos de la práctica: que el alumno

- Realice el diseño de programas utilizando instrucciones del MSX88.
- Comprenda la utilidad y funcionamiento de las subrutinas.

#### Bibliografía:

- Apunte 4 de la cátedra, "Lenguaje Assembler".
- Manual del simulador MSX88.
- Set de Instrucciones de MSX88.

Para cada programa propuesto, deberá editar el archivo fuente con extensión **asm** (ej: ejer1.asm), luego ensamblarlo usando asm88.exe (comando: asm88 ejer1.asm) y enlazarlo con link88.exe (comando: link88 ejer1.o). Cada archivo obtenido con extensión **eje** (ej: ejer1.eje) deberá ser cargado y ejecutado en el simulador MSX88.

- 1) Escribir un programa que sume dos números de 16 bits almacenados en memoria de datos y etiquetados NUM1 y NUM2 y guarde el resultado en RESUL (en este caso cada dato y el resultado ocuparán 2 celdas consecutivas de memoria). Verifique el resultado final y almacene 0FFH en la celda BIEN en caso de ser correcto o en otra MAL en caso de no serlo. Recordar que el MSX88 trabaja con números en CA2 pero tener en cuenta que las operaciones con los 8 bits menos significativos de cada número deben ser en BSS.
- 2) Escribir un programa que efectúe la suma de dos vectores de 6 elementos cada uno (donde cada elemento es un número de 16 bits) almacenados en memoria de datos y etiquetados TAB1 y TAB2 y guarde el resultado en TAB3. Suponer en primera instancia que no existirán errores de tipo aritmético (ni carry ni overflow), luego analizar y definir los cambios y agregados necesarios que deberían realizarse al programa para tenerlos en cuenta.
- 3) Los siguientes programas realizan la misma tarea, en uno de ellos se utiliza una **instrucción de transferencia de control con retorno**. Analícelos y compruebe la equivalencia funcional.

```
; Memoria de Datos
      ORG 1000H
NUM1
      DB
             5Н
NUM2
      DB
             ЗН
      ; Memoria de Instrucciones
      ORG 2000H
      MOV
             AL, NUM1
             AL, 0
      CMP
             FIN
      .TZ
      MOV
             AH, 0
             DX, 0
      MOV
      MOV
             CL, NUM2
LOOP: CMP
             CL, 0
      JΖ
             FIN
      ADD
             DX, AX
      DEC
             CL
      JMP
             LOOP
FIN:
      HLT
      END
```

```
; Memoria de Datos
      ORG 1000H
NUM1
      DB
             5Н
             ЗН
NUM2
      DB
      ; Memoria de Instrucciones
      ORG 3000H
                   ; Subrutina SUB1
SUB1: CMP
                 0
            AL,
            FIN
      JΖ
      CMP
            CL,
      JΖ
             FIN
      MOV
            AH,
      MOV
             DX,
                 0
LAZO: ADD
             DX, AX
      DEC
             CX
      JNZ
             LAZO
FIN:
      RET
      ORG 2000H
                   ; Programa principal
      MOV
             AL, NUM1
      VOM
             CL, NUM2
             SUB1
      CALL
      HLT
      END
```

#### Responder:

- 1) ¿Cuál es la tarea realizada por ambos programas?
- 2) ¿Dónde queda almacenado el resultado?
- 3) ¿Cuál programa realiza la tarea más rápido? ¿El tiempo de ejecución de la tarea depende de los valores almacenados en NUM1, en NUM2, en ambos lugares o en ninguno?

Práctica 8 1/2

# Organización de Computadoras 2010

Explicar detalladamente:

- a) Todas las acciones que tienen lugar al ejecutarse la instrucción CALL SUB1.
- b) ¿Qué operación se realiza con la instrucción RET?, ¿cómo sabe la CPU a qué dirección de memoria debe retornar desde la subrutina al programa principal?
- 4) El siguiente programa es otra forma de implementación de la tarea del punto anterior (ejercicio3). Analizar y establecer las diferencias con las anteriores, en particular las relacionadas a la forma de 'proveer' los operandos a las subrutinas.

```
; Memoria de datos
      ORG 1000H
NUM1
     DW
            5Н
                  ; NUM1 y NUM2 deben ser mayores que cero
NUM2
     DW
            ЗН
      ; Memoria de Instrucciones
      ORG 3000H ; Subrutina SUB2
SUB2: MOV
           DX, 0
LAZO: MOV
           BX, AX
           DX, [BX]
      ADD
      PUSH DX
      VOM
            BX, CX
      MOV
            DX, [BX]
      DEC
            DX
      MOV
            [BX], DX
      POP
            DX
      JNZ
            LAZO
      RET
      ORG 2000H ; Programa principal
           AX, OFFSET NUM1
      VOM
      MOV
            CX, OFFSET NUM2
      CALL SUB2
      HLT
```

#### Explicar detalladamente:

- a) Todas las acciones que tienen lugar al ejecutarse las instrucciones PUSH DX y POP DX.
- b) Cuáles son los dos usos que tiene el registro DX en la subrutina SUB2.
- 5) Escribir un programa que sume 2 vectores de 6 elementos (similar al realizado en el ejercicio 2), de modo tal que utilice una subrutina que sume números de 16 bits (similar al programa escrito en ejercicio 1).

### Datos útiles:

- Las subrutinas siempre se escriben antes que el programa principal, aunque su dirección de comienzo sea más alta.
- Las etiquetas de subrutinas y bucles van seguidas de dos puntos (:).
- Los operandos en hexadecimal terminan en H y los que comienzan con una letra van precedidos por un cero (0) para no ser confundidos con etiquetas (por ejemplo, 0A4H en lugar de A4H).
- Se pueden incluir comentarios en los programas, anteponiendo siempre un punto y coma (;).
- El direccionamiento indirecto solo está implementado con el registro BX.
- Cada celda de memoria almacena un byte. Los datos de dos bytes (words) se almacenan de la siguiente manera: primero la parte baja (byte menos significativo) y luego la parte alta. Esto se corresponde con la idea de que la parte baja del dato se almacena en la dirección más baja y la parte alta, en la dirección más alta.

Práctica 8 2/2