4)

```
ORG 1000H (Dirección donde comienza la memoria de datos)
NUMO DB 0CAH (Nombre Variable Tipo Dato Valor Inicial)
NUM1 DB 0
NUM2 DW ?
NUM3 DW 0ABCDH
NUM4 DW ?
      ORG 2000H (Dirección donde comienza la memoria de programa)
 MOV BL, NUMO; Carga en BL el valor que guarda NUMO, posición de memoria 1000H
                 ; DESERTED BL:=CA, mdd Directo
 MOV BH,0FFH; Carga en BH el valor FF  ■ BH:= FF, mdd Inmediato
 MOV CH,BL; Carga en CH el valor de BL CH:=BL, mdd por Registro
 MOV AX,BX; Carga en AX el valor de BX  AX:=BX, mdd por Registro
 MOV NUM1, AL; Almacena en NUM1 el valor de AL; NUM1 ocupa el lugar de
                 ; memoria 1001H; contenido de 1001H:=AL, mdd Directo
 MOV NUM2,1234H; Almacena en NUM2 el valor 1234H, NUM2 ocupa las
                    ; posiciones de memoria 1002H y 1003H, mdd Inmediato
 MOV BX,OFFSET NUM3; Usando la directiva OFFSET se almacena en BX el valor
                   ; de la dirección de NUM3 (1004H) y NO su contenido (ABCDH)
 MOV DL.[BX]: Carga en DL el valor almacenado en la posición de memoria
               ; apuntada por BX, mdd Indirecto por registro
 MOV AX,[BX]; Carga en AX el valor almacenado en la posición de memoria
                ; apuntada por BX y la siguiente, pues AX es de 16 bits
 MOV BX,1006H; Carga en BX el valor 1006H, mdd Inmediato
 MOV WORD PTR[BX],1006H; PTR es el operador "puntero" que indica que [BX]
                      ;apunta a un dato tipo WORD
 HLT
 END
1b)
```

| INSTRUCCION | MODO DE DIRECCIONA. | DESTINO |
|-----------------------|---------------------|----------------------|
| MOV BL,NUM0 | DIRECTO | BL:=CAH |
| MOV BH,0FFH | INMEDIATO | BH:=FFH |
| MOV CH,BL | POR REGISTRO | CH:=CAH |
| MOV AX,BX | POR REGISTRO | AX:=FFCAH |
| MOV NUM1,AL | DIRECTO | 1001H:=CAH |
| MOV NUM2,1234H | INMEDIATO | 1002H:=34H1003H:=12H |
| MOV BX,OFFSET NUM3 | | BX:=1004H |
| MOV DL,[BX] | INDIRECTO POR REG | DL:=CDH |
| MOV AX,[BX] | INDIRECTO POR REG | AX:=ABCDH |
| MOV BX,1006H | INMEDIATO | BX:=1006H |
| MOV WORDPTR[BX],1006H | INDIRECTO POR REG | 1006H:=06H1007H:=10H |

Organización de Computadoras – Fac. de Informática- UNLP – Prof. Jorge M. Runco Practica 5 – Curso 2015

```
5)
      ORG 1000H
NUMO DB 80H
                              1000H := 80H
NUM1 DB 200
                              1001H := C8H
NUM2 DB -1
                              1002H := FFH
BYTE0 DB 011111111B
                              1003H := 7FH
BYTE1 DB 10101010B
                              1004H := AAH
      ORG 2000H
 MOV AL, NUMO;
                   AL := 80H
                   AL := AL + AL = 80H + 80H = 00H DETERMINE ZNVC = 1011
 ADD AL,AL;
 INC NUM1;
                   NUM1:=NUM1 + 1 = C8 + 1 = C9
 MOV BH, NUM1;
                   BH := C9H
 MOV BL,BH;
                   BL:=C9H
 DEC BL;
                   BL:=C9 - 1 = C8H
 SUB BL,BH;
                   BL:=BL - BH = C8 - C9 = FFH (-1) \longrightarrow ZNVC=0101
 MOV CH,BYTE1;
                   CH := AAH
 AND CH,BYTE0;
                   CH := AA AND 7F = 2AH
 NOT BYTE0;
                   Contenido de 1003H := 80H
 OR CH,BYTE0;
                   CH := 2AH OR 80H = AAH
 XOR CH,11111111B CH:= AAH XOR FFH = 55H
 HLT
 END
```

Organización de Computadoras – Fac. de Informática- UNLP – Prof. Jorge M. Runco Practica 5 – Curso 2015

6)

SUMA:

ORG 1000H INI DB 0 FIN DB 15

ORG 2000H

MOV AL,INI ; AL:= 0 MOV AH,FIN ; AH:= 15 INC AL ; AL:=AL + 1

INC AL ; AL := AL + 1

CMP AL, AH ; AL – AH y afecta los flags. Compara AL y AH.

JNZ SUMA ; El salto se ejecuta siempre que su condición sea verdadera.

; En este caso "Salta Si No Es Cero" y se chequea el flag de Z

; para ver si la resta anterior dio cero, o sea AL=AH

HLT END

El lazo se ejecuta 15 veces hasta que AL:= 15 y la resta da cero. La comparación es una resta que no guarda el resultado pero modifica los flags. Cuando AL llega a 15 AL – AH da cero y la condición del salto es falsa y el programa termina.

JS

Si se reemplaza por la instrucción "Salta Si Hay Signo", AL siempre es < que AH, entonces será verdadera la condición del lazo, es decir el resultado será negativo hasta que AL=15 y el resultado de la resta sea cero y la condición del salto sea falsa, entonces terminará el programa con AL =15.

JZ

Si se reemplaza por la instrucción "Salta Si Es Cero", entonces la primera vez AL=1 y la resta con AH=15 no da cero, entonces sólo se ejecutará una vez el lazo y terminará con AL=1.

JMP

Si se reemplaza por la instrucción "Salto Incondicional", no se chequea ninguna condición entonces el programa no terminará nunca.

8)

ORG 1000H

TABLA DB 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20; Dir desde 1000H hasta 1009H

FIN DB ? ; Dir 100AH TOTAL DB ? ; Dir 100BH MAX DB 13 ; Dir 100CH

> ORG 2000H MOV AL,0

MOV CL, OFFSET FIN - OFFSET TABLA; Cantidad de números en TABLA

MOV BX, OFFSET TABLA; Dir de comienzo de TABLA

SUMA: ADD AL,[BX]; AL:= AL + contenido de la dir apuntada por BX

INC BX; Apunto al elemento que sigue

DEC CL; Decremento la cuenta, cuando llego a cero no hay más elementos

JNZ SUMA; Voy a la etiqueta SUMA hasta que CL llegue a 0

HLT END

Para que almacene en TOTAL, la suma quedó almacenada em AL

MOV TOTAL, AL

9)

ORG 1000H

TABLA DB 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20; Dir desde 1000H hasta 1009H

FIN DB ? ; Dir 100AH TOTAL DB ? ;Dir 100BH MAX DB 13 ; Dir 100CH

ORG 2000H

MOV AL, MAX; Carga el valor a comparar

MOV CH,0; Cuenta la cantidad de elementos iguales y menores a MAX MOV CL, OFFSET FIN - OFFSET TABLA; Cantidad de números en TABLA

MOV BX, OFFSET TABLA; Dir de comienzo de TABLA

SIGO: CMP AL, [BX]; Compara AL con cada elemento de TABLA

JNZ MENOR; Si la comparación no dio 0 (no son iguales) hay que ver si es menor

INC CH; Acá cuenta si son iguales

JMP NOMENOR; Si pasó por acá hay que ir al final

MENOR: JS NOMENOR; Se fija si es menor

INC CH: Cuenta si es menor

NOMENOR: INC BX; Para todos los casos apunta al que sigue

DEC CL; Decrementa la cantidad de elementos, cuando llega a cero termina.

JNZ SIGO

Organización de Computadoras – Fac. de Informática- UNLP – Prof. Jorge M. Runco Practica 5 – Curso 2015

HLT END

10)

ORG 2000H

MOV AX, 1

MOV BX, 1000H, BX tiene el comienzo de la tabla

CARGA: MOV [BX], AX

ADD BX, 2; Incrementa de a 2 porque cada elemento tiene 16 bits (2 bytes)

ADD AX, AX; Multiplica por 2

CMP AX, 200 ; Compara el contenido de AX con 200. Mientras exista signo (resultado negativo) salta a CARGA y sigue. Cuando AX >200 no hay signo y no se ejecuta el salto

JS CARGA

HLT

END