```
1)
       ORG 1000H
       DW 9234H
NUM1
                         NUM1 = 11119234H
       DW 1111H
NUM2
       DW 8432H
       DW 2222H
RESUL DW ?
       DW ?
BIEN
        DB 0
MAL
       DB 0
        ORG 2000H
         MOV AX, NUM1; AX:=9234H Parte baja de NUM1
         MOV CX, NUM2; CX:=8432H Parte baja de NUM2
        MOV DX, NUM1+2; DX:=1111H Parte alta de NUM1
        MOV BX, NUM2+2; CX:=2222H Parte alta deNUM2
         ADD AX, CX;
                          AX:=AX+BX Suma parte baja
        ADC DX, BX; DX:=DX+BX+Carry (Carry generado por la suma de la parte baja)
         JO resul_mal
         MOV BIEN, 0FFH
         JMP fin
resul_mal: MOV MAL, 0FFH
     fin: MOV RESUL, AX
```

El resultado de la suma queda almacenado en DX  $\,$  AX. (  $32 \,$  bits ). Aquí consideramos que la parte alta de la suma no genera Carry.

MOV RESUL+2, DX

HLT END

Para ver si es correcto el resultado en Ca2, debemos verificar la ausencia de overflow. Después de la suma escribimos lo siguiente:

## Organización de Computadoras – Fac. de Informática – Prof. Jorge Runco Curso 2014 – TP Nº 6 :

3) Los arreglos tienen definido sólo un elemento de 32 bits y no 6 como dice el enunciado.

**ORG** 1000H

TAB1 DB 10H,92H,0A0H,0C1H; Número de 2 words

TAB2 DB 21H,93H,61H,0C1H

TAB3 DB 00H,00H,00H,00H,00H

ORG 2000H

MOV DX, 0; Almacena el carry

MOV CX, 0; Indice del lazo

SIGO: MOV BX, OFFSET TAB1; Dirección de comienzo de TAB1

ADD BX, CX; Apunta a una determina word en TAB1

MOV AX, [BX]

ADD AX, DX; Sumó el carry anterior

MOV DX, 0; Pone a 0 para guardar el nuevo carry

MOV BX, OFFSET TAB2 ; BX:= Dirección de TAB2

ADD BX, CX; Apunta a una determinada word en TAB2

ADD AX, [BX]; Suma dos words

ADC DX, 0 ; DX:= DX + 0 + Carry

MOV BX, OFFSET TAB3, Dirección de TAB3

ADD BX, CX; Apunta a una determinada palabra en TAB3

MOV [BX], AX; Amacena el resultado en TAB3

ADD CX, 2; Apunta a la siguiente word

CMP CX, 4

JNZ SIGO

HLT

**END** 

## Organización de Computadoras – Fac. de Informática – Prof. Jorge Runco Curso 2014 – TP Nº 6 :

6) ORG 1000H MANTISA DB 0FH (00001111b)

EXPONENTE DB 08H (00001000b)

ORG 2000H

MOV AH, MANTISA

MOV AL, EXPONENTE

CALL AJUSTE

HLT END

; SIN VERIFICAR

ORG 3000H

AJUSTE: DEC AL

ADD AH, AH

**RET** 

;CON VERIFICACIÓN

ORG 3000H

AJUSTE: MOV CL, AH

AND CL, 10000000b

JNZ NOSEPUDO

DEC AL

ADD AH, AH

MOV BL, 00H

JMP FIN

NOSEPUDO: MOV BL, 0FFH

FIN: RET

7)

ORG 3000H FLOTANTE: MOV CX, AX ADD CX, CX; Exponente en CH, le sacamos el signo CMP CH, 0 JNZ VER\_UNOS; Si no salta E=0 MOV CL, 0; CL indicación E=0 JMP SIGO VER\_UNOS: CMP CH, 111111111b ; FFH JNZ FIN; No es ningún caso especial MOV CL, 1; CL indicación E=255 (todos unos) ; Vamos a ver cuanto vale la mantisa SIGO: AND AL, 011111111b; (7FH) CMP AL, 0; Primera parte de la mantisa es 0 JNZ MANTI\_DIS\_CERO CMP BX, 0 ; Segunda parte de la mantisa es 0 JNZ MANTI\_DIS\_CERO MOV CH, 0; CH indicación M=0 JMP SIGO 1 MANTI DIS CERO: MOV CH, 1 ; CH indicación M distinta de 0 ; Veamos M y E que valores tienen MOV AH, CH SIGO\_1: MOV AL, CL AND AL, 1 JZ EXPO\_CERO AND AH, 1; E = 255JZ INFINITO MOV BL, 2; Número es NAN JMP FIN 1 EXPO\_CERO: AND CH, 1 JZ CERO; Si salta el número es 0 MOV BL, 0; Número es denormalizado JMP FIN\_1 MOV BL, 1; Número es infinito INFINITO: JMP FIN\_1 MOV BL, 3; Número es 0 CERO: JMP FIN 1 MOV BL, 4; Número está normalizado FIN:

FIN\_1:

**RET**