# Langage Assembleur PC

Paul A. Carter

 $4~{\rm d\acute{e}cembre}~2021$ 

Copyright © 2001, 2002, 2004 by Paul Carter Traduction par Sébastien Le Ray

Ce document peut être reproduit et distribué dans sa totalité (en incluant cette note de l'auteur, le copyright et l'indication de l'autorisation), sous réserve qu'aucun frais ne soit demandé pour le document lui-même, sans le consentement de l'auteur. Cela inclut une "utilisation raisonnable" d'extraits pour des revues ou de la publicité et les travaux dérivés comme les traductions.

Notez que ces restrictions ne sont pas destinés à empêcher la participation aux frais pour l'impression ou la copie du document.

Les enseignants sont encouragés à utiliser ce document comme support de cours ; cependant, l'auteur aprécierait d'être averti dans ce cas.

# Table des matières

P	réfac	e		$\mathbf{v}$
1	ion	1		
	1.1	Systèr	mes Numériques	1
		1.1.1	Décimal	1
		1.1.2	Binaire	1
		1.1.3	Hexadecimal	3
	1.2	Organ	nisation de l'Ordinateur	4
		1.2.1	Mémoire	4
		1.2.2	Le CPU (processeur)	5
		1.2.3	La famille des processeurs 80x86	6
		1.2.4	Regitres 16 bits du 8086	7
		1.2.5	Registres 32 bits du 80386	8
		1.2.6	Mode Réel	9
		1.2.7	Mode Protégé 16 bits	9
		1.2.8	Mode Protégé 32 bits	10
		1.2.9	Interruptions	11
	1.3	Langa	ige Assembleur	11
		1.3.1	Langage Machine	11
		1.3.2	Langage d'Assembleur	12
		1.3.3	Opérandes d'Instruction	13
		1.3.4	Instructions de base	13
		1.3.5	Directives	14
		1.3.6	Entrées et Sorties	17
		1.3.7	Débogage	18
	1.4	Créer	un Programme	19
		1.4.1	Premier programme	20
		1.4.2	Dépendance vis à vis du compilareur	23
		1.4.3	Assembler le code	$\overline{24}$
		1.4.4	Compiler le code C	$^{-4}$
		1.4.5	Lier les fichiers objets	24
		1 4 6	Comprendre un listing assembleur	25

	1.5	Fichie	r Squelette
<b>2</b>	Bas	es du	Langage Assembleur 29
	2.1	Trava	iller avec les Entiers
		2.1.1	Représentation des entiers
		2.1.2	Extension de signe
		2.1.3	Arithmétique en complément à deux
		2.1.4	Programme exemple
		2.1.5	Arithmétique en précision étendue
	2.2	Struct	cures de Contrôle
		2.2.1	Comparaison
		2.2.2	Instructions de branchement
		2.2.3	Les instructions de boucle
	2.3		ire les Structures de Contrôle Standards
		2.3.1	Instructions if
		2.3.2	Boucles while
		2.3.3	Boucles do while
	2.4		ple: Trouver des Nombres Premiers
	2.1	DACIII.	pic . Houver des Homores Fromters
3	Opé	eration	as sur les Bits 49
	3.1	Opéra	tions de Décalage $\dots \dots \dots$
		3.1.1	Décalages logiques
		3.1.2	Utilisation des décalages
		3.1.3	Décalages arithmétiques
		3.1.4	Décalages circulaires
		3.1.5	Application simple
	3.2	Opéra	tions Booléennes Niveau Bit
		3.2.1	L'opération $ET$
		3.2.2	L'opération $OU$
		3.2.3	L'opération XOR
		3.2.4	L'opération NOT
		3.2.5	L'instruction TEST
		3.2.6	Utilisation des opérations sur les bits
	3.3	Eviter	eles Branchements Conditionnels
	3.4		ouler les bits en C $\cdots$ 58
		3.4.1	Les opérateurs niveau bit du C
		3.4.2	Utiliser les opérateurs niveau bit en C 59
	3.5		sentations Big et Little Endian
	0.0	3.5.1	Quand se Soucier du Caractère Big ou Little Endian . 61
	3.6		ster les Bits
	5.0	3.6.1	Méthode une
		3.6.2	Méthode deux
		3.6.3	Méthode trois

		TIER	

4	Sou	as-Programmes 69
	4.1	Adressage Indirect
	4.2	Exemple de Sous-Programme Simple
	4.3	La pile
	4.4	Les Instructions CALL et RET
	4.5	Conventions d'Appel
		4.5.1 Passer les paramètres via la pile
		4.5.2 Variables locales sur la pile
	4.6	Programme Multi-Modules
	4.7	Interfacer de l'assembleur avec du C
		4.7.1 Sauvegarder les registres
		4.7.2 Etiquettes de fonctions
		4.7.3 Passer des paramètres
		4.7.4 Calculer les adresses des variables locales 87
		4.7.5 Retourner des valeurs
		4.7.6 Autres conventions d'appel
		4.7.7 Exemples
		4.7.8 Appeler des fonctions C depuis l'assembleur 93
	4.8	Sous-Programmes Réentrants et Récursifs
		4.8.1 Sous-programmes récursifs
		4.8.2 Révision des types de stockage des variables en C 96
5	Tah	oleaux 99
9	5.1	Introduction
	0.1	5.1.1 Définir des tableaux
		5.1.2 Accéder aux éléments de tableaux
		5.1.3 Adressage indirect plus avancé
		5.1.4 Exemple
		5.1.5 Tableaux Multidimensionnels
	5.2	Instructions de Tableaux/Chaînes
	0.2	5.2.1 Lire et écrire en mémoire
		5.2.2 Le préfixe d'instruction REP
		5.2.3 Instructions de comparaison de chaînes
		5.2.4 Les préfixes d'instruction REPx
		5.2.5 Exemple
_	T 74	•
6	<b>V</b> ir <sub>3</sub> 6.1	gule Flottante 121 Représentation en Virgule Flottante
	0.1	-
	6.2	ı
	6.2	Arithmétique en Virgule Flottante
		6.2.1 Addition 197
		6.2.1       Addition

iii

		6.2.3	Multiplication et division
		6.2.4	Conséquences sur la programmation
	6.3	Le Cop	processeur Arithmétique
		6.3.1	Matériel
		6.3.2	Instructions
		6.3.3	Exemples
		6.3.4	Formule quadratique
		6.3.5	Lire un tableau depuis un fichier
		6.3.6	Renchercher les nombres premiers
7	Stni	ioturos	et C++ 149
•	7.1		
	( · 1	7.1.1	ures
		•	Introduction
		7.1.2	Alignement en mémoire
		7.1.3	Champs de Bits
		7.1.4	Utiliser des structures en assembleur
	7.2		bleur et $C++$
		7.2.1	Surcharge et Décoration de Noms
		7.2.2	Références
		7.2.3	Fonctions inline
		7.2.4	Classes
		7.2.5	Héritage et Polymorphisme
		7.2.6	Autres fonctionnalités $C++$
$\mathbf{A}$	Inst	ruction	ns 80x86 181
	A.1	Instruc	ctions hors Virgule Flottante
	A.2		ction en Virgule Flottante

# Préface

# Objectif

L'objectif de ce livre est de permettre au lecteur de mieux comprendre comment les ordinateurs fonctionnent réellement à un niveau plus bas que les langages de programmation comme Pascal. En ayant une compréhension plus profonde de la façon dont fonctionnent les ordinateurs, le lecteur peu devenir plus productif dans le développement de logiciel dans des langages de plus haut niveau comme le C et le C++. Apprendre à programmer en assembleur est un excellent moyen d'atteindre ce but. Les autres livres d'assembleur pour PC apprennent toujours à programmer le processeur 8086 qu'utilisait le PC originel de 1981! Le processeur 8086 ne supportait que le mode réel. Dans ce mode, tout programme peu adresser n'importe quel endroit de la mémoire ou n'importe quel périphérique de l'ordinateur. Ce mode n'est pas utilisable pour un système d'exploitation sécurisé et multitâche. Ce livre parle plutôt de la façon de programmer les processeurs 80386 et plus récents en mode protégé (le mode dans lequel fonctionnent Windows et Linux). Ce mode supporte les fonctionnalités que les systèmes d'exploitation modernes offrent, comme la mémoire virtuelle et la protection mémoire. Il y a plusieurs raisons d'utiliser le mode protégé :

- 1. Il est plus facile de programmer en mode protégé qu'en mode réel 8086 que les autres livres utilisent.
- 2. Tous les systèmes d'exploitation PC modernes fonctionnent en mode protégé.
- 3. Il y a des logiciels libres disponibles qui fonctionnent dans ce mode.

Le manque de livres sur la programmation en assembleur PC en mode protégé est la principale raison qui a conduit l'auteur à écrire ce livre.

Comme nous y avons fait allusion ci-dessus, ce dexte utilise des logiciels Libres/Open Source : l'assembleur NASM et le compilateur C/C++DJGPP. Les deux sont disponibles en téléchargement sur Internet. Ce texte parle également de l'utilisation de code assembleur NASM sous Linux et avec les compilateurs C/C++ de Borland et Microsoft sous Windows. Les

vi PRÉFACE

exemples pour toutes ces plateformes sont disponibles sur mon site Web: http://www.drpaulcarter.com/pcasm. Vous devez télécharger le code exemple si vous voulez assembler et exécuter la plupart des exemples de ce tutorial.

Soyez conscient que ce texte ne tente pas de couvrir tous les aspects de la programmation assembleur. L'auteur a essayé de couvrir les sujets les plus importants avec lesquels *tous* les programmeurs devraient être familiers.

# Remerciements

L'auteur voutrait remercier les nombreux programmeurs qui ont contribué au mouvement Libre/Open Source. Tous les programmes et même ce livre lui-même ont été créés avec des logiciels gratuits. L'auteur voudrait remercier en particulier John S. Fine, Simon Tatham, Julian Hall et les autres développeurs de l'assembleur NASM sur lequel tous les exemples de ce livre sont basés; DJ Delorie pour le développement du compilateur C/C++ DJGPP utilisé; les nombreuses personnes qui ont contribué au compilateur GNU gcc sur lequel DJGPP est basé; Donald Knuth et les autres pour avoir développé les langages composition  $T_{\rm EX}$  et  ${\rm LATEX2}_{\mathcal E}$  qui ont été utilisés pour produire le livre; Richard Stallman (fondateur de la Free Software Foundation), Linus Torvalds (créateur du noyau Linux) et les autres qui ont créé les logiciels sous-jacents utilisés pour ce travail.

Merci aux personnes suivantes pour leurs corrections :

- John S. Fine
- Marcelo Henrique Pinto de Almeida
- Sam Hopkins
- Nick D'Imperio
- Jeremiah Lawrence
- Ed Beroset
- Jerry Gembarowski
- Ziqiang Peng
- Eno Compton
- Josh I Cates
- Mik Mifflin
- Luke Wallis
- Gaku Ueda
- Brian Heward
- Chad Gorshing
- F. Gotti
- Bob Wilkinson
- Markus Koegel
- Louis Taber

## Ressources sur Internet

Page de l'auteurhttp://www.drpaulcarter.com/Page NASM sur SourceForgehttp://sourceforge.net/projects/nasm/DJGPPhttp://www.delorie.com/djgppAssembleur Linuxhttp://www.linuxassembly.org/The Art of Assemblyhttp://webster.cs.ucr.edu/USENETcomp.lang.asm.x86Documentation Intelhttp://developer.intel.com/design/Pentium4/documentation.htm

## Réactions

L'auteur accepte toute réaction sur ce travailThe author welcomes any feedback on this work.

E-mail: pacman128@gmail.com

WWW: http://www.drpaulcarter.com/pcasm

# Chapitre 1

# Introduction

# 1.1 Systèmes Numériques

La mémoire d'un ordinateur est constituée de nombres. Cette mémoire ne stocke pas ces nombres en décimal (base 10). Comme cela simplifie grandement le matériel, les ordinateurs stockent toutes les informations au format binaire (base 2). Tout d'abord, revoyons ensemble le système décimal.

### 1.1.1 Décimal

Les nombres en base 10 sont constitués de 10 chiffres possibles (0-9). Chaque chiffre d'un nombre est associé à une puissance de 10 selon sa position dans le nombre. Par exemple :

$$234 = 2 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 4 \times 10^0$$

#### 1.1.2 Binaire

Les nombres en base 2 sont composés de deux chiffres possibles (0 et 1). Chaque chiffre est associé à une puissance de 2 selon sa position dans le nombre (un chiffre binaire isolé est appelé bit). Par exemple :

$$11001_2 = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$
$$= 16 + 8 + 1$$
$$= 25$$

Cet exemple montre comment passer du binaire au décimal. Le tableau 1.1 montre la représentation binaire des premiers nombres.

La figure 1.1 montre comment des chiffres binaires individuels (*i.e.*, des bits) sont additionnés. Voici un exemple :

Decimal	Binary	Decimal	Binary
0	0000	8	1000
1	0001	9	1001
2	0010	10	1010
3	0011	11	1011
4	0100	12	1100
5	0101	13	1101
6	0110	14	1110
7	0111	15	1111

Table 1.1 – Décimaux 0 à 15 en Binaire

N	lo previo	ous carr	y		Previou	ıs carry	
0	0	1	1	0	0	1	1
+0	+1	+0	+1	+0	+1	+0	+1
0	1	1	0	1	0	0	1
			$^{\mathrm{c}}$		$\mathbf{c}$	$^{\mathrm{c}}$	$^{\mathrm{c}}$

Figure 1.1 – Addition binaire (c signifie carry, retenue)

$$11011_2 \\ +10001_2 \\ \hline 101100_2$$

Si l'on considère la division décimale suivante :

$$1234 \div 10 = 123 \ r \ 4$$

on peut voir que cette division sépare le chiffre le plus à droite du nombre et décale les autres chiffres d'une position vers la droite. Diviser par deux effectue une opération similaire, mais pour les chiffres binaires du nombre. Considérons la division binaire suivante <sup>1</sup>:

$$1101_2 \div 10_2 = 110_2 \ r \ 1$$

Cette propriété peut être utilisée pour convertir un nombre décimal en son équivalent binaire comme le montre la Figure 1.2. Cette méthode trouve le chiffre binaire le plus à droite en premier, ce chiffre est appelée le bit le moins significatif (lsb, least significant bit). Le chiffre le plus à gauche est appelé le bit le plus significatif (msb, most significant bit). L'unité de base de la mémoire consiste en un jeu de 8 bits appelé octet (byte).

 $<sup>1.\</sup> L'indice\ 2$  est utilisé pour indiquer que le nombre est représenté en binaire, pas en décimal

```
Decimal Binary
25 \div 2 = 12 \ r \ 1 \quad 11001 \div 10 = 1100 \ r \ 1
12 \div 2 = 6 \ r \ 0 \quad 1100 \div 10 = 110 \ r \ 0
6 \div 2 = 3 \ r \ 0 \quad 110 \div 10 = 11 \ r \ 0
3 \div 2 = 1 \ r \ 1 \quad 11 \div 10 = 1 \ r \ 1
1 \div 2 = 0 \ r \ 1 \quad 1 \div 10 = 0 \ r \ 1
Donc 25_{10} = 11001_2
```

Figure 1.2 – Conversion décimale

```
589 \div 16 = 36 \ r \ 13
36 \div 16 = 2 \ r \ 4
2 \div 16 = 0 \ r \ 2

Donc 589 = 24D_{16}
```

FIGURE 1.3 -

#### 1.1.3 Hexadecimal

Les nombres hexadécimaux utilisent la base 16. L'hexadécimal (ou hexa en abrégé) peut être utilisé comme notation pour les nombres binaires. L'hexa a 16 chiffres possibles. Cela pose un problème car il n'y a pas de symbole à utiliser pour les chiffres supplémentaires après 9. Par convention, on utilise des lettres pour les représenter. Les 16 chiffres de l'hexa sont 0-9 puis A, B, C, D, E et F. Le chiffre A équivaut 10 en décimal, B à 11, etc. Chaque chiffre d'un nombre en hexa est associé à une puissance de 16. Par exemple :

$$2BD_{16} = 2 \times 16^{2} + 11 \times 16^{1} + 13 \times 16^{0}$$
$$= 512 + 176 + 13$$
$$= 701$$

Pour convertir depuis le décimal vers l'hexa, utilisez la même idée que celle utilisée pour la conversion binaire en divisant par 16. Voyez la Figure 1.3 pour un exemple.

La raison pour laquelle l'hexa est utile est que la conversion entre l'hexa et le binaire est très simple. Les nombres binaires deviennent grands et incompréhensibles rapidement. L'hexa fournit une façon beaucoup plus compacte pour représenter le binaire.

Pour convertir un nombre hexa en binaire, convertissez simplement chaque chiffre hexa en un nombre binaire de 4 bits. Par exemple,  $24D_{16}$  est converti en  $0010\ 0100\ 1101_2$ . Notez que les 0 de tête des 4 bits sont importants! Si le 0 de tête pour le chiffre du milieu de  $24D_{16}$  n'est pas utilisé, le résultat est faux. Le conversion du binaire vers l'hexa est aussi simple. On effectue la même chose, dans l'autre sens. Convertissez chaque segment de 4 bits du binaire vers l'hexa. Commencez à droite, pas à gauche, du nombre binaire. Cela permet de s'assurer que le procédé utilise les segments de 4 bits corrects  $^2$ . Exemple :

Un nombre de 4 bits est appelé quadruplet (nibble). Donc, chaque chiffre hexa correspond à un quadruplet. Deux quadruplets forment un octet et donc un octet peut être représenté par un nombre hexa à deux chiffres. La valeur d'un bit va de 0 à 11111111 en binaire, 0 à FF en hexa et 0 à 255 en décimal.

# 1.2 Organisation de l'Ordinateur

#### 1.2.1 Mémoire

La mémoire est mesurée en kilo octets ( $2^{10} = 1024$  octets), mega octets ( $2^{20} = 1048576$  octets) et giga octets ( $2^{30} = 1073741824$  octets).

L'unité mémoire de base est l'octet. Un ordinateur avec 32 mega octets de mémoire peut stocker jusqu'à environ 32 millions d'octets d'informations. Chaque octet en mémoire est étiqueté par un nombre unique appelé son adresse comme le montre la Figure 1.4.

Figure 1.4 – Adresses Mémoire

Souvent, la mémoire est utilisée par bouts plus grand que des octets isolées. Sur l'architecture PC, on a donné des noms à ces portions de mémoire plus grandes, comme le montre le Tableau 1.2.

<sup>2</sup>. S'il n'est pas clair que le point de départ est important, essayez de convertir l'exemple en partant de la gauche

mot	2 octets
double mot	4 octets
quadruple mot	8 octets
paragraphe	16 octets

Table 1.2 – Unités Mémoire

Toutes les données en mémoire sont numériques. Les caractères sont stockés en utilisant un code caractère qui fait correspondre des nombres aux caractères. Un des codes caractère les plus connus est appelé ASCII (American Standard Code for Information Interchange, Code Américain Standard pour l'Echange d'Informations). Un nouveau code, plus complet, qui supplante l'ASCII est l'Unicode. Une des différences clés entre les deux codes est que l'ASCII utilise un octet pour encoder un caractère alors que l'Unicode en utilise deux (ou un mot). Par exemple, l'ASCII fait correspondre l'octet  $41_{16}$  ( $65_{10}$ ) au caractère majuscule A; l'Unicode y fait correspondre le mot  $0041_{16}$ . Comme l'ASCII n'utilise qu'un octet, il est limité à 256 caractères diffrérents au maximum  $^3$ . L'Unicode étend les valeurs ASCII à des mots et permet de représenter beaucoup plus de caractères. C'est important afin de représenter les caractères de tous les langages du monde.

# 1.2.2 Le CPU (processeur)

Le processeur (CPU, Central Processing Unit) est le dispositif physique qui exécute les instructions. Les instructions que les processeurs peuvent exécuter sont généralement très simples. Elles peuvent nécessiter que les données sur lesquelles elles agissent soient présentes dans des emplacements de stockage spécifiques dans le processeur lui-même appelés registres. Le processeur peut accéder aux données dans les registres plus rapidement qu'aux données en mémoire. Cependant, le nombre de registres d'un processeur est limité, donc le programmeur doit faire attention à n'y conserver que les données actuellement utilisées.

Les instructions que peut exécuter un type de processeur constituent le langage machine. Les programmes machine ont une structure beaucoup plus basique que les langages de plus haut niveau. Les instructions du langage machine sont encodées en nombres bruts, pas en format texte lisible. Un processeur doit être capable de décoder les instructions très rapidement pour fonctionner efficacement. Le langage machine est conçu avec ce but en tête, pas pour être facilement déchiffrable par les humains. Les programmes écrits dans d'autres langages doivent être convertis dans le langage machine

<sup>3.</sup> En fait, l'ASCII n'utilise que les 7 bits les plus faible et donc n'a que 128 valeurs à utiliser.

natif du processeur pour s'exécuter sur l'ordinateur. Un compilateur est un programme qui traduit les programmes écrits dans un langage de programmation en langage machine d'une architecture d'ordinateur particulière. En général, chaque type de processeur a son propre langage machine unique. C'est une des raisons pour lesquelles un programme écrit pour Mac ne peut pas être exécuté sur un PC.

GHz signifie gigahertz ou un milliards de cycles par seconde. Un processeur à 1,5 GHz a 1,5 milliards d'impulsions horloge par seconde.

Les ordinateurs utilisent une horloge pour synchroniser l'exécution des instructions. L'horloge tourne à une fréquence fixée (appelée vitesse d'horloge). Lorsque vous achetez un ordinateur à 1,5GHz, 1,5GHz est la fréquence de cette horloge. L'horloge ne décompte pas les minutes et les secondes. Elle bat simplement à un rythme constant. Les composants électroniques du processeur utilisent les pulsations pour effectuer leurs opérations correctement, comme le battement d'un métronome aide à jouer de la musique à un rythme correct. Le nombre de battements (ou, comme on les appelle couramment cycles) que recquiert une instruction dépend du modèle et de la génération du processeur. Le nombre de cycles dépend de l'instruction.

## 1.2.3 La famille des processeurs 80x86

Les PC contiennent un processeur de la famille des Intel 80x86 (ou un clone). Les processeurs de cette famille ont tous des fonctionnalités en commun, y compris un langage machine de base. Cependant, les membre les plus récents améliorent grandement les fonctionnalités.

8088,8086: Ces processeurs, du point de vue de la programmation sont identiques. Ils étaient les processeurs utilisés dans les tous premiers PC. Il offrent plusieurs registres 16 bits: AX, BX, CX, DX, SI, DI, BP, SP, CS, DS, SS, ES, IP, FLAGS. Ils ne supportent que jusqu'à 1Mo de mémoire et n'opèrent qu'en mode réel. Dans ce mode, un programme peut accéder à n'importe quelle adresse mémoire, même la mémoire des autres programmes! Cela rend le débogage et la sécurité très difficiles! De plus, la mémoire du programme doit être divisée en segments. Chaque segment ne peut pas dépasser les 64Ko.

80286: Ce processeur était utilisé dans les PC de type AT. Il apporte quelques nouvelles instructions au langage machine de base des 8088/86. Cependant, sa principale nouvelle fonctionnalité est le mode protégé 16 bits. Dans ce mode, il peut accéder jusqu'à 16Mo de mémoire et empêcher les programmes d'accéder à la mémoire des uns et des autres. Cependant, les programmes sont toujours divisés en segments qui ne peuvent pas dépasser les 64Ko.

80386: Ce processeur a grandement amélioré le 80286. Tout d'abord, il étend la plupart des registres à 32 bits (EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBP, ESP, EIP) et ajoute deux nouveaux registres 16 bits : FS

# AX AH AL

FIGURE 1.5 – Le registre AX

et GS. Il ajoute également un nouveau mode protégé 32 bits. Dans ce mode, il peut accéder jusqu'à 4Go de mémoire. Les programmes sont encore divisés en segments mais maintenant, chaque segment peut également faire jusqu'à 4Go!

80486/Pentium/Pentium Pro: Ces membres de la famille 80x86 apportent très peu de nouvelles fonctionnalités. Il accélèrent principalement l'exécution des instructions.

**Pentium MMX:** Ce processeur ajoute les instructions MMX (Multi-Media eXentions) au Pentium. Ces instructions peuvent accélérer des opérations graphiques courantes.

**Pentium II:** C'est un processeur Pentium Pro avec les instructions MMX (Le Pentium III est grossièrement un Pentium II plus rapide).

### 1.2.4 Regitres 16 bits du 8086

Le processeur 8086 original fournissait quatre registres généraux de 16 bits: AX, BX, CX et DX. Chacun de ces registres peut être décomposé en deux registres de 8 bits. Par exemple, le registre AX pouvait être décomposé en AH et AL comme le montre la Figure 1.5. Le registre AH contient les 8 bits de poids fort de AX et AL contient les 8 bits de poids faivble. Souvent, AH et AL sont utilisés comme des registres d'un octet indépendants; cependant, il est important de réaliser qu'ils ne sont pas indépendants de AX. Changer la valeur de AX changera les valeurs de AL et AL et vice versa. Les registres généraux sont utilisés dans beaucoup de déplacements de données et instructions arithmétiques.

Il y a deux registres d'index de 16 bits : SI et DI. Ils sont souvent utilisés comme des pointeurs, mais peuvent être utilisés pour la plupart des mêmes choses que les registres généraux. Cependant, ils ne peuvent pas être décomposés en registres de 8 bits.

Les registres 16 bits BP et SP sont utilisés pour pointer sur des données dans la pile du langage machine et sont appelés le pointeur de base et le ponteur de pile, respectivement. Nous en reparlerons plus tard.

Les registres 16 bits CS, DS, SS et ES sont des registres de segment. Ils indiquent quelle zone de la mémoire est utilisée pour les différentes parties d'un programme. CS signifie Code Segment, DS Data Segment, SS Stack Segment (segment de pile) et ES Extra Segment. ES est utilisé en tant que

registre de segment temporaire. Des détails sur ces registres se trouvent dans les Sections 1.2.6 et 1.2.7.

Le registre de pointeur d'instruction (IP) est utilisé avec le registre CS pour mémoriser l'adresse de la prochaine instruction à exécuter par le processeur. Normalement, lorsqu'une instruction est exécutée, IP est incrémenté pour pointer vers la prochaine instruction en mémoire.

Le registre FLAGS stocke des informations importantes sur les résultats d'une instruction précédente. Ces résultats sont stockés comme des bits individuels dans le registre. Par exemple, le bit Z est positionné à 1 si le résultat de l'instruction précédente était 0 ou à 0 sinon. Toutes les instructions ne modifient pas les bits dans FLAGS, consultez le tableau dans l'appendice pour voir comment chaque instruction affecte le registre FLAGS.

## 1.2.5 Registres 32 bits du 80386

Les processeurs 80386 et plus récents ont des registres étendus. Par exemple le registre AX 16 bits est étendu à 32 bits. Pour la compatibilité ascendante, AX fait toujours référence au registre 16 bits et on utilise EAX pour faire référence au registre 32 bits. AX représente les 16 bits de poids faible de EAX tout comme AL représente les 8 bits de poids faible de AX (et de EAX). Il n'y a pas de moyen d'accéder aux 16 bits de poids fort de EAX directement. Les autres registres étendus sont EBX, ECX, EDX, ESI et EDI.

La plupart des autres registres sont également étendus. BP devient EBP; SP devient ESP; FLAGS devient EFLAGS et IP devient EIP. Cependant, contrairement aux registres généraux et d'index, en mode protégé 32 bits (dont nous parlons plus loin) seules les versions étendues de ces registres sont utilisées.

Les registres de segment sont toujours sur 16 bits dans le 80386. Il y a également deux registres de segment supplémentaires : FS et GS. Leurs noms n'ont pas de signification particulière. Ce sont des segments temporaires supplémentaires (comme ES).

Une des définitions du terme *mot* se réfère à la taille des registres de données du processeur. Pour la famille du 80x86, le terme est désormais un peu confus. Dans le Tableau 1.2, on voit que le terme *mot* est défini comme faisant 2 octets (ou 16 bits). Cette signification lui a été attribuée lorsque le premier 8086 est apparu. Lorsque le 80386 a été développé, il a été décidé de laisser la définition de *mot* inchangée, même si la taille des registres avait changé.

#### 1.2.6 Mode Réel

En mode réel, la mémoire est limitée à seulement un méga octet (2<sup>20</sup> octet). Les adresses valides vont de 00000 à FFFFF (en hexa). Ces adresses nécessitent un nombre sur 20 bits. Cependant, un nombre de 20 bits ne tiendrait dans aucun des registres 16 bits du 8086. Intel a résolu le problème, en utilisant deux valeurs de 16 bits pour déterminer une adresse. La première valeur de 16 bits est appelée le sélecteur. Les valeurs du sélecteur doivent être stockées dans des registres de segment. La seconde valeur de 16 bits est appelée le déplacement (offset). L'adresse physique identifiée par un couple sélecteur: déplacement 32 bits est calculée par la formule

Alors d'où vient l'infâme limite des 640Ko du DOS? Le BIOS requiert une partie des 1Mo pour son propre code et pour les périphériques matériels comme l'écran.

#### 16 \* sélecteur + déplacement

Multiplier par 16 en hexa est facile, il suffit d'ajouter un 0 à la droite du nombre. Par exemple, l'adresse physique référencée par 047C:0048 est obtenue de la façon suivante :

$$047C0 \\ +0048 \\ \hline 04808$$

De fait, la valeur du sélecter est un numéro de paragraphe (voir Tableau 1.2). Les adresses réelles segmentées ont des inconvénients :

- Une seule valeur de sélecteur peut seulement référencer 64Ko de mémoire (la limite supérieure d'un déplacement de 16 bits). Que se passet-il si un programme a plus de 64Ko de code? Une seule valeur de CS ne peut pas être utilisée pour toute l'exécution du programme. Le programme doit être divisé en sections (appelées segments) de moins de 64Ko. Lorsque l'exécution passe d'un segment à l'autre, la valeur de CS doit être changée. Des problèmes similaires surviennent avec de grandes quantités de données et le registre DS. Cela peut être très gênant!
- Chaque octet en mémoire n'a pas une adresse segmentée unique. L'adresse physique 04808 peut être référencée par 047C:0048, 047D:0038, 047E:0028 ou 047B:0058. Cela complique la comparaison d'adresses segmentées.

#### 1.2.7 Mode Protégé 16 bits

Dans le mode protégé 16 bits du 80286, les valeurs du sélecteur sont interprétées de façon totalement différente par rapport au mode réel. En mode réel, la valeur d'un sélecteur est un numéro de paragraphe en mémoire. En mode protégé, un sélecteur est un *indice* dans un *tableau de descripteurs*. Dans les deux modes, les programmes sont divisés en segments. En mode réel,

ces segments sont à des positions fixes en mémoire et le sélecteur indique le numéro de paragraphe auquel commence le segment. En mode protégé, les segments ne sont pas à des positions fixes en mémoire physique. De fait, il n'ont même pas besoin d'être en mémoire du tout!

Le mode protégé utilise une technique appelée mémoire virtuelle. L'idée de base d'un système de mémoire virtuelle est de ne garder en mémoire que les programmes et les données actuellement utilisés. Le reste des données et du code sont stockés temporairement sur le disque jusqu'à ce qu'on aie à nouveau besoin d'eux. Dans le mode protégé 16 bits, les segments sont déplacés entre la mémoire et le disque selon les besoins. Lorsqu'un segment est rechargé en mémoire depuis le disque, il est très probable qu'il sera à un endroit en mémoire différent de celui où il était avant d'être placé sur le disque. Tout ceci est effectué de façon transparente par le système d'exploitation. Le programme n'a pas a être écrit différemment pour que la mémoire virtuelle fonctionne.

En mode protégé, chaque segment est assigné à une entrée dans un tableau de descripteurs. Cette entrée contient toutes les informations dont le système a besoin à propos du segment. Ces informations indiquent : s'il est actuellement en mémoire; s'il est en mémoire, où il se trouve; les droits d'accès (p.e., lecture seule). L'indice de l'entrée du segment est la valeur du sélecteur stockée dans les registres de segment.

Un journaliste PC bien connu a baptisé le processeur 286 "cerveau mort" (brain dead) Un gros inconvénient du mode protégé 16 bits est que les déplacements sont toujours des quantités sur 16 bits. En conséquence, Les tailles de segment sont toujours limitées au plus à 64Ko. Cela rend l'utilisation de grands tableaux problématique.

## 1.2.8 Mode Protégé 32 bits

Le 80386 a introduit le mode protégé 32 bits. Il y a deux différences majeures entre les modes protégés 32 bits du 386 et 16 bits du 286 :

- 1. Les déplacements sont étendus à 32 bits. Cela permet à un déplacement d'aller jusqu'à 4 milliards. Ainsi, les segments peuvent avoir des tailles jusqu'à 4Go.
- 2. Les segments peuvent être divisés en unités plus petites de 4Ko appelées pages. Le système de mémoire virtuelle fonctionne maintenant avec des pages plutôt qu'avec des segments. Cela implique que seules certaines parties d'un segment peuvent être présentes en mémoire à un instant donné. En mode 16 bits du 286, soit le segment en entier est en mémoire, soit rien n'y est. Ce qui n'aurait pas été pratique avec les segments plus grands que permet le mode 32 bits.

Dans Windows 3.x, le *mode standard* fait référence au mode protégé 16 bits du 286 et le *mode amélioré* (enhanced) fait référence au mode 32 bits.

Windows 9X, Windows NT/2000/XP, OS/2 et Linux fonctionnent tous en mode protégé 32 bits paginé.

### 1.2.9 Interruptions

Quelques fois, le flot ordinaire d'un programme doit être interrompu pour traiter des évènements qui requièrent une réponse rapide. Le matériel d'un ordinateur offre un mécanisme appelé interruptions pour gérer ces évènements. Par exemple, lorsqu'une souris est déplacée, la souris interrompt le programme en cours pour gérer le déplacement de la souris (pour déplacer le curseur etc.). Les interruptions provoquent le passage du contrôle à un gestionnaire d'interruptions. Les gestionnaires d'interruptions sont des routines qui traitent une interruption. Chaque type d'interruption est assignée à un nombre entier. Au début de la mémoire physique, réside un tableau de vecteurs d'interruptions qui contient les adresses segmentées des gestionnaires d'interruption. Le numéro d'une interruption est essentiellement un indice dans ce tableau.

Les interruptions externes proviennent de l'extérieur du processeur (la souris est un exemple de ce type). Beaucoup de périphériques d'E/S soulèvent des interruptions (p.e., le clavier, le timer, les lecteurs de disque, le CD-ROM et les cartes son). Les interruptions internes sont soulevées depuis le processeur, à cause d'une erreur ou d'une instruction d'interruption. Les interruptions erreur sont également appelées traps. Les interruptions générées par l'instruction d'interruption sont également appelées interruptions logicielles. Le DOS utilise ce type d'interruption pour implémenter son API(Application Programming Interface). Les systèmes d'exploitation plus récents (comme Windows et Unix) utilisent une interface basée sur C<sup>4</sup>.

Beaucoup de gestionnaires d'interruptions redonnent le contrôle au programme interrompu lorsqu'ils se terminent. Ils restaurent tous les registres aux valeurs qu'ils avaient avant l'interruption. Ainsi, le programme interrompu s'exécute comme si rien n'était arrivé (excepté qu'il perd quelques cycles processeur). Les traps ne reviennent généralement jamais. Souvent, elles arrêtent le programme.

# 1.3 Langage Assembleur

#### 1.3.1 Langage Machine

Chaque type de processeur comprend son propre langage machine. Les instructions dans le langage machine sont des nombres stockés sous forme

 $<sup>4.\,</sup>$  Cependant, ils peuvent également utiliser une interface de plus bas niveau au niveau du novau

d'octets en mémoire. Chaque instruction a son propre code numérique unique appelé code d'opération ou opcode (operation code) en raccourci. Les instructions des processeurs 80x86 varient en taille. L'opcode est toujours au début de l'instruction. Beaucoup d'instructions comprennent également les données (p.e. des constantes ou des adresses) utilisées par l'instruction.

Le langage machine est très difficile à programmer directement. Déchiffrer la signification d'instructions codées numériquement est fatigant pour des humains. Par exemple, l'instruction qui dit d'ajouter les registres EAX et EBX et de stocker le résultat dans EAX est encodée par les codes hexadécimaux suivants :

03 C3

C'est très peu clair. Heureusement, un programme appelé un assembleur peut faire ce travail laborieux à la place du programmeur.

## 1.3.2 Langage d'Assembleur

Un programme en langage d'assembleur est stocké sous forme de texte (comme un programme dans un langage de plus haut niveau). Chaque instruction assembleur représente exactement une instruction machine. Par exemple, l'instruction d'addition décrite ci-dessus serait représentée en langage assembleur comme suit :

#### add eax, ebx

Ici, la signification de l'instruction est beaucoup plus claire qu'en code machine. Le mot add est un mnémonique pour l'instruction d'addition. La forme générale d'une instruction assembleur est :

#### mnémonique opérande(s)

Un assembleur est un programme qui lit un fichier texte avec des instructions assembleur et convertit l'assembleur en code machine. Les compilateurs sont des programmes qui font des conversions similaires pour les langages de programmation de haut niveau. Un assembleur est beaucoup plus simple qu'un compilateur. Chaque instruction du langage d'assembleur représente directement une instruction machine. Les instructions d'un langage de plus haut niveau sont beaucoup plus complexes et peuvent requérir beaucoup d'instructions machine.

Une autre différence importante entre l'assembleur et les langages de haut niveau est que comme chaque type de processeur a son propre langage machine, il a également son propre langage d'assemblage. Porter des programmes assembleur entre différentes architectures d'ordinateur est beaucoup plus difficile qu'avec un langage de haut niveau.

Les exemples de ce livre utilisent le Netwide Assembler ou NASM en raccourci. Il est disponible gratuitement sur Internet (voyez la préface pour

Cela a pris plusieurs années aux scientifiques de l'informatique pour concevoir le simple fait d'écrire un compilateur! l'URL). Des assembleurs plus courants sont l'Assembleur de Microsoft (MASM) ou l'Assembleur de Borland (TASM). Il y a quelques différences de syntaxe entre MASM/TASM et NASM.

#### 1.3.3 Opérandes d'Instruction

Les instructions en code machine ont un nombre et un type variables d'opérandes; cependant, en général, chaque instruction a un nombre fixé d'opérandes (0 à 3). Les opérandes peuvent avoir les types suivants :

registre: Ces opérandes font directement référence au contenu des registres du processeur.

**mémoire :** Ils font référence aux données en mémoire. L'adresse de la donnée peut être une constante codée en dur dans l'instruction ou calculée en utilisant les valeurs des registres. Les adresses sont toujours des déplacements relatifs au début d'un segment.

immédiat : Ce sont des valeurs fixes qui sont listées dans l'instruction elle-même. Elles sont stockées dans l'instruction (dans le segment de code), pas dans le segment de données.

implicite: Ces opérandes ne sont pas entrés explicitement. Par exemple, l'instruction d'incrémentation ajoute un à un registre ou à la mémoire. Le un est implicite.

#### 1.3.4 Instructions de base

L'instruction la plus basique est l'instruction MOV. Elle déplace les données d'un endroit à un autre (comme l'opérateur d'assignement dans un langage de haut niveau). Elle prend deux opérandes :

```
mov dest, src
```

La donnée spécifiée par *src* est copiée vers *dest*. Une restriction est que les deux opérandes ne peuvent pas être tous deux des opérandes mémoire. Cela nous montre un autre caprice de l'assembleur. Il y a souvent des règles quelque peu arbitraires sur la façon dont les différentes instructions sont utilisées. Les opérandes doivent également avoir la même taille. La valeur de AX ne peut pas être stockée dans BL.

Voici un exemple (les points-virgules marquent un commentaire):

```
mov eax, 3; stocke 3 dans le registre EAX (3 est un operande immediat) mov bx, ax; stocke la valeur de AX dans le registre BX
```

L'instruction ADD est utilisée pour additionner des entiers.

```
add eax, 4; eax = eax + 4 add al, ah; al = al + ah
```

L'instruction SUB soustrait des entiers.

```
sub bx, 10; bx = bx - 10
sub ebx, edi; ebx = ebx - edi
```

Les instructions INC et DEC incrémentent ou décrémentent les valeurs de 1. Comme le un est un opérande implicite, le code machine pour INC et DEC est plus petit que celui des instructions ADD et SUB équivalentes.

```
inc ecx ; ecx++ dec dl ; dl--
```

#### 1.3.5 Directives

Une directive est destinée à l'assembleur, pas au processeur. Elles sont généralement utilisées pour indiquer à l'assembleur de faire quelque chose ou pour l'informer de quelque chose. Elles ne sont pas traduites en code machine. Les utilisations courantes des directives sont :

- la définition de constantes
- la définition de mémoire pour stocker des données
- grouper la mémoire en segment
- inclure des codes sources de façon conditionnelle
- inclure d'autres fichiers

Le code NASM est analysé par un préprocesseur, exactement comme en C. Il y a beaucoup de commandes identiques à celles du préprocesseur C. Cependant, les directives du préprocesseur NASM commencent par un % au lieu d'un # comme en C.

#### La directive equ

La directive **equ** peut être utilisée pour définir un *symbole*. Les symboles sont des constantes nommées qui peuvent être utilisées dans le programme assembleur. Le format est le suivant :

```
symbole equ valeur
```

Les valeurs des symboles ne peuvent pas être redéfinies plus tard.

#### La directive %define

Cette directive est semblable à la directive #define du C. Elle est le plus souvent utilisée pour définir des macros, exactement comme en C.

```
%define SIZE 100
mov eax. SIZE
```

Unité	Lettre
octet	В
$\operatorname{mot}$	$\mid W \mid$
double mot	D
quadruple mot	Q $ $
dix octets	Т

Table 1.3 – Lettres des Directives RESX et DX

Le code ci-dessus définit une macro appelée SIZE et montre son utilisation dans une instruction MOV. Les macros sont plus flexibles que les symboles de deux façons. Elles peuvent être redéfinies et peuvent être plus que de simples nombres constants.

#### Directives de données

Les directives de données sont utilisées dans les segments de données pour réserver de la place en mémoire. Il y a deux façons de réserver de la mémoire. La première ne fait qu'allouer la place pour les données ; la seconde alloue la place et donne une valeur initiale. La première méthode utilise une des directives  $\mathtt{RESX}$ . Le X est remplacé par une lettre qui détermine la taille de l'objet (ou des objets) qui sera stocké. Le Tableau 1.3 montre les valeurs possibles.

La seconde méthode (qui définit une valeur initiale) utilise une des directives DX. Les lettres X sont les mêmes que celles de la directive RESX.

Il est très courant de marquer les emplacements mémoire avec des *labels* (étiquettes). Les labels permettent de faire référence facilement aux emplacements mémoire dans le code. Voici quelques exemples :

```
L1
      db
                       ; octet libelle L1 avec une valeur initiale de 0
L2
      dw
             1000
                       ; mot labelle L2 avec une valeur initiale de 1000
L3
      db
             110101b
                      ; octet initialise a la valeur binaire 110101 (53 en decimal)
L4
                       ; octet initialise a la valeur hexa 12 (18 en decimal)
L5
      db
             17o
                       ; octet initialise a la valeur octale 17 (15 en decimal)
      dd
L6
             1A92h
                       ; double mot initialise a la valeur hexa 1A92
L7
                       ; 1 octet non initialise
      resb
L8
             " A "
                       ; octet initialise avec le code ASCII du A (65)
      db
```

Les doubles et simples quotes sont traitées de la même façon. Les définitions de données consécutives sont stockées séquentiellement en mémoire. C'est à dire que le mot L2 est stocké immédiatement après L1 en mémoire. Des séquences de mémoire peuvent également être définies.

```
L9 db 0, 1, 2, 3 ; definit 4 octets
```

```
L10 db "w", "o", "r", 'd', 0 ; definit une chaine C = "word"
L11 db 'word', 0 ; idem L10
```

La directive DD peut être utilisée pour définir à la fois des entiers et des constantes à virgule flottante en simple précision<sup>5</sup>. Cependant, la directive DQ ne peut être utilisée que pour définir des constantes à virgule flottante en double précision.

Pour les grandes séquences, la directive de NASM TIMES est souvent utile. Cette directive répète son opérande un certain nombre de fois. Par exemple :

```
L12 times 100 db 0 ; equivalent a 100 (db 0)
L13 resw 100 ; reserve de la place pour 100 mots
```

Souvenez vous que les labels peuvent être utilisés pour faire référence à des données dans le code. Il y a deux façons d'utiliser les labels. Si un label simple est utilisé, il fait référence à l'adresse (ou offset) de la donnée. Si le label est placé entre crochets ([]), il est interprété comme la donnée à cette adresse. En d'autres termes, il faut considérer un label comme un pointeur vers la donnée et les crochets déréférencent le pointeur, exactement comme l'astérisque en C (MASM/TASM utilisent une convention différente). En mode 32 bits, les adresses sont sur 32 bits. Voici quelques exemples :

```
; Copie l'octet situe en L1 dans AL
         mov
                al, [L1]
         mov
                eax, L1
                               ; EAX = addresse de l'octet en L1
                [L1], ah
                               ; copie AH dans l'octet en L1
         mov
                eax, [L6]
                               ; copie le double mot en L6 dans EAX
         mov
                               ; EAX = EAX + double mot en L6
         add
                eax, [L6]
                [L6], eax
                               ; double mot en L6 += EAX
         add
6
                al, [L6]
                               ; copie le premier octet du double mot en L6 dans AL
         mov
```

La ligne 7 de cet exemple montre une propriété importante de NASM. L'assembleur ne garde pas de trace du type de données auquel se réfère le label. C'est au programmeur de s'assurer qu'il (ou elle) utilise un label correctement. Plus tard, il sera courant de stocker des adresses dans les registres et utiliser les registres comme un pointeur en C. Là encore, aucune vérification n'est faite pour savoir si le pointeur est utilisé correctement. A ce niveau, l'assembleur est beaucoup plus sujet à erreur que le C.

Considérons l'instruction suivante :

```
mov [L6], 1 ; stocke 1 en L6
```

Cette instruction produit une erreur operation size not specified. Pourquoi? Parce que l'assembleur ne sait pas s'il doit considérer 1 comme un

<sup>5.</sup> Les nombres à virgule flottante en simple précision sont équivalent aux variables float en C.

octet, un mot ou un double mot. Pour réparer cela, il faut ajouter un spécificateur de taille :

```
mov dword [L6], 1; stocke 1 en L6
```

Cela indique à l'assembleur de stocker un 1 dans le double mot qui commence en L6. Les autres spécificateurs de taille sont : BYTE, WORD, QWORD et TWORD 6.

#### 1.3.6 Entrées et Sorties

Les entrées et sorties sont des activités très dépendantes du système. Cela implique un interfaçage avec le matériel. Les langages de plus haut niveau, comme C, fournissent des bibliothèques standards de routines pour une interface de programmation simple, uniforme pour les E/S. Les langages d'assembleur n'ont pas de bibliothèque standard. Ils doivent soit accéder directement au matériel (avec une opération privilégiée en mode protégé) ou utiliser les routines de bas niveau éventuellement fournies par le système d'exploitation.

Il est très courant pour les routines assembleur d'être interfacées avec du C. Un des avantages de cela est que le code assembleur peut utiliser les routines d'E/S de la bibliothèque standard du C. Cependant, il faut connaître les règles de passage des informations aux routines que le C utilise. Ces règles sont trop compliquées pour en parler ici (nous en parlerons plus tard!). Pour simplifier les E/S, l'auteur a développé ses propres routines qui masquent les règles complexes du C et fournissent une interface beaucoup plus simple. Le Tableau 1.4 décrit les routines fournies. Toutes les routines préservent les valeurs de tous les registres, excepté les routines read. Ces routines modifient la valeur du registre EAX. Pour utiliser ces routines, il faut inclure un fichier contenant les informations dont l'assembleur a besoin pour les utiliser. Pour inclure un fichier dans NASM, utilisez la directive du préprocesseur %include. La ligne suivante inclut le fichier requis par les routines d'E/S de l'auteur 7:

#### %include "asm\_io.inc"

Pour utiliser une de ces routines d'affichage, il faut charger EAX avec la valeur correcte et utiliser une instruction CALL pour l'invoquer. L'instruction CALL est équivalente à un appel de fonction dans un langage de haut niveau. Elle saute à une autre portion de code mais revient à son origine une fois

<sup>6.</sup> TWORD définit une zone mémoire de 10 octets. Le coprocesseur virgule flottante utilise ce type de données.

<sup>7.</sup> Le fichier asm\_io.inc (et le fichier objet asm\_io que recquiert asm\_io.inc) sont dans les exemples de code à télécharger sur la page web de ce tutorial, http://www.drpaulcarter.com/pcasm

$\mathbf{print}$ int	affiche à l'écran la valeur d'un entier stocké dans EAX
$\operatorname{print}^-$ char	affiche à l'écran le caractère dont le code ASCII est
_	stocké dans AL
$\operatorname{print\_string}$	affiche à l'écran le contenu de la chaîne à l' $adresse$
	stockée dans EAX. La chaîne doit être une chaîne de
	type C $(i.e.$ terminée par $0$ ).
$\operatorname{print}$ _nl	affiche à l'écran un caractère de nouvelle ligne.
$\operatorname{read} \operatorname{int}$	lit un entier au clavier et le stocke dans le registre
	EAX.
${ m read\_char}$	lit un caractère au clavier et stocke son code ASCII
_	dans le registre EAX.

Table 1.4 – Routine d'E/S de l'assembleur

la routine terminée. Le programme d'exemple ci-dessous montre plusieurs exemples d'appel à ces routines d'E/S.

## 1.3.7 Débogage

La bibliothèque de l'auteur contient également quelques routines utiles pour déboguer les programmes. Ces routines de débogage affichent des informations sur l'état de l'ordinateur sans le modifier. Ces routines sont en fait des macros qui sauvegardent l'état courant du processeur puis font appel à une sous-routine. Les macros sont définies dans le fichier asm\_io.inc dont nous avons parlé plus haut. Les macros sont utilisées comme des instructions ordinaires. Les opérandes des macros sont séparés par des virgules.

Il y a quatre routines de débogage nommées dump\_regs, dump\_mem, dump\_stack et dump\_math; elles affichent respectivement les valeurs des registres, de la mémoire, de la pile et du coprocesseur arithmétique.

dump\_regs Cette macro affiche les valeurs des registres (en hexadécimal) de l'ordinateur sur stdout (i.e. l'écran). Elle affiche également les bits positionnés dans le registre FLAGS<sup>8</sup>. Par exemple, si le drapeau zéro (zero flag) est à 1, ZF est affiché. S'il est à 0, il n'est pas affiché. Elle prend en argument un entier qui est affiché également. Cela peut aider à distinguer la sortie de différentes commandes dump\_regs.

dump\_mem Cette macro affiche les valeurs d'une région de la mémoire (en hexadécimal et également en caractères ASCII). Elle prend trois arguments séparés par des virgules. Le premier est un entier utilisé pour étiqueter la sortie (comme l'argument de dump\_regs). Le second argument est l'adresse à afficher (cela peut être un label). Le dernier

<sup>8.</sup> Le Chapitre 2 parle de ce registre

argument est le nombre de paragraphes de 16 octets à afficher après l'adresse. La mémoire affichée commencera au premier multiple de paragraphe avant l'adresse demandée.

dump\_stack Cette macro affiche les valeurs de la pile du processeur (la pile sera présentée dans le Chapitre 4). La pile est organisée en double mots et cette routine les affiche de cette façon. Elle prend trois arguments délimités par des virgules. Le premier est un entier (comme pour dump\_regs). Le second est le nombre de double mots à afficher après l'adresse que le registre EBP contient et le troisième argument est le nombre de double mots à afficher avant l'adresse contenue dans EBP.

dump\_math Cette macro affiche les valeurs des registres du coprocesseur arithmétique. Elle ne prend qu'un entier en argument qui est utilisé pour étiqueter la sortie comme le fait l'argument de dump\_regs.

# 1.4 Créer un Programme

Aujourd'hui, il est très peu courant de créer un programme autonome écrit complètement en langage assembleur. L'assembleur est habituellement utilisé pour optimiser certaines routines critiques. Pourquoi? Il est beaucoup plus simple de programmer dans un langage de plus haut niveau qu'en assembleur. De plus, utiliser l'assembleur rend le programme très dur à porter sur d'autres plateformes. En fait, il est rare d'utiliser l'assembleur tout court.

Alors, pourquoi apprendre l'assembleur?

- 1. Quelques fois, le code écrit en assembleur peut être plus rapide et plus compact que le code généré par un compilateur.
- L'assembleur permet l'accès à des fonctionnalités matérielles du système directement qu'il pourrait être difficile ou impossible à utiliser depuis un langage de plus haut niveau.
- 3. Apprendre à programmer en assembleur aide à acquérir une compréhension plus profonde de la façon dont fonctionne un ordinateur.
- 4. Apprendre à programmer en assembleur aide à mieux comprendre comment les compilateurs et les langage de haut niveau comme C fonctionnent.

Ces deux dernier points démontrent qu'apprendre l'assembleur peut être utile même si on ne programme jamais dans ce langage plus tard. En fait, l'auteur programme rarement en assembleur, mais il utilise les leçons qu'il en a tiré tous les jours.

```
int main()
{
   int ret_status;
   ret_status = asm_main();
   return ret_status;
}
```

FIGURE 1.6 - Code de driver.c

#### 1.4.1 Premier programme

Les programmes qui suivront dans ce texte partiront tous du programme de lancement en C de la Figure 1.6. Il appelle simplement une autre fonction nommée asm\_main. C'est la routine qui sera écrite en assemble proprement dit. Il y a plusieurs avantages à utiliser un programme de lancement en C. Tout d'abord, cela laisse le système du C initialiser le programme de façon à fonctionner correctement en mode protégé. Tous les segments et les registres correspondants seront initialisés par le C. L'assembleur n'aura pas à se préoccuper de cela. Ensuite, la bibliothèque du C pourra être utilisée par le code assembleur. Les routines d'E/S de l'auteur en tirent partie. Elles utilisent les fonctions d'E/S du C (printf, etc.). L'exemple suivant montre un programme assembleur simple.

```
_{-} first.asm _{-}
   ; fichier: first.asm
   ; Premier programme assembleur. Ce programme attend la saisie de deux
     entiers et affiche leur somme.
     Pour creer l'executable en utilisant djgpp :
   ; nasm -f coff first.asm
   ; gcc -o first first.o driver.c asm_io.o
   %include "asm_io.inc"
9
10
   ; Les donnees initialisees sont placees dans le segment .data
11
12
   segment .data
13
14
   ; Ces labels referencent les chaines utilisees pour l'affichage
15
16
   prompt1 db
                  "Entrez un nombre : ", 0
                                                 ; N'oubliez pas le O final
17
   prompt2 db
                  "Entrez un autre nombre : ", 0
                  "Vous avez entre ", 0
   outmsg1 db
```

```
" et ", 0
   outmsg2 db
20
   outmsg3 db
                  ", leur somme vaut ", 0
21
22
^{23}
   ; Les donnees non initialisees sont placees dans le segment .bss
^{24}
25
   segment .bss
26
   ; Ces labels referencent les doubles mots utilises pour stocker les entrees
^{28}
29
   input1 resd 1
   input2 resd 1
31
32
33
   ; Le code est place dans le segment .text
34
^{35}
   segment .text
36
37
            global
                    _asm_main
   _asm_main:
38
            enter
                     0,0
                                       ; initialisation
39
            pusha
40
41
            mov
                     eax, prompt1
                                       ; affiche un message
42
            call
                     print_string
43
                     read_int
                                       ; lit un entier
            call
45
            mov
                     [input1], eax
                                       ; le stocke dans input1
46
47
            mov
                     eax, prompt2
                                       ; affiche un message
48
            call
                     print_string
49
50
            call
                                       ; lit un entier
                     read_int
51
                     [input2], eax
            mov
                                       ; le stocke dans input2
52
53
                     eax, [input1]
                                       ; eax = dword en input1
            mov
54
                     eax, [input2]
                                       ; eax += dword en input2
            add
55
            mov
                     ebx, eax
                                       ; ebx = eax
56
57
                                       ; affiche les valeurs des registres
            dump_regs 1
58
            dump_mem 2, outmsg1, 1 ; affiche le contenu de la memoire
   ; Ce qui suit affiche le message resultat en plusieurs etapes
```

```
62
                     eax, outmsg1
63
            mov
                     print_string
                                         ; affiche le premier message
            call
64
                     eax, [input1]
            mov
65
                     print_int
            call
                                         ; affiche input1
66
            mov
                      eax, outmsg2
67
            call
                     print_string
                                         ; affiche le second message
68
                     eax, [input2]
            mov
69
                     print_int
                                         ; affiche input2
            call
70
            mov
                     eax, outmsg3
                     print_string
                                         ; affiche le troisieme message
            call
72
            mov
                     eax, ebx
73
            call
                     print_int
                                         ; affiche la somme (ebx)
74
            call
                     print_nl
                                         ; affiche une nouvelle ligne
75
76
            popa
77
            mov
                     eax, 0
                                         ; retourne dans le programme C
78
79
            leave
            ret
80
                                     first.asm
```

La ligne 13 du programme définit une section qui spécifie la mémoire à stocker dans le segment de données (dont le nom est .data). Seules les données initialisées doivent être définies dans ce segment. Dans les lignes 17 à 21, plusieurs chaînes sont déclarées. Elle seront affichées avec la bibliothèque C et doivent donc se terminer par un caractère null (code ASCII 0). Souvenez vous qu'il y a une grande différence entre 0 et '0'.

Les données non initialisées doivent être déclarées dans le segment bss (appelé .bss à la ligne 26). Ce segment tient son nom d'un vieil opérateur assembleur UNIX qui signifiait "block started by symbol". Il y a également un segment de pile. Nous en parlerons plus tard.

Le segment de code est appelé .text historiquement. C'est là que les instructions sont placées. Notez que le label de code pour la routine main (ligne 38) a un préfixe de soulignement. Cela fait partie de la convention d'appel C. Cette convention spécifie les règles que le C utilise lorsqu'il compile le code. Il est très important de connaître cette convention lorsque l'on interface du C et de l'assembleur. Plus loin, la convention sera présentée dans son intégralité; cependant, pour l'instant, il suffit de savoir que tous les symboles C (i.e., les fonctions et les variables globales) on un préfixe de soulignement qui leur est ajouté par le compilateur C (cette règle s'applique spécifiquement pour DOS/Windows, le compilateur C Linux n'ajoute rien du tout aux noms des symboles).

La directive global ligne 37 indique à l'assembleur de rendre le label

\_asm\_main global. Contrairement au C, les labels ont une portée interne par défaut. Cela signifie que seul le code du même module peut utiliser le label. La directive global donne au(x) label(s) spécifié(s) une portée externe. Ce type de label peut être accédé par n'importe quel module du programme. Le module asm\_io déclare les labels print\_int, et.al. comme étant globaux. C'est pourquoi l'on peut les utiliser dans le module first.asm.

## 1.4.2 Dépendance vis à vis du compilareur

Le code assembleur ci-dessus est spécifique au compilateur C/C++ GNU <sup>9</sup> gratuit DJGPP <sup>10</sup>. Ce compilateur peut être téléchargé gratuitement depuis Internet. Il nécessite un PC à base de 386 ou plus et tourne sous DOS, Windows 95/98 ou NT. Ce compilateur utilise des fichiers objets au format COFF (Common Object File Format). Pour assembler le fichier au format COFF, utilisez l'option -f coff avec nasm (comme l'indiquent les commentaires du code). L'extension du fichier objet sera o.

Le compilateur C Linux est également un compilateur GNU. Pour convertir le code ci-dessus afin qu'il tourne sous Linux, retirez simplement les préfixes de soulignement aux lignes 37 et 38. Linux utilise le format ELF (Executable and Linkable Format) pour les fichiers objet. Utilisez l'option -f elf pour Linux. Il produit également un fichier objet avec l'extension o.

Borland C/C++ est un autre compilateur populaire. Il utilise le format Microsoft OMF pour les fichier objets. Utilisez l'option -f obj pour les compilateurs Borland. L'extension du fichier objet sera obj. Le format OMF utilise des directives segment différentes de celles des autres formats objet. Le segment data (ligne 13) doit être changé en :

segment \_DATA public align=4 class=DATA use32

Le segment bss (ligne 26) doit être changé en :

segment \_BSS public align=4 class=BSS use32

Le segment text (ligne 36) doit être changé en :

segment \_TEXT public align=1 class=CODE use32

De plus, une nouvelle ligne doit être ajoutée avant la ligne 36 :

group DGROUP \_BSS \_DATA

Le compilateur Microsoft C/C++ peut utiliser soit le format OMF, soit le format Win32 pour les fichiers objet (Si on lui passe un format OMF, il convertit les informations au format Win32 en interne). Le format Win32 permet de définir les segment comme pour DJGPP et Linux. Utilisez l'option-f win32 pour produire un fichier objet dans ce format. L'extension du fichier objet sera obj.

Les fichiers spécifiques au compilateur, disponibles sur le site de l'auteur, ont déjà été modifiés pour fonctionner avec le compilateur approprié.

<sup>9.</sup> GNU est un projet de Free Software Foundation (http://www.fsf.org)

<sup>10.</sup> http://www.delorie.com/djgpp

#### 1.4.3 Assembler le code

La première étape consiste à assembler le code. Depuis la ligne de commande, tappez :

```
nasm -f format-objet first.asm
```

où format-objet est soit coff, soit elf, soit obj soit win32 selon le compilateur C utilisé (Souvenez vous que le fichier source doit être modifié pour Linux et pour Borland).

### 1.4.4 Compiler le code C

Compilez le fichier driver.c en utilisant un compilateur C. Pour DJGPP, utilisez:

```
gcc -c driver.c
```

L'option -c signifie de compiler uniquement, sans essayer de lier. Cette option fonctionne à la fois sur les compilateurs Linux, Borland et Microsoft.

## 1.4.5 Lier les fichiers objets

L'édition de liens est le procédé qui consiste à combiner le code machine et les données des fichiers objet et des bibliothèques afin de créer un fichier exécutable. Comme nous allons le voir, ce processus est compliqué.

Le code C nécessite la bibliothèque standard du C et un code de démarrage spécial afin de s'exécuter. Il est beaucoup plus simple de laisser le compilateur C appeler l'éditeur de liens avec les paramètres corrects que d'essayer d'appeler l'éditeur de liens directement. Par exemple, pour lier le code du premier programme en utilisant DJGPP, utilisez :

```
gcc -o first driver.o first.o asm_io.o
```

Cela crée un exécutable appelé first.exe (ou juste first sous Linux). Avec Borland, on utiliserait :

```
bcc32 first.obj driver.obj asm_io.obj
```

Borland utilise le nom du premier fichier afin de déterminer le nom de l'exécutable. Donc, dans le cas ci-dessus, le programme s'appelera first.exe.

Il est possible de combiner les étapes de compilation et d'édition de liens. Par exemple :

```
gcc -o first driver.c first.o asm_io.o
```

Maintenant gcc compilera driver.c puis liera.

#### 1.4.6 Comprendre un listing assembleur

L'option -1 fichier-listing peut être utilisée pour indiquer à nasm de créer un fichier listing avec le nom donné. Ce fichier montre comment le code a été assemblé. Voici comment les lignes 17 et 18 (dans le segment data) apparaîssent dans le fichier listing (les numéros de ligne sont dans le fichier listing; cependant, notez que les numéro de ligne dans le fichier source peuvent ne pas être les mêmes).

Les nombres diffèrent sur la version française car ce "ne sont pas les mêmes caractères.

```
48 00000000 456E7465722061206E- prompt1 db "Entrez un nombre : 49 00000009 756D6265723A2000
```

50 00000011 456E74657220616E6F- prompt2 db "Entrez un autre nombre : ", 0

51 0000001A 74686572206E756D62-

52 00000023 65723A2000

La première colonne de chaque ligne est le numéro de la ligne et la seconde est le déplacement (en hexa) de la donnée dans le segment. La troisième colonne montre les données hexa brutes qui seront stockées. Dans ce cas, les données hexa correspondent aux codes ASCII. Enfin, le texte du fichier source est affiché sur la droite. Les déplacements listés dans la seconde colonne ne sont très probalement pas les déplacements réels auxquels les données seront placées dans le programme terminé. Chaque module peut définir ses propres labels dans le segment de données (et les autres segments également). Lors de l'étape d'édition de liens (voir Section 1.4.5), toutes ces définitions de labels de segment de données sont combinées pour ne former qu'un segment de données. Les déplacements finaux sont alors calculés par l'éditeur de liens.

Voici une petite portion (lignes 54 à 56 du fichier source) du segment text dans le fichier listing :

```
94 0000002C A1[00000000] mov eax, [input1]
95 00000031 0305[04000000] add eax, [input2]
96 00000037 89C3 mov ebx, eax
```

La troisième colonne montre le code machine généré par l'assembleur. Souvent le code complet pour une instruction ne peut pas encore être calculé. Par exemple, ligne 94, le déplacement (ou l'adresse) de input1 n'est pas connu avant que le code ne soit lié. L'assembleur peut calculer l'opcode pour l'instruction mov (qui, d'après le listing, est A1), mais il écrit le déplacement entre crochets car la valeur exacte ne peut pas encore être calculée. Dans ce cas, un déplacement temporaire de 0 est utilisé car input1 est au début du segment bss déclaré dans ce fichier. Souvenez vous que cela ne signifie pas qu'il sera au début du segment bss final du programme. Lorsque le code est lié, l'éditeur de liens insèrera le déplacement correct à la place. D'autres instructions, comme ligne 96, ne font référence à aucun label. Dans ce cas, l'assembleur peut calculer le code machine complet.

#### Réprésentations Big et Little Endian

Si l'on regarde attentivement la ligne 95, quelque chose semble très bizarre à propos du déplacement enret crochets dans le code machine. Le label input2 est au déplacement 4 (comme défini dans ce fichier); cepedant, le déplacement qui apparaît en mémoire n'est pas 00000004 mais 04000000. Pourquoi? Des processeurs différents stockent les entiers multioctets dans des ordres différents en mémoire. Il y a deux méthodes populaires pour stocker les entiers : biq endian et little endian. Le big endian est la méthode qui semble la plus naturelle. L'octet le plus fort (i.e. le plus significatif) est stocké en premier, puis le second plus fort, etc. Par exemple, le dword 00000004 serait stocké sous la forme des quatre octets suivants : 00 00 00 04. Les mainframes IBM, la plupart des processeurs RISC et les processeur Motorola utilisent tous cette méthode big endian. Cependant, les processeurs de type Intel utilisent la méthode little endian! Ici, l'octet le moins significatif est stocké en premier. Donc, 00000004 est stocké en mémoire sous la forme 04 00 00 00. Ce format est codé en dur dans le processeur et ne peut pas être changé. Normalement, le programmeur n'a pas besoin de s'inquiéter du format utilisé. Cependant, il y a des circonstances où c'est important.

- 1. Lorsque des données binaires sont transférées entre différents ordinateurs (soit via des fichiers, soit via un réseau).
- 2. Lorsque des données binaires sont écrites en mémoire comme un entier multioctet puis relues comme des octets individuels ou *vice versa*.

Le caractère big ou little endian ne s'applique pas à l'ordre des éléments d'un tableau. Le premier élément d'un tableau est toujours à l'adresse la plus petite. C'est également valable pour les chaînes (qui sont juste des tableaux de caractères). Cependant, le caractère big ou little endian s'applique toujours aux éléments individuels des tableaux.

# 1.5 Fichier Squelette

La Figure 1.7 montre un fichier squelette qui peut être utilisé comme point de départ pour l'écriture de programmes assembleur.

Endian est prononcé comme indian.

```
___ skel.asm _
   %include "asm_io.inc"
   segment .data
   ; Les donnees initialisees sont placees dans ce segment de donnees
   segment .bss
8
   ; Les donnees non initialisees sont placees dans le segment bss
9
10
11
   segment .text
12
           global _asm_main
13
   _asm_main:
           enter
                   0,0
                              ; initialisation
15
           pusha
16
17
   ; Le code est place dans le segment text. Ne modifiez pas le code
   ; place avant ou apres ce commentaire.
^{21}
22
           popa
23
                    eax, 0
                                     ; retour au C
           mov
24
           leave
25
           ret
                                \_ skel.asm _-
```

FIGURE 1.7 – Squelette de Programme

# Chapitre 2

# Bases du Langage Assembleur

### 2.1 Travailler avec les Entiers

### 2.1.1 Représentation des entiers

Les entiers se décomposent en deux catégories : signés et non signés. Les entiers non signés (qui sont positifs) sont représentés d'une manière binaire très intuitive. Les nombre 200 en tant qu'entier non signé sur un octet serait représenté par 11001000 (ou C8 en hexa).

Les entiers signés (qui peuvent être positifs ou négatifs) sont représentés d'une façon plus compliquée. Par exemple, considérons -56. +56 serait représenté par l'octet 00111000. Sur papier, on peut représenter -56 comme -111000, mais comment cela serait-il représenté dans un octet en mémoire de l'ordinateur. Comment serait stocké le signe moins?

Il y a trois techniques principales qui ont été utilisées pour représenter les entiers signés dans la mémoire de l'ordinateur. Toutes ces méthodes utilisent le bit le plus significatif de l'entier comme bit de signe. Ce bit vaut 0 si le nombre est positif et 1 s'il est négatif.

### Grandeur signée

La première méthode est la plus simple, elle est appelée grandeur signée. Elle représente l'entier en deux parties. La première partie est le bit de signe et la seconde est la grandeur entière. Donc 56 serait représenté par l'octet  $\underline{0}0111000$  (le bit de signe est souligné) et -56 serait  $\underline{1}0111000$ . La valeur d'octet la plus grande serait  $\underline{0}1111111$  soit +127 et la plus petite valeur sur un octet serait  $\underline{1}1111111$  soit -127. Pour obtenir l'opposé d'une valeur, on inverse le bit de signe. Cette méthode est intuitive mais a ses inconvénients. Tout d'abord, il y a deux valeurs possibles pour 0:+0 ( $\underline{0}0000000$ ) et -0 ( $\underline{1}0000000$ ). Comme zéro n'est ni positif ni négatif, ces deux représentations devraient se comporter de la même façon. Cela complique la logique de

l'arithmétique pour le processeur. De plus, l'arithmétique générale est également compliquée. Si l'on ajoute 10 à -56, cela doit être transformé en 10 moins 56. Là encore, cela complique la logique du processeur.

### Complément à 1

La seconde méthode est appelée représentation en complément à un. Le complément à un d'un nombre est trouvé en inversant chaque bit du nombre (une autre façon de l'obtenir est que la valeur du nouveau bit est 1 — anciennevaleurdubit). Par exemple, le complément à un de  $\underline{0}0111000$  (+56) est  $\underline{1}1000111$ . Dans la notation en complément à un, calculer le complément à un est équivalent à la négation. Donc  $\underline{1}1000111$  est la représentation de -56. Notez que le bit de signe a été automatiquement changé par le complément à un et que, comme l'on s'y attendait, appliquer le complément à un deux fois redonne le nombre de départ. Comme pour la première méthode, il y a deux représentation pour  $0:\underline{0}00000000$  (+0) et  $\underline{1}1111111$  (-0). L'arithmétique des nombres en complément à un est compliquée.

Voici une astuce utile pour trouver le complément à un d'un nombre en hexadécimal sans repasser en binaire. L'astuce est d'ôter le chiffre hexa de F (ou 15 en décimal). Cette méthode suppose que le nombre de bits dans le nombre est multiple de 4. Voici un exemple : +56 est représenté par 38 en hexa. pour trouver le complément à un, ôtez chaque chiffre de F pour obtenir C7 en hexa. Cela concorde avec le résultat ci-dessus.

### Complément à deux

Les deux premières méthodes décrites ont été utilisées sur les premiers ordinateurs. Les ordinateurs modernes utilisent une troisième méthode appelée représentation en *complément à deux*. On trouve le e complément à deux d'un nombre en effectuant les deux opérations suivantes :

- 1. Trouver le complément à un du nombre
- 2. Ajouter un au résultat de l'étape 1

Voici un exemple en utilisant  $\underline{0}0111000$  (56). Tout d'abord, on calcule le complément à un :  $\underline{1}1000111$ . Puis, on ajoute un :

$$\begin{array}{c} & \underline{11000111} \\ + & \underline{1} \\ \hline & \underline{11001000} \end{array}$$

Dans la notation en complément à deux, calculer le complément à deux est équivalent à trouver l'opposé d'un nombre. Donc,  $\underline{1}1001000$  est la représentation en complément à deux de -56. Deux négations devraient reproduire le nombre original. Curieusement le complément à deux ne rempli pas

Nombre	Représentation Hexa
0	00
1	01
127	$7\mathrm{F}$
-128	80
-127	81
-2	FE
-1	$\operatorname{FF}$

Table 2.1 – Two's Complement Representation

cette condition. Prenez le complément à deux de  $\underline{1}1001000$  en ajoutant un au complément à un.

$$\begin{array}{c} & \underline{00110111} \\ + & \underline{1} \\ \hline & \underline{00111000} \end{array}$$

Lorsque l'on effectue l'addition dans l'opération de complémentation à deux, l'addition du bit le plus à gauche peut produire une retenue. Cette retenue n'est pas utilisée. Souvenez vous que toutes les données sur un ordinateur sont d'une taille fixe (en terme de nombre de bits). Ajouter deux octets produit toujours un résultat sur un octet (comme ajouter deux mots donne un mot, etc.) Cette propriété est importante pour la notation en complément à deux. Par exemple, considérons zéro comme un nombre en complément à deux sur un octet (<u>0</u>0000000). Calculer son complément à deux produit la somme :

$$\begin{array}{c|c} & \underline{1}1111111 \\ + & 1 \\ \hline c & \underline{0}0000000 \end{array}$$

où c représente une retenue (Plus tard, nous montrerons comment détecter cette retenue, mais elle n'est pas stockée dans le résultat). Donc, en notation en complément à deux, il n'y a qu'un zéro. Cela rend l'arithmétique en complément à deux plus simple que les méthodes précédentes.

En utilisant la notation en complément à deux, un octet signé peut être utilisé pour représenter les nombres -128 à +127. Le Tableau 2.1 montre quelques valeurs choisies. Si 16 bits sont utilisés, les nombres signés -32,768 à +32,767 peuvent être représentés. +32,767 est représenté par 7FFF, -32,768 par 8000, -128 par FF80 et -1 par FFFF. Les nombres en complément à deux sur 32 bits vont de -2 milliards à +2 milliards environ.

Le processeur n'a aucune idée de ce qu'un octet en particulier (ou un mot ou un double mot) est supposé représenté. L'assembleur n'a pas le concept de types qu'un langage de plus haut niveau peut avoir. La façon dont les données sont interprétées dépendent de l'instruction dans laquelle on les utilise. Que la valeur FF soit considérée comme représentant un -1 signé ou un +255 non signé dépend du programmeur. Le langage C définit des types entiers signés et non signés. Cela permet au compilateur C de déterminer les instructions correctes à utiliser avec les données.

### 2.1.2 Extension de signe

En assembleur, toutes les données ont une taille bien spécifiée. Il n'est pas rare de devoir changer la taille d'une donnée pour l'utiliser avec d'autres. Réduire la taille est le plus simple.

### Réduire la taille des données

Pour réduire la taille d'une donnée, il suffit d'en retirer les bits les plus significatifs. Voici un exemple trivial :

```
mov ax, 0034h ; ax = 52 (stocké sur 16 bits)
mov cl, al ; cl = les 8 bits de poids faible de ax
```

Bien sûr, si le nombre ne peut pas être représenté correctement dans une plus petite taille, réduire la taille ne fonctionne pas. Par exemple, si AX valait 0134h (ou 308 en décimal) alors le code ci-dessus mettrait quand même CL à 34h. Cette méthode fonctionne à la fois avec les nombres signés et non signés. Considérons les nombres signés, si AX valait FFFFh (-1 sur un mot), alors CL vaudrait FFh (-1 sur un octet). Cependant, notez que si la valeur dans AX) était signé, elle aurait été tronqué et le résultat aurait été faux!

La règle pour les nombres non signés est que tous les bits retirés soient à 0 afin que la convertion soit correcte. La règle pour les nombres signés est que les bits retirés doivent soit tous être des 1 soit tous des 0. De plus, Le premier bit à ne pas être retiré doit valoir la même chose que ceux qui l'ont été. Ce bit sera le bit de signe pour la valeur plus petite. Il est important qu'il ait la même valeur que le bit de signe original!

### Augmenter la taille des données

Augmenter la taille des données est plus compliqué que la réduire. Considérons l'octet hexa FF. S'il est étendu à un mot, quelle valeur aura-t-il? Cela dépend de la façon dont FF est interprété. Si FF est un octet non signé (255 en décimal), alors le mot doit être 00FF; cependant, s'il s'agit d'un octet signé (-1 en décimal), alors le mot doit être FFFF.

En général, pour étendre un nombre non signé, on met tous les bits supplémentaires du nouveau nombre à 0. Donc, FF devient 00FF. Cependant, pour étendre un nombre signé, on doit étendre le bit de signe. Cela signifie que les nouveaux bits deviennent des copies du bit de signe. Comme le bit

de signe de FF est à 1, les nouveaux bits doivent également être des uns, pour donner FFFF. Si le nombre signé 5A (90 en décimal) était étendu, le résultat serait 005A.

Il y a plusieurs instructions fournies par le 80386 pour étendre les nombres. Souvenez vous que l'ordinateur ne sait pas si un nombre est signé ou non. C'est au programmeur d'utiliser l'instruction adéquate.

Pour les nombres non signés, on peut placer des 0 dans les bits de poids fort de façon simple en utilisant l'instruction MOV. Par axemple pour étendre l'octet de AL en un mot non signé dans AX :

```
mov ah, 0; met les 8 bits de poids for à 0
```

Cependant, il n'est pas possible d'utiliser une instruction MOV pour convertir le mot non signé de AX en un double mot non signé dans EAX. Pourquoi pas? Il n'y a aucune façon d'accéder aux 16 bits de poids fort de EAX dans un MOV. Le 80386 résoud ce problème en fournissant une nouvelle instruction : MOVZX. Cette instruction a deux opérandes. La destination (premier opérande) doit être un registre de 16 ou 32 bits. La source (deuxième opérande) doit être un registre 8 ou 16 bits. L'autre restriction est que la destination doit être plus grande que la source (la plupart des instructions recquièrent que la source soit de la même taille que la destination). Voici quelques exemples :

```
movzx eax, ax ; étend ax à eax movzx eax, al ; étend al à eax movzx ax, al ; étend al à ax movzx ebx, ax ; étend ax à ebx
```

Pour les nombres signés, il n'y a pas de façon simple d'utiliser l'instruction MOV quelque soit le cas. Le 8086 fournit plusieurs instructions pour étendre les nombres signés. L'instruction CBW (Convert Byte to Word, Convertir un Octet en Mot) étend le signe du registre AL dans AX. Les opérandes sont implicites. L'instruction CWD (Convert Word to Double word, Convertir un Mot en Double mot) étend le signe de AX dans DX:AX. La notation DX:AX signifie qu'il faut considérer les registres DX et AX comme un seul registre 32 bits avec les 16 bits de poids forts dans DX et les bits de poids faible dans AX (souvenez vous que le 8086 n'avait pas de registre 32 bits du tout!). Le 80386 a apporté plusieurs nouvelles instructions. L'instruction CWDE (Convert Word to Double word Extended, convertir un mot en double mot étendue) étend le signe de AX dans EAX. L'instruction CDQ (Convert Double word to Quad word, Convertir un Double mot en Quadruple mot) étend le signe de EAX dans EDX:EAX (64 bits!) Enfin, l'instruction MOVSX fonctionne comme MOVZX excepté qu'elle utilise les règles des nombres signés.

```
unsigned char uchar = 0xFF;
signed char schar = 0xFF;
int a = (int) uchar;  /* a = 255 (0x000000FF) */
int b = (int) schar;  /* b = -1 (0xFFFFFFFF) */
```

FIGURE 2.1 – Extension de signe en C

```
char ch;
while( (ch = fgetc(fp)) != EOF ) {
  /* faire qqch avec ch */
}
```

Figure 2.2 – Utilisation de la fonction fgetc

## Application à la programmation en C

Le C ANSI ne définit pas si le type char est signé ou non, c'est à chaque compilateur de le décider. C'est pourquoi on définit le type explicitement dans la Figure 2.1.

L'extension d'entiers signés et non signés a également lieu en C. Les variables en C peuvent être déclarées soit comme signées soit comme non signées (les int sont signés). Considérons le code de la Figure 2.1. A la ligne 3, la variable a est étendue en utilisant les règles pour les valeurs non signées (avec MOVZX), mais à la ligne 4, les règles signées sont utilisées pour b (avec MOVSX).

Il existe un bug de programmation courant en C qui est directement lié à notre sujet. Considérons le code de la Figure 2.2. La prototype de fgetc()est:

```
int fgetc( FILE * );
```

Le problème avec le programme de la Figure 2.2 est que fgetc() renvoie un int, mais cette valeur est stockée dans un char. Le C tronquera alors les bits de poids fort pour faire tenir la valeur de l'int dans le char. Le seul problème est que les nombres (en hexa) 000000FF et FFFFFFFF seront tous deux tronqué pour donner l'octet FF. Donc, la boucle while ne peut pas distinguer la lecture de l'octet FF dans le fichier et la fin de ce fichier.

Ce que fait exactement le code dans ce cas change selon que le char est signé ou non. Pourquoi ? Parce que ligne 2, ch est comparé avec EOF. Comme

E0F est un int <sup>1</sup>, ch sera étendu à un int afin que les deux valeurs comparées soient de la même taille <sup>2</sup>. Comme la Figure 2.1 le montrait, le fait qu'une variable soit signée ou non est très important.

Si le char n'est pas signé, FF est étendu et donne 000000FF. Cette valeur est comparée à EOF (FFFFFFFF) et est différente. Donc la boucle ne finit jamais!

So le char est signé, FF est étendu et donne FFFFFFF. Les deux valeurs sont alors égale et la boucle se termine. Cependant, comme l'octet FF peut avoir été lu depuis le fichier, la boucle peut se terminer prématurément.

La solution à ce problème est de définir la variable ch comme un int, pas un char. Dans ce cas, aucune troncation ou extension n'est effectuée à la ligne 2. Dans la boucle, il est sans danger de tronquer la valeur puisque ch doit alors être réellement un octet.

### 2.1.3 Arithmétique en complément à deux

Comme nous l'avons vu plus tôt, l'instruction add effectue une addition et l'instruction sub effectue une soustraction. Deux des bits du registre EFLAGS que ces instructions positionnent sont overflow (dépassement de capacité) et carry flag (retenue). Le drapeau d'overflow est à 1 si le résultat réel de l'opération est trop grand et ne tient pas dans la destination pour l'arithmétique signée. Le drapeau de retenue est à 1 s'il y a une retenue dans le bit le plus significatif d'une addition d'une soustraction. Donc, il peut être utilisé pour détecter un dépassement de capacité en arithmétique non signée. L'utilisation du drapeau de retenue pour l'arithmétique signée va être vu sous peu. Un des grands avantages du complément à 2 est qu les règles pour l'addition et la soustraction sont exactement les mêmes que pour les entiers non signés. Donc, add et sub peuvent être utilisées pour les entiers signés ou non.

Il y a une retenue de générée mais elle ne fait pas partie de la réponse.

Il y a deux instructions de multiplication et de division différentes. Tout d'abord, pour multiplier, utilisez les instructions MUL ou IMUL. L'instruction MUL est utilisée pour multiplier les nombres non signés et IMUL est utilisée pour multiplier les entiers signés. Pourquoi deux instructions différentes sont nécessaires? Les règles pour la multiplication sont différentes pour les nombres non signés et les nombres signés en complément à 2. Pourquoi cela?

<sup>1.</sup> Il est courant de penser que les fichiers ont un carctère EOF comme dernier caractère. Ce n'est pas vrai!

<sup>2.</sup> La raison de cette nécessité sera exposée plus tard.

$\mathbf{dest}$	source1	source2	Action
	m reg/mem8		AX = AL*source1
	m reg/mem16		DX:AX = AX*source1
	m reg/mem32		EDX:EAX = EAX*source1
reg16	m reg/mem16		dest *= source1
reg32	m reg/mem32		dest *= source1
reg16	immed8		dest *= immed8
reg32	immed8		dest *= immed8
reg16	immed 16		dest *= immed 16
reg32	immed32		dest *= immed32
reg16	m reg/mem16	immed8	dest = source1*source2
reg32	m reg/mem32	immed8	dest = source1*source2
reg16	m reg/mem16	immed 16	dest = source1*source2
reg32	m reg/mem32	immed32	dest = source1*source2

Table 2.2 - Instructions imul

Considérons la multiplication de l'octet FF avec lui-même donnant un résultat sur un mot. En utilisant la multiplication non signée, il s'agit de 255 fois 255 soit 65025 (ou FE01 en hexa). En utilisant la multiplication signée, il s'agit de -1 fois -1 soit 1 (ou 0001 en hexa).

Il y a plusieurs formes pour les instructions de multiplication. La plus ancienne ressemble à cela :

### mul source

La source est soit un registre soit une référence mémoire. Cela ne peut pas être une valeur immédiate. Le type exact de la multiplication dépend de la taille de l'opérande source. Si l'opérande est un octet, elle est multipliée par l'octet situé dans le registre AL et le résultat est stocké dans les 16 bits de AX. Si la source fait 16 bits, elle est multipliée par le mot situé dans AX et le résultat 32 bits est stocké dans DX:AX. Si la source fait 32 bits, elle est multipliée par EAX et le résultat 64 bits est stocké dans EDX:EAX.

L'instruction IMUL a les mêmes formats que MUL, mais ajoute également d'autres formats d'instruction. Il y a des formats à deux et à trois opérandes :

```
imul dest, source1
imul dest, source1, source2
```

Le Tableau 2.2 montre les combinaisons possibles.

Les deux opérateurs de division sont DIV et IDIV. Il effectuent respectivement une division entière non signée et une division entière signée. Le format général est :

```
div source
```

Si la source est sur 8 bits, alors AX est divisé par l'opérande. Le quotient est stocké dans AL et le reste dans AH. Si la source est sur 16 bits, alors DX:AX est divisé par l'opérande. Le quotient est stocké dans AX et le reste dans DX. Si la source est sur 32 bits, alors EDX:EAX est divisé par l'opérande, le quotient est stocké dans EAX et le reste dans EDX. L'instruction IDIV fonctionne de la même façon. Il n'y a pas d'instructions IDIV spéciales comme pour IMUL. Si le quotient est trop grand pour tenir dans son registre ou que le diviseur vaut 0, le programme et interrompu et se termine. Une erreur courante est d'oublier d'initialiser DX ou EDX avant la division.

L'instruction NEG inverse son opérande en calculant son complément à deux. L'opérande peut être n'importe quel registre ou emplacement mémoire sur 8 bits, 16 bits, or 32 bits.

### 2.1.4 Programme exemple

```
math.asm
   %include "asm io.inc"
   segment .data
                            ; Chaines affichees
   prompt
                     db
                            "Entrez un nombre : ", 0
3
                     db
                           "Le carre de l'entree vaut ", 0
   square_msg
                     db
                           "Le cube de l'entree vaut ", 0
   cube_msg
   cube25_msg
                     db
                           "Le cube de l'entree fois 25 vaut ", 0
                           "Le quotient de cube/100 vaut ", 0
   quot_msg
                     db
                           "Le reste de cube/100 vaut ", 0
                     db
   rem_msg
                           "La négation du reste vaut ", 0
   neg_msg
                     db
1.0
   segment .bss
11
   input
            resd 1
12
13
   segment .text
14
            global
                     _asm_main
15
   _asm_main:
16
            enter
                     0,0
                                         ; routine d'initialisation
17
            pusha
18
19
                     eax, prompt
20
            mov
21
            call
                     print_string
                     read_int
            call
23
            mov
                     [input], eax
24
25
                                         ; edx:eax = eax * eax
            imul
                     eax
26
            mov
                     ebx, eax
                                         ; sauvegarde le résultat dans ebx
27
```

```
eax, square_msg
            mov
28
            call
                     print_string
29
                     eax, ebx
            mov
            call
                     print_int
31
                     print_nl
32
            call
33
            mov
                     ebx, eax
34
                                          ; ebx *= [entree]
                     ebx, [input]
            imul
35
                     eax, cube_msg
            mov
36
                     print_string
37
            call
            mov
                     eax, ebx
38
            call
                     print_int
39
            call
                     print_nl
40
41
                     ecx, ebx, 25
                                          ; ecx = ebx*25
            imul
42
            mov
                     eax, cube25_msg
43
            call
                     print_string
44
                     eax, ecx
            mov
                     print_int
            call
46
            call
                     print_nl
47
48
            mov
                     eax, ebx
49
            cdq
                                          ; initialise edx avec extension de signe
50
                                          ; on ne peut pas diviser par une valeur immédiate
                     ecx, 100
            mov
51
            idiv
                     ecx
                                          ; edx:eax / ecx
                                          ; sauvegarde le résultat dans ecx
53
            mov
                     ecx, eax
            mov
                     eax, quot_msg
54
            call
                     print_string
55
            mov
                     eax, ecx
56
            call
                     print_int
57
            call
                     print_nl
58
            mov
                     eax, rem_msg
59
            call
                     print_string
            mov
                     eax, edx
61
                     print_int
            call
62
            call
                     print_nl
63
64
                     edx
                                          ; inverse le reste
            neg
65
66
            mov
                     eax, neg_msg
            call
                     print_string
            mov
                     eax, edx
68
            call
                     print_int
```

### 2.1.5 Arithmétique en précision étendue

Le langage assembleur fournit également des instructions qui permettent d'effectuer des additions et des soustractions sur des nombres plus grands que des doubles mots. Ces instructions utilisent le drapeau de retenue. Comme nous l'avons dit plus haut, les instructions ADD et SUB modifient le drapeau de retenue si une retenue est générée. Cette information stockée dans le drapeau de retenue peut être utilisée pour additionner ou soustraire de grands nombres en morcelant l'opération en doubles mots (ou plus petit).

Les instructions ADC et SBB utilisent les informations données par le drapeau de retenue. L'instruction ADC effectue l'opération suivante :

```
opérande1 = opérande1 + drapeau de retenue + opérande2
```

L'instruction SBB effectue :

2

```
opérande1 = opérande1 - drapeau de retenue - opérande2
```

Comment sont elles utilisées? Considérons la somme d'entiers 64 bits dans EDX:EAX et EBX:ECX. Le code suivant stockerait la somme dans EDX:EAX :

```
add eax, ecx ; additionne les 32 bits de poids faible adc edx, ebx ; additionne les 32 bits de poids fort et la retenue
```

La soustraction est très similaire. Le code suivant soustrait EBX:ECX de EDX:EAX :

```
sub eax, ecx; soustrait les 32 bits de poids faible
by by edx, ebx; soustrait les 32 bits de poids fort et la retenue
```

Pour les nombres vraiment grands, une boucle peut être utilisée (voir Section 2.2). Pour une boucle de somme, il serait pratique d'utiliser l'instruction ADC pour toutes les itérations (au lieu de toutes sauf la première). Cela peut être fait en utilisant l'instruction CLC (CLear Carry) juste avant que la boucle ne commence pour initialiser le drapeau de retenue à 0. Si le drapeau de retenue vaut 0, il n'y a pas de différence entre les instructions ADD et ADC. La même idée peut être utilisée pour la soustraction.

#### 2.2Structures de Contrôle

Les langages de haut niveau fournissent des structures de contrôle de haut niveau (p.e., les instructions if et while) qui contrôlent le flot d'exécution. Le langage assembleur ne fournit pas de structures de contrôle aussi complexes. Il utilise à la place l'infâme goto et l'utiliser de manière inappropriée peut conduire à du code spaghetti! Cependant, il est possible d'écrire des programmes structurés en assembleur. La procédure de base est de concevoir la logique du programme en utilisant les structures de contrôle de haut niveau habituelles et de traduire cette conception en langage assembleur (comme le ferait un compilateur).

#### 2.2.1Comparaison

Les structures de contrôle décident ce qu'il faut faire en comparant des données. En assembleur, le résultat d'une comparaison est stocké dans le registre FLAGS pour être utilisé plus tard. Le 80x86 fournit l'instruction CMP pour effectuer des comparaisons. Le registre FLAGS est positionné selon la différence entre les deux opérandes de l'instruction CMP. Les opérandes sont soustraites et le registre FLAGS est positionné selon le résultat, mais ce résultat n'est stocké nulle part. Si vous avez besoin du résultat, utilisez l'instruction SUB au lieu de CMP.

Pour les entiers non signés, il y a deux drapeaux (bits dans le registre FLAGS) qui sont importants : les drapeaux zéro (ZF) et retenue (CF) . Le drapeau zero est allumé (1) si le résultat de la différence serait 0. Considérons une comparaison comme:

#### vleft, vright cmp

La différence vleft - vright est calculée et les drapeaux sont positionnés en fonction. Si la différence calculée par CMP vaut 0, vleft = vright, alors ZF est allumé(i.e. 1) et CF est éteint (i.e. 0). Si vleft > vright, ZF est éteint et CF également. Si vleft < vright, alors ZF est éteint et CF est allumé (retenue).

Pour les entiers signés, il y a trois drapeaux importants : le drapeau Pourquoi SF = OF si zéro (ZF), le drapeau d'overflow (OF) et le drapeau de signe (SF). Le drapeau d'overflow est allumé si le résultat d'une opération dépasse la capacité (de trop ou de trop peu). Le drapeau de signe est allumé si le résultat d'une opération est négatif. Si vleft = vright, ZF est allumé (comme pour les entiers non signés). Si vleft > vright, ZF est éteint et SF = OF. Si vleft < vright, ZF est éteint et SF  $\neq$  OF.

> N'oubliez pas que d'autres instructions peuvent aussi changer le registre FLAGS, pas seulement CMP.

vleft > vright ? S'il n'y a pas d'overflow, alors la différence aura la valeur correcte et doit être positive ou nulle. Donc, SF = OF = 0. Par contre, s'il y a un overflow, la différence n'aura pas la valeur correcte (et sera en fait négative). Donc, SF = OF = 1.

### 2.2.2 Instructions de branchement

Les instructions de branchement peuvent transférer l'exécution à n'importe quel point du programme. En d'autres termes, elles agissent comme un goto. Il y a deux types de branchements : conditionnel et inconditionnel. Un branchement inconditionnel est exactement comme un goto, il effectue toujours le branchement. Un branchement conditionnel peut effectuer le branchement ou non selon les drapeaux du registre FLAGS. Si un branchement conditionnel n'effecute pas le branchement, le contrôle passe à l'instruction suivante.

L'instruction JMP (abbréviation de *jump*) effectue les branchements inconditionnels. Son seul argument est habituellement l'étiquette de code de l'instruction à laquelle se brancher. L'assembleur ou l'éditeur de liens remplacera l'étiquette par l'adresse correcte de l'instruction. C'est une autre des opérations pénibles que l'assembleur fait pour rendre la vie du programmeur plus simple. Il est important de réaliser que l'instruction immédiatement après l'instruction JMP ne sera jamais exécutée à moins qu'une autre instruction ne se branche dessus!

Il y a plusieurs variantes de l'instruction de saut :

SHORT Ce saut est très limité en portée. Il ne peut bouger que de plus ou moins 128 octets en mémoire. L'avantage de ce type de saut est qu'il utilise moins de mémoire que les autres. Il utilise un seul octet signé pour stocker le déplacement du saut. Le déplacement est le nombre d'octets à sauter vers l'avant ou vers l'arrière (le déplacement est ajouté à EIP). Pour spécifier un saut court, utilisez le mot clé SHORT immédiatement avant l'étiquette dans l'instruction JMP.

NEAR Ce saut est le saut par défaut, que ce soit pour les branchements inconditionnels ou conditionnels, il peut être utilisé pour sauter vers n'importe quel emplacement dans un segment. En fait, le 80386 supporte deux types de sauts proches. L'un utilise 2 ocets pour le déplacement. Cela permet de se déplacer en avant ou en arrière d'environ 32 000 octets. L'autre type utilise quatre octets pour le déplacement, ce qui, bien sûr, permet de se déplacer n'importe où dans le segment. Le type de saut à deux octets peut être spécifié en plaçant le mot clé WORD avant l'étiquette dans l'instruction JMP.

**FAR** Ce saut permet de passer le contrôle à un autre segment de code. C'est une chose très rare en mode protégé 386.

Les étiquettes de code valides suivent les mêmes règles que les étiquettes de données. Les étiquettes de code sont définies en les plaçant dans le segment de code au début de l'instruction qu'ils étiquettent. Deux points sont placés à la fin de l'étiquette lors de sa définition. Ces deux points ne font *pas* partie du nom.

```
JZ
       saute uniquement si ZF est allumé
JNZ
       saute uniquement si ZF est éteint
JO
       saute uniquement si OF est allumé
JNO
       saute uniquement si OF est éteint
JS
       saute uniquement si SF est allumé
JNS
       saute uniquement si SF est éteint
JC
       saute uniquement si CF est allumé
       saute uniquement si CF est éteint
JNC
_{
m JP}
       saute uniquement si PF est allumé
JNP
       saute uniquement si PF est éteint
```

Table 2.3 – Branchements Conditionnels Simples

Il y a beaucoup d'instructions de branchement conditionnel différentes. Elles prennent toutes une étiquette de code comme seule opérande. Les plus simples se contentent de regarder un drapeau dans le registre FLAGS pour déterminer si elles doivent sauter ou non. Voyez le Tableau 2.3 pour une liste de ces instructions (PF est le *drapeau de parité* qui indique si le nombre de bits dans les 8 bits de poids faible du résultat est pair ou impair).

Le pseudo-code suivant :

```
if ( EAX == 0 )
   EBX = 1;
else
   EBX = 2;
```

peut être écrit de cette façon en assembleur :

```
eax, 0
                                    ; positionne les drapeaux (ZF allumé si eax - 0 = 0)
         cmp
                thenblock
                                    ; si ZF est allumé, branchement vers thenblock
         jz
2
         mov
                ebx, 2
                                    ; partie ELSE du IF
3
                                    ; saute par dessus la partie THEN du IF
                next
         jmp
   thenblock:
                                    ; partie THEN du IF
         mov
                ebx, 1
6
  next:
```

Les autres comparaisons ne sont pas si simples si l'on se contente des branchements conditionnels du Tableau 2.3. Pour illustrer, considérons le pseudo-code suivant :

```
if ( EAX >= 5 )
   EBX = 1;
else
   EBX = 2;
```

	Signé		Non Signé
JE	$\mathrm{saute}\;\mathrm{si}\;\mathtt{vleft}$ = $\mathtt{vright}$	JE	saute si vleft = vright
JNE	$\mathrm{saute}\mathrm{si}\mathrm{vleft} eq\mathrm{vright}$	JNE	$\mathrm{saute}\;\mathrm{si}\;\mathtt{vleft}\; eq\;\mathtt{vright}$
JL, JNGE	saute si vleft < vright	JB, JNAE	$\mathrm{saute}\;\mathrm{si}\;\mathrm{vleft}$ < $\mathrm{vright}$
JLE, JNG	$\mathrm{saute}\mathrm{si}\mathrm{vleft}\leq\mathrm{vright}$	JBE, JNA	$\mathrm{saute}\;\mathrm{si}\;\mathtt{vleft}\;\leq\;\mathtt{vright}$
JG, JNLE	saute si vleft > vright	JA, JNBE	saute si vleft > vright
JGE, JNL	$\mathrm{saute}\;\mathrm{si}\;\mathtt{vleft}\geq\mathtt{vright}$	JAE, JNB	$\mathrm{saute}\;\mathrm{si}\;\mathtt{vleft}\geq\mathtt{vright}$

Table 2.4 – Instructions de Comparaison Signées et Non Signées

Si EAX est plus grand ou égal à 5, ZF peut être allumé ou non et SF sera égal à OF. Voici le code assembleur qui teste ces conditions (en supposant que EAX est signé):

```
eax, 5
          cmp
          js
                  signon
                                      ; goto signon si SF = 1
2
                                      ; goto elseblock si OF = 1 et SF = 0
                  elseblock
          jο
3
                                      ; goto thenblock si SF = 0 et OF = 0
          jmp
                  thenblock
   signon:
5
                  thenblock
                                      ; goto thenblock si SF = 1 et OF = 1
          jο
6
   elseblock:
                  ebx, 2
          mov
                  next
          jmp
10
   thenblock:
          mov
                  ebx, 1
11
   next:
12
```

Le code ci-dessus est très confus. Heureusement, le 80x86 fournit des instructions de branchement additionnelles pour rendre ce type de test beaucoup plus simple. Il y a des versions signées et non signées de chacune. Le Tableau 2.4 montre ces instructions. Les branchements égal et non égal (JE et JNE) sont les mêmes pour les entiers signés et non signés (en fait, JE et JNE sont réellement identiques à JZ et JNZ, respectivement). Chacune des autres instructions de branchement a deux synonymes. Par exemple, regardez JL (jump less than, saut si inférieur à) et JNGE (jump not greater than or equal to, saut si non plus grand ou égal). Ce sont les mêmes instructions car :

$$x < y \Longrightarrow \mathbf{not}(x \ge y)$$

Les branchements non signés utilisent A pour *above* (au dessus) et B pour *below* (en dessous) à la place de L et G.

En utilisant ces nouvelles instructions de branchement, le pseudo-code ci-dessus peut être traduit en assembleur plus facilement.

```
cmp eax, 5
pge thenblock
mov ebx, 2
pmp next
thenblock:
mov ebx, 1
next:
```

### 2.2.3 Les instructions de boucle

Le 80x86 fournit plusieurs instructions destinées à implémenter des boucles de style for. Chacune de ces instructions prend une étiquette de code comme seule opérande.

```
LOOP Decrémente ECX, si ECX \neq 0, saute vers l'étiquette
```

**LOOPE, LOOPZ** Décremente ECX (le registre FLAGS n'est pas modifié), si ECX  $\neq 0$  et ZF = 1, saute

```
LOOPNE, LOOPNZ Décremente ECX (FLAGS inchangé), si ECX \neq 0 et ZF = 0, saute
```

Les deux dernières instructions de boucle sont utiles pour les boucles de recherche séquentielle. Le pseudo-code suivant :

```
sum = 0;

for( i=10; i >0; i-- )

sum += i;
```

peut être traduit en assembleur de la façon suivante :

```
mov eax, 0 ; eax est sum
mov ecx, 10 ; ecx est i
loop_start:
add eax, ecx
loop_loop_start
```

## 2.3 Traduire les Structures de Contrôle Standards

Cette section décrit comment les structures de contrôle standards des langages de haut niveau peuvent être implémentées en langage assembleur.

### 2.3.1 Instructions if

Le pseudo-code suivant :

### 2.3. TRADUIRE LES STRUCTURES DE CONTRÔLE STANDARDS 45

```
if (condition)
          then block;
        else
          else block;
        peut être implémenté de cette façon :
         ; code pour positionner FLAGS
1
                 else_block
                                ; choisir xx afin de sauter si la condition est fausse
         ; code pour le bloc then
                 endif
         jmp
  else_block:
         ; code pour le bloc else
6
  endif:
           S'il n'y a pas de else, le branchement else_block peut être remplacé par
        un branchement à endif.
         ; code pour positionner FLAGS
                 endif
                                 ; choisir xx afin de sauter si la condition est fausse
         jxx
         ; code pour le bloc then
  endif:
        2.3.2
                Boucles while
           La boucle while est une boucle avec un test au début :
        while( condition ) {
          corps de la boucle;
        Cela peut être traduit en :
  while:
         ; code pour positionner FLAGS selon la condition
2
                 endwhile
                                 ; choisir xx pour sauter si la condition est fausse
         ; body of loop
                 while
         jmp
  endwhile:
        2.3.3
                Boucles do while
           La boucle do while est une boucle avec un test à la fin :
        do {
          corps de la boucle;
        } while( condition );
```

```
/* candidat courant pour être premier */
     unsigned guess;
                        /* diviseur possible de guess */
     unsigned factor;
2
     unsigned limit;
                         /* rechercher les nombres premiers jusqu'à cette valeur */
3
      printf ("Rechercher les nombres premier jusqu'a : ");
5
     scanf("%u", &limit);
6
      printf ("2\n");
                         /* traite les deux premier nombres premiers comme
                        /* des cas spéciaux */
      printf ("3\n");
8
                        /* candidat initial */
     guess = 5;
9
     while ( guess <= limit ) {</pre>
10
        /* recherche un diviseur du candidat */
1.1
        factor = 3;
12
        while ( factor * factor < guess &&
13
                guess % factor != 0)
        factor += 2;
15
        if ( guess % factor != 0 )
16
          printf ("%d\n", guess);
17
        guess += 2; /* ne regarder que les nombres impairs */
18
19
```

FIGURE 2.3 -

Cela peut être traduit en :

```
do:
; corps de la boucle
; code pour positionner FLAGS selon la condition
jxx do ; choisir xx pour se brancher si la condition est vraie
```

# 2.4 Exemple: Trouver des Nombres Premiers

Cette section détaille un programme qui trouve des nombres premiers. Rappelez vous que les nombres premiers ne sont divisibles que par 1 et par eux-mêmes. Il n'y a pas de formule pour les rechercher. La méthode de base qu'utilise ce programme est de rechercher les diviseurs de tous les nombres impairs <sup>3</sup> sous une limite donnée. Si aucun facteur ne peut être trouvé pour un nombre impair, il est premier. La Figure 2.3 montre l'algorithme de base écrit en C.

Voici la version assembleur :

<sup>3. 2</sup> est le seul nombre premier pair.

```
_{-} prime.asm _{-}
   %include "asm_io.inc"
   segment .data
   Message
                     db
                              "Rechercher les nombres premiers jusqu'a : ", 0
  segment .bss
   Limit
                     resd
                              1
                                                ; rechercher les nombres premiers jusqu'à cette limite
   Guess
                                                ; candidat courant pour être premier
                     resd
                              1
   segment .text
9
            global
                     _asm_main
10
   _asm_main:
11
                     0,0
                                         ; routine d'intialisation
12
            enter
            pusha
13
14
            mov
                     eax, Message
15
            call
                     print_string
16
            call
                     read_int
                                             ; scanf("%u", &limit);
17
                     [Limit], eax
            mov
18
19
                     eax, 2
                                             ; printf("2\n");
            mov
20
            call
                     print_int
21
            call
                     print_nl
                     eax, 3
                                             ; printf("3\n");
            mov
23
            call
                     print_int
24
            call
                     print_nl
25
^{26}
                     dword [Guess], 5
                                             ; Guess = 5;
            mov
^{27}
                                             ; while ( Guess <= Limit )
   while_limit:
            mov
                     eax, [Guess]
29
                     eax, [Limit]
            cmp
30
            jnbe
                     end_while_limit
                                             ; on utilise jnbe car les nombres ne sont pas signes
31
32
                     ebx, 3
                                             ; ebx est factor = 3;
            mov
33
   while_factor:
34
            mov
                     eax,ebx
35
            mul
                     eax
                                             ; edx:eax = eax*eax
36
            jο
                     end_while_factor
                                             ; si la réponse ne tient pas dans eax seul
37
                     eax, [Guess]
38
            cmp
                     end_while_factor
                                             ; si !(factor*factor < guess)
            jnb
39
                     eax, [Guess]
            mov
40
            mov
                     edx,0
41
```

```
div
                     ebx
                                           ; edx = edx:eax % ebx
42
                     edx, 0
            cmp
43
                                           ; si !(guess % factor != 0)
                     end_while_factor
            jе
44
45
                     ebx,2
                                            ; factor += 2;
            add
46
                     while_factor
            jmp
47
   end_while_factor:
48
            jе
                     end_if
                                            ; si !(guess % factor != 0)
49
                                            ; printf("%u\n")
            mov
                     eax,[Guess]
50
            call
                    print_int
51
            call
                    print_nl
52
   end_if:
53
                     dword [Guess], 2 ; guess += 2
            add
54
                    while_limit
            jmp
55
   end_while_limit:
56
57
            popa
58
                     eax, 0
                                       ; retour au C
            mov
            leave
60
            ret
61
                                  \_ prime.asm _-
```

# Chapitre 3

# Opérations sur les Bits

# 3.1 Opérations de Décalage

Le langage assembleur permet au programmeur de manipuler individuellement les bits des données. Une opération courante sur les bits est appelée décalage. Une opération de décalage déplace la position des bits d'une donnée. Les décalages peuvent être soit vers la gauche (i.e. vers les bits les plus significatifs) soit vers la droite (les bits les moins significatifs).

### 3.1.1 Décalages logiques

Le décalage logique est le type le plus simple de décalage. Il décale d'une manière très simple. La Figure 3.1 montre l'exemple du décalage d'un nombre sur un octet.

Original	1	1	1	0	1	0	1	0
Décalé à gauche	1	1	0	1	0	1	0	0
Décalé à droite	0	1	1	1	0	1	0	1

Figure 3.1 – Décalages logiques

Notez que les nouveaux bits sont toujours à 0. Les instructions SHL et SHR sont respectivement utilisées pour décaler à gauche et à droite. Ces instructions permettent de décaler de n'importe quel nombre de positions. Le nombre de positions à décaler peut soit être une contante, soit être stocké dans le registre CL. Le dernier bit décalé de la donnée est stocké dans le drapeau de retenue. Voici quelques exemples :

```
mov ax, OC123H

shl ax, 1; décale d'1 bit à gauche, ax = 8246H, CF = 1

shr ax, 1; décale d'1 bit à droite, ax = 4123H, CF = 0

shr ax, 1; décale d'1 bit à droite, ax = 2091H, CF = 1
```

```
mov ax, 0C123H
shl ax, 2; décale de 2 bits à gauche, ax = 048CH, CF = 1
mov cl, 3
shr ax, cl; décale de 3 bits à droite, ax = 0091H, CF = 1
```

### 3.1.2 Utilisation des décalages

La multiplication et la division rapides sont les utilisations les plus courantes des opérations de déclage. Rappelez vous que dans le système décimal, la multiplication et la division par une puissance de dix sont simples, on décale simplement les chiffres. C'est également vrai pour les puissances de deux en binaire. Par exemple, pour multiplier par deux le nombre binaire  $1011_2$  (ou 11 en décimal), décalez d'un cran vers la gauche pour obtenir  $10110_2$  (ou 22). Le quotient d'un division par une puissance de deux est le résultat d'un décalage à droite. Pour diviser par deux, utilisez un décalage d'une position à droite; pour diviser par 4 ( $2^2$ ), décalez à droite de 2 positions; pour diviser par 8 ( $2^3$ ), décalez de 3 positions vers la droite, etc. Les instructions de décalage sont très basiques et sont beaucoup plus rapides que les instructions MUL et DIV correspondantes!

En fait, les décalages logiques peuvent être utilisés pour multiplier ou diviser des valeurs non signées. Il ne fonctionnent généralement pas pour les valeurs signées. Considérons la valeur sur deux octets FFFF (-1 signé). Si on lui applique un décalage logique d'une position vers la droite, le résultat est 7FFF ce qui fait +32,767! Un autre type de décalage doit être utilisé pour les valeurs signées.

### 3.1.3 Décalages arithmétiques

Ces décalages sont conçus pour permettre à des nombres signés d'être rapidement multipliés et divisés par des puissances de 2. Il assurent que le bit de signe est traité correctement.

- SAL Shift Arithmetic Left (Décalage Arithmétique à Gauche) Cette instruction est juste un synonyme pour SHL. Elle est assemblée pour donner exactement le même code machine que SHL. Tant que le bit de signe n'est pas changé par le décalage, le résultat sera correct.
- SAR Shift Arithmetic Right (Décalage Arithmétique à Droite) C'est une nouvelle instruction qui ne décale pas le bit de signe (i.e. le msb) de son opérande. Les autres bits sont décalés normalement sauf que les nouveaux bits qui entrent par la gauche sont des copies du bit de signe (c'est-à-dire que si le bit de signe est à 1, les nouveaux bits sont également à 1). Donc, si un octet est décalé avec cette instruction, seuls les 7 bits de poids faible sont décalés. Comme pour les autres décalages, le dernier bit sorti est stocké dans le drapeau de retenue.

```
mov ax, OC123H

sal ax, 1; ax = 8246H, CF = 1

ax, 1; ax = 048CH, CF = 1

ax, 2; ax = 0123H, CF = 0
```

### 3.1.4 Décalages circulaires

Les instructions de décalage circulaire fonctionnent comme les décalages logiques excepté que les bits perdus à un bout sont réintégrés à l'autre. Donc, la donnée est traitée comme s'il s'agissait d'une structure circulaire. Les deux instructions de rotation les plus simples sont ROL et ROR qui effectuent des rotations à gauche et à droite, respectivement. Comme pour les autres décalages, ceux-ci laissent une copie du dernier bit sorti dans le drapeau de retenue.

```
mov
                 ax, 0C123H
1
         rol
                 ax, 1
                                   ; ax = 8247H, CF = 1
2
                 ax, 1
                                   ; ax = 048FH, CF = 1
         rol
3
                 ax, 1
                                     ax = 091EH, CF = 0
         rol
                                    ax = 8247H, CF = 1
                 ax, 2
         ror
5
         ror
                 ax, 1
                                   ; ax = C123H, CF = 1
6
```

Il y a deux instructions de rotation supplémentaires qui décalent les bits de la donnée et le drapeau de retenue appelées RCL et RCR. Par exemple, si on applique au registre AX une rotation avec ces instructions, elle appliquée aux 17 bits constitués de AX et du drapeau de retenue.

```
mov
                 ax, 0C123H
1
                                  ; eteint le drapeau de retenue (CF = 0)
         clc
2
                                  ; ax = 8246H, CF = 1
         rcl
                 ax, 1
3
         rcl
                 ax, 1
                                    ax = 048DH, CF = 1
                 ax, 1
                                    ax = 091BH, CF = 0
5
         rcl
                                    ax = 8246H, CF = 1
                 ax, 2
         rcr
                                    ax = C123H, CF = 0
         rcr
                 ax, 1
```

### 3.1.5 Application simple

Voici un extrait de code qui compte le nombre de bits qui sont "allumés" (i.e. à 1) dans le registre EAX.

```
mov bl, 0 ; bl contiendra le nombre de bits ALLUMES mov ecx, 32 ; ecx est le compteur de boucle
```

X	Y	$X \to Y$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Table 3.1 – L'opération ET

	1	0	1	0	1	0	1	0
ET	1	1	0	0	1	0	0	1
	1	0	0	0	1	0	0	0

FIGURE 3.2 – Effectuer un ET sur un octet

```
count_loop:
count_loop:
shl eax, 1; decale un bit dans le drapeau de retenue
inc skip_inc; si CF == 0, goto skip_inc
inc bl
skip_inc;
loop count_loop
```

Le code ci-dessus détruit la valeur originale de EAX (EAX vaut zéro à la fin de la boucle). Si l'on voulait conserver la valeur de EAX, la ligne 4 pourrait être remplacée par rol eax, 1.

# 3.2 Opérations Booléennes Niveau Bit

Il y a quatre opérateurs booléens courants : AND, OR, XOR et NOT. Une  $table\ de\ v\'erit\'e$  montre le résultat de chaque opération pour chaque valeur possible de ses opérandes.

### 3.2.1 L'opération ET

Le résultat d'un ET sur deux bits vaut 1 uniquement si les deux bits sont à 1, sinon, le résultat vaut 0, comme le montre la table de vérité du Tableau 3.1.

Les processeurs supportent ces opérations comme des instructions agissant de façon indépendante sur tous les bits de la donnée en parallèle. Par exemple, si on applique un ET au contenu de  $\mathtt{AL}$  et  $\mathtt{BL}$ , l'opération ET de base est appliquée à chacune des 8 paires de bits correspondantes dans les deux registres, comme le montre la Figure 3.2. Voici un exemple de code :

```
mov ax, OC123H
and ax, 82F6H; ax = 8022H
```

X	Y	X  OU  Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Table 3.2 – L'opération OU

X	Y	X XOR Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Table 3.3 – L'opération XOR

## 3.2.2 L'opération OU

Le OU de 2 bits vaut 0 uniquement si les deux bits valent 0, sinon le résultat vaut 1 comme le montre la table de vérité du Tableau 3.2. Voici un exemple de code :

```
mov ax, OC123H
or ax, OE831H; ax = E933H
```

### 3.2.3 L'opération XOR

Le OU exclusif de 2 bits vaut 0 uniquement si les deux bits sont égaux, sinon, le résultat vaut 1 comme le montre la table de vérité du Tableau 3.3. Voici un exemple de code :

```
mov ax, OC123H
xor ax, OE831H ; ax = 2912H
```

### 3.2.4 L'opération NOT

L'opération NOT est une opération unaire (i.e. elle agit sur une seule opérande, pas deux comme les opérations binaires de type ET). Le NOT d'un bit est la valeur opposée du bit comme le montre la table de vérité du Tableau 3.4. Voici un exemple de code :

```
mov ax, OC123H
not ax; ax = 3EDCH
```

X	NOT $X$
0	1
1	0

Table 3.4 – L'opération NOT

Allumer le bit i Effectuer un OU sur le nombre avec  $2^i$  (qui

est le nombre binaire avec uniquement le bit i

d'allumé)

Eteindre le bit i Effectuer un ET sur le nombre avec le nombre

binaire qui n'a que le bit i d'éteint. Cette opé-

rande est souvent appelée masque

Inverser le bit i Effectuer un XOR sur le nombre avec  $2^i$ 

Table 3.5 – Utilisation des opérations booléennes

Notez que le NOT donne le complément à un. Contrairement aux autres opérations niveau bit, l'instruction NOT ne change aucun des bits du registre FLAGS.

### 3.2.5 L'instruction TEST

L'instruction TEST effectue une opération AND mais ne stocke pas le résultat. Elle positionne le registre FLAGS selon ce que ce dernier aurait été après un AND (comme l'instruction CMP qui effectue une soustraction mais ne fait que positionner FLAGS). Par exemple, si le résultat était zéro, ZF serait allumé.

### 3.2.6 Utilisation des opérations sur les bits

Les opérations sur les bits sont très utiles pour manipuler individuellement les bits d'une donnée sans modifier les autres bits. Le Tableau 3.5 montre trois utilisations courantes de ces opérations. Voici un exemple de code, implémentant ces idées.

```
ax, 0C123H
         mov
                ax, 8
                                 ; allumer le bit 3,
2
         or
                                                        ax = C12BH
                ax, OFFDFH
                                 ; éteindre le bit 5,
                                                       ax = C10BH
         and
                                 ; inverser le bit 31,
                ax, 8000H
                                                          ax = 410BH
         xor
         or
                ax, OFOOH
                                 ; allumer un quadruplet,
                                                            ax = 4FOBH
                                 ; éteindre un quadruplet, ax = 4F00H
                ax, OFFFOH
6
         and
                ax, OFOOFH
                                 ; inverser des quadruplets,
                                                               ax = BFOFH
         xor
                                 ; complément à 1, ax = 40F0H
         xor
                ax, OFFFFH
```

L'opération ET peut aussi être utilisée pour trouver le reste d'une division par une puissance de deux. Pour trouver le reste d'une division par  $2^i$ , effectuez un ET sur le nombre avec un masque valant  $2^i-1$ . Ce masque contientra des uns du bit 0 au bit i-1. Ce sont tout simplement ces bits qui correspondent au reste. Le resultat du ET conservera ces bits et mettra les autres à zéro. Voici un extrait de code qui trouve le quotient et le reste de la division de 100 par 16.

```
mov eax, 100 ; 100 = 64H
mov ebx, 0000000FH ; masque = 16 - 1 = 15 ou F
and ebx, eax ; ebx = reste = 4
```

En utilisant le registre CL il est possible de modifier n'importe quel(s) bit(s) d'une donnée. Voici un exemple qui allume un bit de EAX. Le numéro du bit à allumer est stocké dans BH.

```
mov cl, bh ; tout d'abord, construire le nombre pour le OU mov ebx, 1 ; décalage à gauche cl fois or eax, ebx ; allume le bit
```

Eteindre un bit est un tout petit peut plus dur.

```
; tout d'abord, construire le nombre pour le ET
                 cl, bh
         mov
1
         mov
                 ebx, 1
2
                                   ; décalage à gauche cl fois
         shl
                 ebx, cl
3
                                   ; inverse les bits
                 ebx
         not.
                                   ; éteint le bit
         and
                 eax, ebx
5
```

Le code pour inverser un bit est laissé en exercice au lecteur.

Il n'est pas rare de voir l'instruction déroutante suivante dans un programme  $80 \times 86$  :

```
xor eax, eax ; eax = 0
```

Un nombre auquel on applique un XOR avec lui-même donne toujours zéro. Cette instruction est utilisée car son code machine est plus petit que l'instruction MOV correspondante.

### 3.3 Eviter les Branchements Conditionnels

Les processeurs modernes utilisent des techniques très sophistiquées pour exécuter le code le plus rapidement possible. Une technique répandue est appelée *exécution spéculative*. Cette technique utilise les possibilités de traitement en parallèle du processeur pour exécuter plusieurs instructions à la

```
bl. 0
                                  : bl contiendra le nombre de bits allumés
         mov
                ecx, 32
                                  ; ecx est le compteur de boucle
         mov
2
   count_loop:
         shl
                 eax, 1
                                  ; décale un bit dans le drapeau de retenue
4
                bl, 0
                                  ; ajoute le drapeau de retenue à bl
         adc
         loop
                count_loop
```

FIGURE 3.3 - Compter les bits avec ADC

fois. Les branchements conditionnels posent un problème à ce type de fonctionnement. Le processeur, en général, ne sait pas si le branchement sera effectué ou pas. Selon qu'il est effectué ou non, un ensemble d'instructions différent sera exécuté. Les processeurs essaient de prévoir si le branchement sera effectué. Si la prévision est mauvaise, le processeur a perdu son temps en exécutant le mauvais code.

Une façon d'éviter ce problème est d'éviter d'utiliser les branchements conditionnels lorsque c'est possible. Le code d'exemple de 3.1.5 fournit un exemple simple de la façon de le faire. Dans l'exemple précédent, les bits "allumés" du registre EAX sont décomptés. Il utilise un branchement pour éviter l'instruction INC. La Figure 3.3 montre comment le branchement peut être retiré en utilisant l'instruction ADC pour ajouter directement le drapeau de retenue.

Les instructions SETxx fournissent un moyen de retirer les branchements dans certains cas. Ces instructions positionnent la valeur d'un registre ou d'un emplacement mémoire d'un octet à zéro ou à un selon l'état du registre FLAGS. Les caractères après SET sont les mêmes que pour les branchements conditionnels. Si la condition correspondante au SETxx est vraie, le résultat stocké est un, s'il est faux, zéro est stocké. Par exemple :

```
setz al ; AL = 1 si ZF est allume, sinon 0
```

En utilisant ces instructions, il est possible de développer des techniques ingénieuses qui calculent des valeurs sans branchement.

Par exemple, considérons le problème de la recherche de la plus grande de deux valeurs. L'approche standard pour résoudre ce problème serait d'utiliser un CMP et un branchement conditionnel pour déterminer la valeur la plus grande. Le programme exemple ci dessous montre comment le maximum peut être trouvé sans utiliser aucun branchement.

<sup>;</sup> file: max.asm

<sup>%</sup>include "asm io.inc"

```
segment .data
4
   message1 db "Entrez un nombre : ",0
   message2 db "Entrez un autre nombre : ", 0
   message3 db "Le plus grand nombre est : ", 0
   segment .bss
10
                               ; premier nombre entre
   input1 resd
                    1
11
12
   segment .text
13
            global
                     _asm_main
14
   _asm_main:
15
            enter
                    0,0
                                        ; routine d'initialisation
16
            pusha
17
18
            mov
                     eax, message1
                                        ; affichage du premier message
19
20
            call
                    print_string
                    read_int
            call
                                        ; saisie du premier nombre
            mov
                     [input1], eax
22
23
                    eax, message2
                                        ; affichage du second message
            mov
24
            call
                    print_string
25
            call
                    read_int
                                        ; saisie du second nombre (dans eax)
^{26}
27
                     ebx, ebx
                                        ; ebx = 0
28
            xor
            cmp
                     eax, [input1]
                                        ; compare le premier et le second nombre
29
                                        ; ebx = (input2 > input1) ?
            setg
                     bl
30
                     ebx
                                        ; ebx = (input2 > input1) ? OxFFFFFFFF : 0
            neg
31
            mov
                     ecx, ebx
                                        ; ecx = (input2 > input1) ? OxFFFFFFFF : 0
32
                                                                           input2 : 0
            and
                     ecx, eax
                                        ; ecx = (input2 > input1) ?
33
                     ebx
                                        ; ebx = (input2 > input1) ?
                                                                                O : Oxfffffff
            not
34
                                                                                0 : input1
            and
                     ebx, [input1]
                                        ; ebx = (input2 > input1) ?
35
                                        ; ecx = (input2 > input1) ?
                     ecx, ebx
                                                                           input2 : input1
            or
36
37
            mov
                     eax, message3
                                        ; affichage du résultat
38
            call
                    print_string
39
            mov
                     eax, ecx
40
            call
                    print_int
41
            call
                    print_nl
43
            popa
44
```

```
mov eax, 0 ; retour au C leave ret
```

L'astuce est de créer un masque de bits qui peut être utilisé pour sélectionner la valeur correcte pour le maximum. L'instruction SETG à la ligne 30 positionne BL à 1 si la seconde saisie est la plus grande ou à 0 sinon. Ce n'est pas le masque de bits désiré. Pour créer le masque nécessaire, la ligne 31 utilise l'instruction NEG sur le registre EBX (notez que EBX a été positionné à 0 précédemment). Si EBX vaut 0, cela ne fait rien; cependant, si EBX vaut 1, le résultat est la représentation en complément à deux de -1 soit 0xFFFFFFF. C'est exactement le masque de bits désiré. Le code restant utilise ce masque de bits pour sélectionner la saisie correspondant au plus grand nombre.

Une autre astuce est d'utiliser l'instruction DEC. Dans le code ci-dessus, si NEG est remplacé par DEC, le résultat sera également 0 ou 0xFFFFFFFF. Cependant, les valeurs sont inversées par rapport à l'utilisation de l'instruction NEG.

# 3.4 Manipuler les bits en C

### 3.4.1 Les opérateurs niveau bit du C

Contrairement à certains langages de haut niveau, le C fournit des opérateurs pour les opérations niveau bit. L'opération ET est représentée par l'opérateur binaire & 1. L'opération OU est représentée par l'opérateur binaire | . L'opération XOR est représentée par l'opérateur binaire ^ . Et l'opération NOT est représentée par l'opérateur unaire ~ .

Les opérations de décalage sont effectuées au moyen des opérateurs binaires «« et »» du C. L'opérateur « effectue les décalages à gauche et l'opérateur »» effectue les décalages à droite. Ces opérateurs prennent deux opérandes. L'opérande de gauche est la valeur à décaler et l'opérande de droite est le nombre de bits à décaler. Si la valeur à décaler est d'un type non signé, un décalage logique est effectué. Si la valeur est d'un type signé (comme int), alors un décalage arithmétique est utilisé. Voici un exemple en C utilisant ces opérateurs :

```
short int s; /* on suppose que les short int font 16 bits */
short unsigned u;
s = -1; /* s = 0 \times FFFF (complément à 2) */
u = 100; /* u = 0 \times 0064 */
```

<sup>1.</sup> Ces opérateur est différent des opérateurs && binaire et & unaire!

Macro	Signification			
S_IRUSR	l'utilisateur peut lire			
S_IWUSR	l'utilisateur peut écrire			
S_IXUSR	l'utilisateur peut exécuter			
S_IRGRP	le groupe peut lire			
S_IWGRP	le groupe peut écrire			
S_IXGRP	le groupe peut exécuter			
S_IROTH	les autres peuvent lire			
S_IWOTH	les autres peuvent écrire			
S_IXOTH	les autres peuvent exécuter			

Table 3.6 – Macros Posix pour les Permissions de Fichiers

### 3.4.2 Utiliser les opérateurs niveau bit en C

Les opérateurs niveau bit sont utilisés en C pour les mêmes raisons qu'ils le sont en assembleur. Ils permettent de manipuler les bits d'une donnée individuellement et peuvent être utilisés pour des multiplications et des divisions rapides. En fait, un compilateur C malin utilisera automatiquement un décalage pour une multiplication du type x \*= 2.

Beaucoup d'API<sup>2</sup> de systèmes d'exploitation (comme *POSIX*<sup>3</sup> et Win32) contiennent des fonctions qui utilisent des opérandes donc les données sont codées sous forme de bits. Par exemple, les systèmes POSIX conservent les permissions sur les fichiers pour trois différents types d'utilisateurs : *utilisateur* (un nom plus approprié serait *propriétaire*), *groupe* et *autres*. Chaque type d'utilisateur peut recevoir la permission de lire, écrire et/ou exécuter un fichier. Pour changer les permissions d'un fichier, le programmeur C doit manipuler des bits individuels. POSIX définit plusieurs macros pour l'aider (voir Tableau 3.6). La fonction chmod peut être utilisée pour définir les permissions sur un fichier. Cette fonction prend deux paramètres, une chaine avec le nom du fichier à modifier et un entier 4 avec les bits appropriés d'al-

 $<sup>\</sup>hbox{\bf 2. \ Application Programming Interface, Interface pour la Programmation $d'$ Applications }$ 

<sup>3.</sup> signifie Portable Operating System Interface for Computer Environments, Interface Portable de Système d'Exploitation pour les Environnements Informatiques. Un standard développé par l'IEEE basé sur UNIX.

<sup>4.</sup> En fait, un paramètre de type mode\_t qui est définit comme entier par un typedef.

lumés pour les permissions désirées. Par exemple, le code ci-dessous définit les permissions pour permettre au propriétaire du fichier de lire et d'écrire dedans, au groupe de lire le fichier et interdire l'accès aux autres.

```
chmod("foo", S IRUSR | S IWUSR | S IRGRP );
```

La fonction POSIX stat peut être utilisée pour récupérer les bits de permission en cours pour un fichier. En l'utilisant avec la fonction chmod, il est possible de modifier certaines des permissions sans changer les autres. Voici un exemple qui retire l'accès en écriture aux autres et ajoute les droits de lecture pour le propriétaire. Les autres permissions ne sont pas altérées.

```
struct stat file_stats; /* structure utilisee par stat() */
stat("foo", &file_stats); /* lit les infos du fichier
file_stats .st_mode contient les bits de permission */
chmod("foo", (file_stats .st_mode & ~S_IWOTH) | S_IRUSR);
```

# 3.5 Représentations Big et Little Endian

Le Chapitre 1 a introduit les concepts de représentations big et little endian des données multioctets. Cependant, l'auteur s'est rendu compte que pour beaucoup de gens, ce sujet est confus. Cette section couvre le sujet plus en détails.

Le lecteur se souvient sûrement que le caractère big ou little endian fait référence à l'ordre dans lequel les octets (pas les bits) d'un élément de données multi-octets sont stockés en mémoire. La représentation big endian est la méthode la plus intuitive. Elle stocke l'octet le plus significatif en premier, puis le second octet le plus significatif, etc. En d'autres termes, les gros (big) bits sont stockés en premier. La méthode little endian stocke les octets dans l'ordre inverse (moins significatif en premier). La famille des processeurs x86 utilise la représentation little endian.

Par exemple, considérons le double mot représentant 12345678<sub>16</sub>. En représentation big endian, les octets seraient stockés 12 34 56 78. En représentation little endian, les octets seraient stockés 78 56 34 12.

Le lecteur est probablement en train de se demander pourquoi n'importe quelle concepteur de puce sain d'esprit utiliserait la représentation little endian? Les ingénieurs de chez Intel étaient-ils sadiques pour infliger à une multitude de programmeurs cette représentation qui prête à confusion? Il peut sembler que le processeur ait à faire du travail supplémentaire pour stocker les octets en mémoire dans l'odre inverse (et pour les réinverser lors-qu'il lit à partir de la mémoire). En fait, le processeur ne fait aucun travail supplémentaire pour lire et écrire en mémoire en utilisant le format little endian. Il faut comprendre que le processeur est constitué de beaucoup de

```
unsigned short word = 0x1234;  /* on suppose que sizeof(short) == 2 */
unsigned char * p = (unsigned char *) &word;

if ( p[0] == 0x12 )
   printf ("Machine Big Endian\n");
else
   printf ("Machine Little Endian\n");
```

FIGURE 3.4 – Comment déterminer le caractère big ou little endian

circuits électroniques qui ne travaillent que sur des valeurs de un bit. Les bits (et les octets) peuvent être dans n'importe quel ordre dans le processeur.

Considérons le registre de deux octets AX. Il peut être décomposé en deux registres d'un octet : AH et AL. Il y a des circuits dans le processeur qui conservent les valeurs de AH and AL. Ces circuits n'ont pas d'ordre dans le processeur. C'est-à-dire que les circuits pour AH ne sont pas avant ou après les circuits pour AL. Une instruction MOV qui copie la valeur de AX en mémoire copie la valeur de AL puis de AH. Ce n'est pas plus dur pour le processeur que de stocker AH en premier.

Le même argument s'applique aux bits individuels d'un octet. Il ne sont pas réellement dans un ordre déterminé dans les circuits du processeur (ou en mémoire en ce qui nous concerne). Cependant, comme les bits individuels ne peuvent pas être adressés dans le processeur ou en mémoire, il n'y a pas de façon de savoir (et aucune raison de s'en soucier) l'ordre dans lequel ils sont conservés à l'intérieur du processeur.

Le code C de la Figure 3.4 montre comment le caractère big ou little endian d'un processeur peut être déterminé. Le pointeur p traite la variable word comme un tableau de caractères de deux éléments. Donc, p[0] correspond au premier octet de word en mémoire dont la valeur dépend du caractère big ou little endian du processeur.

### 3.5.1 Quand se Soucier du Caractère Big ou Little Endian

Pour la programmation courante, le caractère big ou little endian du processeur n'est pas important. Le moment le plus courant où cela devient important est lorsque des données binaires sont transférées entre différents systèmes informatiques. Cela se fait habituellement en utilisant un type quelconque de média physique (comme un disque) ou via un réseau. Comme les données ASCII sont sur un seul octet, le caractère big ou little endian n'est pas un problème.

Tous les en-têtes internes de TCP/IP stockent les entiers au format big endian (appelé ordre des octets réseau). Les bibliothèques TCP/IP offrent

Avec l'avènement des jeux de caractères multioctets comme UNICODE, le caractère big ou little endian devient important même pour les données texte. UNICODE supporte les deux types de représentation et a un mécanisme pour indiquer celle qui est utilisée pour représenter les données.

```
unsigned invert endian (unsigned x)
2
     unsigned invert:
3
     const unsigned char *xp = (const unsigned char *) &x;
     unsigned char * ip = (unsigned char *) & invert:
5
6
                       /* inverse les octets individuels */
     ip [0] = xp[3];
     ip[1] = xp[2];
     ip[2] = xp[1];
     ip[3] = xp[0];
10
1.1
                       /* renvoie les octets inverses */
     return invert;
12
   }
13
```

Figure 3.5 – Fonction invert endian

des fonctions C pour résoudre les problèmes de représentation big ou little endian d'une façon portable. Par exemple, la fonction htonl() convertit un double mot (ou un entier long) depuis le format hôte vers le format réseau. La fonction function ntohl() effectue la transformation inverse <sup>5</sup>. Pour un système big endian les deux fonctions retournent leur paramètre inchangé. Cela permet d'écrire des programmes réseau qui compileront et s'exécuteront correctement sur n'importe quel système sans tenir compte de la représentation utilisée. Pour plus d'information sur les représentations big et little endian et la programmation réseau, voyez l'excellent livre de W. Richard Steven : *UNIX Network Programming*.

La Figure 3.5 montre une fonction C qui passe d'une représentation à l'autre pour un double mot. Le processeur 486 a introduit une nouvelle instruction machine appelée BSWAP qui inverse les octets de n'importe quel registre 32 bits. Par exemple,

```
bswap edx ; échange les octets de edx
```

L'instruction ne peut pas être utilisée sur des registres de 16 bits. Cependant, l'instruction XCHG peut être utilisée pour échanger les octets des registres 16 bits pouvant être décomposés en registres de 8 bits. Par exemple :

```
xchg ah,al ; échange les octets de ax
```

<sup>5.</sup> En fait, passer d'une représentation à l'autre pour entier consiste à inverser l'ordre des octets; donc, convertir de little vers big ou de big vers little est la même opération. Donc, ces deux fonctions font la même chose.

```
int count_bits( unsigned int data )
{
  int cnt = 0;

while( data != 0 ) {
  data = data & (data - 1);
  cnt++;
  }
  return cnt;
}
```

Figure 3.6 - Compter les Bits : Method Une

# 3.6 Compter les Bits

Plus haut, nous avons donné une technique intuitive pour compter le nombre de bits "allumés" dans un double mot. Cette section décrit d'autres méthodes moins directes de le faire pour illustrer les opérations sur les bits dont nous avons parlé dans ce chapitre.

#### 3.6.1 Méthode une

La première méthode est très simple, mais pas évidente. La Figure 3.6 en montre le code.

Comment fonctionne cette méthode? A chaque itération de la boucle, un bit est éteint dans data. Quand tous les bits sont éteints ((i.e. lorsque data vaut zéro), la boucle s'arrête. Le nombre d'itération requises pour mettre data à zéro est égal au nombre de bits dans la valeur original de data.

La ligne 6 est l'endroit où un bit de data est éteint. Comment cela marche? Considérons la forme générale de la représentation binaire de data et le 1 le plus à droite dans cette représentation. Par définition, chaque bit après ce 1 est à zéro. Maintenant, que sera la représentation de data - 1? Les bits à gauche du 1 le plus à droite seront les même que pour data, mais à partir du 1 le plus à droite, les bits seront les compléments des bits originaux de data. Par exemple :

```
\begin{array}{lll} \texttt{data} & = & \texttt{xxxxx}10000 \\ \texttt{data - 1} & = & \texttt{xxxxx}01111 \end{array}
```

où les x sont les mêmes pour les deux nombres. Lorsque l'on applique un ET sur data avec data - 1, le résultat mettra le 1 le plus à droite de data à zéro et laissera les autres bits inchangés.

```
static unsigned char byte bit count[256]; /* tableau de recherche */
2
   void initialize count bits ()
3
   {
4
      int cnt, i, data;
5
6
      for(i = 0; i < 256; i++) {
        cnt = 0;
8
        data = i;
9
                                   /* methode une */
        while( data != 0 ) {
10
          data = data & (data - 1);
11
          cnt++;
12
13
        byte bit count[i] = cnt;
14
15
   }
16
17
   int count bits( unsigned int data )
18
19
      const unsigned char * byte = ( unsigned char *) & data;
20
^{21}
      return byte bit count[byte[0]] + byte bit count[byte[1]] +
22
             byte bit count[byte[2]] + byte bit count[byte[3]];
23
   }
24
```

FIGURE 3.7 – Méthode Deux

#### 3.6.2 Méthode deux

Un tableau de recherche peut également être utilisé pour contrer les bits de n'importe quel double mot. L'approche intuitive serait de précalculer le nombre de bits de chaque double mot et de le stocker dans un tableau. Cependant, il y a deux problèmes relatifs à cette approche. Il y a à peu près 4 milliards de valeurs de doubles mots! Cela signifie que le tableau serait très gros et que l'initialiser prendrait beaucoup de temps (en fait, à moins que l'on ait l'intention d'utiliser le tableau plus de 4 milliards de fois, cela prendrait plus de temps de l'initialiser que cela n'en prendrait de calculer le nombre de bits avec la méthode une!).

Une méthode plus réaliste calculerait le nombre de bits pour toutes les valeurs possibles d'octet et les stockerait dans un tableau. Le double mot peut alors être décomposé en quatre valeurs d'un octet. Le nombre de bits pour chacune de ces 4 valeurs d'un octet est recherché dans le tableau et

```
int count bits(unsigned int x)
1
2
     3
                                 0x333333333.
4
                                 0x0F0F0F0F.
5
                                 0x00FF00FF,
                                 0x0000FFFF };
     int i:
8
                /* nombre de position à décaler à droite */
     int shift;
9
10
     for (i=0, shift=1; i < 5; i++, shift *= 2)
11
      x = (x \& mask[i]) + ((x >> shift) \& mask[i]);
12
     return x;
13
14
```

FIGURE 3.8 – Méthode Trois

additionné aux autres pour trouver le nombre de bits du double mot original. La Figure 3.7 montre le code implémentant cette approche.

La fonction initialize\_count\_bits doit être appelée avant le premier appel à la fonction count\_bits. Cette fonction initialise le tableau global byte\_bit\_count. La fonction count\_bits ne considère pas la variable data comme un double mot mais comme un tableau de quatre octets. Donc, dword[0] est un des octets de data (soit le moins significatif, soit le plus significatif selon que le matériel est little ou big endian, respectivement). Bien sûr, on peut utiliser une instruction comme :

```
(data >> 24) \& 0 \times 0000000FF
```

pour trouver la valeur de l'octet le plus significatif et des opérations similaires pour les autres octets; cependant, ces opérations seraient plus lentes qu'une référence à un tableau.

Un dernier point, une boucle **for** pourrait facilement être utilisée pour calculer la somme des lignes 22 et 23. Mais, cela inclurait le supplément de l'initialisation de l'indice, sa comparaison après chaque itération et son incrémentation. Calculer la somme comme une somme explicite de quatre valeurs est plus rapide. En fait, un compilateur intelligent convertirait la version avec une boucle **for** en une somme explicite. Ce procédé de réduire ou éliminer les itérations d'une boucle est une technique d'optimisation de compilateur appelée *loop unrolling* (déroulage de boucle).

#### 3.6.3 Méthode trois

Il y a encore une méthode intelligente de compter les bits allumés d'une donnée. Cette méthode ajoute littéralement les uns et les zéros de la donnée. La somme est égale au nombre de 1 dans la donnée. Par exemple, considérons le comptage des uns d'un octet stocké dans une variable nommée data. La première étape est d'effectuer l'opération suivante :

$$data = (data \& 0x55) + ((data >> 1) \& 0x55);$$

Pourquoi faire cela? La constante hexa 0x55 vaut 01010101 en binaire. Dans la première opérande de l'addition, on effectue un ET sur data avec elle, les bits sur des positions impaires sont supprimés. La seconde opérande ((data >> 1) & 0x55) commence par déplacer tous les bits à des positions paires vers une position impaire et utilise le même masque pour supprimer ces bits. Maintenant, la première opérande contient les bits impairs et la seconde les bits pairs de data. Lorsque ces deux opérandes sont additionnées, les bits pairs et les bits impairs de data sont additionnées. Par exemple, si data vaut  $10110011_2$ , alors :

L'addition à droite montre les bits additionnés ensembles. Les bits de l'octet sont divisés en deux champs de 2 bits pour montrer qu'il y a en fait quatre additions indépendantes. Comme la plus grande valeur que ces sommes peuvent prendre est deux, il n'est pas possibile qu'une somme déborde de son champ et corrompe l'une des autres sommes.

Bien sûr, le nombre total de bits n'a pas encore été calculé. Cependant, la même technique que celle qui a été utilisée ci-dessus peut être utilisée pour calculer le total en une série d'étapes similaires. L'étape suivante serait :

$$data = (data \& 0x33) + ((data >> 2) \& 0x33);$$

En continuant l'exemple du dessus (souvenez vous que data vaut maintenant 01100010<sub>2</sub>):

Il y a maintenant deux champs de 4 bits additionnés individuellement.

La prochaine étape est d'additionner ces deux sommes de bits ensemble pour former le résultat final :

$$data = (data \& 0x0F) + ((data >> 4) \& 0x0F);$$

En utilisant l'exemple ci-dessus (avec data égale à 00110010<sub>2</sub>):

Maintenant, data vaut 5 ce qui est le résultat correct. La Figure 3.8 montre une implémentation de cette méthode qui compte les bits dans un double mot. Elle utilise une boucle for pour calculer la somme. Il serait plus rapide de dérouler la boucle ; cependant, la boucle rend plus claire la façon dont la méthode se généralise à différentes tailles de données.

# Chapitre 4

# Sous-Programmes

Ce chapitre explique comment utiliser des sous-programmes pour créer des programmes modulaires et s'interfacer avec des langages de haut niveau (comme le C). Les fonctions et les procédures sont des exemples de sous-programmes dans les langages de haut niveau.

Le code qui appelle le sous-programme et le sous-programme lui-même doivent se mettre d'accord sur la façon de se passer les données. Ces règles sur la façon de passer les données sont appelées conventions d'appel. Une grande partie de ce chapitre traitera des conventions d'appel standards du C qui peuvent être utilisées pour interfacer des sous-programmes assembleur avec des programmes C. Celle-ci (et d'autres conventions) passe souvent les adresses des données (i.e. des pointeurs) pour permettre au sou-programme d'accéder aux données en mémoire.

# 4.1 Adressage Indirect

2

L'adressage indirect permet aux registres de se comporter comme des pointeurs. Pour indiquer qu'un registre est utilisé indirectement comme un pointeur, il est entouré par des crochets ([]). Par exemple :

```
mov ax, [Data] ; adressage mémoire direct normal d'un mot
mov ebx, Data ; ebx = & Data
mov ax, [ebx] ; ax = *ebx
```

Comme AX contient un mot, la ligne 3 lit un mot commençant à l'adresse stockée dans EBX. Si AX était remplacé par AL, un seul octet serait lu. Il est important de réaliser que les registres n'ont pas de types comme les variable en C. Ce sur quoi EBX est censé pointer est totalement déterminé par les instructions utilisées. Si EBX est utilisé de manière incorrecte, il n'y aura souvent pas d'erreur signalée de la part de l'assembleur; cependant, le programme ne fonctionnera pas correctement. C'est une des nombreuses

21

raisons pour lesquelles la programmation assembleur est plus sujette à erreur que la programmation de haut niveau.

Tous les registres 32 bits généraux (EAX, EBX, ECX, EDX) et d'index (ESI, EDI) peuvent être utilisés pour l'adressage indirect. En général, les registres 16 et 8 bits ne le peuvent pas.

# 4.2 Exemple de Sous-Programme Simple

Un sous-programme est une unité de code indépendante qui peut être utilisée depuis différentes parties du programme. En d'autres termes, un sous-programme est comme une fonction en C. Un saut peut être utilisé pour appeler le sous-programme, mais le retour présente un problème. Si le sous-programme est destiné à être utilisé par différentes parties du programme, il doit revenir à la section de code qui l'a appelé. Donc, le retour du sous-programme ne peut pas être codé en dur par un saut vers une étiquette. Le code ci-dessous montre comment cela peut être réalisé en utilisant une forme indirecte de l'instruction JMP. Cette forme de l'instruction utilise la valeur d'un registre pour déterminer où sauter (donc, le registre agit plus comme un pointeur de fonction du C). Voici le premier programme du Chapitre 1 réécrit pour utiliser un sous-programme.

```
_{-} sub1.asm
   ; fichier : sub1.asm
   ; Programme d'exemple de sous-programme
   %include "asm_io.inc"
4
   segment .data
                                                    ; ne pas oublier le zéro terminal
   prompt1 db
                  "Entrez un nombre : ", 0
                  "Entrez un autre nombre : ", 0
   prompt2 db
                  "Vous avez entré ", 0
   outmsg1 db
                  " et ", 0
   outmsg2 db
                  ", la somme des deux vaut ", 0
   outmsg3 db
10
11
   segment .bss
12
   input1 resd 1
13
   input2 resd 1
14
   segment .text
16
            global
                    _asm_main
17
   _asm_main:
18
                    0,0
                                        ; routine d'initialisation
19
            enter
            pusha
20
```

```
eax, prompt1
                                         ; affiche l'invite
            mov
22
            call
                     print_string
^{23}
24
                     ebx, input1
                                         ; stocke l'adresse de input1 dans ebx
            mov
25
                                         ; stocke l'adresse de retour dans ecx
26
            mov
                     ecx, ret1
            jmp
                     short get_int
                                         ; lit un entier
27
   ret1:
28
                                         ; affiche l'invite
            mov
                     eax, prompt2
29
            call
                     print_string
30
31
                     ebx, input2
            mov
32
            mov
                     ecx, $ + 7
                                         ; ecx = cette addresse + 7
33
                     short get_int
            jmp
34
35
            mov
                     eax, [input1]
                                         ; eax = dword dans input1
36
            add
                     eax, [input2]
                                         ; eax += dword dans input2
37
            mov
                     ebx, eax
                                         ; ebx = eax
38
39
                     eax, outmsg1
            mov
40
            call
                     print_string
                                         ; affiche le premier message
41
            mov
                     eax, [input1]
42
            call
                     print_int
                                         ; affiche input1
43
            mov
                     eax, outmsg2
44
                                         ; affiche le second message
            call
                     print_string
45
            mov
                     eax, [input2]
46
            call
                     print_int
                                         ; affiche input2
47
            mov
                     eax, outmsg3
48
            call
                     print_string
                                         ; affiche le troisième message
49
            mov
                     eax, ebx
50
            call
                     print_int
                                         ; affiche la somme (ebx)
51
            call
                     print_nl
                                         ; retour à la ligne
52
53
            popa
                                         ; retour au C
            mov
                     eax, 0
55
            leave
56
            ret
57
   ; subprogram get_int
58
   ; Paramètres:
        ebx - addresse du dword dans lequel stocker l'entier
        ecx - addresse de l'instruction vers laquelle retourner
   ; Notes:
        la valeur de eax est perdue
```

```
64 get_int:
65 call read_int
66 mov [ebx], eax ; stocke la saisie en mémoire
67 jmp ecx ; retour à l'appelant
68 sub1.asm
```

Le sous-programme get\_int utilise une convention d'appel simple, basée sur les registres. Il s'attend à ce que le registre EBX contienne l'adresse du DWORD dans lequel stocker le nombre saisi et à ce que le registre ECX contiennent l'adresse de l'instruction vers laquelle retourner. Dans les lignes 25 à 28, l'étiquette ret1 est utilisée pour calculer cette adresse de retour. Dans les lignes 32 à 34, l'opérateur \$ est utilisé pour calculer l'adresse de retour. L'opérateur \$ retourne l'adresse de la ligne sur laquelle il apparaît. L'expression \$ + 7 calcule l'adresse de l'instruction MOV de la ligne 36.

Ces deux calculs d'adresses de code de retour sont compliqués. La première méthode requiert la définition d'une étiquette pour tout appel de sousprogramme. La seconde méthode ne requiert pas d'étiquette mais nécessite de réfléchir attentivement. Si un saut proche avait été utilisé à la place d'un saut court, le nombre à ajouter à \$ n'aurait pas été 7! Heureusement, il y a une façon plus simple d'appeler des sous-programmes. Cette méthode utilise la pile.

# 4.3 La pile

Beaucoup de processeurs ont un support intégré pour une pile. Une pile est une liste Last-In First-Out (*LIFO*, dernier entré, premier sorti). La pile est une zone de la mémoire qui est organisée de cette façon. L'instruction PUSH ajoute des données à la pile et l'instruction POP retire une donnée. La donnée retirée est toujours la dernière donnée ajoutée (c'est pourquoi on appelle ce genre de liste dernier entré, premier sorti).

Le registre de segment SS spécifie le segment qui contient la pile (habituellement c'est le même que celui qui contient les données). Le registre ESP contient l'adresse de la donnée qui sera retirée de la pile. On dit que cette donnée est au sommet de la pile. Les données ne peuvent être ajoutées que par unités de double mots. C'est-à-dire qu'il est impossible de placer un octet seul sur la pile.

L'instruction PUSH insère un double mot <sup>1</sup> sur la pile en ôtant 4 de ESP puis en stockant le double mot en [ESP]. L'instruction POP lit le double mot en [ESP] puis ajoute 4 à ESP. Le code ci-dessous montre comment fonctionnent ces instructions en supposant que ESP vaut initialement 1000H.

<sup>1.</sup> En fait, il est également possible d'empiler des mots, mais en mode protégé 32 bits, il est mieux de ne travailler qu'avec des doubles mots sur la pile.

```
dword 1
                            ; 1 est stocké en OFFCh, ESP = OFFCh
         push
1
                            ; 2 est stocké en OFF8h, ESP = OFF8h
         push
                dword 2
2
                            ; 3 est stocké en OFF4h, ESP = OFF4h
         push
                dword 3
3
                            ; EAX = 3, ESP = OFF8h
         pop
                eax
                            ; EBX = 2, ESP = OFFCh
5
         pop
                ebx
                            ; ECX = 1, ESP = 1000h
                ecx
         pop
```

La pile peut être utilisée comme un endroit approprié pour stocker des données temporairement. Elle est également utilisée pour effectuer des appels de sous-programmes, passer des paramètres et des variables locales.

Le 80x86 fournit également une instruction, PUSHA, qui empile les valeurs des registres EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI et EBP (pas dans cet ordre). L'instruction POPA peut être utilisée pour les dépiler tous.

#### 4.4 Les Instructions CALL et RET

Le 80x86 fournit deux instructions qui utilisent la pile pour effectuer des appels de sous-programmes rapidement et facilement. L'instruction CALL effectue un saut inconditionnel vers un sous-programme et empile l'adresse de l'instruction suivante. L'instruction RET dépile une adresse et saute à cette adresse. Lors de l'utilisation de ces instructions, il est très important de gérer la pile correctement afin que le chiffre correct soit dépilé par l'instruction RET!

Le programme précédent peut être réécrit pour utiliser ces nouvelles instructions en changeant les lignes 25 à 34 en ce qui suit :

```
mov ebx, input1
call get_int

mov ebx, input2
call get_int
```

et en changeant le sous-programme get\_int en :

```
get_int:
    call read_int
    mov [ebx], eax
    ret
```

Il y a plusieurs avantages à utiliser CALL et RET:

— C'est plus simple!

— Cela permet d'imbriquer des appels de sous-programmes facilement. Notez que get\_int appelle read\_int. Cet appel empile une autre adresse. à la fin du code de read\_int se trouve un RET qui dépile l'adresse de retour et saute vers le code de get\_int. Puis, lorsque le RET de get\_int est exécuté, il dépile l'adresse de retour qui revient vers asm\_main. Cela fonctionne correctement car il s'agit d'une pile LIFO.

Souvenez vous, il est *très* important de dépiler toute donnée qui est empilée. Par exemple, considérons le code suivant :

```
get_int:
call read_int
mov [ebx], eax
push eax
ret ; dépile la valeur de EAX, pas l'adresse de retour !!
```

Ce code ne reviendra pas correctement!

# 4.5 Conventions d'Appel

Lorsqu'un sous-programme est appelé, le code appelant et le sous-programme (l'appelé) doivent s'accorder sur la façon de se passer les données. Les langages de haut niveau ont des manières standards de passer les données appelées conventions d'appel. Pour interfacer du code de haut niveau avec le langage assembleur, le code assembleur doit utiliser les mêmes conventions que le langage de haut niveau. Les conventions d'appel peuvent différer d'un compilateur à l'autre ou peuvent varier selon la façon dont le code est compilé (p.e. selon que les optimisations sont activées ou pas). Une convention universelle est que le code est appelé par une instruction CALL et revient par un RET.

Tous les compilateurs C PC supportent une convention d'appel qui sera décrite dans le reste de ce chapitre par étape. Ces conventions permettent de créer des sous-programmes réentrants. Un sous-programme réentrant peut être appelé depuis n'importe quel endroit du programme en toute sécurité (même depuis le sous-programme lui-même).

#### 4.5.1 Passer les paramètres via la pile

Les paramètres d'un sous-programme peuvent être passés par la pile. Ils sont empilés avant l'instruction CALL. Comme en C, si le paramètre doit être modifié par le sous-programme, l'adresse de la donnée doit être passée, pas sa valeur. Si la taille du paramètre est inférieure à un double mot, il doit être converti en un double mot avant d'être empilé.




Figure 4.1 – état de la pile lors du passage d'un paramètre

ESP + 8	Paramètre
$\mathrm{ESP}+4$	Adresse de retour
ESP	Donn'ee du sous-programme

Figure 4.2 – Etat de la pile après empilage d'une donnée

Les paramètres sur la pile ne sont pas dépilés par le sous-programme, à la place, ils sont accédés depuis la pile elle-même. Pourquoi?

- Comme ils doivent être empilés avant l'instruction CALL, l'adresse de retour devrait être dépilée avant tout (puis réempilée ensuite).
- Souvent, les paramètres sont utilisés à plusieurs endroits dans le sousprogramme. Habituellement, ils ne peuvent pas être conservés dans un registre durant toute la durée du sous-programme et devront être stockés en mémoire. Les laisser sur la pile conserve une copie de la donnée en mémoire qui peut être accédée depuis n'importe quel endroit du sous-programme.

Considérons un sous-programme auquel on passe un paramètre unique Lors de l'utilisation de via la pile. Lorsque le sous-programme est appelé, la pile ressemble à la Figure 4.1. On peut accéder au paramètre en utilisant l'adressage indirect  $(\lceil ESP+4 \rceil^2).$ 

Si la pile est également utilisée dans le sous-programme pour stocker des données, le nombre à ajouter à ESP changera. Par exemple, la Figure 4.2 montre à quoi ressemble la pile si un DWORD est empilé. Maintenant, le paramètre se trouve en ESP + 8, plus en ESP + 4. Donc, utiliser ESP lorsque l'on fait référence à des paramètres peut être une source d'erreurs. Pour ECX et EDX utilisent résoudre ce problème, Le 80386 fournit un autre registre à utiliser : EBP. La seule utilité de ce registre est de faire référence à des données sur la pile. La convention d'appel C stipule qu'un sous-programme doit d'abord empiler la valeur de EBP puis définir EBP pour qu'il soit égal à ESP. Cela permet à ESP de changer au fur et à mesure que des données sont empilées ou dépilées sans modifier EBP. A la fin du programme, la valeur originale de EBP doit être restaurée (c'est pourquoi elle est sauvegardée au début du sous-programme).

processeur 80x86 accède à

indirect,

l'adressage

différents segments selon les registres utilisés dans l'expression d'a dressa qe indirect. ESP (et EBP) utilisent le segment de pile alors que EAX, EBX, le segment de données. Cependant, ce n'est habituellement pas important pour la plupart des programmes en mode protégé, car pour eux, les segments de pile et de données sont les mêmes.

<sup>2.</sup> Il est autorisé d'ajouter une constante à un registre lors de l'utilisation de l'adressage indirect. Des expressions plus complexes sont également possible. Ce sujet est traité dans le chapitre suivant

```
etiquette_sousprogramme:
1
                                 ; empile la valeur originale de EBP
          push
                 ebp
2
                                 ; EBP = ESP
          mov
                 ebp, esp
3
   ; code du sousprogramme
4
                 ebp
                                 ; restaure l'ancienne valeur de EBP
          pop
5
          ret
```

Figure 4.3 – Forme générale d'un sous-programme

Figure 4.4 – Etat de la pile en suivant la convention d'appel C

La Figure 4.3 montre la forme générale d'un sous-programme qui suit ces conventions.

Les lignes 2 et 3 de la Figure 4.3 constituent le *prologue* générique d'un sous-programme. Les lignes 5 et 6 consituent l'épilogue. La Figure 4.4 montre à quoi ressemble la pile immédiatement après le prologue. Maintenant, le paramètre peut être accédé avec [EBP + 8] depuis n'importe quel endroit du programme sans se soucier de ce qui a été empilé entre temps par le sous-programme.

Une fois le sous-programme terminé, les paramètres qui ont été empilés doivent être retirés. La convention d'appel C spécifie que c'est au code appelant de le faire. D'autres conventions sont différentes. Par exemple, la convention d'appel Pascal spécifie que c'est au sous-programme de retirer les paramètres (Il y une autre forme de l'instruction RET qui permet de le faire facilement). Quelques compilateurs C supportent cette convention également. Le mot clé pascal est utilisé dans le prototype et la définition de la fonction pour indiquer au compilateur d'utiliser cette convention. En fait, la convention stdcall, que les fonctions de l'API C MS Windows utilisent, fonctionne également de cette façon. Quel est son avantage? Elle est un petit peu plus efficace que la convention C. Pourquoi toutes les fonctions C n'utilisent pas cette convention alors? En général, le C autorise une fonction a avoir un nombre variable d'arguments (p.e., les fonctions printf et scanf). Pour ce type de fonction, l'opération consistant à retirer les paramètres de la pile varie d'un appel à l'autre. La convention C permet aux instructions nécessaires à la réalisation de cette opération de varier facilement d'un appel à l'autre. Les conventions Pascal et stdcall rendent cette opération très compli-

```
push dword 1; passe 1 en paramètre
call fun
add esp, 4; retire le paramètre de la pile
```

Figure 4.5 – Exemple d'appel de sous-programme

quée. Donc, la convention Pascal (comme le langage Pascal) n'autorise pas ce type de fonction. MS Windows peut utiliser cette convention puisqu'aucune de ses fonctions d'API ne prend un nombre variable d'arguments.

La Figure 4.5 montre comment un sous-programme utilisant la convention d'appel C serait appelé. La ligne 3 retire le paramètre de la pile en manipulant directement le pointeur de pile. Une instruction POP pourrait également être utilisée, mais cela nécessiterait le stockage d'un paramètre inutile dans un registre. En fait, dans ce cas particulier, beaucoup de compilateurs utilisent une instruction POP ECX pour retirer le paramètre. Le compilateur utilise un POP plutot qu'un ADD car le ADD nécessite plus d'octets pour stocker l'instruction. Cependant, le POP change également la valeur de ECX! Voici un autre programme exemple avec deux sous-programmes qui utilisent les conventions d'appel C dont nous venons de parler. La ligne 54 (et les autres) montre que plusieurs segments de données et de texte peuvent être déclarés dans un même fichier source. Ils seront combinés en des segments de données et de texte uniques lors de l'édition de liens. Diviser les données et le code en segments séparés permet d'avoir les données d'un sous-programme définies à proximité de celui-ci.

```
sub3.asm
   %include "asm_io.inc"
   segment .data
3
            dd
                 0
   sum
4
5
   segment .bss
6
   input
            resd 1
9
     algorithme en pseudo-code
   ; i = 1;
1.1
   ; sum = 0;
     while( get_int(i, &input), input != 0 ) {
        sum += input;
        i++;
15
```

```
; }
16
    ; print_sum(num);
   segment .text
            global
                     _asm_main
19
20
    _asm_main:
                                         ; routine d'initialisation
            enter
                     0,0
21
            pusha
22
^{23}
            mov
                     edx, 1
                                         ; edx est le 'i' du pseudo-code
^{24}
   while_loop:
^{25}
            push
                     edx
                                         ; empile i
26
            push
                     dword input
                                         ; empile l'adresse de input
27
            call
                     get_int
28
            add
                     esp, 8
                                         ; dépile i et &input
29
30
            mov
                     eax, [input]
31
            cmp
                     eax, 0
32
                     end_while
            jе
34
                     [sum], eax
            add
                                         ; sum += input
35
36
            inc
                     edx
37
                     short while_loop
            jmp
38
39
   end_while:
40
                     dword [sum]
                                         ; empile la valeur de sum
            push
41
            call
                     print_sum
42
                                         ; dépile [sum]
            pop
                     ecx
43
44
            popa
45
            leave
46
            ret
47
   ; sous-programme get_int
   ; Paramètres (dans l'ordre de l'empilement)
50
        nombre de saisies (en [ebp + 12])
51
        adresse du mot où stocker la saisie (en [ebp + 8])
52
    ; Notes:
53
        les valeurs de eax et ebx sont détruites
54
   segment .data
                     ") Entrez un nombre entier (0 pour quitter): ", 0
   prompt db
57
```

```
segment .text
58
   get_int:
                      ebp
            push
            mov
                      ebp, esp
61
62
                     eax, [ebp + 12]
            mov
63
            call
                     print_int
64
65
            mov
                     eax, prompt
66
            call
                     print_string
68
            call
                     read_int
69
                      ebx, [ebp + 8]
            mov
70
                                           ; stocke la saisie en mémoire
            mov
                      [ebx], eax
71
72
                      ebp
            pop
73
                                           ; retour à l'appelant
            ret
74
   ; sous-programme print_sum
76
   ; affiche la somme
77
   ; Paramètre:
78
        somme à afficher (en [ebp+8])
79
   ; Note: détruit la valeur de eax
80
81
   segment .data
   result db
                      "La somme vaut ", 0
83
84
   segment .text
85
   print_sum:
86
            push
                      ebp
87
            mov
                      ebp, esp
88
89
                      eax, result
            mov
                     print_string
            call
91
92
                     eax, [ebp+8]
            mov
93
                     print_int
            call
94
            call
                     print_nl
95
96
            pop
                      ebp
97
            ret
                                    _ sub3.asm _
```

```
etiquette_sousprogramme:
1
          push
                  ebp
                                     ; empile la valeur originale de EBP
2
          mov
                  ebp, esp
                                     ; EBP = ESP
3
                  esp, LOCAL_BYTES
                                     ; = nb octets nécessaires pour les locales
          sub
4
    ; code du sousprogramme
5
                  esp, ebp
                                     ; désalloue les locales
          mov
6
                  ebp
                                     ; restaure la valeur originalede EBP
7
          pop
          ret
```

FIGURE 4.6 – Forme générale d'un sous-programme avec des variables locales

```
void calc_sum(int n, int * sump)

int i, sum = 0;

for( i=1; i <= n; i++)
    sum += i;
    *sump = sum;
}
</pre>
```

Figure 4.7 – Version C de sum

### 4.5.2 Variables locales sur la pile

La pile peut être utilisée comme un endroit pratique pour stocker des variables locales. C'est exactement ce que fait le C pour les variables normales (ou automatiques en C lingo). Utiliser la pile pour les variables est important si l'on veut que les sous-programmes soient réentrants. Un programme réentrant fonctionnera qu'il soit appelé de n'importe quel endroit, même à partir du sous-programme lui-même. En d'autres termes, les sous-programmes réentrants peuvent être appelés récursivement. Utiliser la pile pour les variables économise également de la mémoire. Les données qui ne sont pas stockées sur la pile utilisent de la mémoire du début à la fin du programme (le C appelle ce type de variables global ou static). Les données stockées sur la pile n'utilisent de la mémoire que lorsque le sous-programme dans lequel elles sont définies est actif.

Les variables locales sont stockées immédiatement après la valeur de EBP sauvegardée dans la pile. Elles sont allouées en soustrayant le nombre d'octets requis de ESP dans le prologue du sous-programme. La Figure 4.6 montre le nouveau squelette du sous-programme. Le registre EBP est utilisé pour accéder à des variables locales. Considérons la fonction C de la Figure 4.7. La Figure 4.8 montre comment le sous-programme équivalent pourrait être

```
cal sum:
1
                   ebp
           push
2
           mov
                   ebp, esp
3
                   esp, 4
                                       ; fait de la place pour le sum local
           sub
5
                   dword [ebp - 4], 0
                                            ; sum = 0
           mov
6
           mov
                    ebx, 1
                                            ; ebx (i) = 1
7
    for_loop:
8
           cmp
                   ebx, [ebp+12]
                                            ; i \le n ?
9
           jnle
                    end_for
10
11
           add
                    [ebp-4], ebx
                                            ; sum += i
12
           inc
                   ebx
13
                    short for_loop
14
           jmp
15
    end_for:
16
                   ebx, [ebp+8]
                                            ; ebx = sump
17
           mov
                   eax, [ebp-4]
                                            ; eax = sum
           mov
18
                                            ; *sump = sum;
                    [ebx], eax
           mov
19
20
                   esp, ebp
           mov
21
                   ebp
22
           pop
           ret
23
```

Figure 4.8 – Version assembleur de sum

écrit en assembleur.

La Figure 4.9 montre à quoi ressemble la pile après le prologue du programme de la Figure 4.8. Cette section de la pile qui contient les paramètres, les informations de retour et les variables locales est appelée *cadre de pile* (stack frame). Chaque appel de fonction C crée un nouveau cadre de pile sur la pile.

Le prologue et l'épilogue d'un sous-programme peuvent être simplifiés en utilisant deux instructions spéciales qui sont conçues spécialement dans ce but. L'instruction ENTER effectue le prologue et l'instruction LEAVE l'épilogue. L'instruction ENTER prend deux opérandes immédiates. Dans la convention d'appel C, la deuxième opérande est toujours 0. La première opérande est le nombre d'octets nécessaires pour les variables locales. L'instruction LEAVE n'a pas d'opérande. La Figure 4.10 montre comment ces instructions sont utilisées. Notez que le squelette de programme (Figure 1.7) utilise également ENTER et LEAVE.

En dépit du fait que ENTER et LEAVE simplifient le prologue et l'épilogue, ils ne sont pas utilisés très souvent. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus lent que les instructions plus simples équivalentes! C'est un des exemples où il ne faut pas supposer qu'une instruction est plus rapide qu'une séquence de plusieurs instructions.

$\mathrm{ESP}+16$	$\mathrm{EBP}+12$	n
$\mathrm{ESP}+12$	$\mathrm{EBP}+8$	sump
ESP + 8	$\mathrm{EBP}+4$	Adresse de retour
ESP + 4	EBP	EBP sauvé
ESP	EBP - 4	sum

Figure 4.9 – état de la pile après le prologue de sum

```
etiquette_sousprogramme:
enter LOCAL_BYTES, O ; = nb octets pour les locales
; code du sous-programme
leave
ret
```

FIGURE 4.10 – Forme générale d'un sous-programme avec des variables locales utilisant ENTER et LEAVE

# 4.6 Programme Multi-Modules

Un programme multi-modules est un programme composé de plus d'un fichier objet. Tous les programmes présentés jusqu'ici sont des programmes multi-modules. Il consistent en un fichier objet C pilote et le fichier objet assembleur (plus les fichiers objet de la bibliothèque C). Souvenez vous que l'éditeur de liens combine les fichier objets en un programme exécutable unique. L'éditeur de liens doit rapprocher toutes les références faites à chaque étiquette d'un module (i.e. un fichier objet) de sa définition dans un autre module. Afin que le module A puisse utiliser une étiquette définie dans le module B, la directive extern doit être utilisée. Après la directive extern vient une liste d'étiquettes délimitées par des virgules. La directive indique à l'assembleur de traiter ces étiquettes comme externes au module. C'est-à-dire qu'il s'agit d'étiquettes qui peuvent être utilisées dans ce module mais sont définies dans un autre. Le fichier asm\_io.inc définit les routines read\_int, etc. comme externes.

En assembleur, les étiquettes ne peuvent pas être accédées de l'extérieur par défaut. Si une étiquette doit pouvoir être accédée depuis d'autres modules que celui dans lequel elle est définie, elle doit être déclarée comme globale dans son module, par le biais de la directive global. La ligne 13 du listing du programme squelette de la Figure 1.7 montre que l'étiquette \_asm\_main est définie comme globale. Sans cette déclaration, l'éditeur de liens indiquerait une erreur. Pourquoi? Parce que le code C ne pourrait pas faire référence à l'étiquette interne \_asm\_main.

Voici le code de l'exemple précédent réécrit afin d'utiliser deux modules. Les deux sous-programmes (get\_int et print\_sum) sont dans des fichiers sources distincts de celui de la routine \_asm\_main.

```
oxdot main4.asm oxdot
   %include "asm_io.inc"
   segment .data
             dd
                  0
   sum
5
   segment .bss
6
    input
             resd 1
    segment .text
                      _asm_main
             global
10
             extern
                      get_int, print_sum
11
    _asm_main:
12
             enter
                      0,0
                                           ; routine d'initialisation
13
             pusha
14
15
                                           ; edx est le 'i' du pseudo-code
                      edx, 1
             mov
16
   while_loop:
17
             push
                      edx
                                           ; empile i
18
             push
                      dword input
                                           ; empile l'adresse de input
19
             call
                      get_int
20
             add
                      esp, 8
                                           ; dépile i et &input
21
22
                      eax, [input]
             mov
23
                      eax, 0
             cmp
             jе
                      end_while
^{25}
26
                      [sum], eax
                                           ; sum += input
             add
27
28
             inc
                      edx
29
             jmp
                      short while_loop
30
31
    end_while:
32
                      dword [sum]
             push
                                           ; empile la valeur de sum
33
                      print_sum
             call
34
             pop
                      ecx
                                           ; dépile [sum]
35
36
             popa
37
             leave
38
```

```
ret
                           _____ main4.asm __
                            _____ sub4.asm __
   %include "asm_io.inc"
   segment .data
   prompt db
                    ") Entrez un nombre entier (0 pour quitter): ", 0
   segment .text
            global get_int, print_sum
   get_int:
                    0,0
            enter
10
                    eax, [ebp + 12]
           mov
11
           call
                    print_int
12
13
                    eax, prompt
           mov
14
           call
                    print_string
                    read_int
           call
17
                    ebx, [ebp + 8]
           mov
18
                    [ebx], eax
                                        ; stocke la saisie en mémoire
           mov
19
20
           leave
21
           ret
                                         ; retour à l'appelant
22
   segment .data
24
   result db
                    "La somme vaut ", 0
25
26
   segment .text
27
   print_sum:
28
            enter
                    0,0
29
30
                    eax, result
           mov
                    print_string
            call
32
33
                    eax, [ebp+8]
           mov
34
           call
                    print_int
35
           call
                    print_nl
36
37
           leave
           ret
                            _____ sub4.asm _
```

L'exemple ci-dessus n'a que des étiquettes de code globales ; cependant, les étiquettes de donnée globales fonctionnent exactement de la même façon.

### 4.7 Interfacer de l'assembleur avec du C

Aujourd'hui, très peu de programmes sont écrits complètement en assembleur. Les compilateurs sont très performants dans la conversion de code de haut niveau en code machine efficace. Comme il est plus facile d'écrire du code dans un langage de haut niveau, ils sont plus populaires. De plus, le code de haut niveau est beaucoup plus portable que l'assembleur!

Lorsque de l'assembleur est utilisé, c'est souvent pour de petites parties du code. Cela peut être fait de deux façons : en appelant des sous-routines assembleur depuis le C ou en incluant de l'assembleur. Inclure de l'assembleur permet au programmeur de placer des instructions assembleur directement dans le code C. Cela peut être très pratique; cependant, il y a des inconvénients à inclure l'assembleur. Le code assembleur doit être écrit dans le format que le compilateur utilise. Aucun compilateur pour le moment ne supporte le format NASM. Des compilateurs différents demandent des formats différents. Borland et Microsoft demandent le format MASM. DJGPP et gcc sous Linux demandent le format GAS <sup>3</sup>. La technique d'appel d'une sous-routine assembleur est beaucoup plus standardisée sur les PC.

Les routines assembleur sont habituellement utilisées avec le C pour les raisons suivantes :

- Un accès direct au fonctionnalités matérielles de l'ordinateur est nécessaire car il est difficle ou impossible d'y accéder en C.
- La routine doit être la plus rapide possible et le programmeur peut optimiser le code à la main mieux que le compilateur.

La dernière raison n'est plus aussi valide qu'elle l'était. La technologie des compilateurs a été améliorée au fil des ans et les compilateurs génèrent souvent un code très performant (en particulier si les optimisations activées). Les inconvénients des routines assembleur sont une portabilité et une lisibilité réduites.

La plus grande partie des conventions d'appel C a déjà été présentée. Cependant, il y a quelques fonctionnalités supplémentaires qui doivent être décrites.

<sup>3.</sup> GAS est l'assembleur GNU que tous les compilateurs GNU utilisent. Il utilise la syntaxe AT&T qui est très différentes des syntaxes relativement similaires de MASM, TASM et NASM.

```
segment .data
    х
                  dd
2
                          "x = %d \ n", 0
    format
                  db
3
4
    segment .text
5
6
           push
                  dword [x]
                                  ; empile la valeur de x
7
           push
                  dword format
                                  ; empile l'adresse de la chaîne format
8
           call
                   _printf
                                  ; notez l'underscore!
9
           add
                                  ; dépile les paramètres
                  esp, 8
10
```

FIGURE 4.11 - Appel de printf

EBP + 12	Valeur de x
EBP + 8	Adresse de la chaine format
$\mathrm{EBP}+4$	Adresse de retour
EBP	Sauvegarde de EBP

FIGURE 4.12 - Pile à l'intérieur de printf

#### 4.7.1Sauvegarder les registres

Le mot clé register peut Tout d'abord, Le C suppose qu'une sous-routine maintient les valeurs des être utilisé dans une déclaregistres suivants: EBX, ESI, EDI, EBP, CS, DS, SS, ES. Cela ne signifie  $ration\ de\ variable\ C\ pour$ pas que la sous-routine ne les change pas en interne. Cela signifie que si elle suggérer au compilateur change leur valeurs, elle doit les restaurer avant de revenir. Les valeurs de d'utiliser un registre pour EBX, ESI et EDI doivent être inchangées car le C utilise ces registres pour cette variable plutot qu'un les variables de registre. Habituellement, la pile est utilisée pour sauvegarder emplacement mémoire. On les valeurs originales de ces registres. appelle ces variables, variables de registre. Les compilateurs modernes le  $font\ automatiquement\ sans$ 

#### 4.7.2Etiquettes de fonctions

qu'il y ait besoin d'une sug-

gestion.

La plupart des compilateurs C ajoutent un caractère underscore(\_) au début des noms des fonctions et des variables global/static. Par exemple, à une fonction appelée f sera assignée l'étiquette \_f. Donc, s'il s'agit d'une routine assembleur, elle doit être étiquetée \_f, pas f. Le compilateur Linux gcc, n'ajoute aucun caractère. Dans un executable Linux ELF, on utiliserait simplement l'étiquette f pour la fonction f. Cependant, le gcc de DJGPP ajoute un underscore. Notez que dans le squelette de programme assembleur (Figure 1.7), l'étiquette de la routine principale est \_asm\_main.

#### 4.7.3 Passer des paramètres

Dans les conventions d'appel C, les arguments d'une fonction sont empilés sur la pile dans l'ordre *inverse* de celui dans lequel ils apparaîssent dans l'appel de la fonction.

Considérons l'expression C suivante : printf("x = %d\n",x); la Figure 4.11 montre comment elle serait compilée (dans le format NASM équivalent). La Figure 4.12 montre à quoi ressemble la pile après le prologue de la fonction printf. La fonction printf est une des fonctions de la bibliothèque C qui peut prendre n'importe quel nombre d'arguments. Les règles des conventions d'appel C ont été spécialement écrite pour autoriser ce type de fonctions. Comme l'adresse de la chaîne format est empilée en dernier, son emplacement sur la pile sera toujours EBP + 8 quel que soit le nombre de paramètres passés à la fonction. Le code de printf peut alors analyser la chaîne format pour déterminer combien de paramètres ont du être passés et les récupérer sur la pile.

Bien sûr, s'il y a une erreur, printf(" $x = %d\n$ "), le code de printf affichera quand même la valeur double mot en [EBP + 12]. Cependant, ce ne sera pas la valeur de x!

#### 4.7.4 Calculer les adresses des variables locales

Trouver l'adresse d'une étiquette définie dans les segments data ou bss est simple. Basiquement, l'éditeur de liens le fait. Cependant, calculer l'adresse d'une variable locale (ou d'un paramètre) sur la pile n'est pas aussi intuitif. Néanmoins, c'est un besoin très courant lors de l'appel de sous-routines. Considérons le cas du passage de l'adresse d'une variable (appelons la x) à une fonction (appelons la foo). Si x est situé en EBP - 8 sur la pile, on ne peut pas utiliser simplement :

Pourquoi? La valeur que MOV stocke dans EAX doit être calculée par l'assembleur (c'est-à-dire qu'elle doit donner une constante). Cependant, il y a une instruction qui effectue le calcul désiré. Elle est appelée LEA (pour Load Effective Address, Charger l'Adresse Effective). L'extrait suivant calculerait l'adresse de  $\mathbf{x}$  et la stockerait dans EAX :

Maintenant, EAX contient l'adresse de x et peut être placé sur la pile lors de l'appel de la fonction foo. Ne vous méprenez pas, au niveau de la syntaxe, c'est comme si cette instruction lisait la donnée en [EBP-8]; cependant, ce n'est pas vrai. L'instruction LEA ne lit jamais la mémoire! Elle calcule simplement l'adresse qui sera lue par une autre instruction et stocke cette

pas nécessaire d'utiliser l'assembleur pour $g\acute{e}rer$  $un \quad nombre$ aléatoire d'arguments en L'en-têtestdarg.h définit des macrospeuvent $\hat{e}tre$ utilis'eespour l'effectuer de façon portable. Voyez n'importe quel bon livre sur le C pour plus de détails.

adresse dans sa première opérande registre. Comme elle ne lit pas la mémoire, aucune taille mémoire (p.e. dword) n'est nécessaire ni autorisée.

#### 4.7.5 Retourner des valeurs

Les fonctions C non void retournent une valeur. Les conventions d'appel C spécifient comment cela doit être fait. Les valeurs de retour sont passées via les registres. Tous les types entiers (char, int, enum, etc.) sont retournés dans le registre EAX. S'ils sont plus petits que 32 bits, ils sont étendus à 32 bits lors du stockage dans EAX (la façon dont ils sont étendus dépend du fait qu'ils sont signés ou non). Les valeurs 64 bits sont retournées dans la paire de registres EDX:EAX. Les valeurs de pointeurs sont également stockées dans EAX. Les valeurs en virgule flottante sont stockées dans le registre STP du coprocesseur arithmétique (ce registre est décrit dans le chapitre sur les nombres en virgule flottante).

#### 4.7.6 Autres conventions d'appel

Les règles ci-dessus décrivent les conventions d'appel C supportées par tous les compilateurs C 80x86. Souvent, les compilateurs supportent également d'autres conventions d'appel. Lorsqu'il y a une interface avec le langage assembleur, il est *très* important de connaître les conventions utilisées par le compilateur lorsqu'il appelle votre fonction. Habituellement, par défaut, ce sont les conventions d'appel standard qui sont utilisées; cependant, ce n'est pas toujours le cas <sup>4</sup>. Les compilateurs qui utilisent plusieurs conventions ont souvent des options de ligne de commende qui peuvent être utilisés pour changer la convention par défaut. Il fournissent également des extensions à la syntaxe C pour assigner explicitement des conventions d'appel à des fonctions de manière individuelle. Cependant, ces extensions ne sont pas standardisées et peuvent varier d'un compilateur à l'autre.

Le compilateur GCC autorise différentes conventions d'appel. La convention utilisée par une fonction peut être déclarée explicitement ent utilisant l'extension \_\_attribute\_\_ . Par exemple, pour déclarer une fonction void qui utilise la convention d'appel standard appelée f qui ne prend qu'un paramètre int, utilisez la syntaxe suivante pour son prototype :

GCC supporte également la convention d'appel standard call . La fonction ci-dessus pourrait être déclarée afin d'utiliser cette convention en remplaçant le cdecl par stdcall. La différence entre stdcall et cdecl est que stdcall impose à la sous-routine de retirer les paramètres de la pile (comme le fait la

<sup>4.</sup> Le compiltateur C Watcom est un exemple qui n'utilise pas les conventions standards par défaut. Voyez les sources exemple pour Watcom pour plus de détails

convention d'appel Pascal). Donc, la convention stdcall ne peut être utilisée que par des fonctions qui prennent un nombre fixe d'arguments (i.e. celles qui ne sont pas comme printf et scanf).

GCC supporte également un attribut supplémentaire appelé regparm qui indique au compilateur d'utiliser les registres pour passer jusqu'à 3 arguments entiers à une fonction au lieu d'utiliser la pile. C'est un type d'optimisation courant que beaucoup de compilateurs supportent.

Borland et Microsoft utilisent une syntaxe commune pour déclarer les conventions d'appel. Ils ajoutent les mots clés \_\_cdecl et \_\_stdcall au C. Ces mots clés se comportent comme des modificateurs de fonction et appraissent immédiatement avant le nom de la fonction dans un prototype. Par exemple, la fonction f ci-dessus serait définie comme suit par Borland et Microsoft:

```
void cdecl f( int );
```

Il y a des avantages et des inconvénients à chacune des conventions d'appel. Les principaux avantages de cdecl est qu'elle est simple et très flexible. Elle peut être utilisée pour n'importe quel type de fonction C et sur n'importe quel compilateur C. Utiliser d'autres conventions peut limiter la portabilité de la sous-routine. Son principal inconvénient est qu'elle peut être plus lente que certaines autres et utilise plus de mémoire (puisque chaque appel de fonction nécessite du code pour retirer les paramètres de la pile).

L'avantage de la convention **stdcall** est qu'elle utilise moins de mémoire que **cdecl**. Aucun nettoyage de pile n'est requis après l'instruction **CALL**. Son principal inconvénient est qu'elle ne peut pas être utilisée avec des fonctions qui ont un nombre variable d'arguments.

L'avantage d'utiliser une convention qui se sert des registres pour passer des paramètres entiers est la rapidité. Le principal inconvénient est que la convention est plus complexe. Certains paramètres peuvent se trouver dans des registres et d'autres sur la pile.

#### 4.7.7 Exemples

Voici un exemple qui montre comment une routine assembleur peut être interfacée avec un programme C (notez que ce programme n'utilise pas le programme assembleur squelette (Figure 1.7) ni le module driver.c).

```
#include <stdio.h>

/* prototype de la routine assembleur */

void calc sum(int, int *) attribute ((cdecl));
```

```
int main( void )

for int n, sum;

printf ("Somme des entiers jusqu'à : ");
scanf("%d", &n);
calc_sum(n, &sum);
printf ("La somme vaut %d\n", sum);
return 0;
}
```

\_\_\_\_\_ main5.c

```
__ sub5.asm _
   ; sous-routine _calc_sum
   ; trouve la somme des entiers de 1 à n
   ; Paramètres:
             - jusqu'où faire la somme (en [ebp + 8])
       sump - pointeur vers un entier dans lequel stocker la somme (en [ebp + 12])
   ; pseudo-code C:
   ; void calc_sum( int n, int * sump )
   ; {
       int i, sum = 0;
       for( i=1; i <= n; i++ )
10
         sum += i;
11
       *sump = sum;
12
   ; }
13
14
   segment .text
15
            global _calc_sum
16
17
   ; variable locale :
18
       sum en [ebp-4]
19
   _calc_sum:
20
            enter
                    4,0
                                       ; Fait de la place pour sum sur la pile
21
                                        ; IMPORTANT !
                    ebx
^{22}
            push
23
                    dword [ebp-4],0
                                      ; sum = 0
^{24}
            dump_stack 1, 2, 4
                                       ; affiche la pile de ebp-8 à ebp+16
25
            mov
                    ecx, 1
                                       ; ecx est le i du pseudocode
26
   for_loop:
27
                    ecx, [ebp+8]
            cmp
                                      ; cmp i et n
28
                    end_for
            jnle
                                       ; si non i <= n, quitter
29
```

```
Somme des entiers jusqu'a : 10
Stack Dump # 1
EBP = BFFFFB70 ESP = BFFFFB68
     BFFFFB80
                080499EC
+12
     BFFFFB7C
                BFFFFB80
     BFFFFB78
                000000A
 +8
     BFFFFB74
                08048501
 +0
     BFFFFB70
                BFFFFB88
     BFFFFB6C
                0000000
     BFFFFB68
  -8
                4010648C
La somme vaut 55
```

Figure 4.13 – Exécution du programme sub5

```
30
             add
                       [ebp-4], ecx
                                             ; sum += i
31
             inc
32
                       short for_loop
             jmp
33
34
    end_for:
35
                       ebx, [ebp+12]
             mov
                                             ; ebx = sump
36
                       eax, [ebp-4]
                                             ; eax = sum
37
             mov
                       [ebx], eax
38
             mov
39
             pop
                       ebx
                                             ; restaure ebx
40
             leave
41
             ret
42
                                        sub5.asm
```

Pourquoi la ligne 22 de sub5. asmest si importante? Parce que les conventions d'appel C imposent que la valeur de EBX ne soit pas modifiée par l'appel de fonction. Si ce n'est pas respecté, il est très probable que le programme ne fonctionne pas correctement.

 0 en (EBP - 4); et pour finir, la valeur sauvegardée de EBX est 4010648C (en EBP - 8).

La fonction calc\_sum pourrait être réécrite pour retourner la somme plutôt que d'utiliser un pointeur. Comme la somme est une valeur entière, elle doit être placée dans le registre EAX. La ligne 11 du fichier main5.c deviendrait :

```
sum = calc sum(n);
```

De plus, le prototype de calc\_sum devrait être altéré. Voici le code assembleur modifié :

```
sub6.asm
     sous-routine _calc_sum
    ; trouve la somme des entiers de 1 à n
     Paramètres:
             - jusqu'où faire la somme (en [ebp + 8])
     Valeur de retour :
        valeur de la somme
    ; pseudo-code C :
   ; int calc_sum( int n )
        int i, sum = 0;
10
        for( i=1; i <= n; i++ )
11
          sum += i;
12
        return sum;
13
   ; }
14
   segment .text
15
            global _calc_sum
16
17
   ; variable locale :
18
        sum en [ebp-4]
19
   _calc_sum:
20
            enter
                     4,0
                                         ; fait de la place pour la somme sur la pile
21
22
            mov
                     dword [ebp-4],0
                                         ; sum = 0
23
                                         ; ecx est le i du pseudocode
                     ecx, 1
24
            mov
   for_loop:
25
                     ecx, [ebp+8]
            cmp
                                         ; cmp i et n
26
                     end_for
                                         ; si non i <= n, quitter
            jnle
27
28
            add
                     [ebp-4], ecx
                                         ; sum += i
29
            inc
                     ecx
30
            jmp
                     short for_loop
31
```

```
segment .data
1
                    db "%d", 0
    format
2
3
    segment .text
4
5
                    eax, [ebp-16]
           lea
6
           push
                    eax
7
           push
                    dword format
8
           call
                    _scanf
9
            add
                    esp, 8
10
11
```

FIGURE 4.14 - Appeler scanf depuis l'assembleur

#### 4.7.8 Appeler des fonctions C depuis l'assembleur

Un des avantages majeurs d'interfacer le C et l'assembleur est que cela permet au code assembleur d'accéder à la grande bibliothèque C et aux fonctions utilisateur. Par exemple, si l'on veut appeler la fonction scanf pour lire un entier depuis le clavier? La Figure 4.14 montre comment le faire. Une chose très importante à se rappeler est que scanf suit les conventions d'appel C standards à la lettre. Cela signifie qu'elle préserve les valeurs des registres EBX, ESI et EDI; cependant, les registres EAX, ECX et EDX peuvent être modifiés! En fait, EAX sera modifié car il contiendra la valeur de retour de l'appel à scanf. Pour d'autres exemple d'interface entre l'assembleur et le C, observez le code dans asm\_io.asm qui a été utilisé pour créer asm\_io.obj.

# 4.8 Sous-Programmes Réentrants et Récursifs

Un sous-programme réentrant rempli les critères suivants :

— Il ne doit pas modifier son code. Dans un langage de haut niveau, cela serait difficile mais en assembleur, il n'est pas si dur que cela pour un programme de modifier son propre code. Par exemple :

```
mov word [cs:$+7], 5 ; copie 5 dans le mot 7 octets plus loin add ax, 2 ; l'expression précédente change 2 en 5 !
```

Ce code fonctionnerait en mode réel, mais sur les systèmes d'exploitation en mode protégé, le segment de code est marqué en lecture seule. Lorsque la première ligne ci-dessus s'exécute, le programme est interrompu sur ces systèmes. Cette façon de programmer est mauvaise pour beaucoup de raison. Elle porte à confusion, est difficile à maintenir et ne permet pas le partage de code (voir ci-dessous).

— Il ne doit pas modifier de données globales (comme celles qui se trouvent dans les segments data et bss). Toutes les variables sont stockées sur la pile.

Il y a plusieurs avantages à écrire du code réentrant.

- Un sous-programme réentrant peut être appelé récursivement.
- Un programme réentrant peut être partagé par plusieurs processus. Sur beaucoup de systèmes d'exploitation multi-tâches, s'il y a plusieurs instances d'un programme en cours, seule une copie du code se trouve en mémoire. Les bibliothèques partagées et les DLLs (Dynamic Link Libraries, Bibliothèques de Lien Dynamique) utilisent le même principe.
- Les sous-programmes réentrants fonctionnent beaucoup mieux dans les programmes multi-threadés<sup>5</sup>. Windows 9x/NT et la plupart des systèmes d'exploitation de style Unix (Solaris, Linux, etc.) supportent les programmes multi-threadés.

#### 4.8.1 Sous-programmes récursifs

Ce type de sous-programmes s'appellent eux-mêmes. La récursivité peut être soit *directe* soit *indirecte*. La récursivité directe survient lorsqu'un sous-programme, disons foo, s'appelle lui-même dans le corps de foo. La récursivité indirecte survient lorsqu'un sous-programme ne s'appelle pas directement lui-même mais via un autre sous-programme qu'il appelle. Par exemple, le sous-programme foo pourrait appeler bar et bar pourrait appeler foo.

Les sous-programmes récursifs doivent avoir une condition de terminaison. Lorsque cette condition est vraie, il n'y a plus d'appel récursif. Si une routine récursive n'a pas de condition de terminaison ou que la condition n'est jamais remplie, la récursivité ne s'arrêtera jamais (exactement comme une boucle infinie).

La Figure 4.15 montre une fonction qui calcule une factorielle récursivement. Elle peut être appelée depuis le C avec :

$$x = fact(3);$$
 /\* trouve 3! \*/

<sup>5.</sup> Un programme multi-threadé a plusieurs threads d'exécution. C'est-à-dire que le programme lui-même est multi-tâches.

```
; trouve n!
1
    segment .text
2
          global _fact
3
    _fact:
4
          enter 0,0
5
6
                  eax, [ebp+8]
                                  ; eax = n
7
          mov
                  eax, 1
          cmp
8
          jbe
                  term_cond
                                   ; si n <= 1, terminé
9
          dec
                  eax
10
          push
                  eax
11
                  _fact
                                    ; appel fact(n-1) récursivement
          call
12
                                    ; réponse dans eax
                  ecx
          pop
13
                                    ; edx:eax = eax * [ebp+8]
          mul
                  dword [ebp+8]
14
                  short end_fact
15
          jmp
    term_cond:
16
          mov
                  eax, 1
17
    end_fact:
18
          leave
19
          ret
20
```

Figure 4.15 – Fonction factorielle récursive




Figure 4.16 – Cadres de pile pour la fonction factorielle

```
void f( int x )

int i;
for( i=0; i < x; i++ ) {
   printf("%d\n", i);
   f(i);
}

}</pre>
```

FIGURE 4.17 – Un autre exemple (version C)

La Figure 4.16 montre à quoi ressemble la pile au point le plus profond pour l'appel de fonction ci-dessus.

Les Figures 4.17 et 4.18 montrent un exemple récursif plus compliqué en C et en assmbleur, respectivement. Quelle est la sortie pour f(3)? Notez que l'instruction ENTER crée un nouveau i sur la pile pour chaque appel récursif. Donc, chaque instance récursive de f a sa propre variable i indépendante. Définir i comme un double mot dans le segment data ne fonctionnerait pas pareil.

#### 4.8.2 Révision des types de stockage des variables en C

Le C fournit plusieurs types de stockage des variables.

global Ces variables sont déclarées en dehors de toute fonction et sont stockées à des emplacements mémoire fixes (dans les segments data ou bss) et existent depuis le début du programme jusqu'à la fin. Par défaut, on peut y accéder de n'importe quelle fonction dans le programme; cependant, si elles sont déclarées comme static, seules les fonctions dans le même module peuvent y accéder (i.e. en termes assembleur, l'étiquette est interne, pas externe).

static Il s'agit des variables locales d'une fonctions qui sont déclarées static (Malheureusement, le C utilise le mot clé static avec deux sens différents!) Ces variables sont également stockées dans des emplacements mémoire fixes (dans data ou bss), mais ne peuvent être accédées directement que dans la fonction où elles sont définies.

automatic C'est le type par défaut d'une variable C définie dans une fonction. Ces variables sont allouées sur la pile lorsque la fonction dans laquelle elles sont définies est appelée et sont désallouées lorsque la fonction revient. Donc, elles n'ont pas d'emplacement mémoire fixe.

register Ce mot clé demande au compilateur d'utiliser un registre pour la donnée dans cette variable. Il ne s'agit que d'une requête. Le com-

```
%define i ebp-4
    %define x ebp+8
2
                              ; macros utiles
    segment .data
3
                  db "%d", 10, 0 ; 10 = ^{\prime}^{\prime}n'
    format
4
    segment .text
5
           global _f
6
           extern _printf
7
    _f:
8
           enter 4,0
                          ; alloue de la place sur la pile pour i
9
10
                  dword [i], 0; i = 0
           mov
11
    lp:
12
          mov
                   eax, [i]
                                  ; i < x?
13
                   eax, [x]
           cmp
14
           jnl
                  quit
15
16
           push
                                  ; appelle printf
                   eax
17
           push
                  format
18
                  _printf
           call
19
           add
                   esp, 8
20
21
                  dword [i] ; appelle f
           push
^{22}
           call
                   _f
^{23}
           pop
                   eax
24
25
           inc
                  dword [i]
                              ; i++
26
                   short lp
           jmp
27
    quit:
28
           leave
^{29}
           ret
30
```

Figure 4.18 – Un autre exemple (version assembleur)

pilateur n'a pas à l'honorer. Si l'adresse de la variable est utilisée à un endroit quelconque du programme, elle ne sera pas respectée (puisque les registres n'ont pas d'adresse). De plus, seuls les types entiers simples peuvent être des valeurs registres. Les types structures ne peuvent pas l'être; ils ne tiendraient pas dans un registre! Les compilateurs C placent souvent les variables automatiques normales dans des registres sans aide du programmeur.

volatile Ce mot clé indique au compilateur que la valeur de la variable peut changer à tout moment. Cela signifie que le compilateur ne peut faire aucune supposition sur le moment où la variable est modifiée. Souvent, un compilateur stocke la valeur d'une variable dans un registre temporairement et utilise le registre à la place de la variable dans une section de code. Il ne peut pas faire ce type d'optimisations avec les variables volatile. Un exemple courant de variable volatile serait une variable qui peut être modifiée par deux threads d'un programme multi-threadé. Considérons le code suivant :

```
x = 10;
y = 20;
```

z = x;

Si x pouvait être altéré par un autre thread, il est possible que l'autre thread change x entre les lignes 1 et 3, alors z ne vaudrait pas 10. Cependant, si x n'a pas été déclaré comme volatile, le compilateur peut supposer que x est inchangé et positionner z à 10.

Une autre utilisation de volatile est d'empêcher le compilateur d'utiliser un registre pour une variable.

# Chapitre 5

# **Tableaux**

# 5.1 Introduction

Un tableau est un bloc contigu de données en mémoire. Tous les éléments de la liste doivent être du même type et occuper exactement le même nombre d'octets en mémoire. En raison de ces propriétés, les tableaux permettent un accès efficace à une donnée par sa position (ou indice) dans le tableau. L'adresse de n'importe quel élément peut être calculée en connaissant les trois choses suivantes :

- L'adresse du premier élément du tableau
- Le nombre d'octets de chaque élément
- L'indice de l'élément

Il est pratique de considérer l'indice du premier élément du tableau comme étant 0 (comme en C). Il est possible d'utiliser d'autres valeurs pour le premier indice mais cela complique les calculs.

# 5.1.1 Définir des tableaux

### Définir des tableaux dans les segments data et bss

Pour définir un tableau initialisé dans le segment data, utilisez les directives db, dw, etc. normales. directives. NASM fournit également une directive utile appelée TIMES qui peut être utilisée pour répéter une expression de nombreuses fois sans avoir à la dupliquer à la main. La Figure 5.1 montre plusieurs exemples.

Pour définir un tableau non initialisé dans le segment bss, utilisez les directives resb, resw, etc. Souvenez vous que ces directives ont une opérande qui spécifie le nombre d'unités mémoire à réserver. La Figure 5.1 montre également des exemples de ces types de définitions.

```
segment .data
    ; définit un tableau de 10 doubles mots initialisés à 1,2,\ldots,10
2
                       1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
3
    ; définit un tableau de 10 mots initialisés à 0
4
                       0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    a2
5
    ; idem mais en utilisant TIMES
6
                  times 10 dw 0
7
    ; définit un tableau d'octets avec 200 0 puis 100 1
8
                  times 200 db 0
9
                  times 100 db 1
10
11
    segment .bss
12
    ; définit un tableau de 10 doubles mots non initialisés
13
                  resd 10
14
    ; définit un tableau de 100 mots non initialisés
15
                 resw
                        100
16
```

Figure 5.1 – Définir des tableaux

### Définir des tableaux comme variables locales

Il n'y a pas de manière directe de définir un tableau comme variable locale sur la pile. Comme précédemment, on calcule le nombre total d'octets requis pour toutes les variables locales, y compris les tableaux, et on l'ôte de ESP (soit directement, soit en utilisant l'instruction ENTER). Par exemple, si une fonction a besoin d'une variable caractère, deux entiers double-mot et un tableau de 50 éléments d'un mot, il faudrait  $1+2\times 4+50\times 2=109$  octets. Cependant, le nombre ôté de ESP doit être un multiple de quatre (112 dans ce cas) pour maintenir ESP sur un multiple de double mot. On peut organiser les variables dans ces 109 octets de plusieurs façons. La Figure 5.2 montre deux manières possibles. La partie inutilisée sert à maintenir les doubles mots sur des adresses multiples de doubles mots afin d'accélérer les accès mémoire.

## 5.1.2 Accéder aux éléments de tableaux

Il n'y a pas d'opérateur [ ] en langage assembleur comme en C. Pour accéder à un élément d'un tableau, son adresse doit être calculée. Considérons les deux définitions de tableau suivantes :

```
array1 db 5, 4, 3, 2, 1 ; tableau d'octets array2 dw 5, 4, 3, 2, 1 ; tableau de mots
```




Figure 5.2 – Organisations possibles de la pile

Voici quelques exemple utilisant ces tableaux :

```
al, [array1]
                                            ; al = array1[0]
1
         mov
                 al, [array1 + 1]
                                            ; al = array1[1]
2
         mov
                 [array1 + 3], al
                                            ; array1[3] = al
         mov
                 ax, [array2]
                                              ax = array2[0]
         mov
                 ax, [array2 + 2]
                                              ax = array2[1]
                                                               (PAS array2[2]!)
5
         mov
                 [array2 + 6], ax
                                              array2[3] = ax
         mov
6
                 ax, [array2 + 1]
                                            ; ax = ??
         mov
```

A la ligne 5, l'élément 1 du tableau de mots est référencé, pas l'élément 2. Pourquoi? Les mots sont des unités de deux octets, donc pour se déplacer à l'élément suivant d'un tableau de mots, on doit se déplacer de deux octets, pas d'un seul. La ligne 7 lit un octet du premier élément et un octet du suivant. En C, le compilateur regarde la type de pointeur pour déterminer de combien d'octets il doit se déplacer dans une expression utilisant l'arithmétique des pointeurs, afin que le programmeur n'ait pas à le faire. Cependant, en assembleur, c'est au programmeur de prendre en compte a taille des éléments du tableau lorsqu'il se déplace parmi les éléments.

La Figure 5.3 montre un extrait de code qui additionne tous les éléments de array1 de l'exemple de code précédent. A la ligne 7, AX est ajouté à DX. Pourquoi pas AL? Premièrement, les deux opérandes de l'instruction ADD doivent avoir la même taille. Deuxièmement, il serait facile d'ajouter des octets et d'obtenir une somme qui serait trop grande pour tenir sur un octet. En utilisant DX, la somme peut atteindre 65 535. Cependant, il est important de réaliser que AH est également additionné. C'est pourquoi, AH est positionné à zéro <sup>1</sup> à la ligne 3.

<sup>1.</sup> Positionner AH à zéro équivaut à supposer implicitement que AL est un nombre

```
ebx, array1
                                            ; ebx = adresse de array1
          mov
1
                   dx, 0
                                            ; dx contiendra sum
          mov
2
                   ah, 0
                                            ; ?
          mov
3
                   ecx, 5
4
          mov
5
    lp:
                   al, [ebx]
          mov
                                            ; al = *ebx
6
           add
                   dx, ax
                                            ; dx += ax (pas al!)
7
                   ebx
                                            ; bx++
          inc
8
          loop
                   1p
9
```

FIGURE 5.3 – Faire la somme des éléments d'un tableau (Version 1)

```
ebx, array1
          mov
                                           ; ebx = adresse de array1
1
                  dx, 0
                                           ; dx contiendra la somme
          mov
2
                  ecx, 5
          mov
3
    lp:
4
           add
                  dl, [ebx]
                                           ; dl += *ebx
5
                  next
                                           ; si pas de retenue goto next
           jnc
6
                                            ; incrémente dh
                  dh
           inc
    next:
8
           inc
                  ebx
                                           ; bx++
9
           loop
                  1p
10
```

FIGURE 5.4 – Faire la somme des éléments d'un tableau (Version 2)

Les Figures 5.4 et 5.5 montrent deux manières alternatives de calculer la somme. Les lignes en italique remplacent les lignes 6 et 7 de la Figure 5.3.

## 5.1.3 Adressage indirect plus avancé

Ce n'est pas étonnant, l'adressage indirect est souvent utilisé avec les tableaux. La forme la plus générale d'une référence mémoire indirecte est :

```
[ req de base + facteur*req d'index + constante]
```

où:

reg de base est un des registres EAX, EBX, ECX, EDX, EBP, ESP, ESI ou EDI.

non signé. S'il est signé, l'action appropriée serait d'insérer une instruction CBW entre les lignes 6 et 7.

```
ebx, array1
                                           ; ebx = adresse de array1
          mov
1
                  dx, 0
                                           ; dx contiendra la somme
          mov
2
          mov
                  ecx, 5
3
   lp:
4
          add
                  dl, [ebx]
                                           ; dl += *ebx
5
          adc
                  dh, 0
                                           ; dh += drapeau de retenue + 0
6
          inc
                  ebx
                                           ; bx++
7
          loop
                  1p
8
```

FIGURE 5.5 – Faire la somme des éléments d'un tableau (Version 3)

facteur est 1, 2, 4 ou 8 (S'il vaut 1, le facteur est omis).

reg d'index est un des registres EAX, EBX, ECX, EDX, EBP, ESI, EDI (Notez que ESP n'est pas dans la liste).

constante est une constante 32 bits. Cela peut être une étiquette (ou une expression d'étiquette).

# 5.1.4 Exemple

Voici un exemple qui utilise un tableau et le passe à une fonction. Il utilise le programme array1c.c (dont le listing suit) comme pilote, pas le programme driver.c.

```
_ array1.asm
   %define ARRAY_SIZE 100
   %define NEW_LINE 10
   segment .data
   FirstMsg
                    db
                          "10 premiers éléments du tableau", 0
5
   Prompt
                    db
                          "Entrez l'indice de l'élément à afficher : ", 0
                          "L'élément %d vaut %d", NEW_LINE, O
   SecondMsg
                    db
                          "Eléments 20 à 29 du tableau", 0
   ThirdMsg
                    db
   InputFormat
                    db
                          "%d", 0
9
10
   segment .bss
   array
                    resd ARRAY_SIZE
12
13
   segment .text
14
                    _puts, _printf, _scanf, _dump_line
            extern
15
            global
                    _asm_main
16
   _asm_main:
```

```
; variable locale dword en EBP - 4
            enter
                     4,0
18
                     ebx
            push
19
                     esi
20
            push
    ; initialise le tableau à 100, 99, 98, 97, ...
22
23
                     ecx, ARRAY_SIZE
            mov
24
                     ebx, array
            mov
25
   init_loop:
26
            mov
                     [ebx], ecx
27
                     ebx, 4
            add
28
            loop
                     init_loop
29
30
                                               ; affiche FirstMsg
            push
                     dword FirstMsg
31
            call
                     _puts
32
                     ecx
            pop
33
^{34}
                     dword 10
            push
35
            push
                     dword array
36
            call
                     _print_array
                                               ; affiche les 10 premiers éléments du tableau
37
            add
                     esp, 8
38
39
    ; demande à l'utilisateur l'indice de l'élément
40
   Prompt_loop:
41
            push
                     dword Prompt
42
            call
                     _printf
43
            pop
                     ecx
44
45
                     eax, [ebp-4]
                                         ; eax = adresse du dword local
            lea
46
            push
                     eax
47
            push
                     dword InputFormat
48
            call
                     _scanf
49
            add
                     esp, 8
                                             ; eax = valeur de retour de scanf
            cmp
                     eax, 1
51
            jе
                     InputOK
52
53
                     _dump_line ; ignore le reste de la ligne et recommence
            call
54
            jmp
                     Prompt_loop
                                             ; si la saisie est invalide
55
56
   InputOK:
57
                     esi, [ebp-4]
            mov
58
                     dword [array + 4*esi]
            push
```

```
push
                      esi
60
                     dword SecondMsg
                                             ; affiche la valeur de l'élément
             push
61
                      _printf
             call
62
             add
                      esp, 12
63
64
                     dword ThirdMsg
                                             ; affiche les éléments 20 à 29
             push
65
                      _puts
             call
66
                      ecx
             pop
67
68
             push
                     dword 10
                     dword array + 20*4
                                               ; adresse de array[20]
             push
70
             call
                      _print_array
71
             add
                      esp, 8
72
73
             pop
                      esi
74
                      ebx
             pop
75
             mov
                      eax, 0
                                         ; retour au C
76
77
             leave
             ret
79
80
    ; routine _print_array
81
    ; Routine appelable depuis le C qui affiche les éléments d'un tableau de doubles mots
    ; comme des entiers signés.
    ; Prototype C:
    ; void print_array( const int * a, int n);
    ; Paramètres:
        a - pointeur vers le tableau à afficher (en ebp+8 sur la pile)
87
        n - nombre d'entiers à afficher (en ebp+12 sur la pile)
88
89
    segment .data
90
    OutputFormat
                     db
                           "%-5d %5d", NEW_LINE, O
91
    segment .text
93
                     _print_array
             global
94
    _print_array:
95
             enter
                     0,0
96
             push
                      esi
97
                      ebx
             push
98
                                                  ; esi = 0
             xor
                      esi, esi
             mov
                      ecx, [ebp+12]
                                                  ; ecx = n
101
```

```
ebx, [ebp+8]
                                                  ; ebx = adresse du tableau
            mov
102
    print_loop:
103
                                                  ; printf change ecx !
104
             push
                     ecx
105
                                                  ; empile tableau[esi]
                     dword [ebx + 4*esi]
106
             push
             push
107
             push
                     dword OutputFormat
108
             call
                     _printf
109
             add
                     esp, 12
                                                  ; retire les paramètres (laisse ecx !)
110
111
             inc
                     esi
112
             pop
                     ecx
113
             loop
                     print_loop
114
115
             pop
                     ebx
116
                     esi
             pop
117
             leave
118
             ret
                            _____ array1.asm _____
```

\_\_\_\_\_ array1c.c \_\_\_\_\_

```
#include <stdio.h>
   int asm main( void );
   void dump line( void );
   int main()
6
     int ret status;
      ret status = asm main();
     return ret status;
10
   }
11
12
13
    * fonction dump line
14
    * retire tous les caractères restant sur la ligne courante dans le buffer d'entrée
   void dump_line()
17
18
      int ch;
19
20
     while (ch = getchar()) != EOF \&\& ch != '\n')
```

```
22  /* null body*/;
23 }
______ array1c.c
```

### L'instruction LEA revisitée

L'instruction LEA peut être utilisée dans d'autres cas que le calcul d'adresse. Elle est assez couramment utilisée pour les calculs rapides. Considérons le code suivant :

```
lea ebx, [4*eax + eax]
```

Il stocke la valeur de  $5 \times \text{EAX}$  dans EBX. Utiliser LEA dans ce cas est à la fois plus simple et plus rapide que d'utiliser MUL. Cependant, il faut être conscient du fait que l'expression entre crochets doit être une adresse indirecte légale. Donc, par exemple, cette instruction ne peut pas être utilisée pour multiplier par 6 rapidement.

### 5.1.5 Tableaux Multidimensionnels

Les tableaux multidimensionnels ne sont pas vraiments différents de ceux à une dimension dont nous avons déjà parlé. En fait, il sont représentés en mémoire exactement comme cela, un tableau à une dimension.

## Tableaux à Deux Dimensions

Ce n'est pas étonnant, le tableau multidimensionnel le plus simple est celui à deux dimensions. Un tableau à deux dimensions est souvent représenté comme une grille d'éléments. Chaque élément est identifié par une paire d'indices. Par convention, le premier indice est associé à la ligne et le second à la colonne.

Considérons un tableau avec trois lignes et deux colonnes défini de la manière suivante :

Le compilateur C réserverait de la place pour un tableau d'entiers de 6  $(=2\times3)$  et placerait les éléments comme suit :

Indice	0	1	2	3	4	5
Elément	a[0][0]	a[0][1]	a[1][0]	a[1][1]	a[2][0]	a[2][1]

Ce que ce tableau tente de montrer et que l'élément réferencé comme a[0] [0] est stocké au début du tableau de 6 éléments à une dimension. L'élément

```
[ebp - 44]
                                          ebp - 44 est l'emplacement de i
     mov
             eax,
                                         multiplie i par 2
      sal
             eax, 1
2
             eax, [ebp - 48]
                                         ajoute j
      add
3
             eax, [ebp + 4*eax - 40]
                                        ; ebp - 40 est l'adresse de a[0][0]
     mov
4
                                         stocke le résultat dans x (en ebp - 52)
             [ebp - 52], eax
     mov
```

Figure 5.6 – Assembleur correspondant à x = a[i][j]

a[0][1] est stocké à la position suivante (indice 1) etc. Chaque ligne du tableau à deux dimensions est stockée en mémoire de façon contigüe. Le dernier élément d'une ligne est suivi par le premier élément de la suivante. On appelle cela la représentation au niveau ligne (rowwise) du tableau et c'est comme cela qu'un compilateur C/C++ représenterait le tableau.

Comment le compilateur détermine où a[i][j] se trouve dans la représentation au niveau ligne? Une formule simple calcule l'indice à partir de i et j. La formule dans ce cas est 2i+j. Il n'est pas compliqué de voir comment on obtient cette formule. Chaque ligne fait deux éléments de long; donc le premier élément de la ligne i est à l'emplacement 2i. Puis on obtient l'emplacement de la colonne j en ajoutant j à 2i. Cette analyse montre également comment la formule est généralisée à un tableau de  $\mathbb N$  colonnes :  $N \times i + j$ . Notez que la formule ne dépend pas du nombre de lignes.

Pour illustrer, voyons comment gcc compile le code suivant (utilisant le tableau a défini plus haut) :

```
x = a[i][j];
```

La Figure 5.6 montre le code assembleur correspondant. Donc, le compilateur convertit grossièrement le code en :

```
x = *(\&a[0][0] + 2*i + j);
```

et en fait, le programmeur pourrait l'écrire de cette manière et obtenir le même résultat.

Il n'y a rien de magique à propos du choix de la représentation niveau ligne du tableau. Une représentation niveau colonne fonctionnerait également :

Indice	0	1	2	3	4	5
Elément	a[0][0]	a[1][0]	a[2][0]	a[0][1]	a[1][1]	a[2][1]

Dans la représentation niveau colonne, chaque colonne est stockée de maniètre contigüe. L'élément [i][j] est stocké à l'emplacement i+3j. D'autres langages (FORTRAN, par exemple) utilisent la représentation niveau colonne. C'est important lorsque l'on interface du code provenant de multiples langages.

109

## Dimensions Supérieures à Deux

Pour les dimensions supérieures à deux, la même idée de base est appliquée. Considérons un tableau à trois dimensions :

# int b [4][3][2];

Ce tableau serait stocké comme s'il était composé de trois tableaux à deux dimensions, chacun de taille [3] [2] stockés consécutivement en mémoire. Le tableau ci-dessous montre comment il commence :

Indice	0	1	2	3	4	5
Elément	b[0][0][0]	b[0][0][1]	b[0][1][0]	b[0][1][1]	b[0][2][0]	b[0][2][1]
Indice	6	7	8	9	10	11
Elément	b[1][0][0]	b[1][0][1]	b[1][1][0]	b[1][1][1]	b[1][2][0]	b[1][2][1]

La formule pour calculer la position de b[i][j][k] est 6i + 2j + k. Le 6 est déterminé par la taille des tableaux [3][2]. En général, pour un tableau de dimension a[L][M][N] l'emplacement de l'élément a[i][j][k] sera  $M \times N \times i + N \times j + k$ . Notez, là encore, que la dimension L n'apparaît pas dans la formule.

Pour les dimensions plus grandes, le même procédé est généralisé. Pour un tableau à n dimensions de dimension  $D_1$  à  $D_n$ , l'emplacement d'un élément repéré par les indices  $i_1$  à  $i_n$  est donné par la formule :

$$D_2 \times D_3 \cdots \times D_n \times i_1 + D_3 \times D_4 \cdots \times D_n \times i_2 + \cdots + D_n \times i_{n-1} + i_n$$

ou pour les fanas de maths, on peut l'écrire de façon plus concise :

$$\sum_{j=1}^{n} \left( \prod_{k=j+1}^{n} D_k \right) i_j$$

La première dimension,  $D_1$ , n'apparaît pas dans la formule.

Pour la représentation au niveau colonne, la formule générale serait :

$$i_1 + D_1 \times i_2 + \dots + D_1 \times D_2 \times \dots \times D_{n-2} \times i_{n-1} + D_1 \times D_2 \times \dots \times D_{n-1} \times i_n$$

ou dans la notation des fanas de maths:

$$\sum_{j=1}^{n} \left( \prod_{k=1}^{j-1} D_k \right) i_j$$

Dans ce cas, c'est la dernière dimension,  $D_n$ , qui n'apparaît pas dans la formule.

#### Passer des Tableaux Multidimensionnels comme Paramètres en C

La représentation au niveau ligne des tableaux multidimensionnels a un effet direct sur la programmation C. Pour les tableaux à une dimension, la taille du tableau n'est pas nécessaire pour calculer l'emplacement en mémoire de n'importe quel élément. Ce n'est pas vrai pour les tableaux multidimensionnels. Pour accéder aux éléments de ces tableaux, le compilateur doit connaître toutes les dimensions sauf la première. Cela saute aux yeux lorsque l'on observe le prototype d'une fonction qui prend un tableau multidimensionnel comme paramètre. Ce qui suit ne compilera pas :

```
void f( int a[ ][ ] ); /* pas d'information sur la dimension */
Cependant, ce qui suit compile :
```

```
void f( int a[ ][2] );
```

Tout tableau à deux dimensions à deux colonnes peut être passé à cette fonction. La première dimension n'est pas nécessaire <sup>2</sup>.

Ne confondez pas avec une fonction ayant ce prototype:

```
void f( int * a[ ] );
```

Cela définit un tableau à une dimension de pointeurs sur des entiers (qui peut à son tour être utilisé pour créer un tableau de tableaux qui se comportent plus comme un tableau à deux dimensions).

Pour les tableaux de dimensions supérieures, toutes les dimensions sauf la première doivent être données pour les paramètres. Par exemple, un paramètre tableau à quatre dimensions peut être passé de la façon suivante :

```
void f( int a[ ][4][3][2] );
```

# 5.2 Instructions de Tableaux/Chaînes

La famille des processeurs 80x86 fournit plusieurs instructions conçues pour travailler avec les tableaux. Ces instructions sont appelées instructions de chaînes. Elles utilisent les registres d'index (ESI et EDI) pour effectuer une opération puis incrémentent ou décrémentent automatiquement l'un des registres d'index ou les deux. Le drapeau de direction (DF) dans le registre FLAGS détermine si les registres d'index sont incrémentés ou décrémentés. Il y a deux instructions qui modifient le drapeau de direction :

- CLD éteint le drapeau de direction. Les registres d'index sont alors incrémentés.
- STD allume le drapeau de direction. Les registres d'index sont alors décrémentés.

<sup>2.</sup> On peut indiquer une taille mais elle n'est pas prise en compte par le compilateur.

LODSB	AL = [DS:ESI]	STOSB	[ES:EDI] = AL
	ESI = ESI $\pm$ 1		EDI = EDI $\pm$ 1
LODSW	AX = [DS:ESI]	STOSW	[ES:EDI] = AX
	ESI = ESI $\pm$ 2		EDI = EDI $\pm$ 2
LODSD	EAX = [DS:ESI]	STOSD	[ES:EDI] = EAX
	ESI = ESI $\pm$ 4		EDI = EDI $\pm$ 4

Figure 5.7 – Instructions de lecture et d'écriture de chaîne

```
segment .data
1
    array1
            dd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
2
3
    segment .bss
4
    array2 resd 10
5
6
    segment .text
7
           cld
                                   ; à ne pas oublier !
8
           mov
                   esi, array1
9
           mov
                   edi, array2
10
                   ecx, 10
1.1
           mov
    lp:
12
           lodsd
13
           stosd
14
           loop
                 1p
15
```

Figure 5.8 – Exemples de chargement et de stockage

Une erreur *très* courante dans la programmation 80x86 est d'oublier de positionner le drapeau de direction. Cela conduit souvent à un code qui fonctionne la plupart du temps (lorsque le drapeau de direction est dans la position désirée), mais ne fonctionne pas *tout* le temps.

### 5.2.1 Lire et écrire en mémoire

Les instructions de chaîne les plus simples lisent ou écrivent en mémoire, ou les deux. Elles peuvent lire ou écrire un octet, un mot ou un double-mot à la fois. La Figure 5.7 montre ces instructions avec une brève description de ce qu'elles font en pseudo-code. Il y a plusieurs choses à noter ici. Tout d'abord, ESI est utilisé pour lire et EDI pour écrire. C'est facile à retenir si l'on se souvient que SI signifie Source Index (Indice Source) et DI Destination Index (Indice de Destination). Ensuite, notez que le registre qui contient la

```
MOVSB byte [ES:EDI] = byte [DS:ESI] 

ESI = ESI \pm 1 

EDI = EDI \pm 1 

MOVSW word [ES:EDI] = word [DS:ESI] 

ESI = ESI \pm 2 

EDI = EDI \pm 2 

MOVSD dword [ES:EDI] = dword [DS:ESI] 

ESI = ESI \pm 4 

EDI = EDI \pm 4
```

Figure 5.9 – Instructions de déplacement de chaîne en mémoire

```
segment .bss
   array resd 10
2
3
   segment .text
4
          cld
                                  ; à ne pas oublier !
5
                  edi, array
          mov
6
                  ecx, 10
          mov
                  eax, eax
          xor
          rep stosd
```

FIGURE 5.10 – Exemple de tableau mise à zéro d'un tableau

donnée est fixe (AL, AX ou EAX). Enfin, notez que les instructions de stockage utilisent ES pour déterminer le segment dans lequel écrire, pas DS. En programmation en mode protégé, ce n'est habituellement pas un problème, puisqu'il n'y a qu'un segment de données et ES est automatiquement initialisé pour y faire référence (tout comme DS). Cependant, en programmation en mode réel, il est *très* important pour le programmeur d'initialiser ES avec la valeur de sélecteur de segment correcte <sup>3</sup>. La Figure 5.8 montre un exemple de l'utilisation de ces instructions qui copie un tableau dans un autre.

La combinaison des instructions LODSx et STOSx (comme aux lignes 13 et 14 de la Figure 5.8) est très courante. En fait, cette combinaison peut être effectuée par une seule instruction de chaîne MOVSx. La Figure 5.9 décrit les opérations effectuées par cette instruction. Les lignes 13 et 14 de la Figure 5.8 pourraient être remplacées par une seule instruction MOVSD avec le même

<sup>3.</sup> Une autre complication est qu'on ne peut pas copier la valeur du registre DS dans ES directement en utilisant une instruction MOV. A la place, la valeur de DS doit être copiée dans un registre universel (comme AX) puis être copié depuis ce registre dans ES, ce qui utilise deux instruction MOV.

```
CMPSB
       compare l'octet en [DS:ESI] avec celui en
       [ES:EDI]
       ESI = ESI \pm 1
       EDI = EDI \pm 1
       compare le mot en [DS:ESI] avec celui en
CMPSW
       [ES:EDI]
       ESI = ESI \pm 2
       EDI = EDI \pm 2
CMPSD
       compare de double-mot en [DS:ESI] avec celui
       en [ES:EDI]
       ESI = ESI \pm 4
       EDI = EDI \pm 4
      compare AL et [ES:EDI]
SCASB
       EDI \pm 1
SCASW compare AX et [ES:EDI]
       EDI \pm 2
SCASD
       compare EAX et [ES:EDI]
       EDI \pm 4
```

Figure 5.11 – Instructions de comparaison de chaînes

résultat. La seule différence serait que le registre EAX ne serait pas utilisé du tout dans la boucle.

### 5.2.2 Le préfixe d'instruction REP

La famille 80x86 fournit un préfixe d'instruction spécial <sup>4</sup> appelé REP qui peut être utilisé avec les instructions de chaîne présentées ci-dessus. Ce préfixe indique au processeur de répéter l'instruction de chaîne qui suit un nombre précis de fois. Le registre ECX est utilisé pour compter les itérations (exactement comme pour l'instruction LOOP). En utilisant le préfixe REP, la boucle de la Figure 5.8 (lignes 12 à 15) pourrait être remplacée par une seule ligne :

### rep movsd

La Figure 5.10 montre un autre exemple qui met à zéro le contenu d'un tableau.

<sup>4.</sup> Un préfixe d'instruction n'est pas une instruction, c'est un octet spécial qui est placé avant une instruction de chaîne qui modifie son comportement. D'autres préfixes sont également utilisés pour modifier le segment par défaut des accès mémoire

```
segment .bss
1
    array
                   resd 100
2
3
    segment .text
4
           cld
5
           mov
                   edi, array
                                   ; pointeur vers le début du tableau
6
           mov
                   ecx, 100
                                   ; nombre d'éléments
                   eax, 12
                                   ; nombre à rechercher
           mov
8
    lp:
9
           scasd
10
           jе
                   found
11
           loop
                   1p
12
     ; code à exécuter si non trouvé
13
                   onward
14
           jmp
    found:
15
                   edi, 4
                                    ; edi pointe maintenant vers 12
16
     ; code à exécuter si trouvé
17
    onward:
18
```

FIGURE 5.12 – Exemple de recherche

# 5.2.3 Instructions de comparaison de chaînes

La Figure 5.11 montre plusieurs nouvelles instructions de chaînes qui peuvent être utilisées pour comparer des données en mémoire entre elles ou avec des registres. Elles sont utiles pour comparer des tableaux ou effectuer des recherches. Elles positionnent le registre FLAGS exactement comme l'instruction CMP. Les instructions CMPSx comparent les emplacements mémoire correspondants et les instructions SCASx scannent des emplacements mémoire pour une valeur particulière.

La Figure 5.12 montre un court extrait de code qui recherche le nombre 12 dans un tableau de double mots. L'instruction SCASD à la ligne 10 ajoute toujours 4 à EDI, même si la valeur recherchée est trouvée. Donc, si l'on veut trouver l'adresse du 12 dans le tableau, il est nécessaire de soustraire 4 de EDI (comme le fait la ligne 16).

### 5.2.4 Les préfixes d'instruction REPx

Il y a plusieurs autres préfixes d'instruction du même genre que REP qui peuvent être utilisés avec les instructions de comparaison de chaînes. La Figure 5.13 montre les deux nouveaux préfixes et décrit ce qu'ils font.

REPE, REPZ	répète l'instruction tant que le drapeau Z est allumé ou au
	plus ECX fois
REPNE, REPNZ	répète l'instruction tant que le drapeau Z est éteint ou au plus
	ECX fois

FIGURE 5.13 – Préfixes d'instruction REPx

```
segment .text
1
          cld
2
                                       ; adresse du premier bloc
          mov
                  esi, block1
3
                  edi, block2
                                       ; adresse du second bloc
          mov
4
                  ecx, size
                                       : taille des blocs en octets
          mov
5
                  cmpsb
                                       ; répéter tant que Z est allumé
          repe
6
                                       ; Z est allumé => blocs égaux
                  equal
          jе
7
       ; code à exécuter si les blocs ne sont pas égaux
8
          jmp
                  onward
9
    equal:
10
       ; code à exécuter s'ils sont égaux
11
    onward:
12
```

Figure 5.14 – Comparer des blocs mémoire

REPE et REPZ sont simplement des synonymes pour le même préfixe (comme le sont REPNE et REPNZ). Si l'instruction de comparaison de chaînes répétée stoppe à cause du résultat de la comparaison, le ou les registres d'index sont quand même incrémentés et ECX décrémenté; cependant, le registre FLAGS contient toujours l'état qu'il avait à la fin de la répétition. Donc, il Pourquoi ne peut pas pas est possible d'utiliser le drapeau Z pour déterminer si la comparaison s'est arrêtée à cause de son résultat ou si c'est parce que ECX a atteint zéro.

La Figure 5.14 montre un extrait de code qui détermine si deux blocs de mémoire sont égaux. Le JE de la ligne 7 de l'exemple vérifie le résultat de l'instruction précédente. Si la comparaison s'est arrêtée parce qu'elle a trouvée deux octets différents, le drapeau Z sera toujours éteint et aucun branchement n'est effectué; cependant, si la comparaison s'est arrêtée parce que ECX a atteint zéro, le drapeau Z sera toujours allumé et le code se branche à l'étiquette equal.

#### 5.2.5Exemple

Cette section contient un fichier source assembleur avec plusieurs fonctions qui implémentent des opérations sur les tableaux en utilisant des instructions de chaîne. Beaucoup de ces fonctions font doublons avec des fonc-

simplement regarder ECX est à zéro après la comparaison répétée?

tions familières de la bibliothèque C.

```
global _asm_copy, _asm_find, _asm_strlen, _asm_strcpy
   segment .text
   ; fonction _asm_copy
   ; copie deux blocs de mémoire
   ; prototype C
   ; void asm_copy( void * dest, const void * src, unsigned sz);
   ; paramètres:
       dest - pointeur sur le tampon vers lequel copier
       src - pointeur sur le tampon depuis lequel copier
10
             - nombre d'octets à copier
11
   ; ci-dessous, quelques symboles utiles sont définis
13
14
   %define dest [ebp+8]
15
   %define src
                 [ebp+12]
16
                 [ebp+16]
   %define sz
17
   _asm_copy:
                    0,0
            enter
           push
20
                    esi
            push
                    edi
21
22
                                     ; esi = adresse du tampon depuis lequel copier
           mov
                    esi, src
23
           mov
                    edi, dest
                                     ; edi = adresse du tampon vers lequel copier
24
                                     ; ecx = nombre d'octets à copier
                    ecx, sz
           mov
25
            cld
                                      ; éteint le drapeau de direction
27
                                      ; exécute movsb ECX fois
            rep
                    movsb
28
29
            pop
                    edi
30
            pop
                    esi
31
            leave
32
            ret
33
34
35
   ; fonction _asm_find
36
   ; recherche un octet donné en mémoire
37
   ; void * asm_find( const void * src, char target, unsigned sz);
38
   ; paramètres :
39
       src
               - pointeur sur le tampon dans lequel chercher
40
```

```
target - octet à rechercher
               - nombre d'octets dans le tampon
       sz
   ; valeur de retour :
       si l'élément recherché est trouvé, un pointeur vers sa première occurence dans le tampon
       est retourné
45
       sinon, NULL est retourné
46
   ; NOTE : l'élément à rechercher est un octet, mais il est empilé comme une valeur dword.
            La valeur de l'octet est stockée dans les 8 bits de poids faible.
48
49
   %define src
                   [ebp+8]
   %define target [ebp+12]
   %define sz
                   [ebp+16]
52
53
   _asm_find:
54
            enter
                    0,0
55
                    edi
            push
56
                                     ; al a la valeur recherchée
            mov
                    eax, target
                    edi, src
            mov
            mov
                    ecx, sz
60
            cld
61
62
                    scasb
                                     ; scanne jusqu'à ce que ECX == 0 ou [ES:EDI] == AL
            repne
63
64
            jе
                    found_it
                                     ; si le drapeau zéro est allumé, on a trouvé
                                     ; si pas trouvé, retourner un pointeur NULL
                    eax, 0
66
            mov
            jmp
                    short quit
67
   found_it:
68
                    eax, edi
            mov
69
            dec
                    eax
                                       ; si trouvé retourner (DI - 1)
70
71
   quit:
                    edi
            pop
72
            leave
            ret
76
   ; fonction _asm_strlen
   ; retourne la taille d'une chaîne
   ; unsigned asm_strlen( const char * );
   ; paramètre :
        src - pointeur sur la chaîne
  ; valeur de retour :
```

```
nombre de caractères dans la chaîne (sans compter le 0 terminal) (dans EAX)
83
84
    %define src [ebp + 8]
85
    _asm_strlen:
86
             enter
                      0,0
87
             push
                      edi
88
89
                                       ; edi = pointeur sur la chaîne
             mov
                      edi, src
90
                      ecx, OFFFFFFFFh; utilise la plus grande valeur possible de ECX
             mov
91
                      al,al
                                       ; al = 0
             xor
             cld
93
94
                                       ; recherche le 0 terminal
             repnz
                      scasb
95
96
97
    ; repnz ira un cran trop loin, donc la longueur vaut FFFFFFE - ECX,
98
    ; pas FFFFFFF - ECX
100
                      eax, OFFFFFFEh
             mov
101
             sub
                      eax, ecx
                                       ; longueur = OFFFFFFEh - ecx
102
103
                      edi
             pop
104
             leave
105
             ret
106
107
    ; fonction _asm_strcpy
108
    ; copie une chaîne
109
    ; void asm_strcpy( char * dest, const char * src);
110
    ; paramètres :
111
        dest - pointeur sur la chaine vers laquelle copier
112
        src - pointeur sur la chaîne depuis laquelle copier
113
114
    %define dest [ebp + 8]
115
                  [ebp + 12]
    %define src
116
    _asm_strcpy:
117
             enter
                      0,0
118
             push
                      esi
119
             push
                      edi
120
121
             mov
                      edi, dest
122
123
             mov
                      esi, src
             cld
124
```

```
cpy_loop:
125
                                        ; charge AL & incrémente SI
             lodsb
126
             stosb
                                        ; stocke AL & incrémente DI
127
             or
                      al, al
                                        ; positionne les drapeaux de condition
128
                                        ; si l'on est pas après le 0 terminal, on continue
                      cpy_loop
129
             jnz
130
             pop
                      edi
131
             pop
                      esi
132
             leave
133
             ret
134
                                   _ memory.asm _
```

\_\_\_\_\_ memex.c \_\_\_\_\_

```
#include <stdio.h>
   #define STR SIZE 30
   /* prototypes */
   void asm copy( void *, const void *, unsigned ) attribute ((cdecl));
   void * asm find( const void *,
                     char target, unsigned ) attribute ((cdecl));
   unsigned asm_strlen( const char * ) __attribute__((cdecl));
   void asm_strcpy( char *, const char * ) __attribute__((cdecl));
10
11
   int main()
12
13
     char st1[STR SIZE] = "chaîne test";
14
     char st2 [STR SIZE];
15
     char * st;
16
     char ch;
17
18
     asm copy(st2, st1, STR SIZE); /* copie les 30 caractères de la chaîne */
19
      printf ("%s\n", st2);
20
21
      printf ("Entrez un caractère : "); /* recherche un octet dans la chaîne */
^{22}
     scanf("%c%*[^\n]", &ch);
23
     st = asm find(st2, ch, STR SIZE);
^{24}
      if ( st )
25
       printf ("Trouvé : %s\n", st);
26
27
       printf ("Pas trouvé\n");
28
29
```

```
st1[0] = 0;
30
      printf ("Entrez une chaîne :");
31
     scanf("%s", st1);
32
      printf ("longueur = %u\n", asm_strlen(st1));
34
                                 /* copie des données dans la chaîne */
     asm_strcpy( st2, st1);
35
      printf ("%s\n", st2 );
36
     return 0;
38
   }
39
```

\_\_\_\_\_ memex.c \_\_\_\_

# Chapitre 6

# Virgule Flottante

# 6.1 Représentation en Virgule Flottante

# 6.1.1 Nombres binaires non entiers

Lorsque nous avons parlé des systèmes numériques dans le premier chapitre, nous n'avons abordé que le nombres entiers. Evidemment, il est possible de représenter des nombres non entiers dans des bases autres que le décimal. En décimal, les chiffres à droite de la virgule sont associés à des puissances négatives de dix :

$$0,123 = 1 \times 10^{-1} + 2 \times 10^{-2} + 3 \times 10^{-3}$$

Ce n'est pas étonnant, les nombres binaires fonctionnent de la même façon :

$$0,101_2 = 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} = 0,625$$

Cette idée peut être associée avec les méthodes appliquées aux entiers dans le Chapitre 1 pour convertir un nombre quelconque :

$$110,011_2 = 4 + 2 + 0,25 + 0,125 = 6,375$$

Convertir du binaire vers le décimal n'est pas très difficile non plus. Divisez le nombre en deux parties : entière et décimale. Convertissez la partie entière en binaire en utilisant les méthodes du Chapitre 1, la partie décimale est convertie en utilisant la méthode décrite ci-dessous.

Considérons une partie décimale binaire dont les bits sont notés  $a,b,c,\ldots$  Le nombre en binaire ressemble alors à :

$$0$$
,  $abcdef...$ 

Multipliez le nombre par deux. La représentation du nouveau nombre sera :

$$a, bcde f \dots$$

```
0,5625 \times 2 = 1,125 premier bit = 1

0,125 \times 2 = 0,25 deuxième bit = 0

0,25 \times 2 = 0,5 troisième bit = 0

0,5 \times 2 = 1,0 quatrième bit = 1
```

Figure 6.1 – Convertir 0,5625 en binaire

$$0,85 \times 2 = 1,7$$

$$0,7 \times 2 = 1,4$$

$$0,4 \times 2 = 0,8$$

$$0,8 \times 2 = 1,6$$

$$0,6 \times 2 = 1,2$$

$$0,2 \times 2 = 0,4$$

$$0,4 \times 2 = 0,8$$

$$0,8 \times 2 = 1,6$$

Figure 6.2 – Convertir 0,85 en binaire

Notez que le premier bit est maintenant en tête. Remplacez le a par 0 pour obtenir :

et multipliez à nouveau par deux, vous obtenez :

$$b, cdef \dots$$

Maintenant le deuxième bit (b) est à la première place. Cette procédure peut être répétée jusqu'à ce qu'autant de bits que nécessaires soient trouvés. La Figure 6.1 montre un exemple réel qui converti 0,5625 en binaire. La méthode s'arrête lorsque la partie décimale arrive à zéro.

Prenons un autre exemple, considérons la conversion de 23,85 en binaire, il est facile de convertir la partie entière  $(23=10111_2)$ , mais qu'en est-il de la partie décimale (0,85)? La Figure 6.2 montre le début de ce calcul. Si

l'on regarde les nombres attentivement, on trouve une boucle infinie! Cela signifie que 0.85 est un binaire répétitif (par analogie à un décimal répétitif en base 10)<sup>1</sup>. Il y a un motif dans les nombres du calcul. En regardant le motif, on peut voir que  $0.85 = 0.11\overline{0110}_2$ . Donc,  $23.85 = 10111.11\overline{0110}_2$ .

Une conséquence importante du calcul ci-dessus est que 23,85 ne peut pas être représenté exactement en binaire en utilisant un nombre fini de bits (Tout comme  $\frac{1}{3}$  ne peut pas être représenté en décimal avec un nombre fini de chiffres). Comme le montre ce chapitre, les variables **float** et **double** en C sont stockées en binaire. Donc, les valeurs comme 23,85 ne peuvent pas être stockées exactement dans ce genre de variables. Seule une approximation de 23,85 peut être stockée.

Pour simplifier le matériel, les nombres en virgule flottante sont stockés dans un format standard. Ce format utilise la notation scientifique (mais en binaire, en utilisant des puissances de deux, pas de dix). Par exemple, 23,85 ou 10111,11011001100110...<sub>2</sub> serait stocké sous la forme :

$$1,011111011001100110... \times 2^{100}$$

(où l'exposant (100) est en binaire). Un nombre en virgule flot tante  $normalis\acute{e}$  a la forme :

$$1,sssssssssssss \times 2^{eeeeeee}$$

où 1, sssssssssss est la mantisse et eeeeeee est l'exposant.

### 6.1.2 Représentation en virgule flottante IEEE

L'IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) est une organisation internationale qui a conçu des formats binaires spécifiques pour stocker les nombres en virgule flottante. Ce format est utilisé sur la plupart des ordinateurs (mais pas tous!) fabriqué de nos jours. Souvent, il est supporté par le matériel de l'ordinateur lui-même. Par exemple, les coprocesseurs numériques (ou arithmétiques) d'Intel (qui sont intégrés à tous leurs processeurs depuis le Pentium) l'utilisent. L'IEEE définit deux formats différents avec des précisions différentes : simple et double précision. La simple précision est utilisée pour les variables float en C et la double précision pour les variables double.

Le coprocesseur arithmétique d'Intel utilise également une troisième précision plus élevée appelée *précision étendue*. En fait toutes les données dans le coprocesseur sont dans ce format. Lorsqu'elles sont stockées en mémoire depuis le coprocesseur, elles sont converties soit en simple, soit en double

<sup>1.</sup> Cela n'est pas surprenant qu'un nombre puisse être répétitif dans une base, mais pas dans une autre. Pensez à  $\frac{1}{3}$ , il se répète en décimal, mais en ternaire (base 3) il vaudrait  $0,1_3$ .

31	30	2	23	22		0
S		е			f	

- s bit de signe 0 = positif, 1 = negatif
- e Exposant décalé (8-bits) = exposant réel + 7F (127 en décimal). Les valeurs 00 et FF ont des significations spéciales (voir texte).
- f partie décimale les 23 premiers bits après le 1, dans la mantisse.

FIGURE 6.3 – Simple précision IEEE

précision automatiquement<sup>2</sup>. La précision étendue utilise un format général légèrement différent des formats float et double de l'IEEE, nous n'en parlerons donc pas ici.

### Simple précision IEEE

La virgule flottante simple précision utilise 32 bits pour encoder le nombre. Elle est généralement précise jusqu'à 7 chiffres significatifs. Les nombres en virgule flottante sont généralement stockés dans un format beaucoup plus compliqué que celui des entiers. La Figure 6.3 montre le format de base d'un nombre en simple précision IEEE. Ce format a plusieurs inconvénients. Les nombres en virgule flottante n'utilisent pas la représentation en complément à deux pour les nombres négatifs. Ils utilisent une représentation en grandeur signée. Le bit 31 détermine le signe du nombre.

L'exposant binaire n'est pas stocké directement. A la place, la somme de l'exposant et de 7F est stockée dans les bits 23 à 30, Cet *exposant décalé* est toujours positif ou nul.

La partie décimale suppose une mantisse normalisée (de la forme 1, sssssssss). Comme le premier bit est toujours un 1, le 1 de gauche n'est pas stocké! Cela permet le stockage d'un bit additionnel à la fin et augmente donc légèrement la précision. Cette idée est appelée représentation en un masqué.

Comment serait stocké 23,85? Tout d'abord, il est positif, donc le bit de signe est à 0, Ensuite, l'exposant réel est 4, donc l'exposant décalé est  $7F + 4 = 83_{16}$ . Enfin, la fraction vaut 01111101100110011001100 (souvenez vous que le un de tête est masqué). En les mettant bout à bout (pour clarifier les différentes sections du format en virgule flottante, le bit de signe et la fraction on été soulignés et les bits ont été regroupés en groupes de 4 bits) :

# $\underline{0}$ 100 0001 1 $\underline{011}$ 1110 1100 1100 1100 1100<sub>2</sub> = 41BECCCC<sub>16</sub>

Il faut toujours garder à l'esprit que les octets 41 BE CC CD peuvent être interprétés de façons différentes selon ce qu'en fait le programme! Vus comme un nombre en virgule flottante en simple précision, ils représentent 23,850000381, mais vus comme un entier double ilsrepr'esententmot, 1,103,023,309! Le processeur ne sait pas quelle est  $la\ bonne\ interpr\'etation\,!$ 

<sup>2.</sup> Le type long double de certains compilateurs (comme celui de Borland) utilise cette précision étendue. Par contre, d'autres compilateurs utilisent la double précision à la fois pour les double et long double (C'est autorisé par le C ANSI).

e = 0 et $f = 0$	indique le nombre zéro (qui ne peut pas être
	normalisé). Notez qu'il y a $+0$ et $-0$ .
$e = 0$ et $f \neq 0$	indique un nombre dénormalisé. Nous en parle-
	rons dans la section suivante.
e = FF et $f = 0$	indique l'infini $(\infty)$ . Il y a un infini positif et un
	infini négatif.
$e = FF$ et $f \neq 0$	indique un résultat indéfini, appelé $NaN$ (Not
	a Number, pas un nombre).

Table 6.1 – Valeurs spéciales de f et e

Cela ne fait pas exactement 23,85 (puisqu'il s'agit d'un binaire répétitif). Si l'on convertit le chiffre ci-dessus en décimal, on constate qu'il vaut approximativement 23,849998474, ce nombre est très proche de 23,85 mais n'est pas exactement le même. En réalité, en C, 23,85 ne serait pas représenté exactement comme ci-dessus. Comme le bit le plus à gauche qui a été supprimé de la représentation exacte valait 1, le dernier bit est arrondi à 1, donc 23,85 serait représenté par 41 BE CC CD en hexa en utilisant la simple précision. En décimal, ce chiffre vaut 23,850000381 ce qui est une meilleure approximation de 23.85.

Comment serait représenté -23,85? Il suffit de changer le bit de signe : C1 BE CC CD. Ne prenez pas le complément à deux!

Certaines combinaisons de e et f ont une signification spéciale pour les flottants IEEE. Le Tableau 6.1 décrit ces valeurs. Un infini est produit par un dépassement de capacité ou une division par zéro. Un résultat indéfini est produit par une opération invalide comme rechercher la racine carée d'un nombre négatif, additionner deux infinis, etc.

Les nombres en simple précision normalisés peuvent prendre des valeurs de  $1,0\times 2^{-126}~(\approx 1,1755\times 10^{-35})$  à  $1,11111\ldots \times 2^{127}~(\approx 3,4028\times 10^{35})$ .

### Nombres dénormalisés

Les nombres dénormalisés peuvent être utilisés pour représenter des nombres avec des grandeurs trop petites à normaliser (i.e. inférieures à  $1,0\times 2^{-126}$ ). Par exemple, considérons le nombre  $1,001_2\times 2^{-129}$  ( $\approx 1,6530\times 10^{-39}$ ). Dans la forme normalisée, l'exposant est trop petit. Par contre, il peut être représenté sous une forme non normalisée :  $0,01001_2\times 2^{-127}$ . Pour stocker ce nombre, l'exposant décalé est positionné à 0 (voir Tableau 6.1) et la partie décimale est la mantisse complète du nombre écrite comme un produit avec  $2^{-127}$  (i.e. tous les bits sont stockés, y compris le un à gauche du point décimal). La représentation de  $1,001\times 2^{-129}$  est donc :



Figure 6.4 – Double précision IEEE

### Double précision IEEE

La double précision IEEE utilise 64 bits pour représenter les nombres et est précise jusqu'à environ 15 chiffres significatifs. Comme le montre la Figure 6.4, le format de base est très similaire à celui de la simple précision. Plus de bits sont utilisés pour l'exposant décalé (11) et la partie décimale (52).

La plage de valeurs plus grande pour l'exposant décalé a deux conséquences. La première est qu'il est calculé en faisant la somme de l'exposant réel et de 3FF (1023) (pas 7F comme pour la simple précision). Deuxièmement, une grande plage d'exposants réels (et donc une plus grande plage de grandeurs) est disponible. Les grandeurs en double précision peuvent prendre des valeurs entre environ  $10^{-308}$  et  $10^{308}$ .

C'est la plus grande taille du champ réservé à la partie décimale qui est reponsable de l'augmentation du nombre de chiffres significatifs pour les valeurs doubles.

Pour illustrer cela, reprenons 23,85. L'exposant décalé sera  $4+3\mathrm{FF}=403$  en hexa. Donc, la représentation double sera :

#### 

ou 40 37 D9 99 99 99 99 9A en hexa. Si l'on reconvertit ce nombre en décimal, on trouve 23,8500000000000014 (il y a 12 zéros!) ce qui est une approximation de 23,85 nettement meilleure.

La double précision a les mêmes valeurs spéciales que la simple précision  $^3$ . Les nombres dénormalisés sont également très similaires. La seule différence principale est que les nombres doubles dénormalisés utilisent  $2^{-1023}$  au lieu de  $2^{-127}$ .

# 6.2 Arithmétique en Virgule Flottante

L'arithmétique en virgule flottante sur un ordinateur est différente de celle des mathématiques. En mathématiques, tous les nombres peuvent être

<sup>3.</sup> La seule différence est que pour l'infini et les valeurs indéfinies, l'exposant décalé vaut 7FF et non pas FF.

considérés comme exacts. Comme nous l'avons montré dans la section précédente, sur un ordinateur beaucoup de nombres ne peuvent pas être représentés exactement avec un nombre fini de bits. Tous les calculs sont effectués avec une précision limitée. Dans les exemples de cette section, des nombres avec une mantisse de 8 bits seront utilisés pour plus de simplicité.

### 6.2.1 Addition

Pour additionner deux nombres en virgule flottante, les exposants doivent être égaux. S'ils ne le sont pas déjà, alors, il faut les rendre égaux en décalant la mantisse du nombre ayant le plus petit exposant. Par exemple, considérons 10,375+6,34375=16,71875 ou en binaire :

$$1,0100110 \times 2^{3} \\ + 1,1001011 \times 2^{2}$$

Ces deux nombres n'ont pas le même exposant, donc on décale la mantisse pour rendre les exposants égaux, puis on effectue l'addition :

$$\begin{array}{r} \phantom{-}1.0100110\times 2^3 \\ + \phantom{-}0.1100110\times 2^3 \\ \hline \phantom{-}10.0001100\times 2^3 \end{array}$$

Notez que le décalage de 1,  $1001011 \times 2^2$  supprime le un de tête et arrondi plus tard le résultat en 0,  $1100110 \times 2^3$ . Le résultat de l'addition,  $10,0001100 \times 2^3$  (ou 1,00001100 ×  $2^4$ ), est égal à  $10000,110_2$  ou 16,75, ce n'est pas égal à la réponse exacte (16,71875)! Il ne s'agit que d'une approximation due aux erreurs d'arrondi du processus d'addition.

Il est important de réaliser que l'arithmétique en virgule flottante sur un ordinateur (ou une calculatrice) est toujours une approximation. Les lois des mathématiques ne fonctionnent pas toujours avec les nombres en virgule flottante sur un ordinateur. Les mathématiques supposent une précision infinie qu'aucun ordinateur ne peut atteindre. Par exemple, les mathématiques nous apprennent que (a + b) - b = a; cependant, ce n'est pas forcément exactement vrai sur un ordinateur!

#### 6.2.2 Soustraction

La soustraction fonctionne d'une façon similaire à l'addition et souffre des mêmes problèmes. Par exemple, considérons 16,75-15,9375=0,8125:

$$\begin{array}{ccc} & 1,0000110 \times 2^4 \\ - & 1,11111111 \times 2^3 \end{array}$$

Décaler 1, 11111111  $\times$  2<sup>3</sup> donne (en arrondissant) 1,0000000  $\times$  2<sup>4</sup>

$$\begin{array}{c} 1,0000110 \times 2^4 \\ -1,0000000 \times 2^4 \\ \hline 0,0000110 \times 2^4 \end{array}$$

 $0,0000110 \times 2^4 = 0,11_2 = 0,75$  ce qui n'est pas exactement correct.

# 6.2.3 Multiplication et division

Pour la multiplication, les mantisses sont multiplées et les exposants sont additionnés. Considérons  $10,375 \times 2,5 = 25,9375$ :

$$\begin{array}{c} 1,0100110\times 2^3\\ \times 1,0100000\times 2^1\\ \hline 10100110\\ + 10100110\\ \hline 1,100111111000000\times 2^4\\ \end{array}$$

Bien sûr, le résultat réel serait arrondi à 8 bits pour donner :

$$1,1010000 \times 2^4 = 11010,000_2 = 26$$

La division est plus compliquée, mais souffre des mêmes problèmes avec des erreurs d'arrondi.

# 6.2.4 Conséquences sur la programmation

Le point essentiel de cette section est que les calculs en virgule flottante ne sont pas exacts. Le programmeur doit en être conscient. Une erreur courante que les programmeurs font avec les nombres en virgule flottante est de les comparer en supposant qu'un calcul est exact. Par exemple, considérons une fonction appelée f(x) qui effectue un calcul complexe et un programme qui essaie de trouver la racine de la fonction  $^4$ . On peut être tenté d'utiliser l'expression suivante pour vérifier si x est une racine :

if 
$$(f(x) == 0.0)$$

Mais, que se passe-t-il si f(x) retourne  $1 \times 10^{-30}$ ? Cela signifie très probablement que x est une *très* bonne approximation d'une racine réelle; cependant, l'égalité ne sera pas vérifiée. Il n'y a peut être aucune valeur en virgule flottante IEEE de x qui renvoie exactement zéro, en raison des erreurs d'arrondi dans f(x).

Une meilleur méthode serait d'utiliser :

<sup>4.</sup> La racine d'une fonction est une valeur x telle que f(x) = 0

if 
$$(fabs(f(x)) < EPS)$$

où EPS est une macro définissant une très petite valeur positive (du genre  $1 \times 10^{-10}$ ). Cette expression est vraie dès que f(x) est très proche de zéro. En général, pour comparer une valeur en virgule flottante (disons x) à une autre (y), on utilise :

if ( 
$$fabs(x - y)/fabs(y) < EPS$$
 )

# 6.3 Le Coprocesseur Arithmétique

### 6.3.1 Matériel

Les premiers processeurs Intel n'avaient pas de support matériel pour les opérations en virgule flottante. Cela ne signifie pas qu'ils ne pouvaient pas effectuer de telles opérations. Cela signifie seulement qu'elles devaient être réalisées par des procédures composées de beaucoup d'instructions qui n'étaient pas en virgule flottante. Pour ces systèmes, Intel fournissait une puce appelée coprocesseur mathématique. Un coprocesseur mathématique a des instructions machine qui effectuent beaucoup d'opérations en virgule flottante beaucoup plus rapidement qu'en utilisant une procédure logicielle (sur les premiers processeurs, au moins 10 fois plus vite!). Le coprocesseur pour le 8086/8088 s'appelait le 8087, pour le 80286, il y avait un 80287 et pour le 80386, un 80387; le processeur 80486DX intégrait le coprocesseur mathématique dans le 80486 lui-même <sup>5</sup>. Depuis le Pentium, toutes les générations de processeurs 80x86 on un coprocesseur mathématique intégré; cependant. on le programme toujours comme s'il s'agissait d'une unité séparée. Même les systèmes plus anciens sans coprocesseur peuvent installer un logiciel qui émule un coprocesseur mathématique. Cet émulateur est automatiquement activé lorsqu'un programme exécute une instruction du coprocesseur et lance la procédure logicielle qui produit le même résultat que celui qu'aurait donné le coprocesseur (bien que cela soit plus lent, bien sûr).

Le coprocesseur arithmétique a huit registres de virgule flottante. Chaque registre contient 80 bits de données. Les nombres en virgule flottante sont toujours stockés sous forme de nombres 80 bits en précision étendue dans ces registres. Les registres sont appelés ST0, ST1, ST2, ... ST7. Les registres en virgule flottante sont utilisés différemment des registres entiers du processeur principal. Ils sont organisés comme une pile. Souvenez vous qu'une pile est une liste Last-In First-Out (LIFO, dernier entré, premier sorti). ST0 fait toujours référence à la valeur au sommet de la pile. Tous les nouveaux nombres

<sup>5.</sup> Cependant, le 80486SX n'avait pas de coprocesseur intégré. Il y avait une puce 80487SX pour ces machines.

sont ajoutés au sommet de la pile. Les nombres existants sont décalés vers le bas pour faire de la place au nouveau.

Il y a également un registre de statut dans le coprocesseur arithmétique. Il a plusieurs drapeaux. Seuls les 4 drapeaux utilisés pour les comparaisons seront traités :  $C_0$ ,  $C_1$ ,  $C_2$  et  $C_3$ . Leur utilisation est traitée plus tard.

# 6.3.2 Instructions

Pour faciliter la distinction entre les instructions du processeur normal et celles du coprocesseur, tous les mnémoniques du coprocesseur commencent par un F.

# Chargement et stockage

Il y a plusieurs instructions qui chargent des données au sommet de la pile du coprocesseur :

FLD source	Charge un nombre en virgule flottante depuis la mémoire vers
	le sommet de la pile. La source peut être un nombre en simple,
	double ou précision étendue ou un registre du coprocesseur.
FILD source	Lit un entier depuis la mémoire, le convertit en flottant et
	stocke le résultat au sommet de la pile. La source peut être
	un mot, un double mot ou un quadruple mot.
FLD1	Stocke un un au sommet de la pile.
FLDZ	Stocke un zéro au sommet de la pile.

Il y a également plusieurs instructions qui déplacent les données depuis la pile vers la mémoire. Certaines de ces instruction retirent le nombre de la pile en même temps qu'elles le déplacent. FSTP dest

131

FST dest Stocke le sommet de la pile (STO) en mémoire. La destination peut être un nombre en simple ou double précision ou un registre du coprocesseur.

Stocke le sommet de la pile en mémoire, exactement comme FST; cependant, une fois le nombre stocké, sa valeur est retirée de la pile. La destination peut être un nombre en simple, double ou précision étendue ou un registre du coprocesseur.

Stocke la valeur au sommet de la pile convertie en entier en mémoire. La destination peut être un mot ou un double mot. La pile en elle-même reste inchangée. La façon dont est converti le nombre en entier dépend de certains bits dans le mot de contrôle du coprocesseur. Il s'agit d'un registre d'un mot spécial (pas en virgule flottante) qui contrôle le fonctionnement du coprocesseur. Par défaut, le mot de contrôle est initialisé afin qu'il arrondisse à l'entier le plus proche lorsqu'il convertit vers un entier. Cependant, les instructions FSTCW (Store Control Word, stocker le mot de contrôle) et FLDCW (Load Control Word, charger le mot de contrôle) peuvent être utilisées pour changer ce comportement.

FISTP dest Identique à FIST sauf en deux points. Le sommet de la pile est supprimé et la destination peut également être un quadruple mot.

Il y a deux autres instructions qui peuvent placer ou retirer des données de la pile.

FXCH STn échange les valeurs de STO et STn sur la pile (où n est un numéro de registre entre 1 et 7).

FFREE STn libère un registre sur la pile en le marquant comme inutilisé ou vide.

#### Addition et soustraction

Chacune des instructions d'addition calcule la somme de STO et d'un autre opérande. Le résultat est toujours stocké dans un registre du coprocesseur.

```
segment .bss
1
                  resq SIZE
    array
2
    sum
                  resq 1
3
4
    segment .text
5
                  ecx, SIZE
          mov
                  esi, array
          mov
           fldz
                                   ; STO = 0
8
    lp:
9
           fadd
                  qword [esi]
                                   ; STO +=*(esi)
10
                  esi, 8
           add
                                   ; passe au double suivant
11
           loop
                  1p
12
           fstp
                  qword sum
                                   ; stocke le résultat dans sum
13
```

Figure 6.5 – Exemple de somme d'un tableau

FADD $source$	STO += source. La source peut être n'importe quel
	registre du coprocesseur ou un nombre en simple ou
	double précision en mémoire.
FADD $dest$ , STO	dest += STO. La destination peut être n'importe quel
	registre du coprocesseur.
FADDP $dest$ ou	dest += STO puis STO est retiré de la pile. La desti-
FADDP $dest$ , STO	nation peut être n'importe quel registre du coproces-
	seur.
FIADD source	STO += (float) source. Ajoute un entier à STO. La
	source doit être un mot ou un double mot en mémoire

Il y a deux fois plus d'instructions pour la soustraction que pour l'addition car l'ordre des opérandes est important pour la soustraction (i.e. a+b=b+a, mais  $a-b\neq b-a$ !). Pour chaque instruction, il y a un mirroir qui effectue la soustraction dans l'ordre inverse. Ces instructions inverses se finissent toutes soit par R soit par RP. La Figure 6.5 montre un court extrait de code qui ajoute les éléments d'un tableau de doubles. Au niveau des lignes 10 et 13, il faut spécifier la taille de l'opérande mémoire. Sinon l'assembleur ne saurait pas si l'opérande mémoire est un float (dword) ou un double (qword).

FSUB source	STO -= source. La source peut être n'importe quel registre du coprocesseur ou un nombre en simple ou double précision en mémoire.
FSUBR source	STO = source - STO. La source peut être n'importe quel registre du coprocesseur ou un nombre en simple ou double précision en mémoire.
FSUB dest, STO	dest -= STO. La destination peut être n'importe quel registre du coprocesseur.
FSUBR dest, STO	<pre>dest = STO - dest. La destination peut être n'im- porte quel registre du coprocesseur.</pre>
FSUBP $dest$ ou	dest -= STO puis retire STO de la pile. La destination
FSUBP dest, STO	peut être n'importe quel registre du coprocesseur.
FSUBRP $dest$ ou	dest = STO - dest puis retire STO de la pile. La
FSUBRP dest, STO	destination peut être n'importe quel registre du co-
	processeur.
FISUB source	STO -= (float) source. Soustrait un entier de STO.
	La source doit être un mot ou un double mot en mé- moire.
FISUBR source	STO = (float) source - STO. Soustrait STO d'un entier. La source doit être un mot ou un double mot
	en mémoire.

# Multiplication et division

Les instructions de multiplication sont totalement analogues à celles d'addition.

FMUL source	STO *= source. La source peut être n'importe quel
	registre du coprocesseur ou un nombre en simple ou
	double précision en mémoire.
FMUL $dest$ , STO	dest *= STO. La destination peut être n'importe quel
	registre du coprocesseur.
FMULP $dest$ ou	dest *= STO puis retire STO de la pile. La destination
FMULP $dest$ , STO	peut être n'importe quel registre du coprocesseur.
FIMUL source	STO *= (float) source. Multiplie un entier avec
	STO. La source peut être un mot ou un double mot
	en mémoire.

Ce n'est pas étonnant, les instructions de division sont analogues à celles de soustraction. La division par zéro donne l'infini.

FDIV source	STO /= source. La source peut être n'importe quel registre du coprocesseur ou un nombre en simple ou
	double précision en mémoire.
FDIVR source	STO = source / STO. La source peut être n'importe quel registre du coprocesseur ou un nombre en simple ou double précision en mémoire.
FDIV dest, STO	dest /= STO. La destination peut être n'importe quel registre du coprocesseur.
FDIVR dest, STO	<pre>dest = STO / dest. La destination peut être n'im- porte quel registre du coprocesseur.</pre>
FDIVP $dest$ ou	dest /= STO puis retire STO de la pile. La destination
FDIVP $dest$ , STO	peut être n'importe quel registre du coprocesseur.
FDIVRP $dest$ ou	dest = STO / dest puis retire STO de la pile. La
FDIVRP dest, STO	destination peut être n'importe quel registre du co- processeur.
FIDIV source	STO /= (float) source. Divise STO par un entier.
	La <i>src</i> doit être un mot ou un double mot en mémoire.
FIDIVR source	STO = (float) source / STO. Divise un entier par
	STO. La source doit être un mot ou un double mot en mémoire.

# Comparaisons

FTST

Le coprocesseur effectue également des comparaisons de nombres en virgule flottante. La famille d'instructions FCOM est faite pour ça.

FCOM source	compare STO et source. La source peut être un registre du
	coprocesseur ou un float ou un double en mémoire.
FCOMP source	compare STO et source, puis retire STO de la pile. La source
	peut être un registre du coprocesseur ou un float ou un double
	en mémoire.
FCOMPP	compare ST0 et ST1, puis retire ST0 et ST1 de la pile.
FICOM source	compare STO et (float) source. La source peut être un en-
	tier sur un mot ou un double mot en mémoire.
FICOMP source	compare STO et (float) source, puis retire STO de la pile.
	La source peut être un entier sur un mot ou un double mot
	en mémoire.

Ces instructions changent les bits C<sub>0</sub>, C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub> et C<sub>3</sub> du registre de statut du coprocesseur. Malheureusement, il n'est pas possible pour le processeur d'accéder à ces bits directement. Les instructions de branchement conditionnel utilisent le registre FLAGS, pas le registre de statut du coprocesseur. Cependant, il est relativement simple de transférer les bits du mot de statut dans les bits correspondants du registre FLAGS en utilisant quelques ins-

compare STO et 0,

```
if (x > y)
1
2
           fld
                  qword [x]
                                     ; STO = x
3
                  qword [y]
                                     ; compare STO et y
           fcomp
           fstsw
                                     ; place les bits C dans FLAGS
                  ax
5
           sahf
6
           jna
                  else_part
                                     ; si x non < y goto else_part
7
    then_part:
8
           ; code si vrai
9
                  end_if
           jmp
10
    else_part:
11
           ; code si faux
12
    end_if:
13
```

Figure 6.6 – Exemple de comparaison

tructions nouvelles:

FSTSW destination Stocke le mot de statut du coprocesseur soit dans un mot en

mémoire soit dans le registre AX.

SAHF Stocke le registre AH dans le registre FLAGS.

LAHF Charge le registre AH avec les bits du registre FLAGS.

La Figure 6.6 montre un court extrait de code en exemple. Les lignes 5 et 6 transfèrent les bits  $C_0$ ,  $C_1$ ,  $C_2$  et  $C_3$  du mot de statut du coprocesseur dans le registre FLAGS. Les bits sont transférés de façon a être identiques au résultat d'une comparaison de deux entiers non signés. C'est pourquoi la ligne 7 utilise une instruction JNA.

Les Pentium Pro (et les processeurs plus récents (Pentium II and III)) supportent deux nouveaux opérateurs de comparaison qui modifient directement le registre FLAGS du processeur.

FCOMI source compare STO et source. La source doit être un registre du

coprocesseur.

FCOMIP source compare ST0 et source, puis retire ST0 de la pile. La source

doit être un registre du coprocesseur.

La Figure 6.7 montre une sous-routine qui trouve le plus grand de deux doubles en utilisant l'instruction FCOMIP. Ne confondez pas ces instructions avec les fonctions de comparaisons avec un entier (FICOM et FICOMP).

#### Instructions diverses

Cette section traite de diverses autres instructions fournies par le coprocesseur.

FCHS ST0 = - ST0 Change le signe de ST0 FABS ST0 = |ST0| Extrait la valeur absolue de ST0 FSQRT ST0 =  $\sqrt{\text{ST0}}$  Extrait la racine carrée de ST0 FSCALE ST0 = ST0  $\times$  2<sup>[ST1]</sup> multiplie ST0 par une puissance de 2 rapidement. ST1 n'est pas retiré de la pile du coprocesseur. La Figure 6.8 montre un exemple d'utilisation de cette instruction.

## 6.3.3 Exemples

## 6.3.4 Formule quadratique

Le premier exemple montre comment la formule quadratique peut être codée en assembleur. Souvenez vous, la formule quadratique calcule les solutions de l'équation :

$$ax^2 + bx + c = 0$$

La formule donne deux solutions pour x:  $x_1$  et  $x_2$ .

$$x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

L'expression sous la racine carrée  $(b^2 - 4ac)$  est appelée le déterminant. Sa valeur est utile pour déterminer laquelle des trois possibilités suivantes est vérifiée pour les solutions.

- 1. Il n'y a qu'une seule solution double.  $b^2 4ac = 0$
- 2. Il y a deux solutions réelles.  $b^2 4ac > 0$
- 3. If y a deux solutions complexes.  $b^2 4ac < 0$

Voici un court programme C qui utilise la sous-routine assembleur :

```
quadt.c _
```

```
#include <stdio.h>

int quadratic( double, double, double, double *, double *);

int main()

double a,b,c, root1, root2;

printf ("Entrez a, b, c : ");
scanf("%lf %lf", &a, &b, &c);
if (quadratic( a, b, c, &root1, &root2) )
    printf ("racines : %.10g %.10g\n", root1, root2);
```

```
else
printf ("pas de racine réelle \n");
return 0;

quadt.c
```

Voici la routine assembleur :

```
_{-} quad.asm _{-}
  ; fonction quadratic
   ; trouve les solutions à l'équation quadratique :
            a*x**2 + b*x + c = 0
   ; prototype C :
       int quadratic (double a, double b, double c,
                       double * root1, double *root2 )
   ; Paramètres:
       a, b, c - coefficients des puissances de l'équation quadratique (voir ci-dessus)
                - pointeur vers un double où stocker la première racine
                - pointeur vers un double où stocker la deuxième racine
       root2
10
   ; Valeur de retour :
       retourne 1 si des racines réelles sont trouvées, sinon 0
  %define a
                            qword [ebp+8]
  %define b
                            qword [ebp+16]
15
  %define c
                            qword [ebp+24]
  %define root1
                            dword [ebp+32]
  %define root2
                            dword [ebp+36]
   %define disc
                            qword [ebp-8]
   %define one_over_2a
                            qword [ebp-16]
^{21}
   segment .data
22
   MinusFour
                    dw
                             -4
23
24
   segment .text
25
            global
                    _quadratic
^{26}
   _quadratic:
27
            push
                    ebp
           mov
                    ebp, esp
29
            sub
                    esp, 16
                                     ; alloue 2 doubles (disc & one_over_2a)
30
                                     ; on doit sauvegarder l'ebx original
           push
31
32
                    word [MinusFour]; pile : -4
           fild
33
```

```
fld
                                       ; pile : a, -4
                     а
34
                                       ; pile : c, a, -4
            fld
                     С
35
                                       ; pile : a*c, -4
            fmulp
36
                     st1
            fmulp
                     st1
                                       ; pile : -4*a*c
37
            fld
38
                     b
                                       ; pile : b, b, -4*a*c
            fld
                     b
39
            fmulp
                     st1
                                       ; pile : b*b, -4*a*c
40
                                       ; pile : b*b - 4*a*c
            faddp
                     st1
41
            ftst
                                       ; compare avec 0
42
            fstsw
                     ax
            sahf
44
                     no_real_solutions ; si < 0, pas de solution réelle
            jb
45
                                       ; pile : sqrt(b*b - 4*a*c)
            fsqrt
46
            fstp
                     disc
                                       ; stocke et décale la pile
47
            fld1
                                       ; pile : 1,0
48
            fld
                                       ; pile : a, 1,0
                     а
49
            fscale
                                       ; pile : a * 2(1,0) = 2*a, 1
50
            fdivp
                                       ; pile : 1/(2*a)
51
                     st1
                                       ; pile : 1/(2*a)
            fst
                     one_over_2a
52
            fld
                                       ; pile : b, 1/(2*a)
53
                                       ; pile : disc, b, 1/(2*a)
            fld
                     disc
54
            fsubrp
                     st1
                                       ; pile : disc - b, 1/(2*a)
55
            fmulp
                     st1
                                       ; pile : (-b + disc)/(2*a)
56
                     ebx, root1
            mov
57
            fstp
                     qword [ebx]
                                       ; stocke dans *root1
            fld
                                       ; pile : b
                     b
59
            fld
                                       ; pile : disc, b
                     disc
60
                                       ; pile : -disc, b
            fchs
61
                                       ; pile : -disc - b
            fsubrp
                     st1
62
            fmul
                     one_over_2a
                                       ; pile : (-b - disc)/(2*a)
63
            mov
                     ebx, root2
64
                     qword [ebx]
                                       ; stocke dans *root2
            fstp
65
                                       ; la valeur de retour est 1
            mov
                     eax, 1
                     short quit
            jmp
67
68
   no_real_solutions:
69
                     eax, 0
                                       ; la valeur de retour est 0
            mov
70
71
   quit:
72
                     ebx
73
            pop
            mov
                     esp, ebp
74
            pop
                     ebp
75
```

76 ret

\_\_\_\_ quad.asm \_

# 6.3.5 Lire un tableau depuis un fichier

Dans cet exemple, une routine assembleur lit des doubles depuis un fichier. Voici un court programme de test en C :

ullet readt.c ullet

```
/*
    * Ce programme teste la procédure assembleur 32 bits read doubles().
    * Il lit des doubles depuis stdin (Utilisez une redirection pour lire depuis un fichier).
    */
   #include <stdio.h>
   extern int read doubles( FILE *, double *, int );
   #define MAX 100
   int main()
9
   {
1.0
     int i,n;
11
     double a [MAX];
12
13
     n = read doubles(stdin, a, MAX);
14
15
     for( i=0; i < n; i++ )
16
        printf ("%3d %g\n", i, a[i]);
17
     return 0;
18
   }
19
```

\_\_\_\_\_ readt.c \_\_\_\_\_

Voici la routine assembleur

```
read.asm

segment .data
format db "%lf", 0 ; format pour fscanf()

segment .text
global _read_doubles
extern _fscanf

%define SIZEOF_DOUBLE 8
%define FP dword [ebp + 8]
```

```
%define ARRAYP
                             dword [ebp + 12]
   %define ARRAY_SIZE
                             dword [ebp + 16]
   %define TEMP_DOUBLE
                             [ebp - 8]
13
14
   ; fonction _read_doubles
15
   ; prototype C :
16
       int read_doubles( FILE * fp, double * arrayp, int array_size );
17
   ; Cette fonction lit des doubles depuis un fichier texte dans un tableau, jusqu'à
   ; EOF ou que le tableau soit plein.
19
   ; Paramètres :
       fp
                    - FILE pointeur à partir duquel lire (doit être ouvert en lecture)
21
                    - pointeur vers le tableau de double vers lequel lire
22
        array_size - nombre d'éléments du tableau
23
   ; Valeur de retour :
24
       nombre de doubles stockés dans le tableau (dans EAX)
25
26
27
   _read_doubles:
                     ebp
            push
28
            mov
                     ebp, esp
29
            sub
                    esp, SIZEOF_DOUBLE
                                               ; définit un double sur la pile
30
31
                    esi
                                               ; sauve esi
            push
32
                     esi, ARRAYP
                                               ; esi = ARRAYP
            mov
33
            xor
                    edx, edx
                                               ; edx = indice du tableau (initialement 0)
34
35
   while_loop:
36
            cmp
                     edx, ARRAY_SIZE
                                               ; edx < ARRAY_SIZE ?
37
            jnl
                    short quit
                                               ; si non, quitte la boucle
38
39
   ; appelle fscanf() pour lire un double dans TEMP_DOUBLE
40
   ; fscanf() peut changer edx, donc on le sauvegarde
42
                     edx
            push
                                               ; sauve edx
43
                     eax, TEMP_DOUBLE
            lea
44
            push
                    eax
                                               ; empile &TEMP_DOUBLE
45
                    dword format
                                               ; emplie &format
            push
46
            push
                    FΡ
                                               ; emplie file pointer
47
                    _fscanf
            call
48
            add
                    esp, 12
            pop
                     edx
                                               ; restaure edx
50
            cmp
                    eax, 1
                                               ; fscanf a retourné 1?
51
```

```
short quit
            jne
                                                 ; si non, on quitte la boucle
52
53
      copie TEMP_DOUBLE dans ARRAYP[edx]
55
      (Les 8 octets du double sont copiés en deux fois 4 octets)
56
57
            mov
                      eax, [ebp - 8]
58
                      [esi + 8*edx],
                                                 ; copie des 4 octets de poids faible
                                      eax
            mov
59
                      eax, [ebp - 4]
            mov
60
                      [esi + 8*edx + 4], eax ; copie des 4 octets de poids fort
            mov
61
62
             inc
                      edx
63
                     while_loop
             jmp
64
65
   quit:
66
                      esi
                                                 ; restaure esi
67
            pop
68
69
            mov
                      eax, edx
                                                 ; stocke la valeur de retour dans eax
70
            mov
                      esp, ebp
71
                      ebp
            pop
72
            ret
73
                                     read.asm
```

### 6.3.6 Renchercher les nombres premiers

Ce dernier exemple recherche les nombres premiers, une fois de plus. Cette implémentation est plus efficace que la précédente. Elle stocke les nombres premiers déjà trouvés dans un tableau et ne divise que par ceux-ci au lieu de diviser par tous les nombres impairs pour trouver de nouveaux premiers.

Une autre différence est qu'il calcule la racine carrée du candidat pour le prochain premier afin de déterminer le moment où il peut s'arrêter de rechercher des facteurs. Il altère le fonctionnement du coprocesseur afin que lorsqu'il stocke la racine sous forme d'entier, il la tronque au lieu de l'arrondir. Ce sont les bits 10 et 11 du mot de contrôle qui permettent de paramétrer cela. Ces bits sont appelées les bits RC (Rounding Control, contrôle d'arrondi). S'ils sont tous les deux à 0 (par défaut), le coprocesseur arrondit lorsqu'il convertit vers un entier. S'ils sont tous les deux à 1, le copresseur tronque les conversions en entiers. Notez que la routine fait attention à sauvegarder le mot de contrôle original et à le restaurer avant de quitter.

Voici le programme C pilote :

fprime.c	
1	

```
#include <stdio.h>
   #include <stdlib.h>
   /*
     * fonction find primes
     * recherche le nombre indiqué de nombres premiers
     * Paramètres:
         a — tableau pour contenir les nombres premiers
         n — nombre de nombres premiers à trouver
   extern void find primes( int * a, unsigned n );
   int main()
12
   {
13
      int statut;
14
     unsigned i;
15
      unsigned max;
16
      int * a;
17
      printf ("Combien de nombres premiers voulez vous trouver ? ");
      scanf("%u", &max);
20
21
      a = calloc( sizeof(int), max);
22
^{23}
      if ( a ) {
^{24}
       find primes(a, max);
^{26}
        /* affiche les 20 derniers nombres premiers trouvés */
28
        for (i = (max > 20) ? max - 20 : 0; i < max; i++)
29
          printf ("%3d %d\n", i+1, a[i]);
30
31
        free (a);
32
        statut = 0;
^{34}
      else {
35
        fprintf (stderr, "Impossible de créer un tableau de %u entiers\n", max);
36
        statut = 1;
37
      }
38
39
     return statut;
40
   }
41
```

\_\_\_\_\_ fprime.c

Voici la routine assembleur :

```
_____ prime2.asm _____
  segment .text
           global _find_primes
  ; fonction find_primes
   ; trouve le nombre indiqué de nombre premiers
   ; Paramètres:
       array - tableau pour contenir les nombres premiers
       n_find - nombre de nombres premiers à trouver
   ; Prototype C :
   ;extern void find_primes( int * array, unsigned n_find )
11
  %define array
                          ebp + 8
12
13 %define n_find
                          ebp + 12
14 %define n
                          ebp - 4
                                             ; Nombre de nombres premiers trouvés
                                            ; racine du candidat
 %define isqrt
                          ebp - 8
  %define orig_cntl_wd
                                            ; mot de contrôle original
                         ebp - 10
   %define new_cntl_wd
                          ebp - 12
                                             ; nouveau mot de contrôle
   _find_primes:
19
           enter
                   12,0
                                             ; fait de la place pour les variables locales
20
21
           push
                    ebx
                                             ; sauvegarde les variables registre éventuelles
22
           push
                    esi
23
           fstcw
                   word [orig_cntl_wd]
                                             ; récupère le mot de contrôle courant
25
                    ax, [orig_cntl_wd]
           mov
26
                                             ; positionne les bits d'arrondi à 11 (tronquer)
                    ax, 0C00h
           or
27
           mov
                    [new_cntl_wd], ax
28
                   word [new_cntl_wd]
           fldcw
29
30
                    esi, [array]
                                            ; esi pointe sur array
           mov
31
                   dword [esi], 2
                                            ; array[0] = 2
           mov
                                            ; array[1] = 3
           mov
                   dword [esi + 4], 3
                                             ; ebx = guess = 5
           mov
                    ebx, 5
34
           mov
                   dword [n], 2
                                            ; n = 2
35
36
   ; Cette boucle externe trouve un nouveau nombre premier à chaque itération qu'il
```

; ajoute à la fin du tableau. Contrairement au programme de recherche de nombres

```
; premiers précédent, cette fonction ne détermine pas la primauté du nombre en
   ; divisant par tous les nombres impairs. Elle ne divise que par les nombres
   ; premiers qu'elle a déjà trouvé (c'est pourquoi ils sont stockés dans un tableau).
42
   while_limit:
43
            mov
                    eax, [n]
44
            cmp
                    eax, [n_find]
                                              ; while ( n < n_find )
45
                    short quit_limit
            jnb
46
47
                                              ; ecx est utilisé comme indice
            mov
                    ecx, 1
                                              ; stocke le candidat sur la pile
                    ebx
            push
49
            fild
                    dword [esp]
                                              ; le charge sur la pile du coprocesseur
50
                                              ; retire le candidat de la pile
                     ebx
            pop
51
            fsqrt
                                              ; calcule sqrt(guess)
52
                                              ; isqrt = floor(sqrt(quess))
            fistp
                    dword [isqrt]
53
54
   ; Cette boucle interne divise le candidat (ebx) par les nombres premiers
55
    ; calculés précédemment jusqu'à ce qu'il trouve un de ses facteurs premiers
     (ce qui signifie que le candidat n'est pas premier) ou jusqu'à ce que le
57
    ; nombre premier par lequel diviser soit plus grand que floor(sqrt(guess))
58
59
   while_factor:
60
                    eax, dword [esi + 4*ecx]
                                                       ; eax = array[ecx]
            mov
61
                    eax, [isqrt]
                                                       ; while ( isqrt < array[ecx]
            cmp
62
            jnbe
                    short quit_factor_prime
            mov
64
                    eax, ebx
            xor
                     edx, edx
65
                    dword [esi + 4*ecx]
            div
66
                                                       ; && guess % array[ecx] != 0 )
                    edx, edx
            or
67
            jz
                    short quit_factor_not_prime
68
                                                       ; essaie le nombre premier suivant
69
            inc
                    ecx
                    short while_factor
            jmp
70
71
   ; found a new prime !
73
74
   quit_factor_prime:
75
                    eax, [n]
            mov
76
                    dword [esi + 4*eax], ebx
                                                       ; ajoute le candidat au tableau
77
            mov
                    eax
            inc
            mov
                     [n], eax
                                                       ; incrémente n
```

145

```
quit_factor_not_prime:
           add
                    ebx, 2
                                                      ; essaie le nombre impair suivant
82
                    short while_limit
            jmp
   quit_limit:
85
86
                    word [orig_cntl_wd]
                                                     ; restaure le mot de contrôle
           fldcw
87
                    esi
                                                      ; restaure les variables registre
           pop
88
           pop
                    ebx
89
           leave
92
           ret
                             ____ prime2.asm __
```

```
global _dmax
1
2
    segment .text
3
    ; fonction _dmax
    ; retourne le plus grand de ses deux arguments double
    ; prototype C
    ; double dmax( double d1, double d2)
    ; Paramètres :
        d1
              - premier double
        d2
              - deuxième double
10
    ; Valeur de retour :
11
        le plus grand de d1 et d2 (dans ST0)
12
    %define d1
                  ebp+8
13
    %define d2
                  ebp+16
14
    _dmax:
15
             enter
                     0,0
16
17
            fld
                     qword [d2]
18
             fld
                     qword [d1]
                                           ; ST0 = d1, ST1 = d2
19
                                           ; STO = d2
             fcomip
                     st1
20
                     short d2_bigger
             jna
21
                                           ; retire d2 de la pile
             fcomp
                     st0
22
             fld
                     qword [d1]
                                           ; STO = d1
^{23}
                     short exit
             jmp
^{24}
    d2_bigger:
                                           ; si d2 est le plus grand
^{25}
                                            ; rien à faire
26
    exit:
27
             leave
28
            ret
29
```

Figure 6.7 – Exemple de FCOMIP

```
segment .data
1
                dq 2,75
                                  ; converti au format double
2
   five
                dw 5
3
   segment .text
5
                dword [five]
         fild
                                 ; STO = 5
6
                qword [x]
         fld
                                   ; STO = 2,75, ST1 = 5
7
                                   ; ST0 = 2,75 * 32, ST1 = 5
         fscale
8
```

FIGURE 6.8 – Exemple d'utilisation de FSCALE

# Chapitre 7

# Structures et C++

# 7.1 Structures

#### 7.1.1 Introduction

Les structures sont utilisées en C pour regrouper des données ayant un rapport entre elles dans une variable composite. Cette technique a plusieurs avantages :

- 1. Cela clarifie le code en montrant que les données définies dans la structure sont intimement liées.
- 2. Cela simplifie le passage des données aux fonctions. Au lieu de passer plusieurs variables séparément, elles peuvent être passées en une seule entité.
- 3. Cela augmente la localité <sup>1</sup> du code.

Du point de vue de l'assembleur, une structure peut être considérée comme un tableau avec des éléments de taille *variable*. Les éléments des vrais tableaux sont toujours de la même taille et du même type. C'est cette propriété qui permet de calculer l'adresse de n'importe quel élément en connaissant l'adresse de début du tableau, la taille des éléments et l'indice de l'élément voulu.

Les éléments d'une structure ne sont pas nécessairement de la même taille (et habituellement, ils ne le sont pas). A cause de cela, chaque élément d'une structure doit être explicitement spécifié et doit recevoir un tag (ou nom) au lieu d'un indice numérique.

En assembleur, on accède à un élément d'une structure d'une façon similaire à l'accès à un élément de tableau. Pour accéder à un élément, il faut connaître l'adresse de départ de la structure et le déplacement relatif de cet

<sup>1.</sup> Votez le chapitre sur la gestion de la mémoire virtuelle de n'importe quel livre sur les Systèmes d'Exploitation pour une explication de ce terme.




FIGURE 7.1 – Structure S

élément par rapport au début de la structure. Cependant, contrairement à un tableau où ce déplacement peut être calculé grâce à l'indice de l'élément, c'est le compilateur qui affecte un déplacement aux éléments d'une structure.

Par exemple, considérons la structure suivante :

La Figure 7.1 montre à quoi pourrait ressembler une variable de type S pourrait ressembler en mémoire. Le standard ANSI C indique que les éléments d'une structure sont organisés en mémoire dans le même ordre que celui de leur définition dans le struct. Il indique également que le premier élément est au tout début de la structure (i.e. au déplacement zéro). Il définit également une macro utile dans le fichier d'en-tête stddef.h appelée offsetof(). Cette macro calcule et renvoie le déplacement de n'importe quel élément d'une structure. La macro prend deux paramètres, le premier est le nom du type de la structure, le second est le nom de l'élément dont on veut le déplacement. Donc le résultat de offsetof(S, y) serait 2 d'après la Figure 7.1.

# 7.1.2 Alignement en mémoire

Si l'on utilise la macro offsetof pour trouver le déplacement de y en utilisant le compilateur gcc, on s'aperçoit qu'elle renvoie 4, pas 2! Pourquoi? qu'une Parce que gcc (et beaucoup d'autre compilateurs) aligne les variables sur des nultiple multiples de doubles mots par défaut. En mode protégé 32 bits, le processeur lit la mémoire plus vite si la donnée commence sur un multiple de double mot. La Figure 7.2 montre à quoi ressemble la structure S en utilisant gcc. Le compilateur insère deux octets inutilisés dans la structure pour aligner y (et z) sur un multiple de double mot. Cela montre pourquoi c'est une bonne

Souvenez vous qu'une adresse est sur un multiple de double mot si elle est divisible par 4

Offset	$\operatorname{El\'{e}ment}$
0	х
2	$inutilis\acute{e}$
4	
	у
8	
	z

FIGURE 7.2 - Structure S

idée d'utiliser offsetof pour calculer les déplacements, au lieu de les calculer soi-même lorsqu'on utilise des structures en C.

Bien sûr, si la structure est utilisée uniquement en assembleur, le programmeur peut déterminer les déplacements lui-même. Cependant, si l'on interface du C et de l'assembleur, il est très important que l'assembleur et le C s'accordent sur les déplacements des éléments de la structure! Une des complications est que des compilateurs C différents peuvent donner des déplacements différents aux éléments. Par exemple, comme nous l'avons vu, le compilateur gcc crée une structure S qui ressemble à la Figure 7.2; cependant, le compilateur de Borland créerait une structure qui ressemble à la Figure 7.1. Les compilateurs C fournissent le moyen de spécifier l'alignement utilisé pour les données. Cependant, le standard ANSI C ne spécifie pas comment cela doit être fait et donc, des compilateurs différents procèdent différemment.

Le compilateur gcc a une méthode flexible et compliquée de spécifier l'alignement. Le compilateur permet de spécifier l'alignement de n'importe quel type en utilisant une syntaxe spéciale. Par exemple, la ligne suivante :

définit un nouveau type appelé unaligned\_int qui est aligné sur des multiples d'octet (Oui, toutes les parenthèses suivant \_\_attribute\_\_ sont nécessaires!) Le paramètre 1 de aligned peut être remplacé par d'autres puissances de deux pour spécifier d'autres alignements (2 pour s'aligner sur les mots, 4 sur les doubles mots, etc.). Si l'élément y de la structure était changé en un type unaligned\_int, gcc placerait y au déplacement 2. Cependant, z serait toujours au déplacement 8 puisque les doubles sont également alignés sur des doubles mots par défaut. La définition du type de z devrait aussi être changée pour le placer au déplacement 6.

Le compilateur gcc permet également de comprimer (pack) une structure. Cela indique au compilateur d'utiliser le minimum d'espace possible pour la structure. La Figure 7.3 montre comment S pourrait être réécrite de cette

Figure 7.3 – Structure comprimée sous gcc

```
#pragma pack(push) /* sauve l'état de l'alignement */
#pragma pack(1) /* définit un alignement sur octet*/

struct S {
    short int x; /* entier sur 2 octets */
    int y; /* entier sur 4 octets */
    double z; /* flottant sur 8 octets */
};

#pragma pack(pop) /* restaure l'alignement original */
```

Figure 7.4 – Structure comprimée sous les compilateurs Microsoft ou Borland

façon. Cette forme de S utiliserait le moins d'octets possible, soit 14 octets.

Les compilateurs de Microsoft et Borland supportent tous les deux la même méthode pour indiquer l'alignement par le biais d'une directive #pragma.

#### #pragma pack(1)

La directive ci-dessus indique au compilateur d'aligner les éléments des structures sur des multiples d'un octet (i.e., sans décalage superflu). Le un peut être remplacé par deux, quatre, huit ou seize pour spécifier un alignement sur des multiples de mots, doubles mots, quadruples mots ou de paragraphe, respectivement. La directive reste active jusqu'à ce qu'elle soit écrasée par une autre. Cela peut poser des problèmes puisque ces directives sont souvent utilisées dans des fichiers d'en-tête. Si le fichier d'en-tête est inclus avant d'autres fichiers d'en-tête définissant des structures, ces structures peuvent être organisées différemment de ce qu'elles auraient été par défaut. Cela peut conduire à des erreurs très difficiles à localiser. Les différents modules d'un programmes devraient organiser les éléments des structures à différents endroits!

Il y a une façon d'éviter ce problème. Microsoft et Borland permettent la sauvegarde de l'état de l'alignement courant et sa restauration. La Figure 7.4 montre comment on l'utilise.

Figure 7.5 – Exemple de Champs de Bits

# 7.1.3 Champs de Bits

Les champs de bits permettent de déclarer des membres d'une structure qui n'utilisent qu'un nombre de bits donné. La taille en bits n'a pas besoin d'être un multiple de huit. Un membre champ de bit est défini comme un unsigned int ou un int suivi de deux-points et de sa taille en bits. La Figure 7.5 en montre un exemple. Elle définit une variable 32 bits décomposée comme suit :

8 bits	11 bits	10 bits	3 bits
f4	f3	f2	f1

Le premier champ de bits est assigné aux bits les moins significatifs du double  $\text{mot }^2$ .

Néanmoins, le format n'est pas si simple si l'on observe comment les bits sont stockés en mémoire. La difficulté apparaît lorsque les champs de bits sont à cheval sur des multiples d'octets. Car les octets, sur un processeur little endian seront inversés en mémoire. Par exemple, les champs de bits de la structure S ressembleront à cela en mémoire :

5  bits	3 bits	3 bits	5 bits	8 bits	8 bits
f2l	f1	f3l	f2m	f3m	f4

L'étiquette f2l fait référence aux cinq derniers bits (i.e., les cinq bits les moins significatifs) du champ de bits f2. L'étiquette f2m fait référence aux cinq bits les plus significatifs de f2. Les lignes verticales doubles montrent les limites d'octets. Si l'on inverse tous les octets, les morceaux des champs f2 et f3 seront réunis correctement.

L'organisation de la mémoire physique n'est habituellement pas importante à moins que des données de soient transférées depuis ou vers le programme (ce qui est en fait assez courant avec les champs de bits). Il est courant que les interfaces de périphériques matériels utilisent des nombres impairs de bits dont les champs de bits facilitent la représentation.

<sup>2.</sup> En fait, le standard ANSI/ISO C laisse une certaine liberté au compilateur sur la façon d'organiser les bits. Cependant, les compilateurs C courants (gcc, Microsoft et Borland) organisent les champs comme cela.

Byte \ Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0		Code Opération (08h)							
1	N° c	N° d'Unité Logique   msb de l'AF					ABL		
2	milieu de l'Adresse de Bloc Logique								
3	lsb de l'Adresse de Bloc Logique								
4	Longueur du Transfert								
5	$\operatorname{Contr\^{o}le}$								

Figure 7.6 – Format de la Commande de Lecture SCSI

Un bon exemple est SCSI<sup>3</sup>. Une commande de lecture directe pour un périphérique SCSI est spécifiée en envoyant un message de six octets au périphérique selon le format indiqué dans la Figure 7.6. La difficulté de représentation en utilisant les champs de bits est l'adresse de bloc logique qui est à cheval sur trois octets différents de la commande. D'après la Figure 7.6, on constate que les données sont stockées au format big endian. La Figure 7.7 montre une définition qui essaie de fonctionner avec tous les compilateurs. Les deux premières lignes définissent une macro qui est vraie si le code est compilé avec un compilateur Borland ou Microsoft. La partie qui peut porter à confusion va des lignes 11 à 14. Tout d'abord, on peut se demander pourquoi les champs lba mid et lba lsb sont définis séparément et non pas comme un champ unique de 16 bits. C'est parce que les données sont stockées au format big endian. Un champ de 16 bits serait stocké au format little endian par le compilateur. Ensuite, les champs lba msb et logical unit semblent être inversés; cependant, ce n'est pas le cas. Ils doivent être placés dans cet ordre. La Figure 7.8 montre comment les champs sont organisés sous forme d'une entité de 48 bits (les limites d'octets sont là encore représentées par des lignes doubles). Lorsqu'elle est stockée en mémoire au format little endian, les bits sont réarrangés au format voulu (Figure 7.6).

Pour compliquer encore plus le problème, la définition de SCSI\_read\_cmd ne fonctionne pas correctement avec le C Microsoft. Si l'expression sizeof(SCSI\_read\_cmd) est évaluée, le C Microsoft renvoie 8 et non pas 6! C'est parce que le compilateur Microsoft utilise le type du champ de bits pour déterminer comment organiser les bits. Comme tous les bits sont déclarés comme unsigned, le compilateur ajoute deux octets à la fin de la structure pour qu'elle comporte un nombre entier de double mots. Il est possible d'y remédier en déclarant tous les champs unsigned short. Maintenant, le compilateur Microsoft n'a plus besoin d'ajouter d'octets d'alignement puisque six octets forment un nombre entier de mots de deux octets 4. Les autres compilateurs fonc-

<sup>3.</sup> Small Computer Systems Interface, un standard de l'industrie pour les disques durs, etc.

<sup>4.</sup> Mélanger différents types de champs de bits conduit à un comportement très

```
BORLANDC ) \
   #define MS OR BORLAND (defined)
                          || defined ( MSC VER))
2
   #if MS OR BORLAND
   # pragma pack(push)
   # pragma pack(1)
   #endif
   struct SCSI read cmd {
9
     unsigned opcode: 8;
10
     unsigned lba msb: 5;
11
     unsigned logical unit: 3;
12
     unsigned lba mid: 8;
                            /* bits du milieu */
13
     unsigned lba lsb: 8;
14
     unsigned transfer length: 8;
15
     unsigned control: 8;
16
17
   #if defined(__GNUC__)
18
      __attribute__((packed))
^{19}
   #endif
^{20}
21
22
   #if MS OR BORLAND
23
   # pragma pack(pop)
24
   #endif
```

FIGURE 7.7 – Structure du Format de la Commande de Lecture SCSI

tionnent également correctement avec ce changement. La Figure 7.9 montre une autre définition qui fonctionne sur les trois compilateurs. Il ne déclare plus que deux champs de bits en utilisant le type **unsigned char**.

Le lecteur ne doit pas se décourager s'il trouve la discussion ci-dessus confuse. C'est confus! L'auteur trouve souvent moins confus d'éviter d'utiliser des champs de bits en utilisant des opérations niveau bit pour examiner et modifier les bits manuellement.

#### 7.1.4 Utiliser des structures en assembleur

Comme nous l'avons dit plus haut, accéder à une structure en assembleur ressemble beaucoup à accéder à un tableau. Prenons un exemple simple, regardons comment l'on pourrait écrire une routine assembleur qui mettrait

étrange! Le lecteur est invité à tester.

8 bits	8 bits 8 bits		8 bits	3  bits	5  bits	8 bits
control	transfer_length	lba_lsb	lba_mid	logical_unit	$lba\_msb$	opcode

FIGURE 7.8 - Organisation des champs de SCSI\_read\_cmd

```
struct SCSI read cmd {
     unsigned char opcode;
2
     unsigned char lba msb : 5;
     unsigned char logical unit: 3;
     unsigned char lba mid;
                              /* bits du milieu */
5
     unsigned char lba lsb;
6
     unsigned char transfer length;
     unsigned char control;
8
9
   #if defined ( GNUC )
10
         attribute ((packed))
11
   #endif
12
13
```

FIGURE 7.9 – Structure du Format de la Commande de Lecture SCSI Alternative

à zéro l'élément y d'une structure S. Supposons que le prototype de la routine soit :

```
void zero y(S * s p);
```

La routine assembleur serait :

Le C permet de passer une structure par valeur à une fonction; cependant, c'est une mauvaise idée la plupart du temps. Toutes les données de la structure doivent être copiées sur sur la pile puis récupérées par la routine. Il est beaucoup plus efficace de passer un pointeur vers la structure à la place.

Le C permet aussi qu'une fonction renvoie une structure. Evidemment, une structure ne peut pas être retournée dans le registre EAX. Des compilateurs différents gèrent cette situation de façon différente. Une situation

```
#include <stdio.h>

void f( int x )

{
    printf("%d\n", x);
}

void f( double x )

printf("%g\n", x);
}
```

FIGURE 7.10 – Deux fonctions f()

courante que les compilateurs utilisent est de réécrire la fonction en interne de façon à ce qu'elle prenne un pointeur sur la structure en paramètre. Le pointeur est utilisé pour placer la valeur de retour dans une structure définie en dehors de la routine appelée.

La plupart des assembleur (y compris NASM) ont un support intégré pour définir des structures dans votre code assembleur. Reportez vous à votre documentation pour plus de détails.

# 7.2 Assembleur et C++

Le langage de programmation C++ est une extension du langage C. Beaucoup des règles valables pour interfacer le C et l'assembleur s'appliquent également au C++. Cependant, certaines règles doivent être modifiées. De plus, certaines extension du C++ sont plus faciles à comprendre en connaissant le langage assembleur. Cette section suppose une connaissance basique du C++.

# 7.2.1 Surcharge et Décoration de Noms

Le C++ permet de définir des fonctions (et des fonctions membres) différentes avec le même nom. Lorsque plus d'une fonction partagent le même nom, les fonctions sont dites *surchargées*. Si deux fonctions sont définies avec le même nom en C, l'éditeur de liens produira une erreur car il trouvera deux définitions pour le même symbole dans les fichiers objets qu'il est en train de lier. Par exemple, prenons le code de la Figure 7.10. Le code assembleur équivalent définirait deux étiquettes appelées \_f ce qui serait bien sûr une erreur.

Le C++ utilise le même procédé d'édition de liens que le C mais évite cette erreur en effectuant une décoration de nom (name mangling) ou en modifiant le symbole utilisé pour nommer une fonction. D'une certaine façon, le C utilise déjà la décoration de nom. Il ajoute un caractère de soulignement au nom de la fonction C lorsqu'il crée l'étiquette pour la fonction. Cependant, il décorera le nom des deux fonctions de la Figure 7.10 de la même façon et produira une erreur. Le C++ utilise un procédé de décoration plus sophistiqué qui produit deux étiquettes différentes pour les fonctions. Par exemple, la première fonction de la Figure 7.10 recevrait l'étiquette \_f\_\_Fi et la seconde, \_f\_\_Fd, sous DJGPP. Cela évite toute erreur d'édition de liens.

Malheureusement, il n'y a pas de standard sur la gestion des noms en C++ et des compilateurs différents décorent les noms de façon différente. Par exemple, Borland C++ utiliserait les étiquettes Qfqi et Qfqd pour les deux fonctions de la Figure 7.10. Cependant, les règles ne sont pas totalement arbitraires. Le nom décoré encode la signature de la fonction. La signature d'une fonction est donnée par l'ordre et le type de ses paramètres. Notez que la fonction qui ne prend qu'un argument int a un i à la fin de son nom décoré (à la fois sous DJGPP et Borland) et que celle qui prend un argument double a un d à la fin de son nom décoré. S'il y avait une fonction appelée f avec le prototype suivant :

# void f( int x, int y, double z);

DJGPP décorerait son nom en \_f\_\_Fiid et Borland en @f\$qiid.

Le type de la fonction ne fait pas partie de la signature d'une fonction et n'est pas encodé dans nom décoré. Ce fait explique une règle de la surcharge en C++. Seules les fonctions dont les signatures sont uniques peuvent être surchargées. Comme on le voit, si deux fonctions avec le même nom et la même signature sont définies en C++, elle donneront le même nom décoré et créeront une erreur lors de l'édition de liens. Par défaut, toutes les fonctions C++ sont décorées, même celles qui ne sont pas surchargées. Lorsqu'il compile un fichier, le compilateur n'a aucun moyen de savoir si une fonction particulière est surchargée ou non, il décore donc touts les noms. En fait, il décore également les noms des variables globales en encodant le type de la variable d'une façon similaire à celle utilisée pour les signatures de fonctions. Donc, si l'on définit une variable globale dans un fichier avec un certain type puis que l'on essaie de l'utiliser dans un autre fichier avec le mauvais type, l'éditeur de liens produira une erreur. Cette caractéristique du C++ est connue sous le nom de typesafe linking (édition de liens avec respect des types). Cela crée un autre type d'erreurs, les prototypes inconsistants. Cela arrive lorsque la définition d'une fonction dans un module ne correspond pas avec le prototype utilisé par un autre module. En C, cela peut être un problème très difficile à corriger. Le C ne détecte pas cette erreur. Le programme compilera et sera lié mais aura un comportement imprévisible car le code appelant placera sur la pile des types différents de ceux que la fonction attend. En C++ cela produira une erreur lors de l'édition de liens.

Lorsque le compilateur C++ analyse un appel de fonction, il recherche la fonction correspondante en observant les arguments qui lui sont passés  $^5$ . S'il trouve une correspondance, il crée un CALL vers la fonction adéquate en utilisant les règles de décoration du compilateur.

Comme des compilateurs différents utilisent différentes règles de décoration de nom, il est possible que des codes C++ compilés par des compilateurs différents ne puissent pas être liés ensemble. C'est important lorsque l'on a l'intention d'utiliser une bibliothèque C++ précompilée! Si l'on veut écrire une fonction en assembleur qui sera utilisée avec du code C++, il faut connaître les règles de décoration de nom du compilateur C++ utilisé (ou utiliser la technique expliquée plus bas).

L'étudiant astucieux pourrait se demander si le code de la Figure 7.10 fonctionnera de la façon attendue. Comme le C++ décore toutes les fonctions, alors la fonction printf sera décorée et le compilateur ne produira pas un CALL à l'étiquette \_printf. C'est une question pertinente. Si le prototype de printf était simplement placé au début du fichier, cela arriverait. Son prototype est :

```
int printf ( const char *, ...);
```

DJGPP décorerait ce nom en \_printf\_\_FPCce (F pour fonction, P pour pointeur, C pour const, c pour char et e pour ellipse). Cela n'appelerait pas la fonction printf de la bibliothèque C standard! Bien sûr, il doit y avoir un moyen pour que le C++ puisse appeler du code C. C'est très important car il existe une énorme quantité de vieux code C utile. En plus de permettre l'accès au code hérité de C, le C++ permet également d'appeler du code assembleur en utilisant les conventions de décoration standards du C.

Le C++ étend le mot-clé extern pour lui permettre de spécifier que la fonction ou la variable globale qu'il modifie utilise les conventions C normales. Dans la terminologie C++, la fonction ou la variable globale utilise une édition de liens C. Par exemple, pour déclarer la fonction printf comme ayant une édition de liens C, utilisez le prototype :

```
extern "C" int printf ( const char *, ... );
```

Cela impose au compilateur de ne pas utiliser les règles de décoration de nom du C++ sur la fonction, mais d'utiliser les règles C à la place. Cependant, en faisant cela, la fonction **printf** ne peut pas être surchargée. Cela constitue la façon la plus simple d'interfacer du C++ et de l'assembleur, définir une

<sup>5.</sup> La correspondance n'a pas à être exacte, le compilateur prendra en compte les correspondances trouvées en transtypant les arguments. Les règles de ce procédé sont en dehors de la portée de ce livre. Consultez un livre sur le C++ pour plus de détails.

FIGURE 7.11 – Exemple de référence

fonction comme utilisant une édition de liens C puis utiliser la convention d'appel C.

Pour plus de facilité, le C++ permet également de définir une édition de liens C sur un bloc de fonctions et de variables globales. Le bloc est indiqué en utilisant les accolades habituelles.

```
extern "C" { /* variables globales et prototypes des fonction ayant une édition de liens C*/}
```

Si l'on examine les fichiers d'en-tête ANSI C fournis avec les compilateur C/C++ actuels, on trouve ce qui suit vers le début de chaque fichier d'entête :

```
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
```

Et une construction similaire, vers la fin, contenant une accolade fermante. Les compilateurs C++ définissent la macro \_\_cplusplus (avec deux caractères de soulignement au début). L'extrait ci-dessus entoure tout le fichier d'en-tête dans un bloc extern "C" si le fichier d'en-tête est compilé en C++, mais ne fait rien s'il est compilé en C (puisqu'un compilateur C génèrerait une erreur de syntaxe sur extern "C"). La même technique peut être utilisée par n'importe quel programmeur pour créer un fichier d'en-tête pour des routines assembleur pouvant être utilisées en C ou en C++.

## 7.2.2 Références

Les références sont une autre nouvelle fonctionnalité du C++. Elles permettent de passer des paramètres à une fonction sans utiliser explicitement

de pointeur. Par exemple, considérons le code de la Figure 7.11. En fait, les paramètres par référence sont plutôt simples, ce sont des pointeurs. Le compilateur masque simplement ce fait aux yeux du programmeur (exactement de la même façon que les compilateurs Pascal qui implémentent les paramètres var comme des pointeurs). Lorsque le compilateur génère l'assembleur pour l'appel de fonction ligne 7, il passe l'adresse de y. Si l'on écrivait la fonction f en assembleur, on ferait comme si le prototype était <sup>6</sup>:

Les références sont juste une facilité qui est particulièrement utile pour la surcharge d'opérateurs. C'est une autre fonctionnalité du C++ qui permet de donner une signification aux opérateurs de base lorsqu'ils sont appliqués à des structures ou des classes. Par exemple, une utilisation courante est de définir l'opérateur plus (+) de façon à ce qu'il concatène les objets string. Donc, si a et b sont des strings, a + b renverra la concaténation des chaînes a et b. Le C++ appelerait en réalité une fonction pour ce faire (en fait, cette expression pourrait être réécrite avec une notation fonction sous la forme operator +(a,b)). Pour plus d'efficacité, il est souhaitable de passer l'adresse des objets string à la place de les passer par valeur. Sans référence, cela pourrait être fait en écrivant operator +(&a,&b), mais cela imposerait d'écrire l'opérateur avec la syntaxe &a + &b. Cela serait très maladroit et confus. Par contre, en utilisant les références, il est possible d'écrire a + b, ce qui semble très naturel.

#### 7.2.3 Fonctions inline

Les fonctions inline sont encore une autre fonctionnalité du  $C++^7$ . Les fonctions inline sont destinées à remplacer les macros du préprocesseur qui prennent des paramètres, sources d'erreur. Sourvenez vous en C, une macro qui élève un nombre au carré ressemble à cela :

#define 
$$SQR(x)((x)*(x))$$

Comme le préprocesseur ne comprend pas le C et ne fait que de simples substitutions, les parenthèses sont requises pour calculer le résultat correct dans la plupart des cas. Cependant, même cette version ne donnerait pas la bonne réponse pour SQR(x++).

Les macros sont utilisées car elles éliminent la surcharge d'un appel pour une fonction simple. Comme le chapitre sur les sous-programmes l'a démontré, effectuer un appel de fonction implique plusieurs étapes. Pour une fonction très simple, le temps passé à l'appeler peut être plus grand que celui

<sup>6.</sup> Bien sûr, il faudrait déclarer la fonction avec une édition de liens en C, comme nous en avons parlé dans la Section 7.2.1

<sup>7.</sup> Les compilateurs supportent souvent cette fonctionnalité comme une extension du C ANSI.

```
inline int inline f (int x)
   { return x*x; }
2
   int f( int x )
   { return x*x; }
   int main()
   {
      int y, x = 5;
9
     y = f(x);
10
     y = inline f(x);
11
      return 0;
12
   }
13
```

FIGURE 7.12 – Exemple d'inlining

passé dans la fonction! Les fonctions inline sont une façon beaucoup plus pratique d'écrire du code qui ressemble à une fonction mais qui n'effectue pas de CALL à un bloc commun. Au lieu de cela, les appels à des fonctions inline sont remplacés par le code de la fonction. Le C++ permet de rendre une fonction inline en plaçant le mot-clé inline au début de sa définition. Par exemple, considérons les fonctions déclarées dans la Figure 7.12. L'appel à la fonction f, ligne 10, est un appel de fonction normal (en assembleur, en supposant que x est à l'adresse ebp-8 et y en ebp-4):

```
push dword [ebp-8]

call _f

pop ecx

mov [ebp-4], eax
```

Cependant, l'appel à la fonction inline\_f, ligne 11 ressemblerait à :

```
mov eax, [ebp-8]
imul eax, eax
mov [ebp-4], eax
```

Dans ce cas, il y a deux avantages à inliner. Tout d'abord, la fonction inline est plus rapide. Aucun paramètre n'est placé sur la pile, aucun cadre de pile n'est créé puis détruit, aucun branchement n'est effectué. Ensuite, l'appel à la fonction inline utilise moins de code! Ce dernier point est vrai pour cet exemple, mais ne reste pas vrai dans tous les cas.

```
class Simple {
   public:
2
      Simple():
                                  // constructeur par défaut
3
      ~Simple();
                                  // destructeur
4
      int get data() const;
                                  // fonctions membres
5
      void set data( int );
   private:
      int data;
                                  // données membres
8
9
10
   Simple::Simple()
11
   \{ data = 0; \}
12
13
   Simple:: ~Simple()
14
   { /* rien */ }
15
16
   int Simple::get data() const
17
   { return data; }
18
19
   void Simple::set data( int x )
^{20}
   \{ data = x; \}
^{21}
```

FIGURE 7.13 – Une classe C++ simple

La principal inconvénient de l'inlining est que le code inline n'est pas lié et donc le code d'une fonction inline doit être disponible pour tous les fichiers qui l'utilisent. L'exemple de code assembleur précédent le montre. L'appel de la fonction non-inline ne nécessite que la connaissance des paramètres, du type de valeur de retour, de la convention d'appel et du nom de l'étiquette de la fonction. Toutes ces informations sont disponibles par le biais du prototype de la fonction. Cependant, l'utilisation de la fonction inline nécessite la connaissance de tout le code de la fonction. Cela signifie que si n'importe quelle partie de la fonction change, tous les fichiers source qui utilisent la fonction doivent être recompilés. Souvenez vous que pour les fonctions non-inline, si le prototype ne change pas, souvent les fichiers qui utilisent la fonction n'ont pas besoin d'être recompilés. Pour toutes ces raisons, le code des fonctions inline est généralement placé dans les fichiers d'en-tête. Cette pratique est contraire à la règle stricte habituelle du C selon laquelle on ne doit jamais placer de code exécutable dans les fichiers d'en-tête.

```
void set_data( Simple * object, int x )
{
   object->data = x;
}
```

FIGURE 7.14 - Version C de Simple::set data()

```
_set_data__6Simplei:
                                     ; nom décoré
2
          push
                 ebp
                 ebp, esp
          mov
3
                                    ; eax = pointeur vers l'objet (this)
                 eax, [ebp + 8]
          mov
                 edx, [ebp + 12]
                                    ; edx = paramètre entier
          mov
                 [eax], edx
                                    ; data est au déplacement 0
          mov
          leave
          ret
10
```

Figure 7.15 - Traduction de Simple::set\_data( int ) par le compilateur

#### 7.2.4 Classes

Une classe C++ décrit un type d'objet. Un objet possède à la fois des membres données et des membres fonctions 8. En d'autres termes, il s'agit d'une struct à laquelle sont associées des données et des fonctions. Considérons la classe simple définie dans la Figure 7.13. Une variable de type Simple ressemblerait à une struct C normale avec un seul membre int. Les fonctions ne sont pas affectées à la structure en mémoire. Cependant, les fonctions membres sont différentes des autres fonctions. On leur passe un paramètre caché. Ce paramètre est un pointeur vers l'objet sur lequel agit la fonction.

Par exemple, considérons la méthode set\_data de la classe Simple de la Figure 7.13. Si elle était écrite en C, elle ressemblerait à une fonction à laquelle on passerait explicitement un pointeur vers l'objet sur lequel elle agit comme le montre le code de la Figure 7.14. L'option -S du compilateur DJGPP (et des compilateurs gcc et Borland également) indique au compilateur de produire un fichier assembleur contenant l'équivalent assembleur du code. Pour DJGPP et gcc le fichier assembleur possède une extension .s et utilise malheureusement la syntaxe du langage assembleur AT&T qui est

En fait, le C++ utilise le

mot clé this pour accéder au pointeur vers l'objet lorsque l'on se trouve à l'intérieur d'une fonction membre.

<sup>8.</sup> Souvent appelés fonctions membres en C++ ou plus généralement méthodes.

assez différente des syntaxes NASM et MASM  $^9$  (les compilateurs Borland et MS génèrent un fichier avec l'extension .asm utilisant la syntaxe MASM.) La Figure 7.15 montre la sortie de DJGPP convertie en syntaxe NASM avec des commentaires supplémentaires pour clarifier le but des instructions. Sur la toute première ligne, notez que la méthode set\_data reçoit une étiquette décorée qui encode le nom de la méthode, le nom de la classe et les paramètres. Le nom de la classe est encodé car d'autres classes peuvent avoir une méthode appelée set\_data et les deux méthodes doivent recevoir des étiquettes différentes. Les paramètres sont encodés afin que la classe puisse surcharger la méthode set\_data afin qu'elle prenne d'autres paramètres, comme les fonctions C++ normales. Cependant, comme précédemment, des compilateurs différents encoderont ces informations différemment dans l'étiquette.

Ensuite, aux lignes 2 et 3 nous retrouvons le prologue habituel. A la ligne 5, le premier paramètre sur la pile est stocké dans EAX. Ce n'est pas le paramètre x! Il s'agit du paramètre caché <sup>10</sup> qui pointe vers l'objet sur lequel on agit. La ligne 6 stocke le paramètre x dans EDX et la ligne 7 stocke EDX dans le double mot sur lequel pointe EAX. Il s'agit du membre data de l'objet Simple sur lequel on agit, qui, étant la seule donnée de la classe, est stocké au déplacement 0 de la structure Simple.

# Exemple

Cette section utilise les idées de ce chapitre pour créer une classe C++ qui représente un entier non signé d'une taille arbitraire. Comme l'entier peut faire n'importe quelle taille, il sera stocké dans un tableau d'entiers non signés (doubles mots). Il peut faire n'importe quelle taille en utilisant l'allocation dynamique. Les doubles mots sont stockés dans l'ordre inverse <sup>11</sup> (i.e. le double mot le moins significatif est au déplacement 0). La Figure 7.16 montre la définition de la classe Big\_int <sup>12</sup>. La taille d'un Big\_int est mesurée par la taille du tableau d'unsigned utilisé pour stocker les données. La donnée membre size\_ de la classe est affectée au déplacement 0 et le membre number\_ est affecté au déplacement 4.

Pour simplifier l'exemple, seuls les objets ayant des tableaux de la même taille peuvent être additionnés entre eux.

<sup>9.</sup> Le compilateur gcc inclut son propre assembleur appelé gas. L'assembleur gas utilise la syntaxe AT&T et donc le compilateur produit un code au format gas. Il y a plusieurs sites sur le web qui expliquent les différences entre les formats INTEL et AT&T. Il existe également un programme gratuit appelé a2i (http://www.multimania.com/placr/a2i.html), qui passe du format AT&T au format NASM.

<sup>10.</sup> Comme d'habitude, rien n'est caché dans le code assembleur!

<sup>11.</sup> Pourquoi? Car les opérations d'addition commenceront ainsi toujours par le début du tableau et avanceront.

<sup>12.</sup> Voyez le code source d'exemple pour obtenir le code complet de cet exemple. Le texte ne se réfèrera qu'à certaines parties du code.

```
class Big int {
   public:
2
3
       * Paramètres :

    taille de l'entier exprimée en nombre d'unsigned

           size
5
                             int normaux
                           - valeur initiale du Big int sous forme d'un
            initial value
                             unsigned int normal
       */
9
      explicit Big int( size_t
                                  size,
10
                         unsigned initial value = 0);
1.1
12
       * Paramètres :
13
                           - taille de l'entier exprimée en nombre d'unsigned
           size
14
                             int normaux
15
            initial value
                           — valeur initiale du Big int sous forme d'une chaîne
16
                             contenant une représentation hexadécimale de la
17
                             valeur.
       *
18
       */
19
      Big int( size t
                             size,
^{20}
               const char * initial value );
^{21}
22
      Big int( const Big int & big int to copy);
23
      ~Big int();
24
25
      // renvoie la taille du Big int (en termes d'unsigned int)
26
      size t size () const;
27
28
      const Big int & operator = (const Big int & big int to copy);
29
      friend Big int operator + (const Big int & op1,
30
                                   const Big int & op2);
31
      friend Big int operator - (const Big int & op1,
32
                                   const Big int & op2);
33
      friend bool operator == ( const Big int & op1,
34
                                 const Big int & op2);
35
      friend bool operator < (const Big int & op1,
36
                                const Big int & op2);
37
      friend ostream & operator << ( ostream &
38
                                       const Big int & op );
39
   private:
40
                             // taille du tableau d'unsigned
      size t
                  size ;
41
      unsigned * number ; // pointeur vers un tableau d'unsigned contenant
42
                                la valeur
43
   };
44
```

Figure 7.16 – Définition de la classe Big int

```
// prototypes des routines assembleur
   extern "C" {
^{2}
      int add big ints( Big int &
3
                                          res,
                        const Big int & op1,
4
                         const Big int & op2);
5
      int sub big ints( Big int &
6
                        const Big int & op1,
7
                         const Big int & op2);
8
9
10
    inline Big int operator + (const Big int & op1, const Big int & op2)
11
12
      Big int result (op1. size ());
13
      int res = add big ints(result, op1, op2);
14
      if (res == 1)
15
       throw Big int::Overflow();
16
      if (res == 2)
17
        throw Big int::Size mismatch();
     return result;
19
20
21
    inline Big int operator — (const Big int & op1, const Big int & op2)
22
23
      Big int result (op1. size ());
24
      int res = sub big ints(result, op1, op2);
^{25}
      if (res == 1)
^{26}
        throw Big int::Overflow();
27
      if (res == 2)
28
        throw Big int::Size mismatch();
29
      return result;
30
31
```

Figure 7.17 – Code de l'Arithmétique sur la Classe Big\_int

La classe a trois constructeurs : le premier (ligne 9) initialise l'instance de la classe en utilisant un entier non signé normal ; le second, (ligne 19) initalise l'instance en utilisant une chaîne qui contient une valeur hexadécimale. Le troisième constructeur (ligne 22) est le constructeur par copie.

Cette explication se concentre sur la façon dont fonctionnent les opérateurs d'addition et de soustraction car c'est là que l'on utilise de l'assembleur. La Figure 7.17 montre les parties du fichier d'en-tête relatives à ces opérateurs. Elles montrent comment les opérateurs sont paramétrés pour appeler des routines assembleur. Comme des compilateurs différents utilisent des règles de décoration radicalement différentes pour les fonctions opérateur, des fonctions opérateur inline sont utilisées pour initialiser les appels aux routines assembleur liées au format C. Cela les rend relativement simples à porter sur des compilateurs différents et est aussi rapide qu'un appel direct. Cette technique élimine également le besoin de soulever une exception depuis l'assembleur!

Pourquoi l'assembleur n'est-il utilisé qu'ici? Souvenez vous que pour effectuer de l'arithmétique en précision multiple, la retenue doit être ajoutée au double mot significatif suivant. Le C++ (et le C) ne permet pas au programmeur d'accéder au drapeau de retenue du processeur. On ne pourrait effectuer l'addition qu'en recalculant indépendamment en C++ la valeur du drapeau de retenue et en l'ajoutant de façon conditionnelle au double mot suivant. Il est beaucoup plus efficace d'écrire le code en assembleur à partir duquel on peut accéder au drapeau de retenue et utiliser l'instruction ADC qui ajoute automatiquement le drapeau de retenue.

Par concision, seule la routine assembleur add\_big\_ints sera expliquée ici. Voici le code de cette routine (contenu dans big\_math.asm) :

```
_{-} big_{-}math.asm
   segment .text
            global add_big_ints, sub_big_ints
   %define size_offset 0
   %define number offset 4
4
   %define EXIT_OK O
   %define EXIT_OVERFLOW 1
   %define EXIT_SIZE_MISMATCH 2
   ; Paramètres des routines add et sub
   %define res ebp+8
11
   %define op1 ebp+12
12
   %define op2 ebp+16
13
14
   add_big_ints:
```

```
push
                      ebp
16
            mov
                      ebp, esp
17
            push
                      ebx
            push
                      esi
19
20
            push
                      edi
21
             ; initialise esi pour pointer vers op1
22
                           edi pour pointer vers op2
23
                           ebx pour pointer vers res
^{24}
                      esi, [op1]
            mov
25
                      edi, [op2]
            mov
^{26}
            mov
                      ebx, [res]
27
28
             ; s'assure que les 3 Big_int ont la même taille
29
30
                      eax, [esi + size_offset]
            mov
31
                      eax, [edi + size_offset]
             cmp
^{32}
                                                          ; op1.size_ != op2.size_
33
            jne
                     sizes_not_equal
                      eax, [ebx + size_offset]
             cmp
34
            jne
                     sizes_not_equal
                                                          ; op1.size_ != res.size_
35
36
            mov
                     ecx, eax
                                                          ; ecx = taille des Big_int
37
^{38}
             ; initialise les registres pour qu'ils pointent vers leurs tableaux respectifs
39
                    esi = op1.number_
40
                    edi = op2.number_
41
                    ebx = res.number_
42
43
                     ebx, [ebx + number_offset]
            mov
44
            mov
                      esi, [esi + number_offset]
45
                      edi, [edi + number_offset]
46
            mov
47
            clc
                                                          ; met le drapeau de retenue à 0
                                                          ; edx = 0
            xor
                      edx, edx
49
50
             ; boucle d'addition
51
   add_loop:
52
                      eax, [edi+4*edx]
            mov
53
                      eax, [esi+4*edx]
            adc
54
                      [ebx + 4*edx], eax
            mov
55
            inc
                      edx
                                                          ; ne modifie pas le drapeau de retenue
56
            loop
                     add_loop
57
```

```
58
             jс
                       overflow
59
    ok_done:
60
                                                              ; valeur de retour = EXIT_OK
             xor
                       eax, eax
61
62
             jmp
                       done
    overflow:
63
             mov
                       eax, EXIT_OVERFLOW
64
                       done
65
             jmp
   sizes_not_equal:
66
                       eax, EXIT_SIZE_MISMATCH
             mov
67
    done:
68
                       edi
             pop
69
                       esi
             pop
70
             pop
                       ebx
71
             leave
72
             ret
73
                                      big_math.asm -
```

Heureusement, la majorité de ce code devrait être compréhensible pour le lecteur maintenant. Les lignes 25 à 27 stockent les pointeurs vers les objets Big\_int passés à la fonction via des registres. Souvenez vous que les références sont des pointeurs. Les lignes 31 à 35 vérifient que les tailles des trois objets sont les mêmes (Notez que le déplacement de size\_ est ajouté au pointeur pour accéder à la donnée membre). Les lignes 44 à 46 ajustent les registres pour qu'ils pointent vers les tableaux utilisés par leurs objets respectifs au lieu des objets eux-mêmes (là encore, le déplacement du membre number\_ est ajouté au pointeur sur l'objet).

La boucle des lignes 52 à 57 additionne les entiers stockés dans les tableaux en additionnant le double mot le moins significatif en premier, puis les doubles mots suivants, etc. L'addition doit être effectuée dans cet ordre pour l'arithmétique en précision étendue (voir Section 2.1.5). La ligne 59 vérifie qu'il n'y a pas de dépassement de capacité, lors d'un dépassement de capacité, le drapeau de retenue sera allumé par la dernière addition du double mot le plus significatif. Comme les doubles mots du tableau sont stockés dans l'ordre little endian, la boucle commence au début du tableau et avance jusqu'à la fin.

La Figure 7.18 montre un court exemple utilisant la classe Big\_int. Notez que les constantes de Big\_int doivent être déclarées explicitement comme à la ligne 16. C'est nécessaire pour deux raisons. Tout d'abord, il n'y a pas de constructeur de conversion qui convertisse un entier non signé en Big\_int. Ensuite, seuls les Big\_int de même taille peuvent êtr additionnés. Cela rend la conversion problématique puisqu'il serait difficile de savoir vers quelle taille convertir. Une implémentation plus sophistiquée de la classe permettrait d'additionner n'importe quelle taille avec n'importe quelle autre.

```
#include "big int.hpp"
   #include <iostream>
   using namespace std;
   int main()
5
     try {
       Big int b(5, "8000000000000a00b");
       Big int a (5, "8000000000010230");
       Big int c = a + b;
10
       cout << a << " + " << b << " = " << c << endl;
11
       for( int i=0; i < 2; i++) {
12
         c = c + a;
13
         cout << "c = " << c << endl;
14
15
       cout << "c-1 = " << c - Big int(5,1) << endl;
16
       Big int d(5, "12345678");
17
       cout << "d = " << d << endl;
18
       cout << "c == d " << (c == d) << endl;
19
       cout << "c > d " << (c > d) << endl;
20
^{21}
     catch( const char * str ) {
^{22}
       cerr << "Caught: " << str << endl;
23
^{24}
     catch( Big int::Overflow ) {
25
       cerr << "Dépassement de capacité " << endl;
26
27
     catch( Big_int::Size_mismatch ) {
^{28}
       cerr << "Non concordance de taille" << endl;
^{29}
     return 0;
31
32
```

FIGURE 7.18 - Utilisation Simple de Big\_int

L'auteur ne voulait pas compliquer inutilement cet exemple en l'implémentant ici (cependant, le lecteur est encouragé à le faire).

#### 7.2.5 Héritage et Polymorphisme

L'héritage permet à une classe d'hériter des données et des méthodes d'une autre. Par exemple, considérons le code de la Figure 7.19. Il montre deux classes, A et B, où la classe B hérite de A. La sortie du programme est :

```
Taille de a : 4 Déplacement de ad : 0 Taille de b : 8 Déplacement de ad: 0 Déplacement de bd: 4 A::m() A::m()
```

Notez que les membres ad des deux classes (B l'hérite de A) sont au même déplacement. C'est important puisque l'on peut passer à la fonction f soit un pointeur vers un objet A soit un pointeur vers un objet de n'importe quel type dérivé de (i.e. qui hérite de) A. La Figure 7.20 montre le code assembleur (édité) de la fonction (généré par gcc).

Notez que la sortie de la méthode m de A a été produite à la fois par l'objet a et l'objet b. D'après l'assembleur, on peut voir que l'appel à A::m() est codé en dur dans la fonction. Dans le cadre d'une vraie programmation orientée objet, la méthode appelée devrait dépendre du type d'objet passé à la fonction. On appelle cela le polymorphisme. Le C++ désactive cette fonctionnalité par défaut. On utilise le mot-clé virtual pour l'activer. La Figure 7.21 montre comment les deux classes seraient modifiées. Rien dans le restet du code n'a besoin d'être changé. Le polymorphisme peut être implémenté de beaucoup de manières. Malheureusement, l'implémentation de gcc est en transition au moment d'écrire ces lignes et devient beaucoup plus compliquée que l'implémentation initiale. Afin de simplifier cette explication, l'auteur ne couvrira que l'implémentation du polymorphisme que les compilateurs Microsoft et Borland utilisent. Cette implémentation n'a pas changé depuis des années et ne changera probablement pas dans un futur proche.

Avec ces changements, la sortie du programme change :

```
Size of a: 8 Déplacement de ad : 4
Size of b: 12 Déplacement de ad : 4 Déplacement de bd : 8
A::m()
B::m()
```

Maintenant, le second appel à f appelle la méthode B::m() car on lui passe un objet B. Ce n'est pas le seul changement cependant. La taille d'un A vaut maintenant 8 (et 12 pour B). De plus, le déplacement de ad vaut maintenant 4, plus 0. Qu'y a-t-il au déplacement 0? La réponse à cette question est liée à la façon dont est implémenté le polymorphisme.

```
#include <cstddef>
   #include <iostream>
   using namespace std;
   class A {
   public:
           cdecl m() { cout << "A::m()" << endl; }
     void
      int ad;
8
   };
9
10
   class B : public A {
11
   public:
12
     void __cdecl m() { cout << "B::m()" << endl; }</pre>
13
     int bd;
14
   };
15
16
   void f(A * p)
17
18
     p->ad = 5;
19
20
     p->m();
21
22
   int main()
23
24
     Aa;
^{25}
      B b;
^{26}
     cout << "Taille de a : " << sizeof(a)
27
           << " Déplacement de  ad : " << offsetof(A,ad) << endl;
^{28}
     cout << "Taille de b : " << sizeof(b)
29
           << " Déplacement de ad : " << offsetof(B,ad)
30
           << " Déplacement de bd : " << offsetof(B,bd) << endl;
31
     f(&a);
32
     f(&b);
33
     return 0;
^{34}
```

FIGURE 7.19 – Héritage Simple

```
_f__FP1A:
                                     ; nom de fonction décoré
         push
                 ebp
                 ebp, esp
         mov
                 eax, [ebp+8]
                                     ; eax pointe sur l'objet
         mov
                 dword [eax], 5
                                     ; utilisation du déplacement O pour ad
         mov
                                     ; passage de l'adresse de l'objet à A::m()
                 eax, [ebp+8]
         mov
         push
                 eax
         call
                 _m__1A
                                     ; nom décoré de la méthode A::m()
         add
                 esp, 4
         leave
10
         ret
11
```

Figure 7.20 – Code Assembleur pour un Héritage Simple

```
class A {
public:
    virtual void __cdecl m() { cout << "A::m()" << endl; }
    int ad;
};

class B : public A {
public:
    virtual void __cdecl m() { cout << "B::m()" << endl; }
    int bd;
};</pre>
```

Figure 7.21 – Héritage Polymorphique

```
?f@@YAXPAVA@@@Z:
          push
2
                  ebp
          mov
                  ebp, esp
3
4
                  eax, [ebp+8]
          mov
                  dword [eax+4], 5
                                      ; p->ad = 5;
          mov
                  ecx, [ebp + 8]
                                      ; ecx = p
          mov
8
                  edx, [ecx]
                                        edx = pointeur sur la vtable
          mov
9
                  eax, [ebp + 8]
                                      ; eax = p
10
          mov
                                        empile le pointeur "this"
          push
11
                  dword [edx]
                                      ; appelle la première fonction de la vtable
          call
12
                  esp, 4
                                      ; nettoie la pile
          add
13
14
                  ebp
15
          pop
          ret
16
```

Figure 7.22 – Code Assembleur de la Fonction f()

Une classe C++ qui a une (ou plusieurs) méthode(s) virutelle(s) a un champ caché qui est un pointeur vers un tableau de pointeurs sur des méthodes <sup>13</sup>. Cette table est souvent appelée la vtable. Pour les classes A et B ce pointeur est stocké au déplacement 0. Les compilateurs Windows placent toujours ce pointeur au début de la classe au sommet de l'arbre d'héritage. En regardant le code assembleur (Figure 7.22) généré pour la fonction f (de la Figure 7.19) dans la version du programme avec les méthodes virtuelles, on peut voir que l'appel à la méthode m ne se fait pas via une étiquette. La ligne 9 trouve l'adresse de la vtable de l'objet. L'adresse de l'objet est placée sur la pile ligne 11. La ligne 12 appelle la méthode virtuelle en se branchant à la première adresse dans la vtable <sup>14</sup>. Cet appel n'utilise pas d'étiquette, il se branche à l'adresse du code sur lequel pointe EDX. Ce type d'appel est un exemple de liaison tardive (late binding). La liaison tardive repousse le choix de la méthode à appeler au moment de l'exécution du code. Cela permet d'appeler la méthode correspondant à l'objet. Le cas normal (Figure 7.20) code en dur un appel à une certaine méthode et est appelé liaison précoce (early binding), car la méthode est liée au moment de la compilation.

<sup>13.</sup> Pour les classes sans méthode virtuelle, les compilateurs C++ rendent toujours la classe compatible avec une structure C normale qui aurait les mêmes données membres.

<sup>14.</sup> Bien sûr, la valeur est déjà dans le registre ECX. Elle y a été placée à la ligne 8 et le ligne 10 pourrait être supprimée et la ligne suivante changée de façon à empiler ECX. Le code n'est pas très efficace car il a été généré en désactivant les optimisations du compilateur.

```
class A {
   public:
2
      virtual void     cdecl m1() { cout << "A::m1()" << endl; }</pre>
     virtual void     cdecl m2() { cout << "A::m2()" << endl; }</pre>
     int ad:
   };
   class B : public A { // B hérite du m2() de A
   public:
     virtual void     cdecl m1() { cout << "B::m1()" << endl; }</pre>
10
     int bd;
1.1
   };
12
   /* affiche la vtable de l'objet fourni */
   void print vtable (A * pa)
15
     // p voit pa comme un tableau de doubles mots
16
     unsigned * p = reinterpret cast<unsigned *>(pa);
17
     // vt voit la vtable comme un tableau de pointeurs
18
     void ** vt = reinterpret cast < void **>(p[0]);
19
     cout << hex << "adresse de la vtable = " << vt << endl;
20
     for( int i=0; i < 2; i++)
^{21}
        cout << "dword " << i << " : " << vt[i] << endl;
23
     // appelle les fonctions virtuelle d'une façon ABSOLUMENT non portable
24
     void (*m1func pointer)(A *); // variable pointeur de fonction
25
     m1func pointer = reinterpret cast<void (*)(A*)>(vt[0]);
26
     m1func pointer(pa);
                                      // appelle m1 via le pointeur de fonction
27
28
     void (*m2func pointer)(A *); // variable pointeur de fonction
29
     m2func pointer = reinterpret cast<void (*)(A*)>(vt[1]);
     m2func pointer(pa);
                                     // appelle m2 via le pointeur de fonction
31
32
33
   int main()
34
35
     A a; B b1; B b2;
36
     cout << "a:" << endl; print vtable(&a);
37
     cout << "b1: " << endl; print vtable(&b1);
38
     cout << "b2: " << endl; print vtable(&b2);</pre>
39
     return 0:
40
41
```

Figure 7.23 – Exemple plus compliqué




FIGURE 7.24 – Représentation interne de b1

Le lecteur attentif se demandera pourquoi les méthodes de classe de la Figure 7.21 sont explicitement déclarées pour utiliser la convention d'appel C en utilisant le mot-clé \_\_cdecl. Par défaut, Microsoft utilise une convention différente de la convention C standard pour les méthodes de classe C++. Il passe le pointeur sur l'objet sur lequel agit la méthode via le registre ECX au lieu d'utiliser la pile. La pile est toujours utilisée pour les autres paramètres explicites de la méthode. Le modificateur \_\_cdecl demande l'utilisation de la convention d'appel C standard. Borland C++ utilise la convention d'appel C par défaut.

Observons maintenant un exemple légèrement plus compliqué (Figure 7.23). Dans celui-là, les classes A et B ont chacune deux méthodes : m1 et m2. Souvenez vous que comme la classe B ne définit pas sa propre méthode m2, elle hérite de la méthode de classe de A. La Figure 7.24 montre comment l'objet b apparaît en mémoire. La Figure 7.25 montre la sortie du programme. Tout d'abord, regardons l'adresse de la vtable de chaque objet. Les adresses des deux objets B sont les mêmes, ils partagent donc la même vtable. Une vtable appartient à une classe pas à un objet (comme une donnée membre static). Ensuite, regardons les adresses dans les vtables. En regardant la sortie assembleur, on peut déterminer que le pointeur sur la méthode m1 est au déplacement 0 (ou dword 0) et celui sur m2 est au déplacement 4 (dword 1). Les pointeurs sur la méthode m2 sont les mêmes pour les vtables des classes A et B car la classe B hérite de la méthode m2 de la classe A.

Les lignes 25 à 32 montrent comment l'on pourrait appeler une fonction virtuelle en lisant son adresse depuis la vtable de l'objet <sup>15</sup>. L'adresse de la méthode est stockée dans un pointeur de fonction de type C avec un pointeur this explicite. D'après la sortie de la Figure 7.25, on peut voir comment cela fonctionne. Cependant, s'il vous plaît, n'écrivez pas de code de ce genre! Il

<sup>15.</sup> Souvenez vous, ce code ne fonctionne qu'avec les compilateurs MS et Borland, pas qcc.

```
a:
Adresse de la vtable = 004120E8
dword 0: 00401320
dword 1: 00401350
A::m1()
A::m2()
b1:
Adresse de la vtable = 004120F0
dword 0: 004013A0
dword 1: 00401350
B::m1()
A::m2()
b2:
Adresse de la vtable = 004120F0
dword 0: 004013A0
dword 1: 00401350
B::m1()
A::m2()
```

Figure 7.25 – Sortie du programme de la Figure 7.23

n'est utilisé que pour illustrer le fait que les méthodes virtuelles utilisent la vtable.

Il y a plusieurs leçons pratiques à tirer de cela. Un fait important est qu'il faut être très attentif lorsque l'on écrit ou que l'on lit des variables de type classe depuis un fichier binaire. On ne peut pas utiliser simplement une lecture ou une écriture binaire car cela lirait ou écrirait le pointeur vtable depuis le fichier! C'est un pointeur sur l'endroit où la vtable réside dans la mémoire du programme et il varie d'un programme à l'autre. La même chose peut arriver avec les structures en C, mais en C, les structures n'ont des pointeurs que si le programmeur en définit explicitement. Il n'y a pas de pointeurs explicites déclarés dans les classes A ou B.

Une fois encore, il est nécessaire de réaliser que des compilateurs différents implémentent les méthodes virtuelles différemment. Sous Windows, les objets de la classe COM (Component Object Model) utilisent des vtables pour implémenter les interfaces COM  $^{16}$ . Seuls les compilateurs qui implémentent les vtables des méthodes virtuelles comme le fait Microsoft peuvent créer des classes COM. C'est pourquoi Borland utilise la même implémentation que Microsoft et une des raisons pour lesquelles gcc ne peut pas être utilisé pour

<sup>16.</sup> Les classes COM utilisent également la convention d'appel \_\_stdcal1, pas la convention C standard.

créer des classes COM.

Le code des méthodes virtuelles est identique à celui des méthodes nonvirtuelles. Seul le code d'appel est différent. Si le compilateur peut être absolument sûr de la méthode virtuelle qui sera appelée, il peut ignorer la vtable et appeler la méthode directement (p.e., en utilisant la liaison précoce).

#### 7.2.6 Autres fonctionnalités C++

Le fonctionnement des autres fonctionnalités du C++ (p.e., le RunTime Type Information, la gestion des exceptions et l'héritage multiple) dépasse le cadre de ce livre. Si le lecteur veut aller plus loin, The Annotated C++ Reference Manual de Ellis et Stroustrup et The Design and Evolution of C++ de Stroustrup constituent un bon point de départ.

## Annexe A

# Instructions 80x86

## A.1 Instructions hors Virgule Flottante

Cette section liste et décrit les actions et les formats des instructions hors virgule flottante de la famille de processeurs Intel 80x86.

Les formats utilisent les abbréviations suivantes :

R	registre général				
R8	registre 8 bits				
R16	registre 16 bits				
R32	registre 32 bits				
SR	registre de segment				
M	mémoire				
M8	octet				
M16	-mot				
M32	double mot				
I	valeur immédiate				

Elles peuvent être combinées pour les instructions à plusieurs opérandes. Par exemple, le format R,R signifie que l'instruction prend deux opérandes de type registre. Beaucoup d'instructions à deux opérandes acceptent les mêmes opérandes. L'abbréviation O2 est utilisée pour représenter ces opérandes : R,R R,M R,I M,R M,I. Si un registre 8 bits ou un octet en mémoire peuvent être utilisés comme opérande, l'abbréviation R/M8 est utilisée.

Le tableau montre également comment les différents bits du registre FLAGS sont modifiés par chaque instruction. Si la colonne est vide, le bit correspondant n'est pas modifié du tout. Si le bit est toujours positionné à une valeur particulière, un 1 ou un 0 figure dans la colonne. Si le bit est positionné à une valeur qui dépend des opérandes de l'instruction, un C figure dans la colonne. Enfin, si le bit est modifié de façon indéfinie, un ? figure dans la colonne. Comme les seules instructions qui changent le drapeau de direction sont CLD et STD, il ne figure pas parmi les colonnes FLAGS.

			Flags					
Nom	Description	Formats	O	S	$\mathbf{Z}$	A	P	$\mathbf{C}$
ADC	Ajout avec Retenue	O2	С	С	С	С	С	$\mid C \mid$
ADD	Addition entière	O2	$\mathbf{C}$	C	С	$\mid$ C	C	$\mid$ C $\mid$
AND	ET niveau bit	O2	0	С	С	?	С	0
BSWAP	Echange d'Octets	R32						
CALL	Appel de Routine	RMI						
CBW	Conversion Octet-Mot							
CDQ	Conversion DMot-							
	QMot							
CLC	Eteindre la retenue							0
CLD	Eteindre la direction							
CMC	Inverser la retenue							$\mid$ C $\mid$
CMP	Comparaison Entière	O2	$\mathbf{C}$	C	С	С	C	$\mid$ C $\mid$
CMPSB	Comparaison d'Octets		$\mathbf{C}$	C	С	С	C	$\mid$ C $\mid$
CMPSW	Comparaison de Mots		$\mathbf{C}$	С	С	С	С	$\mid$ C $\mid$
CMPSD	Comparaison de		$\mathbf{C}$	C	С	С	С	$\mid$ C $\mid$
	DMots							
CWD	Conversion Mot-DMot							
	dans DX:AX							
CWDE	Conversion Mot-DMot							
	dans EAX							
DEC	Decrémentation d'En-	RM	$\mathbf{C}$	С	С	С	С	
	tier							
DIV	Division non Signée	RM	?	?	?	?	?	?
ENTER	Création de cadre de	I,0						
	pile							
IDIV	Division Signée	RM	?	?	?	?	?	?
IMUL	Multiplication Signée	R M	$\mathbf{C}$	?	?	?	?	$\mid$ C $\mid$
		$\mid$ R16,R/M16 $\mid$						
		$\mid$ R32,R/M32 $\mid$						
		R16,I R32,I						
		m R16,R/M16,I						
		m R32,R/M32,I						
INC	Incrémentation d'En-	RM	$\mathbf{C}$	С	С	С	С	
	tier							
INT	Générer une Interrup-	I						
	tion							
JA	Saut si Au-dessus	I						
JAE	Saut si Au-Dessus ou	I						
	Egal							
JВ	Saut si En-Dessous	I						

$\mathbf{Nom}$			Flags					
1 (0111	Description	${\bf Formats}$	О	S	$\mathbf{Z}$	A	P	С
JBE :	Saut si En-Dessous ou	Ι						
]	Egal							
JC :	Saut si Retenue	I						
JCXZ :	Saut si $CX = 0$	I						
JE :	Saut si Egal	I						
JG :	Saut si Supérieur	I						
JGE :	Saut si Supérieur ou	I						
]	Egal							
JL :	Saut si Inférieur	I						
JLE S	Saut si Inférieur ou	I						
]	Egal							
	Saut Inconditionnel	RMI						
JNA	Saut si Non Au-Dessus	I						
JNAE	Saut si Non Au-Dessus	I						
	ou Egal							
	Saut si Non En-	I						
]	Dessous							
JNBE	Saut si Non En-	I						
	Dessous ou Egal							
	Saut si pas de Retenue	I						
	Saut si Non Egal	I						
	Saut si Non Supérieur	I						
	Saut si Non Supérieur	I						
	ou Egal							
	Saut si Non Inférieur	I						
	Saut si Non Inférieur	I						
	ou Egal							
	Saut si Non Overflow	I						
	Saut si Non Signe	I						
	Saut si Non Zéro	I						
	Saut si Overflow	I						
	Saut si Pair	I						
	Saut si Impair	Ī						
	Saut si Signe	Ī						
	Saut si Zéro	Ī						
	Charge FLAGS dans	_						
	AH							
	Charge l'Adresse Effec-	R32,M						
	tive	1002,111						

			Flags					
Nom	Description	Formats	0	S	Z	Α	P	$\mathbf{C}$
LEAVE	Quitter le Cadre de							
	Pile							
LODSB	Charger un Octet							
LODSW	Charger un Mot							
LODSD	Charger un Double							
	Mot							
LOOP	Boucler	I						
LOOPE/LOOPZ	Boucler si Egal	I						
LOOPNE/LOOPNZ	Boucler si Non Egal	I						
MOV	Déplacement de don-	O2						
	nées	SR,R/M16						
		m R/M16,SR						
MOVSB	Déplacement d'Octet							
MOVSW	Déplacement de Mot							
MOVSD	Déplacement de							
	Double Mot							
MOVSX	Déplacement Signé	m R16,R/M8						
		R32,R/M8						
		m R32,R/M16						
MOVZX	Déplacement Non Si-	m R16,R/M8						
	gné	m R32,R/M8						
		m R32,R/M16						
MUL	Multiplication Non Si-	RM	C	?	?	?	?	$\mid$ C $\mid$
	gnée							
NEG	Inverser	R M	C	С	С	С	С	$\mid C \mid$
NOP	Pas d'Opération							
NOT	Complément à 1	RM						
OR	OU niveau bit	O2	0	С	С	?	С	0
POP	Retirer de la pile	R/M16						
		R/M32						
POPA	Tout retirer de la pile							
POPF	Retirer FLAGS de la		С	C	С	C	C	$\mid C \mid$
	pile							
PUSH	Empiler	R/M16						
		R/M32 I						
PUSHA	Tout Empiler							
PUSHF	Empiler FLAGS							
RCL	Rotation à Gauche	R/M,I	С					$\mid$ C $\mid$
	avec Retenue	R/M,CL						

					Fla	ags		
$\mathbf{Nom}$	Description	<b>Formats</b>	О	$\mathbf{S}$	$\mathbf{Z}$	A	P	$\mathbf{C}$
RCR	Rotation à Droite avec	R/M,I	С					С
	Retenue	$_{ m R/M,CL}$						
REP	Répéter							
REPE/REPZ	Répéter Si Egal							
REPNE/REPNZ	Répéter Si Non Egal							
RET	Retour							
ROL	Rotation à Gauche	m R/M,I $ m R/M,CL$	C					С
ROR	Rotation à Droite	m R/M,I $ m R/M,CL$	С					С
SAHF	Copie AH dans	,		С	С	С	С	С
SAL	Décalage Arithmétique	R/M,I						C
	à Gauche	R/M, CL						
SBB	Soustraire Avec Rete-	$O_2$	$\Gamma$	$ _{\mathrm{C}}$	$ _{\mathrm{C}}$	C	C	$\mathbf{C}$
	nue							
SCASB	Recherche d'Octet		$\Gamma$	C	C	C	$\mathbf{C}$	$\mathbf{C}$
SCASW	Recherche de Mot		C	C	C	$\mathbf{C}$	$\mathbf{C}$	$\mathbf{C}$
SCASD	Recherche de Double-		$\Gamma$	C	C	С	$\mathbf{C}$	$\mathbf{C}$
	Mot							
SETA	Allumer Si Au-Dessus	R/M8						
SETAE	Allumer Si Au-Dessus ou Egal	R/M8						
SETB	Allumer Si En-Dessous	R/M8						
SETBE	Allumer Si En-Dessous	R/M8						
	ou Egal	20, 2:20						
SETC	Allumer Si Retenue	R/M8						
SETE	Allumer Si Egal	R/M8						
SETG	Allumer Si Plus Grand	R/M8						
SETGE	Allumer Si Plus Grand	R/M8						
	ou Egal	,						
SETL	Allumer Si Plus Petit	R/M8						
SETLE	Allumer Si Plus Petit	R/M8						
	ou Egal	,						
SETNA	Allumer Si Non Au	R/M8						
	Dessus	<u> </u>						
SETNAE	Allumer Si Non Au-	R/M8						
	Dessus ou Egal	, '						
SETNB	Allumer Si Non En-	R/M8						
	Dessous							

			Flags					
${f Nom}$	Description	Formats	О	$\mathbf{S}$	$\mathbf{Z}$	A	P	$\mathbf{C}$
SETNBE	Allumer Si Non En-	R/M8						
	Dessous ou Egal							
SETNC	Allumer Si Pas de Re-	R/M8						
	tenue							
SETNE	Allumer Si Non Egal	R/M8						
SETNG	Allumer Si Non Plus	R/M8						
	Grand							
SETNGE	Allumer Si Non Plus	R/M8						
	Grand ou Egal							
SETNL	Allumer Si Non Infé-	R/M8						
	rieur							
SETNLE	Allumer Si Non Infé-	R/M8						
	rieur ou Egal							
SETNO	Allumer Si Non Over-	R/M8						
	flow							
SETNS	Allumer Si Non Signe	R/M8						
SETNZ	Allumer Si Non Zéro	R/M8						
SET0	Allumer Si Overflow	R/M8						
SETPE	Allumer Si Parité Paire	R/M8						
SETP0	Allumer Si Parité Im-	R/M8						
	paire							
SETS	Allumer Si Signe	R/M8						
SETZ	Allumer Si Zéro	R/M8						
SAR	Décalage Arithmétique	R/M,I						С
	à Droite	R/M, CL						
SHR	Décalage Logique à	R/M,I						С
	Droite	R/M, CL						
SHL	Décalage Logique à	R/M,I						C
	Gauche	R/M, CL						
STC	Allumer la Retenue							1
STD	Allumer le Drapeau de							
	Direction							
STOSB	Stocker l'Octet							
STOSW	Stocker le Mot							
STOSD	Stocker le Double-Mot							
SUB	Soustraction	O2	$\mid C \mid$	С	С	$\mathbf{C}$	C	C
TEST	Comparaison Logique	R/M,R	0	С	С	?	С	0
		R/M,I						
XCHG	Echange	R/M,R						
		R,R/M						

### A.1. INSTRUCTIONS HORS VIRGULE FLOTTANTE

187

			$\mathbf{Flags}$					
Nom	Description	Formats	О	$\mathbf{S}$	$\mathbf{Z}$	A	P	C
XOR	Ou Exclusif Niveau Bit	O2	0	С	С	?	С	0

## A.2 Instruction en Virgule Flottante

Dans cette section, la plupart des instructions du coprocesseur mathématique du 80x86 son décrites. La section description décrit brièvement l'opération effectuée par l'instruction. Pour économiser de la place, il n'est pas précisé si l'instruction décale la pile ou non.

La colonne format indique le type d'opérande pouvant être utilisé avec chaque instruction. Les abbréviations suivantes sont utilisées :

$\int STn$	Registre du coprocesseur
F	Nombre simple précision en mémoire
D	Nombre double précision en mémoire
E	Nombre précision étendue en mémoire
I16	Mot entier en mémoire
I32	Double mot entier en mémoire
I64	Quadruple mot entier en mémoire

Les instructions nécessitant un Pentium Pro ou ou supérieur sont signalées par une astérisque (\*).

Instruction	Description	Format
FABS	STO =  STO	
FADD src	STO += src	STn F D
FADD dest, STO	dest += STO	STn
FADDP $dest[,ST0]$	dest += STO	STn
FCHS	$\mathtt{STO} = -\mathtt{STO}$	
FCOM src	Compare STO et <i>src</i>	STn F D
FCOMP src	Compare STO et <i>src</i>	STn F D
FCOMPP src	Compare STO et ST1	
FCOMI* src	Compare dans FLAGS	STn
FCOMIP* src	Compare dans FLAGS	STn
FDIV src	STO /= src	STn F D
FDIV $dest$ , STO	dest /= STO	STn
FDIVP $dest[,ST0]$	dest /= STO	STn
FDIVR src	STO = src/STO	STn F D
FDIVR dest, STO	dest = STO/dest	STn
FDIVRP dest[,STO]	dest = STO/dest	STn
FFREE dest	Marquer comme vide	STn
FIADD src	STO += src	I16 I32
FICOM src	Compare STO et src	I16 I32
FICOMP src	Compare STO et src	I16 I32
FIDIV src	STO /= src	I16 I32
FIDIVR src	STO = src/STO	I16 I32

Instruction	Description	Format
FILD src	Place src sur la Pile	I16 I32 I64
FIMUL src	STO *= src	I16 I32
FINIT	Initialise le Coprocesseur	
FIST dest	Stocke STO	I16 I32
FISTP $dest$	Stocke STO	I16 I32 I64
FISUB src	STO -= src	I16 I32
FISUBR src	STO = src - STO	I16 I32
FLD src	Place $src$ sur la Pile	STn F D E
FLD1	Place 1.0 sur la Pile	
FLDCW src	Charge le Registre du Mot de Contrôle	I16
FLDPI	Place $\pi$ sur la Pile	
FLDZ	Place 0.0 sur la Pile	
FMUL src	STO *= <i>src</i>	STn F D
FMUL dest, STO	dest *= STO	STn
FMULP dest[,STO]	dest *= STO	STn
FRNDINT	Arrondir ST0	
FSCALE	$\mathtt{ST0} = \mathtt{ST0}  imes 2^{\lfloor \mathtt{ST1}  floor}$	
FSQRT	$\mathtt{STO} = \sqrt{\mathtt{STO}}$	
FST dest	Stocke STO	STn F D
FSTP dest	Stocke STO	STn F D E
FSTCW dest	Stocke le Registre du Mot de Contrôle	I16
FSTSW dest	Stocke le Registre du Mot de Statut	I16 AX
FSUB src	STO -= src	STn F D
FSUB dest, STO	dest -= STO	STn
FSUBP dest[,ST0]	dest -= STO	STn
FSUBR src	STO = src - STO	STn F D
FSUBR dest, STO	dest = STO-dest	STn
FSUBP dest[,ST0]	dest = STO-dest	STn
FTST	Compare STO avec 0.0	
FXCH $dest$	Echange STO et $dest$	STn