КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРОГРАММ

Лекция № 13 Взаимодействие С — ассемблер

+375 17 293 8039 (505a-5)

+375 17 320 7402 (ОИПИ НАНБ)

prep@lsi.bas-net.by

ftp://student:2ok*uK2@Rwox@lsi.bas-net.by/

Кафедра ЭВМ, 2022

2022.04.20

Оглавление


Адресация памяти в х86 (IA32)	3
Формирование эффективного адреса	3
Формирование линейного адреса (сегментация)	4
Формирование физического адреса	5
Взаимодействие с 32-разрядным кодом	6
Организация памяти приложения	7
Связь между файлами программы и утилитами	8
Взаимодействие с 32-битными С-программами	9
Имена внешних символов	9
Соглашение о вызове С в 32-битных программах	12
Соглашение о вызовах API Windows для программ Win32	17
Пример функции в стиле С	18
Полный пример вызова printf() из кода на ассемблере	20
Доступ к элементам данных	
Доступ из ассемблера в С	21
Доступ из С в ассемблер	22
Доступ из ассемблера к массиву в С	23
Представление данных	24
Целые типы в С	
Доступ из ассемблера к структуре данных в С	26
c32.mac: вспомогательные макросы для 32-битного интерфейса С	27
Сборка ассемблерного кода с libc	30
Системные вызовы и язык ассемблера	33
Преобразование заголовочных файлов С в заголовочные файлы nasm	34
Файл unistd_32.h	34
Файл syscalls_32.inc	35
Скрипт для преобразования .h файлов в .inc файлы	36
Преобразование errno.h в errno.inc	37
Соответствие директив С-препроцессора директивам препроцессора NASM	38
Соответствие С-макросов макросам препроцессора NASM	
Потоковый и файловый ввод-вывод	40
Системные вызовы из С/С++	41
extern long int syscall(long intsysno,)	43
Maknocы Файл syscalls mac	45

Адресация памяти в x86 (IA32)

Существует четыре вида адресов:

- 1. эффективный (адрес относительно начала сегмента) кодируется в инструкции;
- 2. логический (сегмент и эффективный адрес);
- 3. линейный (или виртуальный) формируется в процессе сегментации;
- 4. физический в системной памяти процесс страничной трансляции;

Формирование эффективного адреса




База — может содержаться в любом из РОН;

Индекс — может содержаться в любом из РОН за исключением ESP;

Смещение – содержится в коде команды;


Масштаб — содержится в коде команды (1, 2, 4, 8).

Формирование линейного адреса (сегментация)



- 1. из селектора извлекается поле индекса;
- 2. по индексу находится соответствующий дескриптор;
- 3. из дескриптора извлекается поле адреса базы.
- 4. К адресу базы добавляется смещение.

Формирование физического адреса



Взаимодействие с 32-разрядным кодом

Нижеизложенное касается для *UX, Win32 и DJGPP (DJ's GNU Programming Platform — проект по переносу GNU-утилит на платформы DOS и Windows для поддержки DPMI).

Ниже описаны некоторые распространенные вопросы создания ассемблерного кода для взаимодействия с 32-битными подпрограммами С и как писать позиционно-независимый код для совместно используемых библиотек.

Почти весь 32-битный код, и в частности весь код, работающий под Win32, DJGPP или любым из вариантов ПК *UX, работает в модели с плоской памятью.

Это означает, что регистры сегментов и страничная подсистема уже настроены для предоставления приложению одинакового 32-битного адресного пространства размером 4 Гб независимо от сегмента, в связи с чем следует полностью игнорировать все регистры сегментов.

При написании кода приложений с плоской моделью никогда не нужно ни использовать переопределение сегмента, ни изменять какой-либо из сегментных регистров, поскольку адреса в кодовых секциях, куда передают управление CALL и JMP, находятся в том же адресном пространстве, что и адреса переменных в секциях данных, а также и адреса локальных переменных и параметры процедуры в секциях стека.

Каждый адрес имеет длину 32 бита и содержит только компоненту смещения.

Организация памяти приложения


Детальная разбивка памяти существенно зависит как от процессора, так и от операционной системы. Программа для выполнения считывается в память, где и остается вплоть до своего завершения.

Статический код программ считывается в нижнюю часть памяти (по меньшим адресам).

Программе выделяется ряд блоков памяти специального назначения для разных типов данных.

В нижней части адресного пространства, которую можно использовать для стека, может существовать **«защитная» область»** (guard area). Защитная область никогда не отображается на физическую память и если либо стек, либо куча пытаются в него «врасти», немедленно возникает исключение ошибки сегментации.


Адресное пространство выглядит следующим образом:



Черные области на этой диаграмме не отображаются на физическую память и любая попытка к ним доступа вызывает немедленную ошибку сегментирования.

Размер таких областей для 64-разрядных программ обычно намного превышает размер отображаемой памяти.

Связь между файлами программы и утилитами



make — утилита, отслеживающая изменения в файлах и вызывающая необходимые программы из набора, использующегося для компиляции и генерации выполняемого кода из исходных текстов (toolchain).

Взаимодействие с 32-битными С-программами

Имена внешних символов

Большинство 32-битных компиляторов С разделяют соглашение, используемое 16-битными компиляторами, что имена всех глобальных символов (функций или данных), которые они определяют, формируются путем добавления префикса подчеркивания к имени, которое написано в программе на С.

```
extern _printf; чтобы asm-программа увидела С-символ printf%define printf _printf

global _my_asmproc; чтобы С-программа увидела символ my_asmproc
%define my_asmproc _my_asmproc
```

Однако, не все из них ведут себя именно так. В частности, спецификация ELF гласит, что С-символы не имеют начальных подчеркиваний в именах на ассемблере.

Это означает, что для связывания с символами из кода на C, следует использовать директиву **extern** без каких-либо подчеркиваний и прочих украшений.

```
extern printf
global my_asmproc
```

Для формата ELF начальное подчеркивание использоваться не должно

```
$ cat printf.asm
;global _start
global main
extern printf
                           printf("int value: %d (12345)\n", number)
section .data
number dd 12345
message db "int value: %d (12345)", 10, 0
section .text
start:
main:
                dword [number]
        push
        push
                dword message
        call
             printf
        add esp, byte 8
                ebx, 0 ; exit code
        mov
                eax, 1 ; 1 = sys_exit
        mov
        int
                0x80
```

```
$ cat makefile
NAME=printf
AS=nasm
CC=qcc
#LD=ld
LD=gcc
LDFLAGS=-m32
ASFLAGS=-Wall -f elf -q
.SUFFIXES:
.SUFFIXES: .o .c .asm
all: $(NAME)
$(NAME): $(NAME).o
  $(LD) $(LDFLAGS) $^ -o $@
.PHONY: clean
clean:
  $(RM) $(NAME) *.o *.lst
$(NAME).o: $(NAME).asm makefile
  $(AS) $(ASFLAGS) -1 $(*F).lst $< -0 $@
```

\$^ — имена всех зависимостей, с пробелами между ними;

\$@ — имя файла цели правила;

\$< — имя первой зависимости.

Соглашение о вызове С в 32-битных программах


- 1) Вызывающая сторона помещает параметры функции в стек один за другим в обратном порядке (справа налево, так что первый аргумент, указанный для функции, помещается в стек последним).
- 2) Затем вызывающая сторона, выполняя команду ближнего вызова **CALL**, передает управление вызываемой стороне.
- 3) Вызываемая сторона получает управление, и обычно (это не является необходимым в случае функций, которым не требуется доступ к их параметрам) начинает работу с сохранения содержимого регистра **ESP** в регистре **EBP**, чтобы иметь возможность использовать **EBP** в качестве указателя базы для получения доступа к параметрам в стеке.

Однако вызывающая сторона, скорее всего, сделала тоже самое, поэтому соглашение о вызовах требует, чтобы **EBP** сохранялось любой С-функцией.

Следовательно, вызываемая сторона, если она собирается использовать **EBP** в качестве указателя кадра, должна сначала сохранить в стеке его предыдущее значение.

```
push ebp
mov ebp, esp
```

4) После этого вызываемая сторона может получить доступ относительно **ЕВР** к своим параметрам.



Двойное слово в **[EBP]** содержит предыдущее значение **EBP** в том виде, в котором оно было до сохранения;


Следующее двойное слово в **[EBP+4]** содержит адрес возврата, неявно сохраненный инструкцией **CALL**.

После них, начиная с [EBP+8], идут параметры — именно по этому смещению относительно EBP будет доступен крайний левый параметр функции, поскольку он был сохранен в стеке последним. Остальные, соответственно, располагаются с последовательно увеличивающимися на 4 смещениями.

Таким образом, в функции, например, такой как printf(), принимающей переменное число параметров, помещение в стек параметров в обратном порядке позволяет функции знать, где найти свой первый параметр, который сообщает ей количество и тип остальных.


5) Вызываемая сторона может также еще больше уменьшить **ESP**, чтобы выделить в стеке место для локальных переменных. Доступ к ним осуществляется при помощи отрицательных смещений относительно **EBP**.

```
push ebp
mov ebp, esp
sub esp, 3*4 ; фрейм под локальные переменные a, b и c
```



6) Вызываемая сторона, если она желает вернуть значение вызывающей стороне, должна оставить это значение в регистрах **AL**, **AX** или **EAX** в зависимости от размера возвращаемого значения. Результаты вычислений с плавающей точкой обычно возвращаются в **ST0**.

7) После того, как вызываемая сторона завершила работу, она восстанавливает **ESP** из **EBP** в случае, если она выделяла пространство в стеке для размещения локальных переменных, после чего извлекает предыдущее значение **EBP** и возвращает через **RET** или **RET N** управление вызывающей стороне.



8) Когда вызывающая сторона получает управление от вызываемой, параметры функции все еще находятся в стеке, поэтому обычно вызывающая сторона добавляет к **ESP** непосредственную константу для их удаления (вместо выполнения ряда медленных инструкций **POP**). Таким образом, если функция случайно была вызвана с неправильным количеством параметров из-за несоответствия прототипа, стек все равно будет возвращен в правильное состояние, поскольку удаление параметров выполняет вызывающая программа, которая знает, сколько параметров она туда поместила.

$ESP_0 \to$???
$ESP_1 \to$	param
$ESP_2 \to$	array_sz
$ESP_3 \to$	&array
	ret_address

add esp, 12; caller does it

Соглашение о вызовах API Windows для программ Win32

Существует альтернативное соглашение о вызовах, используемое программами Win32 для вызовов API Windows, а также для функций, вызываемых API Windows, таких как оконные процедуры.

Все они следуют соглашениям, которые Microsoft называет соглашением __stdcall.

- стек очищает вызываемая сторона, передавая необходимое значение в инструкцию **RET N**;
- параметры в стек помещаются в порядке справа налево;
- перед именем ставится символ подчеркивания '_';
- после имени ставится символ '@', за которым идет в десятичном выражении количество байт в списке аргументов.

Таким образом, функция, объявленная как int func(int a, double b) будет декорироваться как _func@12.

Пример функции в стиле С

```
global _myfunc

_myfunc:

push ebp
mov ebp, esp
sub esp, 0x40 ; 64 байта для локальных переменных
mov ebx, [ebp+8] ; первый параметр, переданный функции

; какой-то код

leave
ret

; mov esp, ebp\ pop ebp
```

Где-то в другом месте процесса, чтобы вызвать С-функцию из ассемблерного кода, необходимо сделать что-то вроде следующего:

```
extern _printf
section .text
       ; какой-то код ...
               dword [number]; целочисленная переменная (аргумент)
       push
       push
               dword message ; указатель в сегмент данных (строка формата)
       call printf
               esp, byte 8; 'byte' укорачивает поле imm в коде инструкции
       add
       ; какой-то код ...
section .data
          dd
               1234
number
          db
               'Это число -> %d <- должно быть 1234',10,0
message
```

Данный фрагмент кода является ассемблерным эквивалентом кода на С:

```
int number = 1234;
printf("Это число -> %d <- должно быть 1234\n", number);
```

Полный пример вызова printf() из кода на ассемблере

```
main ; компоновка дсс требует точку старта с именем "main"
global
extern printf ; в libc
section .data
number dd 12345
message db "int value: %d (12345)", 10, 0
section .text
main:
        push dword [number]
        push dword message
        call printf ; вызов в libc
        add esp, byte 8 ; подбираем стек
;--- exit() -----
        mov ebx, 0 ; exit code
           eax, 1 ; 1 = sys_exit
        mov
        int
               0x80
```

Компиляция и компоновка

```
$ nasm -f elf -o foo.o foo.asm
$ gcc -m32 -o foo foo.o # компилируем с помощью gcc
```

Доступ к элементам данных

Доступ из ассемблера в С

Чтобы получить содержимое переменных С или объявить переменные, к которым С может обращаться, достаточно объявить имена как **EXTERN** или **GLOBAL**, соответсвенно .

Наличие начальных подчеркиваний зависит от соглашений С-компилятора. В частности, 16-битные компиляторы обычно требуют этого.

Компиляторы, генерирующие формат ELF обходятся без подчеркиваний.

Таким образом, переменная C, объявленная как **int var**, может быть доступна из ассемблера для 16-разрядных компиляторов как

```
extern _var
...
mov eax,[_var]
```

или

```
extern var
...
mov eax,[var]
```

для компиляторов, генерирующих формат ELF.

Доступ из С в ассемблер

Чтобы объявить в ассемблерном коде целочисленную переменную, к которой программы на С могут обращаться как **extern int var**, обычно ее следует расположить в сегменте данных.

При использовании 16-разрядных компиляторов ее следует объявить с подчеркиваниями

```
global _var
...
section .data
_var dd 0
```

а для генерирующих формат ELF без подчеркивания

```
global var
...
section .data
var dd 0
```

Доступ из ассемблера к массиву в С

Чтобы получить доступ к массиву С, необходимо знать размер компонентов массива.

Например, переменные **int** имеют длину четыре байта (например), поэтому, если программа на С объявляет массив как **int a [10]**, доступ к элементу **[3]** можно получить, например, так

```
mov eax, [a+12]; 12 = 3*4
```

Байтовое смещение, равное 12, получается умножением требуемого индекса массива, равного 3, на размер элемента массива, равного 4, аналогично тому, как нужно делать в С, если мы желаем получить элемент не с помощью оператора [], а через указатель.

Размеры базовых типов С в 32-разрядных компиляторах:

- 1 для char;
- 2 для short int;
- 4 для int, long int и float;
- 8 для **double**.

Указатели, являющиеся 32-битными адресами, также имеют длину 4 байта.

Некоторые компиляторы могут не следовать данным правилам, поэтому в программах на С следует использовать типы **stdint.h**. Это убережет от промахов при доступе к данным.

Представление данных

Segmetnt word size	32 bit					64 bit				
compiler	MS	Intel Win	Borla	Watc	GCC,Clang	Int Linux	MS	Intel Win	GCC,Clang	Int Linux
bool	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
char	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
wchar_t	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4
short int	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
int	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
long int	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8
int64_t	8	8			8	8	8	8	8	8
enum (typical)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
float	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
double	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
long double	8	16	10	8	12	12	8	16	16	16
m64	8	8			8	8		8	8	8
m128	16	16			16	16	16	16	16	16
m256	32	32			32	32	32	32	32	32
m512	64	64			64	64	64	64	64	64
pointer	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8
function pointer	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8
data member ptr (min)	4	4	8	4	4	4	4	4	8	8
data member ptr (max)	12	12	8	12	4	4	12	12	8	8
member func ptr (min)	4	4	12	4	8	8	8	8	16	16
member func ptr (max)	16	16	12	16	8	8	24	24	16	16

Целые типы в С

Стандарт ISO/IEC 9899:2011: 7.20 Integer types <stdint.h>

Заголовочный файл **<stdint.h>** декларирует набор целых знаковых и беззнаковых типов фиксированной длины [u]intN_t, определяя соответствующие макросы.

```
int8_t
int16_t
int32_t
int64_t
uint8_t
uint16_t
uint32_t
uint64_t
```

Доступ из ассемблера к структуре данных в С

Чтобы получить доступ к структуре данных С, необходимо знать смещение от базы структуры до интересующего поля.

Это можно сделать, преобразовав определение структуры из С в определение структуры NASM (с помощью **STRUC**), или, прямо вычислить смещения и использовать их.

В любом случае, чтобы сделать либо первое либо второе, необходимо прочитать руководство С-компилятора, чтобы узнать, как он организует структуры данных.

NASM не предоставляет возможности особого выравнивания для элементов структуры в своем собственном макросе **STRUC**, поэтому выравнивание необходимо указывать отдельно, если С-компилятор С его генерирует.

Как правило, можно обнаружить, что структура, подобная

```
struct {
   char c;
   int i;
} foo;
```

может быть длиной восемь байтов, а не пять, поскольку поле **int** будет выровнено по четырехбайтовой границе.

Однако такого рода особенности обычно настраиваются в С-компиляторе с использованием параметров командной строки или директив **#pragma**, поэтому иногда достаточно всего лишь выяснить, как это делает используемый компилятор.

с32.mac: вспомогательные макросы для 32-битного интерфейса С

В составе **NASM**, в каталоге **misc**, находится файл макросов **c32.mac**.

Он определяет три макроса: **proc**, **arg** и **endproc**. Они предназначены для использования в определениях процедур в стиле C, и позволяют автоматизировать большую часть работы, связанной с отслеживанием соглашений о вызовах.

Пример ассемблерной функции, использующей набор данных макросов:

```
proc foo32
%$i     arg
%$j     arg
mov     eax, [ebp + %$i]
mov     ebx, [ebp + %$j]
add     eax, [ebx]
endproc
```

Здесь символ **foo32** определен как процедура, принимающая два аргумента: первый (\mathbf{i}) — целое число, второй (\mathbf{j}) — указатель на целое число.

Процедура возвращает значение $\mathbf{i} + *\mathbf{j}$.

```
%imacro proc 1 ; начинает определение процедуры
%push proc
global %1
%1: push ebp
mov ebp,esp
%assign %$arg 8
%define %$procname %1 ; локальная в контексте метка
%endmacro
```

```
%imacro arg 0-1 4 ; используется с именем аргумента в качестве метки %00 equ %$arg
%assign %$arg %1+%$arg
%endmacro
```

Следует обратить внимание, что макрос **arg** имеет **EQU** в качестве первой строки своего раскрытия, и поскольку метка перед вызовом макроса добавляется к первой строке расширенного макроса, **EQU** работает, определяя **%\$i** как смещение от **EBP**.

```
%imacro endproc 0
%ifnctx proc
%error Mismatched `endproc'/`proc'; нет, ошибка
%else; да, продолжаем
leave
ret
__end_%$procname:; полезно для вычисления размера функции
%pop
%endif
%endmacro
```

Используется локальная переменная, сохраняемая макросом **proc** и восстанавливаемая макросом **endproc**, так что это же имя аргумента может использоваться в последующих процедурах.

Аргумент может принимать необязательный параметр, определяющий размер аргумента. Если размер не указан, предполагается 4, поскольку вполне вероятно, что многие параметры функции будут иметь тип **int** или тип указателя.

Сборка ассемблерного кода с libc

```
$ cat printf.asm
global main ; метка _start используется внутри обертки которую использует дсс
extern printf ; та самая printf(const char *format, ...)
section .data
number dd 12345
message db "int value: %d (12345)", 10, 0
section .text
start:
main:
       push dword [number]
       push dword message
       call printf
       add
              esp, byte 8
;exit(0) -----
       mov ebx, 0; NOERR exit code
              eax, 1 ; 1 = sys_exit
       mov
              0x80
       int
              ebx, ebx; exit code
       xor
       xor
              eax, eax
           eax ; 1 = sys_exit
       inc
              0x80
       int
```

Вызов ассемблера без явного указания имени выходного файла

```
$ nasm -f elf32 printf.asm ; --> printf.o
```

Если нужен листинг

```
$ nasm -f elf32 -l printf.lst printf.asm
                               ;global
                                       start
                               global main
2
3
                               extern printf
4
5
                               section .data
6 00000000 39300000
                               number dd 12345
7 00000004 696E742076616C7565-
                              message db "int value: %d (12345)", 10, 0
7 0000000D 3A2025642028313233-
7 00000016 3435290A00
8
9
                               section .text
10
                               start:
11
                               main:
12 00000000 FF35[00000000]
                                               dword [number]
                                       push
13 00000006 68[04000000]
                                       push
                                               dword message
                                               printf
14 0000000B E8(00000000)
                                       call
15 00000010 83C408
                                       add
                                               esp, byte 8
16
                               ;exit(0) -----
17 00000013 BB00000000
                                               ebx, 0 ; exit code
                                       mov
18 00000018 B801000000
                                               eax, 1 ; 1 = sys_exit
                                       mov
19 0000001D CD80
                                       int
                                               0x80
17 0000001F 31DB
                                               ebx, ebx; exit code
                                       xor
18 00000021 3100
                                       xor
                                               eax, eax
19 00000023 40
                                               eax : 1 = sys exit
                                       inc
19 0000001D CD80
                                       int
                                               0x80
```

Компоновка

Используем дсс, который по умолчанию «прицепит» к нашему коду код для инициализации libc.

```
$ gcc -m32 printf.o -o printf
```

Запуск

```
$ ./printf
int value: 12345 (12345)
```

Попытка компоновки, используя «голый» ld

```
$ ld -m elf_i386 -e main printf.o -o printf -lc
$ ./printf
bash: ./printf: Нет такого файла или каталога
```

Отсутствует код времени исполнения, предназначенный для инициализации **libc**.

Системные вызовы и язык ассемблера

Номера системных вызовов определены в следующих файлах ядра:

```
/usr/include/asm-generic/unistd.h
/usr/include/asm/unistd_64.h
/usr/include/asm/unistd_x32.h

/usr/include/sys/syscall.h

Имена системных вызовов
__NR_syscalls — в ядре
SYS_syscalls — в glibc

Вызов в ядро из С

extern long int syscall(long int __sysno, ...);
```

Порядок загрузки регистров

```
EAX — номер системного вызова (long int __sysno) EBX, ECX, EDX, ESI, EDI — параметры (...)
```

Преобразование заголовочных файлов С в заголовочные файлы nasm

Ряд заголовочных файлов для nasm получаются из заголовочных файлов Си методом фильтрации с помощью утилиты **sed** (stream editor). Утилита управляется скриптами, принимающими стандартные регулярные выражения. В частности, этим способом можно получить определения констант из **errno.h** и **unistd_32.h**.

Файл unistd_32.h

Содержит перечень номеров системных вызовов для использования в С.

```
#ifndef ASM X86 UNISTD 32 H
#define ASM X86 UNISTD 32 H 1
#define __NR_restart_syscall 0
#define __NR_exit 1
#define __NR_fork 2
#define NR rseq 386
#define __NR_pidfd_open 434
#define __NR_clone3 435
#define __NR_close_range 436
#define NR openat2 437
#define __NR_pidfd_getfd 438
#define __NR_faccessat2 439
#define NR process madvise 440
#endif /* ASM X86 UNISTD 32 H */
```

Файл syscalls_32.inc

Содержит перечень номеров системных вызовов для использования в nasm.

```
%ifndef __NASM_SYSCALLS_32_INC__
__NASM_SYSCALLS_32_INC__     EQU 1
; Порядок загрузки параметров вызова:
; еах -- номер системного вызова
; ebx, ecx, edx, esi, edi -- первый, второй, ..., пятый параметры
SYS restart syscall EQU 0
SYS_exit EQU 1 ; exit(int status)
SYS fork EOU 2
SYS read EQU 3 ; ssize t read(int fd, void *buf, size t count)
SYS_write EQU 4 ; ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count)
SYS_open EQU 5 ; int open(const char *pathname, int flags, [mode_t mode])
SYS close EOU 6 ; int close(int fd);
. . .
SYS_rseq EQU 386; at 2019 last syscall
. . .
          EQU 435
SYS clone3
SYS_close_range EQU 436
SYS openat2
           EQU 437
SYS_pidfd_getfd EQU 438
SYS_faccessat2 EQU 439
SYS process madvise EQU 440
%endif ; __NASM_SYSCALLS_32_INC__
```

Скрипт для преобразования .h файлов в .inc файлы

Конвертирует заголовочный файл с командами С-препроцессора **#define** в определение констант nasm **EQU и** преобразует строки вида

```
#define ENOENT 2 /* No such file or directory */
```

в строки вида

```
ENOENT EQU 2; No such file or directory
```

sed-скрипт:

```
s/#define[[:space:]]*\([_[:alnum:]]*\)[[:space:]]*/\1\t\tEQU /
s/#/%/
s/\\*/;/
s/\ \*\///
```

Для преобразования префикса __NR в SYS можно использовать sed-команду

```
s/__NR/SYS/
```

Красным цветом отмечены чисто синтаксические детали sed-команд. Символ «/» может быть заменен другим, например, «|» или «+»

Преобразование errno.h в errno.inc

#include <errno.h> в конце концов подключает пару файлов

```
/usr/include/asm-generic/errno-base.h
/usr/include/asm-generic/errno.h
```

errno-base.h содержит основные коды ошибок от 1 до 34. errno.h содержит коды ошибок от 35 до 133+.

```
$ cat errno-base.h
#ifndef ASM GENERIC ERRNO BASE H
#define ASM GENERIC ERRNO BASE H
#define EPERM 1 /* Operation not permitted */
#define ENOENT 2 /* No such file or directory */
#define ERANGE
                  34 /* Math result not representable */
#endif
$ cat errno-base.inc
; SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 WITH Linux-syscall-note
%ifndef ASM GENERIC ERRNO BASE H
%define ASM GENERIC ERRNO BASE H
EPERM
          EQU 1 ; Operation not permitted
          EOU 2 : No such file or directory
ENOENT
. . .
          EQU 34 ; Math result not representable
ERANGE
%endif
```

Соответствие директив C-препроцессора директивам препроцессора NASM

С	NASM
#if	%if
#ifdef	%ifdef
#ifndef	%ifndef
#elif	%elif
#else	%else
#endif	%endif
#include	%include
#define	%define, %xdefine
#undef	%undef
#line	
#error	%error
#pragma	

Соответствие С-макросов макросам препроцессора NASM

С	Nasm
DATE	DATE
TIME	TIME
FILE	FILE
LINE	LINE
STDC	
STDC_HOSTED	
STDC_VERSION	
STDC_*	

Потоковый и файловый ввод-вывод

Процесс, загруженный для выполнения, изначально имеет доступ к трем открытым файловым дескрипторам, которые связаны со стандартными потоками ввода-вывода:

```
0 — stdin
1 — stdout
2 — stderr
Используя системные вызовы:
#define __NR_read 3
#define __NR_write 4
```

мы можем в программе на ассемблере читать из **stdin** и писать в **stdout** и **stderr**. При необходимости взаимодействовать с файлами и каталогами, а также прочими файловыми дескрипторами мы можем напрямую использовать системные вызовы

```
#define __NR_open 5 // open(2)
#define __NR_close 6 // close(2)
#define __NR_creat 8 // creat(2)
#define __NR_lseek 19 // lseek(2)
```

Системные вызовы из С/С++

Чтобы иметь возможность вызывать системные функции ядра из программ, написанных на С и C++ следует подключить файл

/usr/include/sys/syscall.h

```
#ifndef _SYSCALL_H #define _SYSCALL_H 1

/* Этот файл должен содержать список номеров системных вызовов, которые знает система. Но вместо дублирования мы используем информацию, доступную из исходных кодов ядра. */

#include <asm/unistd.h>

#ifndef _LIBC
/* Файл заголовков ядра Linux определяет макросы `__NR_<name>', но некоторые программы ожидают традиционную форму `SYS_<name>'.
Поэтому, при сборке libc мы сканируем список вызовов ядра и создаем файл <br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
#include <br/>
<br/>
<br/>
<br/>
#include <br/>
<br/>
<br/>
<br/>
#include <br/>
<br/>
<br/>
<br/>
#endif /* _SYSCALL_H */
```

В зависимости от разрядности генерируемого кода asm/unistd.h подключает либо asm/unistd_32.h, либо asm/unistd_64.h.

```
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 WITH Linux-syscall-note */
#ifndef ASM X86 UNISTD H
#define ASM X86 UNISTD H
/* x32 syscall flag bit */
#define X32 SYSCALL BIT 0x40000000
# ifdef i386
# include <asm/unistd 32.h>
# elif defined(__ILP32__) /* IBM ILP32 compiler
# include <asm/unistd_x32.h>
# else
# include <asm/unistd 64.h>
# endif
#endif /* ASM X86 UNISTD H */
```

```
$ cat /usr/include/asm/unistd_32.h | grep '__NR_' | wc
     439    1317   11822
$ cat /usr/include/asm/unistd_64.h | grep '__NR_' | wc
     361    1083   9633
$ rpm -qf /usr/include/asm/unistd_32.h
kernel-headers-5.16.5-100.fc34.x86 64
```

extern long int syscall(long int __sysno, ...)

Файл **unistd_32.h**, входящий в состав пакета kernel-headers-5.16.5-100.fc34.x86_64, содержит 439 определений имен **__NR_<syscall>** системных функций

```
$ cat /usr/include/asm/unistd_32.h | grep __NR | wc
439 1317 11822
```

Не все из них реально реализованы в ядре.

Ниже для справки приведены нереализованные системные вызовы.

Они всегда возвращают -1 и устанавливают для errno значение ENOSYS.

```
afs syscall fdetach
                      getpmsg
                               lock
                                            prof
                                                       putpmsg
                                                                  tuxcall
                     gtty
break
          ftime
                                madvise1
                                            profil
                                                       security
                                                                  ulimit
fattach
          getmsg
                     isastream
                                            putmsq
                                                       stty
                                mpx
                                                                 vserver
```

Системные вызовы можно инициировать из программы на C/C++, используя непрямой системный вызов syscall():

```
#include <unistd.h>
#include <sys/syscall.h> /* для определений SYS_xxx */
extern long int syscall(long int __sysno, ...);
```

__sysno — код системного вызова.

... — переменное число параметров, которые следует передать системному вызову

```
$ cat unistd 32.h
#ifndef ASM X86 UNISTD 32 H
#define ASM X86 UNISTD 32 H 1
#define NR restart syscall 0
#define NR exit 1
#define NR fork 2
#define __NR_read 3
#define __NR_write 4
#define __NR_open 5
#define NR close 6
#define __NR_waitpid 7
#define __NR_creat 8
#define __NR_link 9
#define __NR_unlink 10
#define NR execve 11
#define NR chdir 12
#define NR time 13
#define NR fsmount 432
#define NR fspick 433
#define __NR_pidfd_open 434
#define __NR_clone3 435
#define __NR_openat2 437
#define __NR_pidfd_getfd 438
#define NR faccessat2 439
#define NR process madvise 440
#endif /* ASM X86 UNISTD 32 H */
```

Макросы. Файл syscalls.mac

```
_syscall_write -- вывод буфера в файл
 ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count)
 _syscall_write fd, buf, count
       fd -- дескриптор открытого файла
       buf -- адрес буфера
       count -- количество байт, подлежащих выводу
 Важно!!! Не сохраняет регистры
%macro _syscall_write 3.nolist
              eax, SYS_write
       mov
              ebx, %1 ; fd
       mov
              ecx, %2; buf
       mov
            edx,%3
                             ; count
       mov
              0x80
       int
%endmacro
```

```
; PUTS -- вывод строки на stdout
; 1) PUTS buffer, buffer_sz
      buffer -- адрес (метка)
      buffer_sz -- размер (число)
 2) PUTS "строка символов", ...
; 3) PUTS число, ...
      число -- трактуется, как один ASCII-символ
%macro PUTS 1+.nolist
               push
                    ebx
               push ecx push edx
; 1) параметр -- идентификатор
%ifid %1
               _syscall_write 1, %1
```

Вывод строки на stdout

Компиляция, компоновка и запуск исполняемого модуля

```
$ nasm -f elf -i../include/ -o puts.o puts.asm
$ ld -m elf_i386 puts.o -o puts
$ ./puts
NASM version 2.14.02 compiled on Mar 19 2020
Язык ассемблера
$
```