名词解释:

1.价值 使用价值 与 交换价值

- (1) 价值: 是凝结在商品中的无差别的人类劳动
- (2) 使用价值: 是商品能够满足人的某种需要的属性
- (3) 交换价值:表现为一种使用价值与另一种使用价值相交换的数量关系或比例
- (4) 使用价值与价值存在着矛盾,生产商品是为了取得价值而不是使用价值,而要取得价值就必须将商品的使用价值让渡给买者
 - (5) 使用价值是交换价值的物质承担者

2.具体劳动与抽象劳动

- (1) 具体劳动: 是指人类劳动力在特殊的有一定目的的形式上的耗费, 即一定的具体形式的劳动, 它通过和生产资料的结合生产使用价值, 它是人类社会生存和发展的永恒条件, 它是劳动的自然属性
- (2) 抽象劳动: 是指人类劳动力在生理学意义上的耗费, 即无差别的一般人类劳动, 它是价值的唯一源泉, 它体现劳动的社会属性
- (3) 关系: 具体劳动和抽象劳动是对立统一的。它们在时间和空间上是统一的,是生产者在生产商品的同一劳动过程中的不可分割的两个方面,它们在性质上各不相同

3.简单劳动与复杂劳动

- (1) 简单劳动: 是指不经过专门的训练和学习就能胜任的劳动
- (2) 复杂劳动: 是指需要经过专门训练和学习就能胜任的劳动
- (3) 关系: 同一时间内,复杂劳动创造的价值比简单劳动大,简单劳动与复杂劳动的衡量标准是相对的,是由社会分工、科技水平和其在生产中的应用程度决定的

4.绝对剩余价值 相对剩余价值 与 超额剩余价值 绝对剩余价值生产与相对剩余价值生产

- (1) 绝对剩余价值: 是指在必要劳动时间不变的条件下, 由于延长工作日的长度而生产的剩余价值
- (2) 相对剩余价值: 是指在工作日长度不变的条件下, 通过缩短必要劳动时间而相对延长剩余劳动时间而生产的剩余价值
 - (3) 超额剩余价值:是指企业由于提高劳动生产率而使商品个别价值低于社会价值的差额
- (4) 关系: 超额剩余价值是一种特殊的相对剩余价值, 单个企业提高劳动生产率并不能生产出相对剩余价值, 只能生产出超额剩余价值, 而当整个社会都提高劳动生产率, 超额剩余价值便消失, 整个资本家阶级普遍获得相对剩余价值。因而各个企业追求超额剩余价值的结果是相对剩余价值的形成
- (5) 绝对剩余价值生产与相对剩余价值生产既有联系又有区别,在其中都存在着资本家对雇佣劳动的剥削,但这两种方法在不同阶段起着不同作用,它们并不相互排斥而是尽可能同时使用

5.固定资本与流动资本

- (1) 固定资本:是指以机器、厂房、工具等劳动资料形式存在的生产资本,这部分资本在物质形式上全部参加生产过程,使用价值基本完整,价值一部分一部分被转移到产品中,又通过销售一部分一部分周转回来
- (2) 流动资本: 是指体现为原料、辅助材料、燃料等生产资料形式以及劳动力形式的生产资本,使用价值在生产过程中被全部消费掉,价值被全部转移到产品中,随着销售又全部周转回来
- (3) 这揭示了它们对于资本周转速度的影响,进而揭示资本周转速度对于预付资本量及剩余价值生产的影响

6.不变资本与可变资本

- (1) 不变资本: 是指以生产资料的形式存在的在生产过程中不改变自己价值量的资本, 其价值在生产过程中通过工人具体劳动转移到新产品中
- (2) 可变资本: 是指变为劳动力的那部分资本, 其价值在生产过程中不转移到新产品中而是在生产过程外被消耗, 其价值是有工人的劳动创造的新价值的一部分补偿的, 价值在生产过程中发生了量的变化, 实现了价值增值
 - (3) 这揭示了剩余价值产生的源泉,进一步揭示了资本的矛盾

7.级差地租和绝对地租

- (1) 级差地租: 因土地肥沃程度、地理位置的差别而土地等级不同,租佃较好土地的农业资本家向该土地所有者缴纳的与超额利润等量的地租
 - (2) 绝对地租: 由于土地私有权存在, 租种任何土地包括劣等地都必须缴纳的地租
- (3) 租种劣等地的农业资本家并不缴纳级差地租,但必须缴纳绝对地租,租种优等地和中等地不仅要缴纳级差地租,还需缴纳绝对地租

8.级差地租 Ⅰ 与级差地租 Ⅱ

- (1) 级差地租 | 的形成条件: ①土地肥沃程度的差别 ②不同地块地理位置的差别
- (2) 级差地租 || 的形成条件: 在同一块土地上连续追加投资的劳动生产率不同

9.简单再生产 扩大再生产 和 资本积累

- (1) 简单再生产:在原有规模上进行的再生产,工人创造的全部剩余价值都被资本家用于 个人消费
- (2) 扩大再生产:大于原有规模的生产,资本家不把全部剩余价值用于个人消费,而是拿出一部分合并到原有资本中用以购买生产资料和劳动力
- (3)资本积累:指把剩余价值转化为资本或剩余价值资本化,其本质是资本家无偿占有剩余价值来扩大自己的资本并以此为基础进一步占有更多的剩余价值,这是资本家剥削工人的结果,是资本家扩大剥削的重要手段
 - (4) 简单再生产与扩大再生产的关系: 再生产按规模分类
- (5) 扩大再生产与资本积累的关系: 扩大再生产是从物质形态上看的, 资本积累是从价值 形态上看的, 它们是同一个事物的两个方面

10.私人劳动与社会劳动

- (1) 私人劳动: 生产商品的劳动完全是他们的私人行为, 因而生产商品的劳动具有私人性质, 表现为私人劳动
- (2) 社会劳动: 商品经济以社会分工为基础,在社会分工体系中,商品生产者互相联系、互相依赖,每个商品生产者的劳动都是社会总劳动的一部分,因而生产商品的劳动又具有社会性质,表现为社会劳动
 - (3) 私人劳动转化为社会劳动的条件:
- ①私人劳动必须作为一定的有用劳动来满足一定的社会需要,从而证明它是社会总劳动的一部分
- ②只有在每一种有用的私人劳动可以同任何其他一种有用的私人劳动相交换,并且是等量劳动相交换时,私人劳动才能成为社会劳动
- (4) 商品生产者的劳动是私人劳动和社会劳动的对立统一,这种对立统一性存在于市场交换中,交换成功私人劳动转化为社会劳动,统一性得到体现,交换不顺利,私人劳动不能或部分不能转化为社会劳动,对立性或矛盾就暴露出来

11.商品价值量 劳动生产率 与 社会必要劳动时间

- (1) 商品价值量: 是凝结在商品中的无差别的一般人类劳动量
- (2) 劳动生产率:是指劳动者生产某种产品的能力,它反映劳动者的生产效率,可以由单

位时间生产的产品量或生产单位产品量所耗费的劳动时间来表示, 受劳动者平均熟练程度、 科技水平及其在生产中的应用程度、生产过程的社会结合形式、劳动对象的状况和自然条件 的影响

(3) 关系: 社会必要劳动时间决定商品价值量, 而单位时间内, 劳动生产率越高, 创造的使用价值越多, 创造的价值量不变, 但生产单位商品的社会必要劳动时间减少了, 从而单位商品的价值量减少

12.第一种含义的社会必要劳动时间与第二种含义的社会必要劳动时间

- (1) 第一种含义的社会必要劳动时间: 在现有的社会正常的生产条件下, 在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下, 制造某种使用价值所需要的劳动时间
- (2) 第二种含义的社会必要劳动时间: 在社会平均生产条件下, 生产市场上这种商品的社会必需总量所必要的劳动时间
- (3) 关系: ①实际生产量与市场需求量相等时,单位商品价值量完全由第一种含义的社会必要劳动时间决定,并且与第二种含义的社会必要劳动时间在量上相等
- ②实际生产量小于市场需求量时,第二种含义的社会必要劳动时间大于第一种含义的社会必要劳动时间,商品生产者能获得更多的价值量
- ③实际生产量大于市场需求量时,第二种含义的社会必要劳动时间小于第一种含义的社会必要劳动时间,商品根本卖不出去或者低价销售

13.价值尺度 流通手段 贮藏手段 支付手段 世界货币

- (1) 价值尺度: 货币作为表现、衡量、计算商品价值大小的尺度
- (2) 流通手段: 货币充当商品交换媒介的职能
- (3) 贮藏手段: 货币退出流通领域作为社会财富的一般代表可以被贮藏的职能
- (4) 支付手段: 货币用来清偿债务或支付赋税、租金、利息、工资等的职能
- (5) 世界货币: 货币一旦用于国际间的商品交换就取得的职能

14.货币流通与纸币流通规律

- (1) 货币流通: 是指货币不断地作为流通手段和支付手段在买者和卖者之间运动, 是商品价值形态变化的结果和表现, 商品流通是以货币为媒介的商品交换, 货币流通以商品流通为基础并服务与商品流通
- (2) 纸币流通规律: 纸币的发行限于它代表的金银的实际流通数量, 单位纸币所代表的金属货币量=流通中所必要的金属货币量/流通中的纸币总额

15.通货膨胀与通货紧缩

- (1) 通货膨胀: 指由于货币发行量超过流通中实际需要的货币量而导致纸币贬值从而引起的物价总水平持续上涨的经济现象
- (2) 通货紧缩: 指由于货币发行量小于流通中实际需要的货币量而导致纸币升值从而引起的物价总水平持续下降的经济现象

16.简单商品流通与资本流通

- (1) 商品流通:是为买而卖,目的是消费,得到另一种使用价值,处在流通公式两端的商品在价值量上相等
- (2)资本流通:是为卖而买,目的是得到增值的价值,即资本家先用货币购买商品再卖出商品换回更多货币

17.劳动力的价值与使用价值

- (1) 劳动力的价值:是由生产、发展。维持和延续劳动力所必需的生活资料价值构成的,包括维持工人本人和家属生活所必需的生活资料价值总和以及劳动者的教育和培训费用
- (2) 劳动力的使用价值: 是它能够生产商品和创造价值, 它的使用或消费就是劳动, 而劳动凝结在商品中则形成价值

18.剩余价值率与利润率

- (1) 剩余价值率: 通过把剩余价值和可变资本相比从而表明资本家对工人的剥削程度
- (2) 利润率: 是剩余价值与全部预付资本的比率, 是剩余价值率的转化形式

19.计时工资与计件工资

- (1) 计时工资:按照劳动时间支付工资的形式
- (2) 计件工资: 按照劳动成果数量支付工资的形式
- (3) 一般来说, 计件工资更有利于降低工资成本、刺激工人提高劳动生产率的形成

20.名义工资 实际工资 与 相对工资

- (1) 名义工资: 即货币工资, 是指工人出卖劳动力所得到的货币数量
- (2) 实际工资: 是指工人用货币工资实际买到的各类生活资料和服务的数量
- (3) 相对工资: 是指工人新创造的价值 v+m 中, 工人工资 v 所占的份额
- (4) 联系: ①在实际生活中,实际工资是用名义工资扣除物价变动因素来加以衡量的
- ②名义工资一般呈增加趋势,实际工资有时降低有时提高
- ③即使在名义工资和实际工资不变甚至有所增长的情况下,只要工资的增长速度赶不上资本家获得剩余价值的增长速度,相对工资仍然是下降的

21.简单协作

在同一生产过程中,劳动者之间彼此没有分工的协同劳动称为简单协作,它是资本主义生产的起点,以简单协作为基础的资本主义手工业工场的出现意味着资本主义生产的开始

22.生产时间 狭义流通时间 资本循环时间 (广义流通时间)

- (1) 生产时间:资本停留在生产过程中的时间,包含生产资料的储备时间、劳动时间、劳动的中断,特别是机器、设备的检修时间、自然力作用的时间,影响因素有产品性质、生产技术水平和劳动生产率、生产过程的管理与协调
- (2) 狭义流通时间:资本停留在流通过程中的时间,即用于买卖的时间,包含生产要素购买时间和商品销售时间,影响因素有市场供求状况、交通运输条件和商品自然属性
- (3) 广义流通时间:资本循环的时间,本身包含生产时间和狭义流通时间
- (4) 在其他条件相同的情况下,生产时间越长,资本循环也就越慢;在其他条件相同的情况下,狭义流通时间越长,资本增殖就越慢。同一资本不可能同时既处在生产过程中又处在狭义流通过程中,生产时间与狭义流通时间是互相排斥的

23.固定资本的磨损中的有形损耗和无形损耗 固定资本的折旧

- (1) 有形损耗: 固定资本的有形损耗是指由于生产性使用或自然力的作用而造成的固定资本在物质上的损耗. 又叫物质损耗
- (2) 无形损耗: 固定资本的无形损耗是指固定资本由于劳动生产率的提高而引起的价值损失, 又叫精神损失
- (3) 固定资本的折旧: 固定资本的价值按照其磨损的程度逐渐被转移到产品中去,并随着产品的销售,已经被转移的这部分价值不断以货币形式积累起来,这个过程就叫固定资本折旧,以这种方式积累起来的用于补偿固定资本价值的货币叫折旧基金或折旧费,固定资本折旧费与固定资本原始价值之间的比率叫做折旧率
- (4)通过延长工人劳动时间、提高工人劳动强度等提高固定资本的利用率或通过加速固定 资本的折旧可以减少固定资本的无形损耗

24.价值 生产成本 生产价格 与 市场价格

- (1) 生产成本:c + v,即生产成本是商品价值与剩余价值之间的差额
- (2) 生产价格: 生产成本与平均利润之和, 利润转化为平均利润, 价值就转化为生产价格, 分为社会生产价格和个别生产价格
- (3) 生产价格与价值存在差别,社会生产价格决定商品的市场价格,生产价格是一种相对

稳定的具有内在标准的价格,而市场价格以生产价格为中心,受供求关系影响而波动

25.产业资本 商业资本 与 借贷资本

- (1) 产业资本: 是指投在生产领域, 能够产生出剩余价值的资本, 具有生产职能和流通职能, 体现资本的运动过程
- (2) 商业资本: 是从产业资本职能中分离出来的, 独立地在流通领域中发生作用的资本, 具有商品资本的职能, 销售商品, 实现价值和剩余价值
- (3)借贷资本:是从职能资本(产业资本和商业资本)运动中分离出来的独立的资本形式,实质是借贷资本家为了取得利息而暂时贷给只能资本家的货币资本

26.利息 企业利润 与 利息率

- (1) 利息: 是职能资本家使用借贷资本而让渡给借贷资本家的一部分剩余价值, 是剩余价值的特殊转化形式, 借贷资本家通过利息参与平均利润的分割
- (2) 企业利润: 指存在利息的情况下,产业利润和商业利润的总称,它在数量上就是平均利润和利息的差额
- (3) 利息率: 是一定时期内的利息量与借贷资本总额的比率

27.资本积聚与资本集中

- (1) 资本积聚: 是指个别资本依靠自身剩余价值的资本化来增大资本总额, 资本积累规模越大, 资本积聚越多, 个别资本的规模也就越大
- (2)资本集中:是指几个资本结合成为一个较大的资本而引起的个别资本规模的增大,竞争与信用是促进资本集中的因素
- (3) 联系: ①随着资本积累的不断进行,在其他条件相同的情况下,大资本能够把规模更大的剩余价值用于资本积累,使得其竞争能力更强,从而促进资本集中更为迅速的发展
- ②资本集中的加速反过来又会促进资本积聚, 这是因为集中起来的大资本所具有的诸多优势 使其能够获取更多的剩余价值,从而增大积累的规模,促进资本积聚

28.商业流通费用的补偿(生产性流通费用 纯粹流通费用)

- (1) 生产性流通费用:是由商品使用价值运动所引起的费用,这些费用是生产过程在流通 领域内的继续而产生的相关费用,如商品的保管费、运输费、包装费等
- (2) 纯粹流通费用:是由商品的价值运动所引起的费用,即在商品变为货币,货币变为商品的单纯的商品买卖过程中所指出的费用,如商店的建筑费、设备费、簿记费、广告费、办公费、商业店员的工资等
- (3) 补偿的原因与方式:
- ①原因: 商业资本家指出的各种流通费用是他预付的商业资本的组成部分, 因而要通过商品的销售加以收回和得到补偿
- ②方式: 生产性流通费用通过商品的销售得到补偿, 纯粹流通费用用剩余价值来补偿

简答与论述

1.简述货币流通规律及其影响因素

一定时期内流通中需要的货币量=流通中商品价格总额/同一货币单位的平均流通速度(次数).

影响因素: 执行支付手段的货币

一定时期内流通中需要的货币量=(流通中商品价格总额-赊销商品价格总额+到期支付总额-互相抵消支付总额)/统一货币单位的平均流通速度(次数)

执行贮藏手段的货币

2.为什么说劳动力成为商品是货币转化为资本的前提

资本流通总公式为 G-W-G', $G'=G+\Delta G$, 这说明了资本在流通的过程中不仅保存了自己的

价值,而且实现了增殖,产生了剩余价值,但这又与价值规律矛盾。剩余价值的出现不可能在流通领域,剩余价值的生产又离不开流通领域,那么只有一种情况,资本家在流通领域中所购买的商品 W 是一种特殊的商品,这种商品的使用价值是能够创造大于自身价值的价值,这种特殊的商品就是劳动力。因此,劳动力成为商品,解决了资本流通总公式的矛盾,是货币转化为资本的前提

3.对简单再生产的分析揭示了资本主义生产过程的哪些新特征

- (1)资本家购买劳动力的可变资本,即支付给劳动者的购买生活资料的价值,是劳动者自己创造的、工人不仅养活了自己还养活了资本家
- (2)资本家手中的全部资本不管它最初是怎么来的,经过一定的时期后,都会变成剩余价值的积累物,变成由剩余价值积累起来的资本
 - (3) 雇佣工人的个人消费也是完全从属于资本家追逐剩余价值需要的

4.简述阻碍平均利润率下降的因素

- (1) 其他条件不变, 资本有机构成下降
- (2) 其他条件不变、剥削率提高
- (3) 其他条件不变, 生产资料价值下降

5.简述级差地租和绝对地租形成的条件、源泉和原因

- (1) 级差地租:
- ①形成条件: 土地有肥沃程度、地理位置等方面的差别
- ②源泉: 形成级差地租的超额利润是耕种优等地和中等地的农业雇佣工人所创造的超额剩余价值
- ③原因: 土地的资本主义经营垄断的存在
- I 限制了农业资本的竞争, 使得经营优等地和中等地的农业资本家都能获得超额利润, 形成级差地租
- || 使农业可以长期稳定地获得表现为级差地租的超额利润
- (2) 绝对地租:
- ①形成条件:农业资本有机构成低于工业
- ②源泉:农业工人的剩余劳动所创造的剩余价值的一部分,即超额剩余价值
- ③原因: 土地私有权垄断的存在

6.简述价值规律在商品经济不同时期的各种表现形式

- (1) 商品经济初期 价格围绕价值上下波动
- (2) 自由竞争时期 市场价格围绕生产价格上下波动
- (3) 帝国主义时期 市场价格围绕垄断价格上下波动

7.简述影响资本周转速度的因素

资本周转速度指资本周转的快慢,可以用周转时间和周转次数这两个尺度来衡量,周转时间指资本总价值周转一次的时间,周转次数指资本总价值在一年中周转的次数,资本周转速度与周转时间成反比,与周转次数成正比

8.简述利润平均化的过程

平均利润的形成是部门之间竞争的结果,这种竞争是围绕争夺有利的投资场所而展开的,竞争的手段是进行资本转移,即把资本从利润率低的部门撤出,转移到利润率高的部门,这样,原先利润率高的部门由于大量资本的涌入,商品供过于求,价格就会下降,利润率就相应下架,而原先利润率低的部门由于大量资本撤出,会发生相反的变化,这种资本转移的过程以及由此而来的价格和利润率的变动要一直到两个部门的利润率大体平均的时候才暂时停止

9.研究资本主义生产方式为什么要从商品开始?

在商品经济条件下, 物质资料生产采取了商品生产的形式, 体现在商品生产和商品交换中的

生产关系是商品经济中最基本的生产关系。而且商品孕育着资本主义社会一切矛盾的胚芽, 并且商品是资本主义生产方式的历史前提

10.如何理解"资本主义生产过程是劳动过程和价值增殖过程的统一"

资本主义生产是以雇佣劳动为基础的商品生产, 其生产过程具有两重性, 一方面是生产使用价值的劳动过程, 另一方面是生产剩余价值的价值增值过程, 所以资本主义生产过程是劳动过程和价值增殖过程的统一

11.简述利润、平均利润、商业利润、利息、地租等范畴是如何掩盖剩余价值源泉的

- (1) 剩余价值采取利润的形态时,预付资本采取了生产成本的形式,因而可变资本是剩余价值的唯一源泉被抹杀了,产生价值的源泉也就自然地被归到全部资本上,资本家对工人的剥削关系被掩盖了
- (2) 利润转化为平均利润后,许多部门的利润量与剩余价值量不一致了,等量资本获取等量利润,似乎利润的多少只和资本量有关,这就完全掩盖了利润的本质和来源
- (3) 表面上,商业利润来自于商品销售价格和购买价格之间的差额造成商业利润是从流通领域产生的假象,剩余价值的源泉被掩盖
- (4) 利息表现为资本所有权的收入,似乎是资本自身产生的果实,剩余价值的源泉被掩盖
- (5) 在资本主义制度下,土地归私人所有者占有,地租表现为土地所有权的收入,似乎是土地资本自身产生的,剩余价值的源泉被掩盖

12.为什么说资本的运动过程是"三种循环形式的统一"

资本运动的过程依次经过购买、生产、销售三个阶段,分别采取货币资本、生产资本、商品资本三种形态,实现价值增殖又回到出发点,这个过程称为产业资本的循环,单看货币资本循环容易造成货币本身能产生更多货币的假象而掩盖了剩余价值的来源,单看生产资本循环容易造成资本主义生产的目的是生产的假象而掩盖了资本家获得剩余价值的目的,单看商品资本循环容易造成资本运动的目的就是为了生产商品的假象而歪曲了资本的实际目的,只有把三种循环形态统一起来,才能全面深刻地认识资本循环的本质和规律

13.为什么生产与资本的集中会导致垄断的产生

所谓垄断是指在生产集中和资本集中高度发展的基础上,少数资本主义大企业为获得高额垄断利润而对某些部门的生产和市场实施独占或控制,垄断的出现既是生产力发展和生产集中化的产物,也是资本主义经济关系发展的必然结果,生产和资本的集中提供了技术上的必要性和可能性,而在资本主义经济关系下这种必要性和可能性真正转化为现实

14.垄断资本主义(帝国主义)的基本特征和新特征

- (1) 基本特征
- ①生产和资本的集中发展到高程度,以致造成了在经济生活中起决定作用的垄断组织
- ②银行垄断资本和工业垄断资本已经融合起来形成金融资本,并在此基础上形成了金融寡头
- ③与商品输出不同的资本输出有了特别重要的意义
- ④瓜分世界的资本家国际垄断同盟已经形成
- ⑤资本主义列强已把世界上的领土分割完毕
 - (2) 新特征
- ①生产和资本的集中度进一步加强,兼并、收购、联合、重组成为垄断资本扩张势力的基本途径,巨型垄断企业不断出现
- ②金融资本的统治地位进一步加强了
- ③随着金融资本的巨大增长,垄断资本对外输出资本的规模迅速增大,其中发达国家之间的资本输出增长迅速
- ④国际垄断同盟得到了发展
- ⑤采用新的方法继续对发展中国家进行控制和掠夺

15.试述资本总公式矛盾及其解决的根本条件

资本总公式的矛盾:价值规律要求商品交换按照等价原则进行,因而交换的结果只会使价值的表现形式发生变化,而价值量不会发生变化。但资本总公式表明,货币资本在流通过程中发生了增殖

解决的根本条件: 剩余价值不能产生于流通过程, 但又离不开流通过程, 它必须以流通过程 为媒介

16. 剩余价值是如何转化为利润的? 这一转化产生了怎样的假象

当剩余价值不被看做可变资本的产物,而被看做全部垫付资本的产物或增加额时,剩余价值 便取得了利润的形态。假象见上

17.社会资本简单再生产的过程和实现条件

- (1) 过程
- ①第一部类内部各企业之间互相交换生产资料。通过本部类内部交换得到实现。
- ②第二部类内部各企业之间互相交换、消费资料,通过本部类内部交换、得到实现。
- ③两大部类之间互相交换对方所需要的产品, 若交换双方的商品在价值量上相等, 通过两大部类的交换, 所有产品全部得到实现。
 - (2) 实现条件

第一部类的可变资本价值和剩余价值之和必须等于第二部类的不变资本价值 | (v+m) = || c

由此引伸出另外两个条件:

- ① I (c+v+m) = I c+ II c, 即第一部类生产的生产资料价值总和必须等于两大部类所消耗的不变资本价值总和,同时第一部类所生产的生产资料在实用价值上还必须与两大部类对于生产资料的需要相符合
- ② || (c+v+m) = | (v+m) + || (v+m), 即第二部类生产的消费资料总和必须等于两大部类的可变资本价值和剩余价值的总和, 同时第二部类所生产的消费资料在使用价值上还必须与两大部类对于消费资料的需要相符合

18.社会资本扩大再生产的实现条件

(1) 基本前提条件:

第一部类的产品除了满足两大部类简单再生产对生产资料的需要外, 还必须有一个余额用以满足两大部类扩大再生产对追加生产资料的需要, I (c+v+m)> I c+ II c, 简化后即 I (v+m)> II c

同样的道理,第二部类的产品,除了满足两大部类简单再生产过程中工人和资本家对消费资料的需求外,也必须又一个余额,用以满足两大部类扩大再生产对追加消费资料的需要,如果用 m/x 表示剩余价值中供资本家个人消费的部分,那么,m-m/x 就表示剩余价值中供积累用的部分, ||(c+v+m)>|(v+m/x)+||(v+m/x),简化后即||(c+m-m/x)>|(v+m/x),有同时满足以上两个基本前提条件,资本积累才有可能转化为实际的扩大再生产

(2) 基本条件:

两大部类之间必须保持一定的比例关系,第一部类原有的可变资本价值,加上追加的可变资本价值,再加上本部类资本家用于个人消费的剩余价值,这三者之和必须等于第二部类原有的不变资本价值和追加的不变资本价值之和,即 I (ν+Δν+m/x) = II (c+Δc)由此引伸出另外两个实现条件:

- $2 \parallel (c+v+m) = \parallel (v+\Delta v+m/x) + \parallel (v+\Delta v+m/x)$
- **19. 金融资本是怎样的形成,它与产业资本、商业资本、借贷资本等资本形式有什么不同** 金融资本是在工业垄断资本和银行垄断资本形成的基础上,工业和银行业的垄断资本互相渗

透,彼此融合或混合生长,形成了垄断阶段上最高形态的垄断资本,即金融资本,这时是帝国主义阶段,货币资本同工业资本的分离达到了极大程度,从而使金融资本对其他一切形式的资本占优势

20. 论述虚拟资本的含义,它与实体资本的关系,它在经济中的作用,以及资本主义金融危机与虚拟资本运动之间的关系

- (1) 虚拟资本是以股票、公债券、企业债券、银行券、不动产抵押单、金融衍生品等形式 独立于实际资产之外的资本存在形式,它们本身没有价值,不能作为价值符号。
- (2) 虚拟资本的存在和发展要以实体资本为基础,虚拟资本能否实现价值增值,必须以企业实体资本运作的有效性为前提;虚拟资本又独立于实体资本之外,有着自己的运行规律
- (3) 作用: 能创造货币, 为现实资本的运动提供所需的价值手段、流通手段和支付手段, 保证现实的生产和流通活动的进行; 能够促进信用关系和股份制的发展, 推动资本的社会化; 能够增加整个资本和整个经济的流动性, 提高资本的运动速度和效率
- (4) 当虚拟资本运动与实体资本运动严重偏离,其价格将大大偏离了所代表的实体资本的价值,而且它的发展常常是以牺牲和挤压实体资本的发展和获得的利润为代价的,影响现实经济的发展,加剧市场上投机、欺诈和操纵行为,使金融体系的盲目性和脆弱性更加严重,引起经济泡沫,引发金融危机和经济危机

21. 为什么说剩余价值规律是资本主义基本经济规律

- (1)资本主义的基本经济规律就是剩余价值规律,即资本主义的生产目的和动机是最大限度地追求剩余价值
- (2) 剩余价值规律决定着资本主义生产的实质
- (3) 剩余价值规律决定着资本主义生产发展的一切主要方面和主要过程
- (4) 剩余价值规律决定着资本主义经济的发展及其历史趋势

22. 简述国家垄断资本主义的形式、实质及形成原因

- (1) 形式: ①实施国家调节,即作为总资本家的国家通过财政、金融和法律等手段对资本主义经济的运行过程进行调节,为资本主义经济的发展创造有利的宏观条件
- ②创办合营企业,即国家资本与私人垄断资本家联合投资创办企业,或相互购买对方企业的股票
- ③建立国有企业,即国家作为资本家的总代表成为企业的所有者,国家资本和垄断资本融合为一体
- (2) 实质: 国家垄断资本主义就是资本主义国家和私人垄断资本相结合而形成的一种垄断资本主义
- (3) 形成原因:
- ①私人垄断资本无法满足大规模生产需要的巨额投资
- ②私人垄断资本不愿投资大规模公共设施的建设
- ③私人垄断资本不愿涉足重大的科学研究和技术开发
- ④私人垄断资本难以解决社会总产品的实现问题
- ⑤私人垄断资本无力调节社会财富的两极分化

23.产业资本的在循环中采取哪些职能形式分别执行什么职能?

产业资本循环过程中分别采取货币资本、生产资本和商品资本三种职能形式。

- (1) 货币资本的职能是购买劳动力和生产资料, 为生产剩余价值作准备
- (2) 生产资本的职能是使劳动力和生产资料相结合, 生产剩余价值
- (3) 商品资本的职能是销售商品,实现价值和剩余价值