

# 稳恒电流

## Electric current





跟电流相关的知识,大家知道哪些?



## 第一部分您将学习

- 认识电流密度矢量
- 欧姆定律的微分形式
- 焦耳楞次定律的微分形式
- 金属导电的微观解释

#### 稳恒电流:数值和方向都不随时间变化的电流。



#### 1800年发明伏达电堆





亚历山德罗·伏特 意大利物理学家 1745年2月18日-1827年3月5日

#### § 1 稳恒条件与导电规律

#### 一、电流和电流密度



1、 电流: 大量电荷有规则的定向运动。

传导电流:

自由电荷在导体中定向运动时形成的电流称为传导电流

运流电流:

电子、离子或其他带电体在真空或气体中定向运动形成的电流

位移电流: 变化的电场产生的电流

磁化电流:极化电荷产生的电流





电流强度: 单位时间内通过导体某横截面的电量

$$I = \frac{dq}{dt}$$


电流/的方向:正电荷宏观定向运动的方向


单位:安培(A)


#### 3、电流密度

※用电流强度还不能细致地描述电流的分布。









所谓分布不同是指在导体 的不同地方单位面积中通过 的电流不同。

#### ※为了描述导体内各点的电流分布情况,引入电流密度矢量



$$\vec{j} = \frac{dI}{ds_{\perp}}\vec{n}$$

大小: 通过与正电荷运动方向垂直的单位面积上的电流强度

方向: 与正电荷运动方向相同

单位: A m<sup>-2</sup>

#### 面电流密度矢量


如果电流分布在曲面上,则可定义面电流密度矢量的大小为:  $k=\frac{dI}{dI}$ ,方向同正电荷运动方向。

#### 4、由电流密度求电流



若ds的法线n与J成 $\theta$ 角,则通过ds的电流

$$dI = jds \cos \theta = \vec{j} \cdot d\vec{s}$$



$$I = \int_{S} \vec{j} \cdot d\vec{s}$$
 即电流强度等于电流密度的通量。

#### 二、稳恒电场



1、电流的连续性方程

通过某一封闭曲面的电流密度的通量为

$$I = \oint_{S} \vec{j} \cdot d\vec{s}$$

根据电荷守恒定律,单位时间内从封闭曲面流出的电量(即电流)应等于该封闭曲面内电荷q的减少率,即

$$\oint_{S} \vec{j} \cdot d\vec{s} = -\frac{dq}{dt}$$

此式即为电流的连续性方程。

#### 2、稳恒电流

#### 导体内各处电流密度不随时间变化的电流




在稳恒电流的情况下,在任意一段时间内,从封闭曲面内流出的电量应和流入的电量相等,即通过任一封闭曲面的电流密度的通量应等于零。

$$\oint_{S} \vec{j} \cdot d\vec{s} = 0$$

电流稳恒条件

## 三、导电规律





乔治·西蒙·欧姆,德国物理学家 1787-1845

#### 1、欧姆定律



#### (1) 积分形式

电场是电流存在的必要条件,有电场,则必有电压(电位差)。故可以说电压是电流存在的必要条件。欧姆发现:通过一段导体的电流强度与导体两端的电压U成正比

$$I = \frac{U}{R}$$

- ◆ 式中R称为导体的电阻,它与金属导体的材料及几何形状有关,单位为欧姆(Ω)
- ◆ 适合导体或纯电阻元件。

#### 南开大学

■ 当导体材料电阻率和截面积均匀时:

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

■ 当导体材料的横截面积、电阻率不均匀时,材 料电阻为:

$$R = \int_{L} \rho \frac{dl}{S}$$

- ◆电阻的倒数叫电导  $G = \frac{1}{R}$  (单位:西门子, S)
- ◆电阻率的倒数叫电导率  $\sigma = \frac{1}{\alpha}$  (单位:西)



电路:电流的通路



电路中存在导体,导体两端的电位差与导体内的电场矢量有关:

$$U = \int \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

欧姆定律的积分形式:  $I = \frac{C}{R}$ 

#### (2) 微分形式



在导体内取一圆柱形小体积元,长为dl,横截面积为ds,假定该体积元的电阻为R,把体积元内的j、E和ρ都视做均匀。

$$dI = \frac{dU}{R}$$

$$dI = \vec{j} \cdot d\vec{s} = jds$$

$$dU = \vec{E} \cdot d\vec{l} = Edl$$

$$R = \rho \frac{dl}{ds}$$

#### 南开大学

$$jds = \frac{Edl}{\rho \frac{dl}{ds}} = \frac{1}{\rho} Eds = \sigma Eds$$

$$\therefore j = \sigma E$$

#### 欧姆定律的微分形式的矢量表达

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$



#### 2 导体电阻



$$R = \rho \frac{L}{S}$$

◆ 电阻率与材料本身的性质有关,这些性质包括:成分、加工方式、温度。其中温度尤其重要。

$$\rho = \rho_0 (1 + \alpha t)$$

t是摄氏温度, $\rho$ 0是零摄氏度时的电阻率, $\alpha$ 是电阻温度系数。

绝对温度: 
$$\rho = \rho_0 \alpha (\frac{1}{\alpha} + t) = \rho_0 \alpha T$$



#### • 电流密度的物理意义是什么?

• 电流的稳恒条件是什么?

$$\oint_{S} \vec{j} \cdot d\vec{s} = 0$$

• 欧姆定律的微分形式是什么?


$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$

• 电阻的微分形式是什么?

$$R = \rho \frac{dl}{ds}$$

### 南开大学

#### 2、焦耳一楞次定律



焦耳 英国物理学家 1818-1889



海因里希·楞次 俄国 1804-1865







焦耳和楞次各自独立地由实验发现,电流通过导体时 放出的热量与通过的电流强度的平方、导体的电阻以 及通电时间成正比。

$$Q = I^2 Rt$$

这称为焦耳一楞次定律,适合于导体和纯电阻元件。

#### 南开大学

电流在单位时间产生的热能称为<mark>热功率</mark>。对于纯电阻元件有下列关系

$$P = \frac{Q}{t} = I^2 R = \frac{U^2}{R}$$

热功率密度: 电流通过导体时, 导体中单位体积内产生的热功率称为热功率密度。

$$p = \frac{P}{V}$$





#### 焦耳定律的微分形式


$$p = \sigma E^2$$

导体内某点的热功率密度与该点的场强的平方成正比,比例系数为该点导体的电导率。

#### 四、应用举例




例1、半径为a的金属球埋入地下作为接地电极,电位为  $U_0$ ,已知大地的电导率为 $\sigma$ ,求电极的接地电阻及其周围的电位分布。



解:接地电极的接地电阻电流在地内流动过程中的电阻,导体本身电阻可忽略。电极周围的电场分布与孤立的带电球的静电场相似。

地内电流所流过的截面应该是以导体球心为球心的一系列同心球面。




#### 南开大学

离导体球心为r(r≥a)处,厚度为dr的球

壳的电阻为:

$$dR = \frac{dr}{\sigma s} = \frac{dr}{\sigma 4\pi r^2}$$

因而接地电阻为:



$$R = \int_{a}^{\infty} dR = \int_{a}^{\infty} \frac{dr}{\sigma 4\pi r^{2}} = \frac{1}{\sigma 4\pi a}$$




#### 设电极中有稳恒电流I

距离球心r处的电流密度

$$j = \frac{I}{4\pi r^2}$$

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$

$$\vec{E} = \frac{j}{\sigma} = \frac{I}{\sigma 4\pi r^2} \vec{r}_0$$



#### 距球心为r处的电位




$$U_r = \int_r^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{I}{\sigma 4\pi} \int_r^{\infty} \frac{1}{r^2} dr = \frac{I}{\sigma 4\pi r}$$


球表面处的电位

$$U_0 = \frac{I}{\sigma 4\pi a}$$

距球心为r处的电位

$$U_r = a \frac{U_0}{r}$$







### 本次课的学习目标,您掌握了吗?


- 认识电流密度矢量
- 欧姆定律的微分形式
- 焦耳楞次定律的微分形式



## 金属导电的经典微观解释







亨德里克·洛伦兹 荷兰 1853-1928

1900年,德鲁德(Drude)首先提出可用金属中自由电子运动来解释金属的导电性问题,后来洛伦兹(Lorentz)发展了德鲁德关于金属导电的思想,建立了经典电子论。





## 金属导电理论的基本框架

- 金属中的正离子按一定的方式排列为晶格
- 从原子中分离出来的电子成为自由电子
- 自由电子的性质与理想气体中的分子相似, 形成自由电子气
- 大量电子的定向漂移形成电流

#### 物理思想



#### 无外电场时:

金属中最外层电子在一定条件下可脱离原子,在整个金属的各晶格之间自由运动。

- 自由电子就像理想气体分子一样,服从经典牛顿力学和经典统计学规律。
- 金属中的自由电子又被称作电子气,经典电子论认为自由电子之间不发生相互作用,在没有外电场时,都在作无规则热运动,平均热运动速率为10<sup>5</sup>米/秒。

#### 有外电场时:



- 自由电子的运动有以下两种:
  - (1)热运动。
  - (2) 逆电场方向的"漂移"。
- 运动的速度是: 热运动速度与漂移速度的矢量和。
  - (1) 热运动的矢量平均为0, 可不予考虑。
  - (2) 设漂移速度的矢量平均为й→漂移速度。

正是因为漂移运动,形成了电流。

#### 质量为m的电子在电场的作用下的加速度:



$$\vec{a} = -\frac{e}{m}\vec{E}$$

漂移运动并不是直线的,在运动过程中,会与晶体点阵发生碰撞,碰撞后发生散射,这里假定散射的方向几率相等,故此时平均速度 \(\vec{u}\_0=0\),此后在电场的作用下,继续作加速度运动。下次碰撞前的速度为:

$$\vec{u}_1 = \vec{a}\overline{\tau} = -\frac{e}{m}\vec{E}\overline{\tau}$$

T为两次碰撞之间的平均自由飞行时间

## 漂移的平均速度证:



$$\vec{u} = \frac{\vec{u}_0 + \vec{u}_1}{2} = -\frac{e}{2m} \vec{E} \vec{\tau}$$

$$\bar{\tau} = \frac{\bar{\lambda}}{\bar{v}}$$
,其中 $\bar{\lambda}$ 为平均自由程,

v为平均热运动速率

$$\therefore \vec{u} = -\frac{e}{2m} \frac{\vec{\lambda}}{\bar{v}} \vec{E}, (\vec{u} = \vec{E} \vec{K})$$
 且方向相反)



## 变身科学家

设自由电子密度为n,请结合电流密度、电场强度和电子漂移的平均速度,推导导体中电流密度与外加电场E的关系。

在导体中,选一小柱体,轴线方向与**ū**的方向<sup>©</sup>相同,自由电子数密度为n,

 $\Delta t$ 时间内,流过 $\Delta S$ 的电量为:



$$\Delta q = n\Delta t \cdot u \cdot \Delta S \cdot (-e)$$

$$\Delta t \cdot u$$

$$\therefore \Delta I = \frac{\Delta q}{\Delta t} = -enu\Delta S$$

$$j = -\frac{\Delta I}{\Delta S} = -enu$$
,矢量: $\vec{j} = -en\vec{u}$ 

$$\vec{j} = \frac{ne^2}{2m} \frac{\overline{\lambda}}{\overline{v}} \vec{E}, (\vec{j} = \vec{E}$$
成正比)

# 这就是欧姆定律的微分形式: $\bar{j} = \sigma \bar{E}$



$$\therefore \sigma = \frac{ne^2 \overline{\lambda}}{2m\overline{v}}, (\overline{\lambda} - 2m\overline{v}) + (\overline{\lambda} - 2m\overline{v})$$

$$\therefore \sigma \propto \frac{1}{\sqrt{T}}, \ \rho \propto \sqrt{T}$$

对金属导体而言,温度越高,电阻率越大。





您们的科学工作做地怎么样?

#### 经典电子论对电流热效应的解释



自由电子在电场的作用下,作定向运动形成电流, 电场对自由电子做功,动能增加,电子与晶体点阵 的不断碰撞,动能传递给原子,使其热运动加剧, 导体温度升高,导致发热。



# 第二部分, 您将学习:


- 电动势
- 进一步认识电动势: 温差电动势和 接触电动势



# § 2 电动势与源端电压

### 2.1 非静电力与电源






必需有外力克服电场力作用,才能将正负电荷分离。

## 电源也能实现正负电荷的分离





选自伏特发表的文章



如何表征电源分离电荷的能力呢?



电场强度:实验电荷所受的静电力与实验电荷 电量之比。

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

$$U_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$




能把正电荷从电势较低的点(如电源负极板)送到电势较高的点(如电源正极板)的作用力,称为非静电力,记作  $F_k$ 。


表示单位正电荷受到的非静电力称为非静电场强

$$\vec{E}_k = \frac{\vec{F}_k}{q}$$



#### 电源的存在,可以维持稳恒电流






#### (2) 电源 提供非静电力的装置称为电源



#### 电源内部的电路称内电路。

外电路:+→-

内电路:-→+



外电路中: 只有静电场 $\vec{E}$  ,故  $\vec{j} = \sigma \vec{E}$ 

内电路中: 有静电场 $\vec{E}$  和非静电场 $\vec{K}$ ,则  $\vec{j} = \sigma'(\vec{E} + \vec{E}_k)$ 





电动势的大小: 在数值上等于将单位正电荷从电源负极经由内电路搬至正极的过程中, 非静电力所做的功

$$\varepsilon = \frac{A}{q} = \left(\int_{-}^{+} q\vec{E}_{k} \cdot d\vec{l}\right) / q = \int_{-}^{+} \vec{E}_{k} \cdot d\vec{l}$$

$$\varepsilon = \int_{-}^{+} \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

 $\varepsilon$ 的单位与U相同。



**电动势的方向**: 电动势本身是标量,但为了便于应用,规定,由电源负极经由内电路指向正极的方向为电源电动势的方向。



内电路 
$$\varepsilon = \int_{-}^{+} \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

#### 有时在整个闭合回路上都有非静电力, 比如温差 电动势和感生电动势



$$\varepsilon = \oint \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

前述讲的电源,由于在外电路中  $ar{E}_k=0$  故有

$$\varepsilon = \int_{-}^{+} \vec{E}_{k} \cdot d\vec{l} \qquad \varepsilon = \oint \vec{E}_{k} \cdot d\vec{l}$$

说明:

南开大学

- (1) 电动势是电源本身的性质,与外电路无关;
- (2) 电源是产生非静电力的装置,不同的电源,非静电力的成因不同;
- (3) 电动势反映了电源把其它形式的能量转变为电能的本领;
- (4) 是标量,但也有方向,负极经电源内部指向正极的方向为电动势的正方向;
- (5) 电动势的大小  $\varepsilon = \oint \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$

(6) K与E类似,单位为N/C,或V/m;而ε与U类似,单位为V。



## 电动势和电势差的区别有哪些?

电动势: 电源把其他形式能转化成电能的能力;

电势差:移动单位正电荷所消耗的电势能。

电动势: 表征电源的性能;

电势差: 表征电场的性质。



## 产生非静电力的手段:

摩擦;


化学反应;

温差;

变化的磁场







放电:在电源内部,正电荷由负极到正极运动;

充电: 在电源内部,正电荷由正极到负极运动。

## 南开大学

在电源的外电路中,源端电压为:

$$U_{AB} = \int_{+}^{-} \vec{E} \cdot d\vec{l} \, ( \text{外电路积分} )$$

在电源内部:

$$U_{AB} = \int_{+}^{-} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$
 (内电路积分)

$$\vec{j} = \sigma'(\vec{E} + \vec{E}_k) \quad \vec{E} = -\vec{E}_k + \frac{J}{\sigma'}$$



## 南开大学


$$U_{AB} = -\int_{+}^{-} \vec{E}_{k} \cdot d\vec{l} + \int_{+}^{-} \frac{\vec{j}}{\sigma'} \cdot d\vec{l}$$

$$: \varepsilon = \int_{-}^{+} \vec{E}_{k} \cdot d\vec{l}$$

$$\therefore U_{AB} = \varepsilon + \int_{+}^{-} \frac{\vec{j}}{\sigma'} \cdot d\vec{l}$$



#### (1) **充电状态**——正电荷从正极运动到负极




第二项,j与积分路径方向相同,

$$\therefore \vec{j} \cdot d\vec{l} = jdl$$

$$\int_{+}^{-} \frac{\vec{j}}{\sigma'} \cdot d\vec{l} = \int_{+}^{-} \frac{j}{\sigma'} \cdot dl \xrightarrow{j = \frac{I}{S}} = I \int_{+}^{-} \frac{1}{\sigma'} \frac{dl}{S} = Ir$$

电源内阻: 
$$r = \int_{+}^{-} \frac{1}{\sigma'} \frac{dl}{S}$$

$$U_{AB} = \varepsilon + Ir$$



#### 2) 放电状态——正电荷从负极运动到正极的开大学


$$\therefore U_{AB} = \varepsilon + \int_{+}^{-} \frac{j}{\sigma'} \cdot d\vec{l}$$

第二项,j与积分路径方向相反  $_{R}$ 

$$\therefore \vec{j} \cdot d\vec{l} = -jdl$$

$$\int_{+}^{-} \frac{\vec{j}}{\sigma} \cdot d\vec{l} = -Ir$$

$$U_{AB} = \varepsilon - Ir$$





综上可知:

$$U_{AB} = \varepsilon \pm Ir$$

其中"+"号对应电源处于充电状态,"-" 号对应电源处于放电状态。

#### 讨论:

- (1) 充电时,U<sub>AB</sub> > ε
- (2) 放电时, $U_{AB} < \epsilon$
- (3) 电源开路,或内阻可忽略时, $U_{AB} = \epsilon$
- (4) 实际电源可看作是理想电源,其电动势 为ε,与一个电阻r的串联。

### 南开大学

#### 四、闭合电路的欧姆定律

电源处于放电状态

$$U_{AB} = \varepsilon - Ir$$

从外电路看:

$$U_{AB} = IR$$

由以上两式得:

$$\mathcal{E}_{A}$$
 $I$ 
 $B$ 


$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$$

此式称为闭合回路的欧姆定律。









对于外电路而言,电荷从高电位能运动到低电位能,电位能减少。那么减少的那部分电位能跑哪里去了?



# 温差电效应

Thermoelectric effect



https://tv.sohu.com/v/dXMvMjAxOTA1NTA5LzY1MjQwOTg1LnNodG1s.html



#### 温差电效应:

由温度差产生电位差(电压)的效应

#### 温差电效应包括:

汤姆逊效应 (Thomson) 玻尔贴效应 (Peltier effect) 塞贝克效应 (Seebeck effect)

## 基本概念1




热运动与温度有关,温度越高,热运动越剧烈,温度越低,热运动则剧烈程度降低。

## 基本概念2



自由电子热运动,会形成偶电层。

电子要脱离金属,需要克服偶电 层电场力做功,才能从金属中摆脱出 来,这个功的最小值叫**逸出功(脱出** 



偶电层

功)→ Ue。U叫逸出电位。逸出功和逸出电位与材料有关。


1 汤姆逊效应:将一根导线通恒定电流,由于导线**有**。 电阻而发热。再将这根带电的导线的某小局部加热; 使它产生<u>温度梯度</u>。

这根导线就在原有发热的基础上,出现吸热或放热的现象

或者: 当一根金属棒的两端温度不同时, 金属棒两端

会形成电势差。

英国物理学家威廉:汤姆逊于1854年发现的






## 热电效应产生的原因是什么??

## 自由电子热运动!!

## 汤姆逊电动势





汤姆逊电动势一般很小



### 为什么在高温的一端堆积了正电荷,而 在低温的一端堆积了负电荷?



图行关下 www.photophoto.co. No. 20130520033005504604

温度不均匀,有热扩散运动。非静电场**K**与温度梯度成正比。

$$\vec{E}_k = \sigma(T) \frac{dT}{dl} \hat{K}$$

$$T_2 \qquad T_1 \qquad T_2 \qquad T_2 \qquad T_2 \qquad T_3 \qquad T_4 \qquad T_4 \qquad T_5 \qquad T_5 \qquad T_6 \qquad T_6 \qquad T_8 \qquad T_8 \qquad T_9 \qquad T_9$$

其中 $\sigma(T)$ 为汤姆逊系数,与材料、温度有关。

$$\varepsilon_{T} = \int_{L_{1}}^{L_{2}} \vec{E}_{k} \cdot d\vec{l} = \int_{L_{1}}^{L_{2}} \sigma(T) \frac{dT}{dl} \hat{K} \cdot d\vec{l} = \int_{T_{1}}^{T_{2}} \sigma(T) dT$$

 $\varepsilon_{T}$ 称为汤姆逊电动势。


#### 2 帕尔帖效应:

1843年,法国物理学家帕尔帖在铜丝的两头各接一根铋丝,再将两根铋丝分别接到直流电源的正负极上,通电后,他惊奇的发现一个接头变热,另一个接头变冷;这个现象后来就被称为"帕尔帖效应"。



## 珀尔贴电动势






珀尔贴电动势一般在0.01V到0.001 V之间

## 接触电位差.

意大利科学家伏打(A. Volta), 1797年发现, 两种不同金属相互接触, 表面两侧发现异号电荷, 由此形成电位差一接触电位差。

(摩擦起电也是一种,摩擦可增加接 触面积)。





(1) 自由电子数密度不同:相同时间内彼此 进入对方的自由电子数不同;

(2) 具有不同的逸出电位:自由电子逸出的难易程度不同。



 $A \mid B$ 

设自由电子密度:  $n_A > n_B$ , 贝

则A带正电,B带负电


此时有:  $U'_{AB} = \frac{KT}{e} \ln \frac{n_A}{n_B}$ 

如逸出功:  $U_{0B} > U_{0A}$ , 则A带正电,B带负电

此时有:  $U''_{AB} = U_{0B} - U_{0A}$ 

$$\therefore U_{AB} = U'_{AB} + U''_{AB} = \frac{KT}{e} \ln \frac{n_A}{n_B} + (U_{0B} - U_{0A})$$


3 塞贝克效应:将二种不同金属各自的二端分别连接构成的回路,如果两种金属的两个结点处温度不同,就会在这样的线路内发生电流。



德国物理学家托马斯·约翰·塞贝克于1821年发现

在闭合回路中有电动势!






#### 赛贝克电动势

# 南开大学

两种金属组成闭合回路,两接触面温度不同。

$$\boldsymbol{A}$$

 $\varepsilon_R + \varepsilon_T = \varepsilon \rightarrow$  赛贝克电动势, 也就是温差电动势。



一般  $\mathcal{E}_R > \mathcal{E}_T$ 

$$\varepsilon_B = \frac{K (T_2 - T_1)}{e} \ln \frac{n_A}{n_B}$$

$$\varepsilon_{T} = \int_{T_{1}}^{T_{2}} (\sigma_{B} - \sigma_{A}) dT$$

$$\varepsilon = \frac{K(T_2 - T_1)}{e} \ln \frac{n_A}{n_B} + \int_{T_1}^{T_2} (\sigma_B - \sigma_A) dT (温差电动势)$$




#### 4、温差电效应的应用

## 南开大学

#### (1) 测量温度:

- 由两种金属组成闭合回路,两接触面温度不同, 称为温差电偶。
- 可以证明,在A、B组成的回路中加入C,只要C两端温度相同,则总的温差电动势不变。
- 特点:

灵敏、准确、待测体 小、测量范围宽、可 测真空系统中的温度。






https://haokan.baidu.com/v?vid=16099233281911271769 &pd=bjh&fr=bjhauthor&type=video

## 南开大学

## (2) 小型电源:

温差电动势一般只有几毫伏,为了提高,可制成 "温差电堆"。

半导体的温差电效应更加明显, 可制作小型电源。









# http://tv.cctv.com/2018/09/08/VIDEXB JWxFkWixYVy9NSHV2g180908.shtml

## 南开大学


### (3) 电子制冷:

• 可用半导体材料制成制冷器或加热器。











# 本次的学习目标,您掌握了吗?

- 您知道什么是电动势了吗?
- 进一步认识电动势: 温差电动势和接 触电动势

#### 电流稳恒条件



$$\oint_{S} \vec{j} \cdot d\vec{s} = 0$$

欧姆定律的微分形式的矢量表达

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$

电源电动势

$$\varepsilon = \int_{-}^{+} \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

$$\varepsilon = \oint \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$