


# § 10. 4电磁感应的应用

### 感应加速器

### 南开大学

- 感应加速器是一种主要用于产生高速 电子(β射线)的装置
- 在两个电磁铁上有一线圈,线圈载有 很强的交流电流。电磁铁间是一环形 真空室,真空室内有电子枪及靶。



磁场让其旋转;感生的电场使其加速




# 若电子能够加速,需要满足以下三个条件



• 加速条件

• 逆时针运动条件

• 恒定轨道条件:





#### 1、加速条件:




要使电子逆时针旋转,并得到加速,涡旋电场的方向应为顺时针。

磁场向上为正。






 涡旋电场的方向可由楞次定律确定,只有第一、第四 两个四分之一周期内可以满足条件。




#### 3、逆时针运动条件

• 电子所受洛伦兹力:

$$\vec{F} = -e\vec{v} \times \vec{B}$$




- 要使电子逆时针运动,只有磁场向上,磁场力才指向圆心,提供向心力。
- 所以只有第一、第二两个四分之一 周期才能满足要求。





保证涡旋电场为顺时针方向:第一第四个四分之一周期; 提供向心力: B为正,第一第二个四分之一周期;

#### 只能在第一个四分之一周期才能满足以上两个要求。



#### 3、恒定轨道条件:

- 磁极间的磁场是不均匀的,但是因对称性,在同 一圆周上,其大小是相等的。
- 设半径为R的轨道上,磁感强度为 $B_R$ ,则电子在该轨道上运动的方程为:

$$evB_R = \frac{mv^2}{R}$$

$$\therefore mv = eRB_R$$

要增大 $\nu$ ,R不变的条件是增大 $B_R$ 



#### 由磁场提供的洛伦兹力分析

南开大学

$$\therefore mv = eRB_R$$

$$P = eRB_R$$
 (P为电子动量)

$$\frac{dP}{dt} = eR\frac{dB_R}{dt} - -(1) \quad (由洛伦兹力得到)$$



#### 由涡旋电场分析

# 南开大学

$$\oint \vec{E}_{\rm igh} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi}{dt}$$

$$\therefore \vec{E}_{\mathbb{K}} \cdot 2\pi R = -\frac{d\phi}{dt}$$

$$\therefore \quad \vec{E}_{\mathbb{R}} = -\frac{1}{2\pi R} \frac{d\phi}{dt}$$

由牛顿定律: 
$$\frac{dP}{dt} = -eE_{\rm R} = \frac{\rm e}{2\pi R} \frac{d\phi}{dt}$$



$$\frac{dP}{dt} = eR\frac{dB_R}{dt} - -(1) \quad (由洛伦兹力得到)$$



$$\therefore \frac{e}{2\pi R} \cdot \pi R^2 \frac{d\overline{B}}{dt} = eR \frac{dB_R}{dt}$$

$$\frac{dB_{R}}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d\overline{B}}{dt}$$

$$\therefore B_{R} = \frac{1}{2} \overline{B}$$

- 要使R恒定,必须使轨道上磁感强度等于轨道内 平均磁感强度的一半。
- 这一条件可通过适当设计磁极形状来实现。



#### 若考虑相对论效应:

$$\therefore mv = eRB_R$$

$$m = \frac{m_o}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}}$$

随着v 的增大,m也会增大,这就要求 $B_R$ 更快的增大。

在第一个四分之一周期开始时,将电子注入轨道,结束时将电子引出,可得到最佳的加速效果。

- 尽管只有 ½ T, 但电子此间会运动数百万周 当电磁铁的电流很强时,同样可得到能量 非常高的电子束。
- 可用于核物理研究、工业探伤、癌症治疗



感应加速器




## 电磁感应的几种效应

### 南开大学

### 1、热效应

当导体中的磁场发生 变化时,就会产生涡旋电 动势。由于导体本身电阻 较小,就会形成很大的涡 旋电流。产生的热功率与




涡电流

电流平方呈正比,因此很大;而且频率越高,热功率就越大。这就是电磁感应的热效应。

- 应用:加热,特点是加热速度快。
- 克服: 变压器中的涡流会浪费能量, 烧毁变压器

#### 2、阻尼效应:


导体摆动过程中, 产生感应电流。由楞 次定律知,感应电流 所受到磁场作用力, 总是阻碍导体与磁铁



应用: 电磁式仪表中增加阻尼、感应式异步电动 机、转速表、电气火车的制动装置。

#### 3、趋肤效应:

在稳恒电流中,导体中的电流密度是均匀的;但当电流为交变电流时,情况就不同了。事实上,此时电流密度从内到外逐渐增大,这种效应就叫电磁感应的趋肤效应。



应用:表面淬火。

• 克服: 传输电缆采用辫式结构, 甚至表面镀银。



#### 4、其它应用:

灵敏电流计、冲击电流计、电磁流量计、感应圈、感式传感器等。







# 本次课的学习目标,您掌握了吗?

- 你理解电感储能了吗?
- 你能否举出电磁感应现象的一些应用?

# 本章小结:



- ◆电磁感应定律: 法拉第、楞次定律。
- ◆两种电动势:动生电动势、涡旋电动势(从产生机理和计算方法上加以区分)。
- ◆自感和互感概念及计算方法, 电感储能计算。