


# 通过前面的学习,你觉得电场最突出的特性是什么?





# 换一个角度了解静电场





# § 8.3 环路定理



# 通过本次课的学习,您将学会:

- 静电场的环路定理
- 电势和电位能的概念
- 电势差

# 一、静电场力作功的特点:




## 1. 点电荷q 的电场:

在大小为d/的这段位移中电场力所作功 为:

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{l} = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l}$$
$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q q_0}{r^2} \vec{r}^0 \cdot d\vec{l}$$

$$=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q\,q_0}{r^2}\mathrm{d}r$$





# $q_0$ 自a至b 运动过程中电场力所作功为:

$$A = \int_a^b dA = \int_{r_a}^{r_b} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q q_0}{r^2} dr = \frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b}\right)$$

——与路径无关。

### 2. 点电荷系的电场:



$$\frac{\vec{E} = \sum \vec{E}_{i}}{\mathbf{d}A = \vec{F} \cdot \mathbf{d}\vec{l}} \Rightarrow \mathbf{d}A = q_{0}(\sum \vec{E}_{i} \cdot \mathbf{d}\vec{l})$$

$$\Rightarrow A = \int_{a}^{b} dA = q_{0} \int_{a}^{b} \sum \vec{E}_{i} \cdot d\vec{l}$$

$$= q_{0} (\int_{a}^{b} \vec{E}_{1} \cdot d\vec{l} + \int_{a}^{b} \vec{E}_{2} \cdot d\vec{l} + \cdots)$$

$$= \frac{q_{0}}{4\pi\epsilon_{0}} \sum q_{i} (\frac{1}{r_{ia}} - \frac{1}{r_{ib}}) \qquad -- = \frac{1}{2}$$

$$= -\frac{1}{2} \operatorname{Bel}(2\pi)$$

静电场力为保守力,静电场为保守力场。



# 从场的角度如何表示静电场是保守力场

# 二、静电场环路定理:



静电场力做功与路径无关可表示为:

$$\begin{cases}
\oint_{L} \vec{F} \cdot d\vec{l} = q_{0} \oint_{L} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \\
q_{0} \neq 0
\end{cases} \Rightarrow \oint_{L} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\oint_{l} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

静电场的环路定理

静电场是保守场

# 静电场的特点



高斯定理:  $\int_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \sum q_{i} d\vec{p} / \epsilon_0$  静电场是有源场

环路定理: 
$$\int_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$
 静电场是保守力场

有源性: 静电场不能脱离静止电荷而单独存在, 静止电荷是静电场的源。

保守性: 在静电场中, 电场矢量的线积分与积分路径无关。



# 从能量的角度如何表述静电场

# 三 电位能




1. 电场力的功与电位能的关系:

设: $q_0$ 自a运动至b 过程中电场力作功为A,始末位置的电位能为 $W_a$ 、 $W_b$ :

$$A = -\Delta W$$
$$= -(W_b - W_a)$$

$$q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = W_a - W_b$$



# 2. 电位能定义(操作性):





势能零点位置

试验电荷在电场中某点的电位能,在数值上等于把此试验电荷从该点移到势能零点处电场力所作的功。



#### 具有质量的物体,处于重力场中,具有重力势能

mgh

带有电量的电荷,处于静电场中,具有电位能

$$W_a = q_0 \int_a^* \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



# 关于电位能的说明:

- (1) 电位能与势能零点的选取有关,电位能差值与势能零点选取无关。
- (2) 电荷在某一点P的电位能,等于电荷从P点运动到势能零点,电场对电荷作的功。
- (3) 电荷由P点运动到Q点, 电场对电荷所做的功等于电位能的减少。
- (4) 电位能的单位: 焦耳=库仑·伏特。
- (5) 电位能与其它势能一样,属于系统。

电荷处于电场中,就会具有电位能。

如果换成负电荷,负电荷位于哪 里电位能高?

高电位能 低电位能

在一个电场中,电荷电位能的大小不仅跟电场有关,而且与电荷的正负也有关系。

# 四、电位电位差



(一) 电位:

1. 定义: 静电场中某点*a*的电位:

$$U_a = \frac{W_a}{q_0} = \int_a^* \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

#### 2. 物理意义:



$$q_0 = 1c \implies U_a = W_a$$

电场中某点的电位在数值上等于单位正电荷在该点的电位能。

也等于把单位正电荷从该点移到电位能零点时电场力作的功。

电位仅由产生电场的电荷决定, 与实验电荷无关!



3. 说明:

- (1) 电位是一个标量,但是有正负,单位是"伏特(V)"
- (2) 电位是一个相对的量,其值取决于零电位点的选取。 理论计算中:
  - A. 若电荷空间有限,取:  $U_{r=\infty} = 0$
  - B. 若电荷空间无限,选有限空间一点。
  - C. 电位在参考点有意义。

实际应用中: 地球、仪器外壳等

#### (二) 电势差:

1. 定义: 静电场中任意两点*a、b*的电势的差。


$$U_{ab} = U_a - U_b = \int_a^* \vec{E} \cdot d\vec{l} - (-\int_*^b \vec{E} \cdot d\vec{l})$$


$$= \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} \longrightarrow = \frac{q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}}{q_0} = \frac{A}{q_0}$$

2. 物理意义:

静电场中任意两点*a、b*间的电势差等于把单位正电荷从*a* 移到 *b* 时电场力所作的功。

3. 单位: 伏特(v)







质量大的势能大,h越大势能越大;

(Potential energy)


电量大的电势能大,电势差越大电势能越大; (electric potential energy)

电势能的大小与电荷的正负有关



设一个负电荷(比如一个电子),放置在b点。如果电子能够自由移动,它的电势能是增加还是减少?它所处位置的电势怎么变化?

- A 电势能减小,电势减小
- B 电势能减小,电势增加
- 电势能增大,电势增大
- 电势能增大,电势减小





静电场中电场对电荷的力: 
$$F = q E$$

静电场中电荷具有的势能(电势能):  $W_a = q_0 U_a$ 

静电场中电场对电荷所做的功:

$$A = W_a - W_b = q_0 U_a - q_0 U_b = q_0 U_{ab}$$









# 本部分的学习目标,您掌握了吗?

- 静电场的环路定理
- 电势和电位能的概念
- 电势差