TensorRT之条件控制

NVIDIA TensorRT 支持条件 if-then-else 流控制。 TensorRT 条件用于实现网络子图的条件执行。

11.1. Defining A Conditional

if-conditional 由条件边界层定义:

- IConditionLayer 表示predicate 并指定条件是应该执行真分支(then-branch)还是假分支(else-branch)。
- IIfConditionalInputLayer指定两个条件分支之一的输入。
- IIfConditionalOutputLaver 指定条件的输出。

每个边界层都继承自 IIfConditionalBoundaryLayer 类,该类具有获取其关联 IIfConditional 的方法 getConditional()。 IIfConditional 实例标识条件。所有具有相同 IIfConditional 的条件边界层都属于该条件。

条件必须恰好有一个 IConditionLayer 实例、零个或多个 IIfConditionalInputLayer 实例,以及至少一个 IIfConditionalOutputLayer 实例。

IIfConditional 实现了一个 [if-then-else] 流控制结构,该结构提供基于动态布尔输入的网络子图的条件执行。它由一个布尔标量predicate condition和两个分支子图定义:一个 trueSubgraph 在 condition 评估为 true 时执行,一个 falseSubgraph 在 condition 评估为 false 时执行

```
If condition is true then:
    output = trueSubgraph(trueInputs);
Else
    output = falseSubgraph(falseInputs);
Emit output
```

真分支和假分支都必须定义, 类似于许多编程语言中的三元运算符。

要定义 if-conditional,使用方法 INetworkDefinition::addIfConditional 创建一个 IIfConditional 实例,然后添加边界层和分支层。

```
IIfConditional* simpleIf = network->addIfConditional();
```

IIfConditional::setCondition方法接受一个参数: 条件张量。这个 0D 布尔张量(标量)可以由网络中的早期层动态计算。它用于决定执行哪个分支。 IConditionLayer 有一个输入(条件)并且没有输出,因为它由条件实现在内部使用。

```
// Create a condition predicate that is also a network input.
auto cond = network->addInput("cond", DataType::kBOOL, Dims{0});
IConditionLayer* condition = simpleIf->setCondition(*cond);
```

TensorRT 不支持实现条件分支的子图抽象,而是使用 IIfConditionalInputLayer 和 IIfConditionalOutputLayer 来定义条件的边界。

• [IIfConditionalInputLayer 将单个输入抽象为 IIfConditional 的一个或两个分支子图。特定 IIfConditionalInputLayer 的输出可以同时提供两个分支。 [then-branch 和 else-branch 的


输入不需要是相同的类型和形状,每个分支可以独立地包含零个或多个输入。
IIfConditionalInputLayer是可选的,用于控制哪些层将成为分支的一部分(请参阅条件执行)。如果分支的所有输出都不依赖于IIfConditionalInputLayer实例,则该分支为空。当条件为false时没有要评估的层时,空的 else-branch 可能很有用,并且网络评估应按照条件进行(请参阅条件示例)。

```
// Create an if-conditional input.
// x is some arbitrary Network tensor.
IIfConditionalInputLayer* inputX = simpleIf->addInput(*x);
```

• IIfConditionalOutputLayer 抽象了 if 条件的单个输出。它有两个输入:来自真子图的输出(输入索引 0)和来自假子图的输出(输入索引 1)。 IIfConditionalOutputLayer 的输出可以被认为是最终输出的占位符,最终输出将在运行时确定。 IIfConditionalOutputLayer 的作用类似于传统 SSA 控制流图中的 $\Phi(Phi)$ 函数节点。它的语义是:选择真子图或假子图的输出。 IIfConditional 的所有输出都必须源自 IIfConditionalOutputLayer 实例。没有输出的 if 条件对网络的其余部分没有影响,因此,它被认为是病态的。两个分支(子图)中的每一个也必须至少有一个输出。 if-conditional 的输出可以标记为网络的输出,除非 if-conditional 嵌套在另一个 if-conditional 或循环中。

```
// trueSubgraph and falseSubgraph represent network subgraphs
IIfConditionalOutputLayer* outputLayer = simpleIf->addOutput(
   *trueSubgraph->getOutput(0),
   *falseSubgraph->getOutput(0));
```

下图提供了 if 条件抽象模型的图形表示。绿色矩形表示条件的内部,仅限于NVIDIA TensorRT 支持矩阵中的Layers For Flow-Control Constructs部分中列出的层类型。



11.2. Conditional Execution


网络层的条件执行是一种网络评估策略,其中仅在需要分支输出的值时才执行分支层(属于条件子图的层)。在条件执行中,无论是真分支还是假分支都被执行并允许改变网络状态。

相反,在断定执行中,真分支和假分支都被执行,并且只允许其中之一改变网络评估状态,具体取决于条件断定的值(即仅其中一个的输出)子图被馈送到以下层。

条件执行有时称为惰性求值, 断定执行有时称为急切求值。

IIfConditionalInputLayer的实例可用于指定急切调用哪些层以及延迟调用哪些层。这是通过从每个条件输出开始向后跟踪网络层来完成的。依赖于至少一个IIfConditionalInputLayer输出的数据层被认为是条件内部的,因此被延迟评估。在没有IIfConditionalInputLayer实例添加到条件条件的极端情况下,所有层都被急切地执行,类似于ISelectLayer。

下面的三个图表描述了 IIfConditional InputLayer 放置的选择如何控制执行调度。



在图 A 中, 真分支由 3 层 (T1、T2、T3)组成。当条件评估为true时,这些层会延迟执行。

在图 B 中,输入层 I1 放置在层 T1 之后,它将 T1 移出真实分支。在评估 if 结构之前,T1 层急切地执行。

在图表 C 中,输入层 I1 被完全移除,这将 T3 移到条件之外。 T2 的输入被重新配置以创建合法网络,并且 T2 也移出真实分支。当条件评估为true时,条件不计算任何内容,因为输出已经被急切地计算(但它确实将条件相关输入复制到其输出)。

11.3. Nesting and Loops

条件分支可以嵌套其他条件,也可以嵌套循环。循环可以嵌套条件。与循环嵌套一样,TensorRT 从数据流中推断条件和循环的嵌套。例如,如果条件 B 使用在循环 A 内定义的值,则 B 被认为嵌套在 A 内。

真分支中的层与假分支中的层之间不能有交叉边,反之亦然。换句话说,一个分支的输出不能依赖于另一个分支中的层。

例如,请参阅条件示例以了解如何指定嵌套。

11.4. Limitations

两个真/假子图分支中的输出张量数必须相同。来自分支的每个输出张量的类型和形状必须相同。

请注意,这比 ONNX 规范更受限制,ONNX 规范要求真/假子图具有相同数量的输出并使用相同的输出数据类型,但允许不同的输出形状。

11.5. Conditional Examples

11.5.1. Simple If-Conditional

下面的例子展示了如何实现一个简单的条件,它有条件地对两个张量执行算术运算。 Conditional

```
condition = true
If condition is true:
    output = x + y
Else:
    output = x - y
```

```
ITensor* addCondition(INetworkDefinition& n, bool predicate)
    // The condition value is a constant int32 input that is cast to boolean
because TensorRT doesn't support boolean constant layers.
    static const Dims scalarDims = Dims{0, {}};
    static float constexpr zero{0};
    static float constexpr one{1};
    float* const val = predicate ? &one : &zero;
    ITensor* cond =
        n.addConstant(scalarDims, DataType::kINT32, val, 1})->getOutput(0);
    auto* cast = n.addIdentity(cond);
    cast->setOutputType(0, DataType::kBOOL);
    cast->getOutput(0)->setType(DataType::kBOOL);
    return cast->getOutput(0);
}
IBuilder* builder = createInferBuilder(gLogger);
INetworkDefinition& n = *builder->createNetworkV2(0U);
auto x = n.addInput("x", DataType::kFLOAT, Dims{1, {5}});
auto y = n.addInput("y", DataType::kFLOAT, Dims{1, {5}});
ITensor* cond = addCondition(n, true);
auto* simpleIf = n.addIfConditional();
simpleIf->setCondition(*cond);
// Add input layers to demarcate entry into true/false branches.
x = simpleIf->addInput(*x)->getOutput(0);
y = simpleIf->addInput(*y)->getOutput(0);
auto* trueSubgraph = n.addElementWise(*x, *y, ElementWiseOperation::kSUM)-
auto* falseSubgraph = n.addElementWise(*x, *y, ElementWiseOperation::kSUB)-
>getOutput(0);
auto* output = simpleIf->addOutput(*trueSubgraph, *falseSubgraph)->getOutput(0);
n.markOutput(*output);
```

11.5.2. Exporting from PyTorch

以下示例展示了如何将脚本化的 PyTorch 代码导出到 ONNX。函数 sum_even 中的代码执行嵌套在循环中的 if 条件。

```
import torch.onnx
import torch
import tensorrt as trt
import numpy as np

TRT_LOGGER = trt.Logger(trt.Logger.WARNING)
EXPLICIT_BATCH = 1 << (int)(trt.NetworkDefinitionCreationFlag.EXPLICIT_BATCH)</pre>
```

```
@torch.jit.script
def sum_even(items):
    s = torch.zeros(1, dtype=torch.float)
   for c in items:
       if c % 2 == 0:
           s += c
    return s
class ExampleModel(torch.nn.Module):
    def __init__(self):
        super().__init__()
    def forward(self, items):
        return sum_even(items)
def build_engine(model_file):
    builder = trt.Builder(TRT_LOGGER)
    network = builder.create_network(EXPLICIT_BATCH)
    config = builder.create_builder_config()
    parser = trt.OnnxParser(network, TRT_LOGGER)
    with open(model_file, 'rb') as model:
        assert parser.parse(model.read())
        return builder.build_engine(network, config)
def export_to_onnx():
   items = torch.zeros(4, dtype=torch.float)
    example = ExampleModel()
    torch.onnx.export(example, (items), "example.onnx", verbose=False,
opset_version=13, enable_onnx_checker=False, do_constant_folding=True)
export_to_onnx()
build_engine("example.onnx")
```