PRINCIPI DELL'HARDWARE DI 1/0

Danilo Croce

Gennaio 2025



GESTIONE DELL'I/O NEL SISTEMA OPERATIVO

Funzione Principale:

- Controllo dei dispositivi di I/O: invio di comandi, intercettazione di interrupt, gestione degli errori.
- Fornire un'interfaccia semplice e uniforme tra dispositivi e il sistema (indipendenza dai dispositivi).
- Importanza nel Sistema Operativo: Il codice per l'I/O costituisce una parte significativa del sistema operativo.

Argomenti:

- Principi dell'Hardware per l'I/O: Fondamenti dell'hardware specifico per l'I/O.
- Software per l'I/O: Strutturato in livelli, ciascuno con funzioni specifiche.



OVERVIEW

- Principi dell'hardware di I/O
- Livelli del software di I/O



OVERVIEW

- Principi dell'hardware di I/O
- Livelli del software di I/O



PRINCIPI DELL'HARDWARE DI I/O

Diverse Prospettive:

- Ingegneri Elettronici: Vedono l'hardware di I/O in termini di componenti fisici (chip, cavi, alimentatori, motori, etc.).
- **Programmatori**: Interessati all'interfaccia software dell'hardware, inclusi i comandi accettati, le funzioni eseguibili e i possibili errori.

Focus del Corso:

- Concentrazione sulla programmazione dei dispositivi di I/O, non sulla loro progettazione, costruzione o manutenzione.
- Interesse specifico nella interazione con l'hardware, piuttosto che nel suo funzionamento interno.

Connessione tra Programmazione e Operatività Interna:

 La programmazione di molti dispositivi di I/O è spesso legata all'operatività interna dei dispositivi stessi.



DISPOSITIVI DI I/O

Categorie dei Dispositivi di I/O:

- **Dispositivi a Blocchi**: Archiviazione di informazioni in blocchi di dimensioni fisse (512 a 32.768 byte).
 - **Esempi**: dischi fissi magnetici, unità SSD, unità a nastro magnetico.
 - Caratteristica chiave: ogni blocco può essere letto o scritto indipendentemente.
- Dispositivi a Caratteri: Flusso di caratteri senza struttura a blocchi.
 - Non indirizzabili, senza operazioni di ricerca.
 - **Esempi**: stampanti, interfacce di rete, mouse.

Limitazioni della Classificazione:

- Alcuni dispositivi non si adattano perfettamente a questa classificazione (es. clock, schermi mappati in memoria, touch screen).
- Modello comunque utile per astrarre alcuni software di I/O nel sistema operativo.

Applicazioni nel Sistema Operativo:

- File system gestisce dispositivi a blocchi astratti.
- Software di livello inferiore gestisce le specificità dei dispositivi.



DISPOSITIVI DI I/0 (2)

Dispositivi di I/O
 possono variare
 notevolmente in
 termini di velocità di
 trasferimento,
 creando sfide per il
 software di gestione.

Dispositivo	Velocità di
	trasferimento
Tastiera	10 byte/s
Mouse	100 byte/s
Modem a 56 K	7 KB/s
Bluetooth 5 BLE	256 KB/s
Scanner a 300 dpi	1 MB/s
Videocamera digitale	3,5 MB/s
Wireless 802.11n	37,5 MB/s
USB 2.0	60 MB/s
Disco Blu-ray 16x	72 MB/s
Gigabit Ethernet	125 MB/s
Disco fisso SATA 3	600 MB/s
USB 3.0	625 MB/s
Bus PCIe 3.0 single lane	985 MB/s
Wireless 802.11ax	1,25 G B/s
SSD NVME PCIe Gen 3.0 (lettura)	3,5 GB/s
USB 4.0	5 GB/s
PCI Express 6.0	126 GB/s




CONTROLLER DEI DISPOSITIVI -PANORAWICA GENERALE

Componenti dei Dispositivi di I/O:

- Composti da una parte meccanica (il dispositivo stesso) e una elettronica (controller del dispositivo o adattatore).
- Controller spesso integrato nella scheda madre o come scheda aggiuntiva su slot PCIe.

Connettività e Gestione Multi-dispositivo:

- Controller con connettori per il collegamento a dispositivi.
- Capacità di gestire più dispositivi identici.





CONTROLLER DEI DISPOSITIVI -FUNZIONAMENTO E EVOLUZIONE

Standardizzazione dell'Interfaccia:

- Interfacce conformi a standard (ANSI, IEEE, ISO) o de facto (SATA, SCSI, USB, ThunderBolt).
- Permette la produzione di dispositivi e controller compatibili da diverse aziende.

Interfaccia di Basso Livello:

- Esempio: flusso seriale di bit in dischi, con preambolo, dati e ECC.
- Compito del controller: convertire il flusso seriale in blocchi di byte, correggere errori, trasferire in memoria principale.

Impatto sulla Programmazione del Sistema Operativo:

- Senza il controller, il programmatore dovrebbe gestire dettagli complessi come la modulazione di ciascun pixel.
- Controller inizializzato con parametri essenziali, gestisce autonomamente dettagli complessi.









Definizione e Utilizzo:

- Tipo di interfaccia di comunicazione tra computer e dispositivi (es. stampanti).
- Trasmette dati multi-bit simultaneamente su più canali (pin).
- Comunemente dotata di una connessione a 25 pin (standard DB-25) o 36 pin (Centronics).
- Distribuzione e Funzione dei Pin (Standard DB-25):
 - Pin 1-8: Dati (D0-D7) Trasmettono i dati effettivi.
 - **Pin 9-16**: Controlli e Status Includono pin di selezione della stampante, inizializzazione, linefeed, errori, occupato, ack, etc.
 - Pin 17-25: Masse e alimentazione Forniscono il ritorno elettrico e la connessione di terra.
- Caratteristiche Tecniche: Velocità variabile a seconda della modalità e del dispositivo collegato.





... ALLA PORTA USB




Definizione e Utilizzo:

- L'USB (Universal Serial Bus) è un'interfaccia standardizzata per la connessione e comunicazione tra dispositivi e computer.
- Utilizzata per trasferire dati e fornire alimentazione elettrica.

Struttura dei Pin (Tipico USB 2.0):


- **Pin 1 (Vcc)**: Alimentazione (+5V).
- Pin 2 (D-): Dati negativi.
- Pin 3 (D+): Dati positivi.
- **Pin 4 (GND)**: Terra.

Pin	Name	Cable color	Descriptio n
1	VCC	Red	+5VDC
2	D-	White	Data -
3	D+	Green	Data +
4	GND	Black	Ground





... ALLA PORTA USB (2)



Caratteristiche Tecniche:

- Supporta versioni USB 1.x, 2.0, 3.x, con velocità di trasferimento da 1,5 Mbps a 10 Gbps.
- USB 2.0 comunemente utilizzato per periferiche come tastiere, mouse, e dispositivi di archiviazione.

Applicazioni e Vantaggi:


- Ampia applicazione in vari dispositivi come smartphone, periferiche di computer, e dispositivi di archiviazione.
- Facilità d'uso, connessione plug-and-play, supporto per trasmissione dati e alimentazione.

Compatibilità:

 Retrocompatibile con versioni precedenti, assicurando ampio supporto per vari dispositivi.



MOLIE PORTE USB






E IL DISCO?



da: https://hddscan.com/doc/HDD_from_inside.html




UNO SGUARDO AI CIRCUITI



- Il PCB (Printed Circuit Board) è realizzato in vetro intrecciato verde e rame, dotato di connettori SATA e di alimentazione.
 - Supporta e collega i componenti elettronici dell'HDD.
 - Comunica con il controller SATA e il BUS
- Al centro del PCB si trova il MCU (Micro Controller Unit), il chip più grande
 - essenziale per le operazioni dell'HDD.
 - Il MCU include
 - una CPU (Central Processor Unit)
 - un canale di lettura/scrittura per convertire i segnali analogici in digitali.
- Cache: La memoria è un chip di tipo DDR SDRAM.
 - · La sua capacità definisce la cache dell'HDD.
 - Esempio: un chip da 32MB indica una cache teorica di 32MB.



UNO SGUARDO AI CIRCUITI (2)



- Il controller VCM (Voice Coil Motor) controlla la rotazione del motore del disco e i movimenti delle testine
 - consumando la maggior parte dell'energia elettrica sul PCB.
- Il chip flash memorizza parte del firmware dell'HDD, essenziale per l'avvio.
- Sensori di shock e diodi TVS (Transient Voltage Suppression) proteggono l'HDD da urti e sovratensioni.
- Il sensore di shock rileva urti eccessivi, inviando segnali al controller VCM per proteggere l'HDD.
- I diodi TVS proteggono da sovratensioni, sacrificandosi in caso di picchi di tensione.





INPUT/OUTPUT MAPPATO IN MEMORIA

Registri dei Controller:

- Ogni controller di dispositivo ha registri per comunicare con la CPU.
- Scrittura nei registri: invia comandi al dispositivo (trasferimento dati, accensione/spegnimento, altre azioni).
- Lettura dai registri: verifica lo stato del dispositivo e la prontezza per nuovi comandi.

Buffer di Dati:

- Molti dispositivi includono un buffer di dati per scrittura/lettura del sistema operativo.
- Esempio: RAM video utilizzata per visualizzare punti sullo schermo.
- Comunicazione CPU-Dispositivo: Come la CPU comunica con i registri di controllo e i buffer dei dati? Due approcci principali:
 - 1. Port-mapped I/O
 - 2. Memory-mapped I/O
 - + (bonus) Approccio Ibrido (Port-mapped I/O + Memory-mapped I/O)

Importanza nel Sistema Operativo:

- Cruciale per gestire efficientemente il trasferimento di dati e il controllo dei dispositivi.
- Incide sulla progettazione e sulle prestazioni del sistema.



ALTERNATIVA 1 PORT-MAPPED I/O (PMIO)


Assegnazione delle Porte di I/O:

- Ogni registro di controllo ha un numero di porta di I/O associato (intero di 8 o 16 bit).
- Formano lo spazio delle porte di I/O, accessibile solo dal sistema operativo per motivi di protezione.

Istruzioni di I/O Speciali:

- Lettura: IN REG, PORT
 - La CPU legge dal registro di controllo PORT e salva il risultato in REG.
- Scrittura: OUT PORT, REG
 - La CPU scrive il contenuto di REG in un registro di controllo.
- Ampio uso in vecchi computer e mainframe (es. IBM 360).

Due spazi degli indirizzi






ALTERNATIVA 1 PORT-MAPPED I/O (PMIO)

- Separazione: Spazi di indirizzi della memoria e dell'I/O sono distinti e non correlati (a).
 - Esempi di istruzioni:
 - IN R0,4 Legge dalla porta di I/O 4 e salva in R0.
 - MOV RO, 4 Legge dalla parola di memoria 4 e salva in RO.
 - Numero identico (es. 4) riferisce a spazi di indirizzi diversi (primo I/0, secondo di memoria)

Impatto sul Design di Sistema:

 Questo approccio influisce sul design e sulla programmazione dei sistemi operativi, differenziando nettamente la gestione della memoria e dell'I/O.

Due spazi degli indirizzi





ALTERNATIVA 2 MEMORY-MAPPED 1/0 (MMIO)

Approccio I/O Mappato in Memoria:

- Introdotta con il PDP-11, questa metodologia assegna a ogni registro di controllo un indirizzo di memoria univoco.
- Registri di controllo mappati nello spazio della memoria (b).

Vantaggi dell'I/O Mappato in Memoria:

- Elimina la necessità di istruzioni speciali di I/O come IN o OUT.
- I **registri** di controllo possono essere trattati **come variabili in C**, consentendo la scrittura di driver completamente in C.
- **Protezione semplificata**: i processi utente non accedono direttamente ai registri di controllo.
 - Il sistema operativo utilizza la gestione della memoria per proteggere gli indirizzi dei registri hardware, rendendoli accessibili solo al kernel.

Spazio degli indirizzi singolo





ALTERNATIVA 2 MEWORY-MAPPED 1/0 (MWI0)

- Controllo Selettivo dei Dispositivi: Attraverso la gestione delle pagine di memoria, è possibile dare controllo selettivo su dispositivi specifici.
 - Consente l'esecuzione di driver di dispositivi in spazi di indirizzo separati, aumentando la sicurezza e riducendo le dimensioni del kernel.

• Attenzione a combinare MMIO e cache:

- Rischio di caching dei registri di controllo: Un registro finisce in cache, la CPU controlla solo la cache e non controlla se è stato modificato dal device
- Caso limite: se un ciclo while è in attesa che il contenuto del registro cambi: ciclo infinito
- Necessità di disabilitare selettivamente la cache per alcuni indirizzi (complessità aggiuntiva).
 - Bisogna identificare con precisione quali pagine sono dedicate ai dispositivi hardware.
 - Gli accessi a queste aree non saranno ottimizzati dalla cache, quindi possono essere più lenti.

Spazio degli indirizzi singolo



(b)




ALTERNATIVA 2 MEMORY-MAPPED I/O (MMIO)

- Gestione degli Indirizzi e Architetture del Bus:
 - Necessità per tutti i moduli di memoria e dispositivi di I/O di esaminare ogni riferimento alla memoria.
 - Problemi con bus della memoria separati in architetture come quelle x86 con bus multipli (memoria, PCIe, SCSI, USB).

Soluzioni:

- 1. Tentativi sequenziali (Memory-first): La richiesta è indirizzata prima alla memoria principale. Se fallisce, viene inoltrata ad altri bus.
 - **Pro**: Semplice da implementare.
 - Contro: Maggiore latenza per gli accessi I/O.
- 2. **Bus Snooping ("Spia")**: Un dispositivo sul bus monitora gli indirizzi e reindirizza quelli destinati ai dispositivi I/O.
 - Pro: Accessi I/O più rapidi.
 - Contro: Maggiore complessità hardware.



della memoria da parte della CPU avvengono su questo bus a banda larga

CPU Memoria I/O

Questa porta di memoria permette ai dispositivi di I/O l'accesso alla memoria


Le operazioni di lettura e scrittura

AITERNATIVA 2 MEMORY-MAPPED I/O (MMIO)

Prestazioni della Memoria:

- Il bus della memoria è ottimizzato per velocità, ma deve gestire sia gli accessi alla memoria principale che ai dispositivi.
- Tentativi sequenziali preservano le prestazioni della memoria (dando priorità agli accessi alla memoria principale).

- Complessità nella Gestione dell'I/O:
 Dispositivi come "bus snooping" riducono la latenza I/O, ma introducono complessità hardware e software.
 - La gestione avanzata richiede coordinamento tra memoria e dispositivi su bus separati.
- Conclusione: L'I/O mappato in memoria richiede un bilanciamento tra:
 - **Prestazioni**: Minimizzare i ritardi negli accessi a memoria e dispositivi.
 - Complessità: Mantenere un design efficiente senza overhead eccessivo.



della memoria da parte della CPU avvengono su questo bus a banda larga CPU I/O Memoria Questa porta di memoria permette ai dispositivi di I/C l'accesso alla memoria

Le operazioni di lettura e scrittura

ALTERNATIVA 3 IBRIDO (PMIO + MMIO)

Cos'è un approccio ibrido?


- Combina Port-Mapped I/O (PMIO) e Memory-Mapped I/O (MMIO):
 - **PMIO**: Utilizza un indirizzamento separato per i dispositivi I/O con istruzioni dedicate (IN e OUT).
 - MMIO: I registri dei dispositivi sono mappati nello spazio della memoria, accessibili con normali istruzioni di memoria (LOAD, STORE).

Come funziona?

- 1. Configurazione tramite PMIO:
 - Configurazione iniziale di dispositivi hardware (es. attivazione o setup di registri di base).
 - Usa lo spazio di indirizzi delle porte e istruzioni IN/OUT.

2. Accesso ai dati tramite MMIO:

- Operazioni ad alta velocità come trasferimenti di dati (es. schede grafiche, controller di rete).
- I dispositivi sono mappati nello spazio di memoria principale.





ALTERNATIVA 3 IBRIDO (PMIO + MMIO)

Vantaggi

- 1. Flessibilità: PMIO per configurazioni semplici, MMIO per operazioni rapide.
 - Accesso diretto tramite istruzioni di memoria, Nessun overhead dovuto al cambio di modalità, Cache e parallelismo
- 2. Ottimizzazione delle prestazioni: MMIO è più veloce per trasferimenti dati continui.
- 3. Compatibilità legacy: PMIO consente di supportare dispositivi più vecchi.
- 4. Separazione logica: Configurazione e utilizzo sono gestiti in modi distinti.


Svantaggi

- 1. Aumento della complessità: Due modalità richiedono logiche hardware e software più complesse.
- 2. Overhead iniziale: PMIO può rallentare la configurazione rispetto a un approccio puramente MMIO.
- 3. Limitazioni architetturali: Alcune CPU moderne (es. ARM) non supportano PMIO.

Esempio pratico: x86

- PMIO per configurare i dispositivi PCIe (es. usando porte 0xCF8/0xCFC).
- MMIO per accedere ai registri del dispositivo PCIe dopo la configurazione.

Due spazi degli indirizzi



(c)



IN ATTESA DI RICHIESTE DI I/O...



Ora che possiamo inviare comandi ai dispositivi, ma cosa succede se l'operazione richiesta richiede tempo?

- La maggior parte dei dispositivi offre bit di stato nei propri registri per segnalare che una richiesta è stata completata (e il codice di errore).
- Il sistema operativo può interrogare questo bit di stato (**polling**).
- È una buona soluzione?

DIRECT MEMORY ACCESS (DMA) CONCETTI BASE E CONFIGURAZIONE

Definizione e Necessità del DMA:

- DMA permette alla CPU di scambiare dati con i controller dei dispositivi bypassando il trasferimento manuale byte per byte.
- Riduce lo spreco di tempo della CPU, migliorando l'efficienza del trasferimento dati.

Configurazione Hardware:

- Presenza di un controller DMA in molti sistemi, a volte integrato nei controller di dispositivi.
- Il controller DMA può gestire trasferimenti a più dispositivi, spesso situato sulla scheda madre.

Registri e Funzionamento del Controller DMA:


• Contiene registri per indirizzi di memoria, conteggi di byte e controlli (direzione di trasferimento, unità di trasferimento, etc.).



DIRECT MEMORY ACCESS (DMA) PRINCIPI BASE E FUNZIONAMENTO

Processo Tradizionale vs DMA:

- Senza DMA: Il controller del disco legge i dati e li memorizza nel suo buffer. Dopo aver controllato gli errori, provoca un interrupt e il SO copia i dati in memoria.
- Con DMA: La CPU imposta il controller DMA e invia un comando al controller del disco (Passo 1).






DIRECT MEMORY ACCESS (DMA) PRINCIPI BASE E FUNZIONAMENTO

Funzionamento Dettagliato del DMA:

- Passo 2: Il controller DMA richiede la lettura al controller del disco.
- Passo 3: Scrittura in memoria da parte del controller del disco.
- Passo 4: Conferma dal controller del disco al controller DMA.
- Ripetizione dei passi 2-4 fino al completamento del trasferimento.
- DMA invia un interrupt alla CPU al termine del trasferimento.





DIRECT MEMORY ACCESS (DMA) PANORAMICA E COMPLESSITÀ

Variabilità nei Controller DMA:

• Range: Da semplici (un trasferimento alla volta) a complessi (gestione di trasferimenti multipli simultanei).

Controller DMA Complessi:

- Multipli set di registri per diversi canali.
- Ogni canale programmabile per trasferimenti specifici.
- Capacità di gestire contemporaneamente diversi controller di dispositivi.

Gestione dei Trasferimenti Multipli:

- Selezione del dispositivo successivo post-trasferimento tramite algoritmi come round-robin o prioritari.
- Linee di conferma separate per ogni canale DMA sul bus.

Considerazioni sul Non-Uso del DMA:

- In alcune situazioni, la CPU può essere più veloce del DMA nel gestire trasferimenti.
- Nei computer embedded, l'eliminazione del controller DMA può essere una scelta per ridurre i costi.



DIRECT MEMORY ACCESS (DMA) -PANORAMICA E COMPLESSITÀ (2)

- Modalità DMA e Interazioni con il Bus:
 - Cycle Stealing: DMA trasferisce una parola per volta, "rubando" cicli alla CPU.
 - Questo rallenta leggermente la CPU ma permette la condivisione del bus.
 - Modalità Burst: DMA ottiene controllo completo del bus, eseguendo trasferimenti multipli in una volta.
 - Questa modalità è efficiente ma può bloccare la CPU per periodi prolungati.
 - Fly-by Mode: DMA trasferisce dati direttamente alla memoria principale senza intermediari
 - Riducendo l'uso del bus ma richiedendo un ciclo extra per ogni trasferimento.
 - Richiede un ciclo aggiuntivo per ogni trasferimento diretto, poiché il DMA deve gestire sia il dispositivo sorgente sia la memoria di destinazione in tempo reale.
- Gestione degli Indirizzi: DMA utilizza tipicamente indirizzi fisici, richiedendo conversione da parte del sistema operativo.
- Alcune periferiche (come il disco) hanno un Buffer Interno; perché?
 - Utilizzato per verificare i dati (checksum) e gestire l'afflusso costante di bit dal disco.
 - Questo approccio semplifica il design del controller evitando problemi di temporizzazione e rischi di buffer overrun.



INTERRUPT NEL SISTEMA OPERATIVO - CONCETTI BASE

• Tipi di Interrupt:


- Trap: Azione deliberata del codice del programma, come una chiamata di sistema.
- Fault o Eccezione: Azioni non deliberate, come errori di segmentazione o divisione per zero.
- Interrupt Hardware: Segnali inviati da dispositivi come stampanti o reti alla CPU.

Funzionamento degli Interrupt Hardware:

- Un dispositivo di I/O invia un segnale di interrupt alla CPU tramite una linea del bus assegnata.
- Gestito dal chip del controller degli interrupt sulla scheda madre.

• Gestione degli Interrupt da Parte del Controller:

- Se non ci sono altri interrupt in corso, il controller gestisce immediatamente l'interrupt.
- In caso di interrupt simultanei o prioritari, il dispositivo è temporaneamente ignorato.



PROCESSO DI GESTIONE DEGLI INTERRUPT

- Segnalazione dell'Interrupt alla CPU: Il controller assegna un numero alle linee degli indirizzi per specificare il dispositivo che richiede attenzione e invia un segnale di interruzione alla CPU.
- Interruzione e Gestione da Parte della CPU: La CPU interrompe il suo attuale compito.
 - Utilizza il numero sulle linee degli indirizzi come indice nella tabella del vettore degli interrupt per ottenere un nuovo contatore di programma.
- **Vettore degli Interrupt**: Punta all'inizio della procedura di servizio degli interrupt corrispondente.
 - Posizione fissa o variabile in memoria, con un registro della CPU che indica l'origine.
- Conferma e Gestione degli Interrupt: La procedura di servizio conferma l'interrupt scrivendo su una porta del controller degli interrupt.
 - Questo evita race condition tra interrupt quasi simultanei.



SALVATAGGIO DELLO STATO E PROBLEMI RELATIVI

- Salvataggio dello Stato: Al minimo, il contatore di programma deve essere salvato per riavviare i processi interrotti.
 - Alcune CPU salvano tutti i registri visibili e interni.
- Dove Salvare le Informazioni prelevate dai dispositivi di I/O: Salvataggio nei registri interni o sullo stack.
 - Problemi con i registri interni: tempi morti lunghi e rischio di sovrascrittura.
- **Uso dello Stack**: Uso dello stack corrente (processo utente) o dello stack del kernel.
 - Problemi con lo stack corrente: puntatori non leciti, rischio di errori di pagina.
 - Uso dello stack del kernel: cambiamento di contesto della MMU, invalidazione della cache e del TLB overhead




INTERRUPT PRECISI VS IMPRECISI -CONTESTO E DIFFERENZE FONDAMENTALI

Il problema:

- Le moderne CPU utilizzano architetture pipeline e superscalari, complicando la gestione degli interrupt.
- Questa complessità nasce dalla capacità delle CPU di iniziare l'esecuzione di istruzioni multiple prima del completamento delle precedenti.

Definizione di Interrupt Precisi e Imprecisi:

- a) Interrupt Precisi: Situazione in cui il sistema può determinare con esattezza quali istruzioni sono state completate al momento dell'interrupt e quali no.
- b) Interrupt Imprecisi: Condizione in cui diverse istruzioni vicino al contatore di programma (PC) si trovano in vari stati di completamento al momento dell'interrupt, rendendo incerto lo stato esatto del programma.



Eseg. completamente

(b)

304

300

INTERRUPT PRECISI - DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

Caratteristiche di un Interrupt Preciso:

- Il Program Counter (PC) è salvato in un luogo noto.
- Tutte le istruzioni eseguite prima del PC sono completate.
- Nessuna istruzione dopo il PC è stata eseguita.
- Lo stato dell'istruzione puntata dal PC è noto.

Gestione degli Interrupt Precisi:

- La CPU cancella gli effetti di eventuali istruzioni transitorie eseguite dopo il PC.
- Questo approccio è utilizzato da architetture come x86 per garantire compatibilità e prevedibilità.



INTERRUPT IMPRECISI - COMPLESSITÀ E IMPLICAZIONI

• Interrupt Imprecisi:

- Occorre quando diverse istruzioni vicino al PC sono in vari stati di completamento.
- Richiede che la CPU "vomiti" una grande quantità di stato interno sullo stack.

Problemi con gli Interrupt Imprecisi:

- Rende il sistema operativo più complesso e lento.
- Il salvataggio di molte informazioni rallenta il processo di interrupt e ripristino.

Impatto sull'Architettura della CPU e Sicurezza:

- Gli interrupt precisi richiedono una logica interna complessa, ma semplificano la gestione del sistema operativo.
- Gli interrupt imprecisi possono avere implicazioni di sicurezza poiché non tutti gli effetti sono completamente annullati.

