PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

SEGUNDA GUÍA DE LINDO PARA EL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA 1

Tema : resolución de modelos de programación lineal usando el método SIMPLEX en el software LINDO

1. OBJETIVOS

Al finalizar el laboratorio, el alumno podrá resolver modelos de programación lineal usando el método simplex en el software LINDO.

2. METODOLOGÍA

Los alumnos trabajarán individualmente en una computadora con la tutoría de los jefes de práctica de laboratorio.

3. GUÍA DEL LABORATORIO

Inicie el LINDO para Windows e ingrese el siguiente modelo:


MAX 20 X1 + 30 X2 SUBJECT TO X1 <= 60 X2 <= 50 X1 + 2 X2 <= 120 END

¡Importante!


No se olvide de presionar el botón "Save" (ícono de disquete), usar el comando "Save" del menú "File", o presionar F5 para salvar su trabajo, cuantas veces sea necesario.

Tabla simplex inicial

Use el comando "Tableau" del menú "Report", o presione simultáneamente las teclas Alt 7 para generar la tabla simplex inicial del modelo, para tal fin, observe la siguiente figura.



Luego de presionar "Tableau", LINDO mostrará una ventana similar a la siguiente, esa es la tabla simplex inicial. (La ventana está atrás, puede hacer clic en dicha ventana o presione simultáneamente Ctrl B para desplazarse entre las ventanas.




A continuación se transcribe en el cuadro la tabla simplex inicial (primera tabla).

ROW	(BASIS)	X1	X2	SLK 2	SLK 3	SLK 4	
1	ART	-20	-30	0	0	0	0
2	SLK 2	1	0	1	0	0	60
3	SLK 3	0	1	0	1	0	50
4	SLK 4	1	2	0	0	1	120
ART	ART	-20	-30	0	0	0	0


Para trabajar con mayor comodidad, presione el ícono "Tile" o simultáneamente las teclas Alt T para dividir la ventana horizontalmente o verticalmente; el ícono "Tile" está en la zona derecha de la barra de herramientas y es el siguiente.



Luego se desplegará la siguiente ventana.




En dicha ventana seleccione "Horizontal" (o si desea "Vertical") y presione el botón OK; luego LINDO tendrá la apariencia siguiente.




Primer pivoteo

Ubíquese en la ventana en donde digitó su modelo (ventana superior) y presione la opción "Pivot..." del menú "Solve", como se indica en la figura siguiente.




Luego aparecerá la siguiente ventana:




En esta ventana se puede seleccionar la variable que entra en "Pivot Variable" así como la variable que sale en "Pivot Row". Dicha selección puede hacerse de forma manual o automática.

Para seleccionar manualmente la variable que entra, en "Pivot Variable" marque el círculo "Use Mine" e inmediatamente se activará la ventana "My Variable Selection"; presione el desplegado y se mostrarán todas las variables como se aprecia a continuación.




Para el modelo planteado, elija X2 como la variable que entra, conforme a la regla de entrada del método simplex y tal como se muestra en la figura anterior.

Ahora en "Pivot Row", marque el círculo "Use Mine" e inmediatamente se activará la ventana "My Row Selection" que le servirá para definir <u>la fila</u> de la variable que sale; presione el desplegado y se mostrarán todas las filas como se aprecia a continuación.



Para el modelo planteado, elija la fila 3 para indicar a LINDO cuál es la variable que sale; la selección de la fila 3 está de acuerdo con la regla de salida del método simplex, que en nuestra tabla simplex inicial es la variable SLK 3 (verifique esto aplicando la regla de salida). Presione el botón "OK" y luego el botón "Close" para cerrar la ventana "LINDO Solver Status" que a continuación se muestra; finalmente cierre la ventana "Pivot...".




Ahora observe en la ventana "Reports Window" el siguiente mensaje:

X2 ENTERS AT VALUE 50.000 IN ROW 3 OBJ. VALUE= 1500.0

Este mensaje indica que usted ha efectuado un pivoteo entre las variables X2 y SLK 3 (en la fila 3); dicho de otra manera, ingresa la variable X2 a la base y sale la variable SLK 3 (holgura de la segunda restricción que LINDO la enumera con 3).


En vez de seleccionar manualmente la variable de salida como se indicó en el paso anterior, LINDO puede seleccionar automáticamente la variable de salida si usted presiona en "Pivot Row" la opción "LINDO's" como se muestra en la figura siguiente. Con esta opción usted no tendrá que determinar la variable que sale aplicando la regla de salida porque LINDO efectuará dicha operación por usted.



Como en los pasos anteriores, cierre las ventanas "LINDO Solver Status" y "Pivot.." y observará el mismo mensaje en la ventana "Reports Window":

X2 ENTERS AT VALUE 50.000 IN ROW 3 OBJ. VALUE= 1500.0

Ubíquese en la ventana en donde digitó su modelo (ventana superior) y use el comando "Tableau" del menú "Reports" para generar la tabla simplex, luego usted podrá apreciar en la ventana la segunda tabla simplex como se muestra a continuación.



A continuación se transcribe en el cuadro la nueva tabla simplex.

ROW	(BASIS)	X1	X2	SLK 2	SLK 3	SLK 4	
1	ART	-20	0	0	30	0	1500
2	SLK 2	1	0	1	0	8.0	60
3	X2	0	1	0	1	0	50
4	SLK 4	1	0	0	-2	1	20


Segundo pivoteo

Efectúe el pivoteo entre las variables X1 y SLK 4 (en la fila 4), luego del pivoteo usted podrá leer en la ventana "Reports Window" el siguiente mensaje.

X1 ENTERS AT VALUE 20.000 IN ROW 4 OBJ. VALUE= 1900.0

Este mensaje indica que usted ha efectuado un pivoteo entre las variables X1 y SLK 4 (en la fila 4); dicho de otra manera, ingresa la variable X1 a la base y sale la variable SLK 4 (holgura de la tercera restricción, que LINDO la enumera con 4).

Presione "Tableau" para generar la segunda tabla simplex, el resultado se ilustra en la figura siguiente:



A continuación se transcribe en el cuadro la nueva tabla simplex.

ROW	(BASIS)	X1	X2	SLK 2	SLK 3	SLK 4	
1	ART	0	0	0	-10	20	1900
2	SLK 2	0	0	1	2	-1	40
3	X2	0	1	0	1	0	50
4	X1	1	0	0	-2	1	20


Tercer pivoteo

Efectúe el pivoteo entre las variables SLK 3 y SLK 2 (en la fila 2), luego del pivoteo usted podrá leer en la ventana "Reports Window" el siguiente mensaje:

SLK 3 ENTERS AT VALUE 20,000 IN ROW 2 OBJ. VALUE= 2100.0

Este mensaje indica que usted ha efectuado un pivoteo entre las variables SLK3 y SLK 2 (en la fila 2); dicho de otra manera, ingresa la variable SLK 3 a la base y sale la variable SLK 2 (holgura de la primera restricción, que LINDO la enumera con 2).

Presione "Tableau" para generar la tercera tabla simplex, el resultado se ilustra en la figura siguiente.



A continuación se transcribe en el cuadro la nueva tabla simplex.

ROW	(BASIS)	X1	X2	SIK2	SLK 3	SLK 4	
1	ART	0	0	5	0	15	2100
2	SLK 3	0	0	0.5	1	-0.5	20
3	X2	0	1	-0.5	0	0.5	30
4	X1	1	0	1	0	0	60

Esta es la tabla simplex final (¿por qué?). La solución óptima es X1 = 60 y X2 = 30; y el valor óptimo de la función objetivo es Z = 2100.

4. ACTIVIDAD

Aplique la herramienta aprendida en esta guía para resolver el siguiente modelo de programación lineal. Con el fin de que revise los conceptos del método simplex determine cuál es la variable que entra y cuál es la variable que sale y luego use la opción "Use Mine" para indicar al LINDO dichas variables en cada pivoteo.

MAX 5 X1 + 10 X2 + 3X3 SUBJECT TO X1 + 2X2 + X3 <= 30 2 X1+ X2 <= 40 3 X1 + 3 X2 - X3 <= 50 END