

Área Departamental de Engenharia da Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores (ADEETC)

LEIC

Trabalho prático 1

VLANs/STP/RIP

Redes de Internet Semestre de Inverno 2020/2021

Docente: Luís Pires

Grupo 9 LI51N 41462 Hugo Cameira 43602 Cecília Duarte 43755 Luís Guerra

<u>Índice</u>


Introdução	3
Topologia do trabalho	3
Tarefas	3
1	4
2	7
3	12
4	16
5	20
6	27
7	30
Conclusão	34
Bibliografia	34

Introdução

Este trabalho tem como objetivo familiarizar os alunos com a temática das VLAN, com o protocolo de proteção contra *loops* na camada 2 (STP), encaminhamento estático e com o protocolo de encaminhamento dinâmico RIP.

Topologia do trabalho

A topologia representa uma infraestrutura muito simplificada de um Internet Service Provider (ISP) que fornece conetividade/trânsito a duas empresas. Este ISP coloca equipamentos nas instalações de cada empresa que servem como um Network Demarcation Device (NDD).



Tarefas

1.

a)

O comando "no ip domain lookup" diz ao router para parar de interagir com qualquer servidor DNS. Quando há inputs indesejados na linha de comandos e são confundidos com um hostname, o router não irá realizar o telnet default assumindo esse telnet.

b)

Teoricamente a VLAN que existe por omissão em qualquer router é a VLAN 1. Porém, realizando o comando "sh vlan" no router A (bem como nos outros equipamentos), apresenta as seguintes VLAN:

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

c)

A VLAN 1 é nativa, default e é usada por tráfego (tramas) sem a presença de tag. Por default, não é possível transportar tramas "taggadas" pela VLAN 1.

d) Se ocorrer alguma falha na rede o timer max age é bypassed/ignorado enquanto que o forward delay continua a ser efetuado – ou seja, as falhas têm que esperar o tempo do forward delay na mesma. O forward delay é usado para calcular o tempo de transição de estado das portas, se a transição fosse automática poderiam ocorrer loops. Ou seja, reduzir o tempo de forward delay é perigoso pois pode causar um eventual loop.

f)

O tipo de Spanning-Tree ativo por omissão é o PVST.

Switch#show spanning-tree summary Switch is in pvst mode

Existe uma àrvore por VLAN.

h)

Port	PC	RPC	RP	DPC	DP	Blocking
SW1P1//Fa0/2	19	19+19+19	-	19	X	-
SW1P1//Fa0/10	19	-	-	-	-	-
SW1P1//Fa0/20	19	19+19	-	19	X	-
SW1P1//Fa0/23	19	19	X	-	-	-
SW1P1//Fa0/24	19	19	-	-	-	X
SW1P1//Gi0/1	4	19+19+4+4	-	19	X	-
SW1P2//Fa0/2	19	-	-	0	X	-
SW1P2//Fa0/10	19	-	-	0	X	-
SW1P2//Fa0/23	19	-	-	0	X	-
SW1P2//Fa0/24	19	-	-	0	X	-
SW2P1//Fa0/2	19	19+19	-	-	-	X
SW2P1//Fa0/10	19	-	-	-	-	-
SW2P1//Fa0/24	19	19+19	-	35	X	-
SW2P1//Gi0/1	4	4+4+19	X	-	-	-
SW2P2//Fa0/2	19	19	X	-	-	-
SW2P2//Fa0/10	19	-	-	-	-	-
SW2P2//Fa0/11	19	-	-	-	-	-
SW2P2//Fa0/20	19	19+19	-	19	X	-
SW2P2//Fa0/24	19	19+19+19	-	-	-	X

Root Bridge: SW1P2

Prioridade: 28673 MAC Address: 00E0.A3CE.4A46

i)

j)

Sim.

k)

A afirmação não é verdadeira pois neste contexto uma das portas estará bloqueada por estar ligada ao mesmo hub de outra porta que será *designated port* do segmento.

1)

É necessário ativá-lo em todos os switches.

m)

Uma rapid spanning tree (àrvore) por VLAN.

n)

Sendo o root bridge o SW1_P2, a sua porta Fa0/24 ligada à porta Fa0/24 do switch SW1_P1 – neste segmento, como sw1_p2 é root bridge então a sua porta vai ter o custo DCP igual a 0 sendo assim considerada a designated por do sw1_p1 e a outra porta fica bloqueada (tem mais DCP).

o)

O SW2_P2 escolhe o caminho pelo SW1_P2 pois é o que tem menor valor de prioridade. Para escolher outro caminho sem ser este teria que se reduzir o valor de prioridade de outro switch.

p)

A afirmação é falsa pois apesar do caminho ser mais curto, as velocidades de segmentos iriam diminuir. O custo RPC do caminho novo seria 57 enquanto que o antigo era 54.

2.


$$43755 + 41462 + 43602 = 128819$$

 $128\ 819\ mod\ 254 = 41$

Empresa A

N°Vlan	Nome	IP do Gateway	Rede	Pcs
100	Contabilidade	192.168.41.254	192.168.41.0/24	PC7, PC9
110	Secretariado	192.168.42.254	192.168.42.0/24	PC5, PC8
120	Informática	192.168.43.126	192.168.43.0/25	Server2
125	Gestão da Rede	192.168.43.254	192.168.43.128/25	PC6

a)
 Para cada switch dentro da Empresa A foram criadas as vlans acima descritas da seguinte forma:



Tendo, no final da configuração de cada switch, aparecer os seguintes dados:

```
Switch#sh vlan brief
VLAN Name
                                        Status
                                                Ports
                                                Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
    default
                                       active
                                                  Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11,
Fa0/12
                                                  Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15,
Fa0/16
                                                  Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19,
Fa0/20
                                                  Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23,
Fa0/24
                                                  Gig0/1, Gig0/2
100 Contabilidade
                                       active
110 Secretariado
                                       active
120 Informatica
                                       active
125 GestaoDaRede
                                       active
1002 fddi-default
                                       active
1003 token-ring-default
                                       active
1004 fddinet-default
1005 trnet-default
                                        active
```

b)

Para este ponto teremos de configurar as interfaces dos switches, relacionando-as com a vlan de cada equipamento conectado a ela. Também teremos de desligar o DTP em cada uma das interfaces configuradas através do comando "switchport nonegotiate".

Segue um exemplo de configuração do switch1_piso2:

```
Switch(config) #int fa0/10
Switch(config-if) #switchport mode access
Switch(config-if) #switchport access vlan 100
Switch(config-if) #exit
Switch(config) #int fa0/10
Switch(config-if) #switchport nonegotiate
Switch(config-if) #exit
Switch(config-if) #exit
Switch(config) #end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Configuração da interface conectada ao PC7

```
Switch#
Switch(config) #in fa0/2
Switch(config-if) #switchport mode trunk

Switch(config-if) #
**LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

**LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

Switch(config-if) #switchport nonegotiate
Switch(config-if) #switchport mode trunk

Switch(config-if) #switchport mode state to down


*LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

*LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

*LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

Switch(config-if) #switchport nonegotiate

Switch(config-if) #switchport nonegotiate
```




Vlan 100 atribuída à interface Fa0/10


```
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int gig1/0/4
Switch(config-if) #switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 120
Switch(config-if)#switchport nonegotiate
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int g1/0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is
"Auto" can not be configured to "trunk" mode.
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#switchport trunk enc
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dotlq
Switch(config-if) #switchport nonegotiate
Command rejected: Conflict between 'nonegotiate' and 'dynamic'
status.
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int gig1/0/2
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dotlq
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#end
```

Configuração das interfaces do SW_DC

Nota para o comando "switchport trunk encapsulation dot1q" que tem de ser usado para configurar as interfaces em trunk em detrimento da instrução usada em cima.


c)






Configuração PC7


Configuração PC9






Configuração PC5

Configuração PC8




Configuração PC6



Configuração Server2

d)

Sim, verifica-se que existe conectividade entre PC's da mesma VLAN, no seguimento vemos um ping do PC8 para o PC5 a comprovar (Vlan 110 – Secretariado):



e)

Computadores de diferentes Vlan's não se conseguem pingar, e isso verifica-se no PC6 que não consegue pingar nenhum PC visto que está isolado na sua própria Vlan.

3.

a)

Para existir comunicação entre as Vlans (110 e 120) teremos de configurar o router A para tal, criando sub-interfaces. No que concerne à Vlan 100, sendo que não poderá comunicar com outra tanto interna como externa, não iremos criar essa sub-interface no router A. Configurando através de ip address [gateway das vlan].

Obtivemos o seguinte:

Router(config)#int fa0/1.100

```
Router(config-subif) #description Fa0/1 link to SwC g1/0/5 na Vlan 100
Router(config-subif) #encapsulation dotlq 100
Router(config-subif) #ip address 192.168.41.254 255.255.255.0
Router(config-subif) #no shut
Router(config-subif) #exit
Router(config) #no shut

^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config) #end
Router#
```

(Faltava o comando escrito à mão pois o CLI não guardou todas as instruções e apagou-se essa vlan criada pois a 100 não é necessária e foi sim criada a 110. O mesmo foi realizado para a Vlan 120 e 125 mudando esse valor e do ip address do gateway.)

```
interface FastEthernet0/1
description Fa0/1 Link to SwC g1/0/5
no ip address
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1.110
description Fa0/1 link to SwC g1/0/5 na Vlan 110
encapsulation dot10 110
ip address 192.168.42.254 255.255.255.0
interface FastEthernet0/1.120
description fa0/1 link to SwC g1/0/05 na Vlan 120
encapsulation dot1Q 120
ip address 192.168.43.126 255.255.255.128
interface FastEthernet0/1.125
description Fa0/1 link to SwC g1/0/5 na vlan 125
encapsulation dot1Q 125
ip address 192.168.43.254 255.255.255.128
```

Nesta etapa o Router A já consegue pingar para o PC 5,8, 6 e Server2 como podemos ver na seguinte imagem:

```
Router#ping 192.168.43.129

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.43.129, timeout is 2 seconds:
!!!!!

Router#ping 192.168.43.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.43.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/2 ms

Router#ping 192.168.42.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.42.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/2 ms

Router#ping 192.168.42.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.42.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/2/14 ms

Router#ping 192.168.42.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.42.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms
```

b)

Neste ponto atribuímos um hostname a cada um dos devices da empresa A e B através do seguinte método:

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Switchl_pisol
Switchl_pisol(config)#end
Switchl_pisol#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

c)

Neste ponto foi pedido a configuração de uma mensagem inicial que ficou a seguinte (tanto no Router A como o B) :

```
RouterA(config) #banner login message
Enter TEXT message. End with the character 'm'.
--- Router A ---
--- UNAUTHORISED ACCESS IS PROHIBITED ---
--- Entradas nao autorizadas sao punidas por lei ---
--- (lei 109/2009 de 15 de Setembro) ---m
```

d)

Para gravar as alterações realizados no Router B foi usado no fim das mesmas o seguinte comando:

```
RouterA#write
Building configuration...
[OK]
RouterA#
```

e)

No fim de todas as configurações pôde-se verificar que todos os PC's e Server 2 (menos da vlan 100 – Contabilidade, como era suposto) pingavam entre si. Segue na próxima imagem a comprovação do PC5 a pingar os restantes:

```
Pinging 192.168.43.129 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.43.129: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.43.129:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms
C:\>ping 192.168.42.1
Pinging 192.168.42.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.42.1: bytes=32 time=9ms TTL=128
Reply from 192.168.42.1: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.42.1: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 192.168.42.1: bytes=32 time=4ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.42.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 4ms, Maximum = 9ms, Average = 5ms
C:\>ping 192.168.42.2
Pinging 192.168.42.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.42.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.42.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.42.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.42.2: bytes=32 time=14ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.42.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = Oms, Maximum = 14ms, Average = 3ms
C:\>ping 192.168.43.1
Pinging 192.168.43.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.43.1: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.43.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.43.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.43.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

Para além de verificar a conectividade entre os equipamentos, foi pedido que os todos os equipamentos de suporte da rede da empresa pudessem ser acedidos e configurados remotamente através do PC6 (via telnet), sendo que para tal foi necessário que cada Switch executasse os seguintes comandos:

```
Switchl_pisol>en
Switchl_pisol#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switchl_pisol(config)#line vty 0 4
Switchl_pisol(config-line)#login local
Switchl_pisol(config-line)#user cisco password cisco
Switchl_pisol(config)#enable password cisco
Switchl_pisol(config)#end
Switchl_pisol#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Depois tivemos que associar um IP para que o PC6 o pudesse aceder. Todos os switches terão de ter um IP da lista de IP's possíveis para a Vlan 125.

```
192.168.43.129 -> PC6

192.168.43.130 -> Switch2_piso1

192.168.43.131 -> Switch2_piso2

192.168.43.132 -> Switch1_piso2

192.168.43.133 -> Switch1_piso1

192.168.43.134 -> SW_DC
```

Após a configuração o PC6 já consegue aceder aos switches remotamente:

```
C:\>telnet 192.168.43.131
Trying 192.168.43.131 ...Open


User Access Verification

Username: cisco
Password:
% Login invalid

Username: cisco
Password:
Switch2_piso2>
```

Nº Vlan	Nome	IP Gateway	Rede	PC's
20	Servidores	172.32.9.30	172.32.9.0/27	Server 1
40	Engenharia	172.32.10.30	172.32.10.0/27	PC1, PC2

Para este exercício pede-se uma abordagem semelhante à configuração da Empresa A, mas neste caso com as Vlan 20 e 40 (Servidores e Engenharia correspondentemente).



Criação das Vlans no SwitchEmpresaB

```
SwitchEmpresaB(config)#
SwitchEmpresaB(config) #int fa0/10
SwitchEmpresaB(config-if) #switchport mode access
SwitchEmpresaB(config-if) #switchport access vlan 20
SwitchEmpresaB(config-if)#exit
SwitchEmpresaB(config)#int fa0/10
SwitchEmpresaB(config-if) #switchport nonegotiate
SwitchEmpresaB(config-if) #exit
SwitchEmpresaB(config) #end
SwitchEmpresaB#
SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
SwitchEmpresaB#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/
SwitchEmpresaB(config) #int fa0/11
SwitchEmpresaB(config-if) #switchport mode access
SwitchEmpresaB(config-if) #switchport access vlan 40
SwitchEmpresaB(config-if) #seitchport nonegotiate
% Invalid input detected at '^' marker.
SwitchEmpresaB(config-if) #switchport nonegotiate
SwitchEmpresaB(config-if) #exit
SwitchEmpresaB(config) #int fa0/12
SwitchEmpresaB(config-if) #switchport mode access
SwitchEmpresaB(config-if) #switchport access vlan 40
SwitchEmpresaB(config-if) #switchport nonegotiate
SwitchEmpresaB(config-if)#exit
SwitchEmpresaB(config)#int fal/0
%Invalid interface type and number
SwitchEmpresaB(config)#int fa0/1
SwitchEmpresaB(config-if) #switchport mode trunk
SwitchEmpresaB(config-if) #switchport nonegotiate
SwitchEmpresaB(config-if) #exit
SwitchEmpresaB(config)#end
SwitchEmpresaB#
SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Configuração das interfaces no SwitchEmpresaB

```
20 Servidores active Fa0/10
40 Engenharia active Fa0/11,
Fa0/12
```


Confirmação através do comando: "sh vlan brief"


De referir que a interface fa0/1 foi configurada em modo trunk que é para ser possível transportar todas as Vlan existentes.


PC1 ->172.32.10.1

PC2 ->172.32.10.2


Server1 ->172.32.9.1








Após a realização destas configurações garantimos o ping entre o PC1 e PC2 aqui provado:





pág. 17

O próximo passo foi configurar o RouterB para suportar comunicação entre vlans, ou seja, entre pc's e server.

```
outerB(config)#int fa0/1.20
  outerB(config-subif) #description Fa0/1 link to SwB fa0/1 na vlan 20 outerB(config-subif) #ip address 172.32.9.30 255.255.255.224
% Configuring IP routing on a LAN subinterface is only allowed if that
subinterface is already configured as part of an IEEE 802.10, IEEE 802.1Q,
or ISL vLAN.
RouterB(config-subif)#encapsulation dotlq
% Incomplete command
 NouterB(config-subif) #encapsulation dotlq 20
RouterB(config-subif) #ip address 172.32.9.30 255.255.255.224
RouterB(config-subif) #no shut
RouterB(config-subif) #exit
RouterB(config)#int fa0/1.40
RouterB(config-subif) #description Fa0/1 link to SwB Fa0/1 na vlan 40 RouterB(config-subif) #encapsulation dotlq
% Incomplete command.
RouterB(config-subif)#encapsulation dotlq 40
RouterB(config-subif)#ip address 172.32.10.30 255.255.254
RouterB(config-subif)#no shut
RouterB(config-subif) #end
RouterB#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
RouterB#write
Building configuration...
[OK]
RouterB#
```

```
interface FastEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface FastEthernet0/1.20
description Fa0/1 link to SwB fa0/1 na vlan 20
encapsulation dot1Q 20
ip address 172.32.9.30 255.255.255.224
!
interface FastEthernet0/1.40
description Fa0/1 link to SwB Fa0/1 na vlan 40
encapsulation dot1Q 40
ip address 172.32.10.30 255.255.255.224
!
```

Por esta altura já conseguimos pingar do router B para os PC's e para o Server 1.


```
RouterB#ping 172.32.9.1


Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.32.9.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms
RouterB#ping 172.32.10.1


Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.32.10.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/2/13 ms
RouterB#ping 172.32.10.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.32.10.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms
RouterB#
```

E por consequência conseguimos pingar dos PC's para o Server e vice-versa:







5.

a) Para construir os caminhos das VLANs nas malhas de switches foram executados os seguintes comandos:

<u>Para a Empresa A – VLAN 90</u>

Existe uma ligação em modo *trunk* entre o Swdistribution-1 e o router 1, e uma ligação em modo *access* entreo Swacceso-A e o Router A. A ligação entre os switches é em modo *trunk*. Isto é possível através do comando **switchport mode trunk** e **switchport mode access**.

```
Switch(config) #int fa0/1
Switch(config-if) #switchport mode trunk
Switch(config-if) #ex
Switch(config) #int fa0/24
Switch(config-if) #switchport mode trunk
Switch(config-if) #ex
Switch(config-if) #ex
Switch(config) #int fa0/2
Switch(config-if) #switchport mode access
Switch(config-if) #switchport access vlan 90
```

Switch Access A

```
Switch(config)#int fa0/1
Switch(config-if) #switchport trunk encapsulation dotlq
Switch(config-if) #switchport mode trunk
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/24
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#
Switch(config-if) #int fa0/24
Switch(config-if) #switchport trunk encapsulation dotlq
Switch(config-if) #switchport mode trunk
Switch(config-if)#ex
Switch(config) #int fa0/2
Switch(config-if) #switchport trunk encapsulation dotlq
Switch(config-if)#switchport mode trunk
```

Switch Distribution 1

Para a Empresa B – VLAN 95

Existe uma ligação em modo *trunk* entre o Swdistribution-2 e o router 3, e uma ligação em modo *access* entre o Swacceso-B e o Router B. A ligação entre os switches é em modo *trunk*. Exemplificando abaixo.

```
Switch(config) #int fa0/1
Switch(config-if) #switchport mode trunk
Switch(config-if) #ex
Switch(config) #int fa0/24
Switch(config-if) #switchport mode trunk
Switch(config-if) #ex
Switch(config) #int fa0/2
Switch(config-if) #switchport mode access
Switch(config-if) #switchport access vlan 95
```

Switch Access B



Switch Distribution 2

b)

Ao implementar encaminhamento ao nível de IP será possível comunicar entre as VLANs.

VLAN 90 – 10.20.9.0/30

Para a VLAN 90, o router 1 tem o primeiro endereço de IP disponível – então o seu endereço de IP será 10.20.9.1 com a máscara 255.255.255.252 pois pertence à sub-rede /30.

O router A terá o endereço IP 10.20.9.2 com a máscara igual ao do router 1.

Router 1 - 10.20.9.1Router A - 10.20.9.2 Foi feita a configuração em cada respetivo router destes endereços, permitindo a comunicação entre VLANs.

```
Router(config-if)#int fal/0.90
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernetl/0.90, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernetl/0.90, changed state to up
Router(config-subif)#encapsulation dolq 90
% Invalid input detected at '^' marker.
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 90
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 90
Router(config-subif)#ip address 10.20.9.1 255.255.255.252
Router(config-subif)#no shut
Router(config-subif)#ex
Router(config)#ex
Router#
```

Configuração Router 1

No router B é só necessário configurar o **ip address**.

Por fim testamos a conectividade entre estes dois pontos: R1->RA

```
Router#ping 10.20.9.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.20.9.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/2/4 ms
```

VLAN 95 - 10.20.9.4/30

Para a VLAN 95, o router 3 tem o primeiro endereço de IP disponível — então o seu endereço de IP será 10.20.9.5 com a máscara 255.255.252 pois pertence à sub-rede /30.

O router B terá o endereço IP 10.20.9.6 com a máscara igual ao do router 3.

Router 3 - 10.20.9.5Router B - 10.20.9.6 Foi feita a configuração em cada respetivo router destes endereços, permitindo a comunicação entre VLANs.

```
Router>en
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fal/0.95
Router(config-subif)#encapsulation dotlq 95
Router(config-subif)#ip address 10.20.9.5 255.255.255.252
Router(config-subif)#ex
Router(config)#ex
Router#
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Configuração Router 3

No router B é só necessário configurar o ip address.

Por fim testamos a conectividade entre estes dois pontos: R3->RB

```
Router#ping 10.20.9.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.20.9.6, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/6/22 ms
```

c)


i) O modo de STP é o Per-Vlan spanning tree. Já se encontra neste modo. ii) O Swdistribution-1 é a Root Bridge (RB) primary da vlan 90 e RB secundary da vlan 95.

```
Switch>en
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#spanning-tree mode pvst
Switch(config)#spanning-tree vlan 90 root primary
Switch(config)#spanning-tree vlan 95 root secundary

* Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#spanning-tree vlan 95 root secondary
```

```
LAN0090
  Spanning tree enabled protocol ieee
             Priority 24666
  Root ID
                          0001.C961.33DD
             Address
              This bridge is the root
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
  Bridge ID Priority 24666
                                 (priority 24576 sys-id-ext 90)
             Address 0001.C961.33DD
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Aging Time 20
Fa0/1
                  Desg FWD 19
                                      128 1
Fa0/2
                  Desg FWD 19
Fa0/24
                  Desg FWD 19
                                      128.24
```



Show spanning-tree de cada VLAN no Swdistribution-1.

iii) O Swdistribution-2 é a RB primary da vlan 95 e secundary da vlan 90.

```
Switch>en
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#spanning-tree move pvst

* Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#spanning-tree mode pvst
Switch(config)#spanning-tree vlan 95 root primary
Switch(config)#spanning-tree vlan 90 root secondary
Switch(config)#spanning-tree vlan 90 root secondary
Switch(config)#ex
Switch#

*SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

```
LAN0090
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID
                        24666
            Priority
                        0001.C961.33DD
            Address
            Cost
                        19
                        24(FastEthernet0/24)
            Port
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec For
 Bridge ID Priority
                        28762 (priority 28672 sys
                       0060.3E4E.B1E7
            Address
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec For
            Aging Time 20
                Role Sts Cost
                                   Prio.Nbr Type
Interface
Fa0/24
                Root FWD 19
                                   128.24
                                           P2p
                Desg FWD 19
                                   128.1
                                            P2p
Fa0/1
                Desg FWD 19
Fa0/2
```

VLAN0095	
Spanning t	ree enabled protocol ieee
Root ID	Priority 24671
	Address 0060.3E4E.B1E7
	This bridge is the root
	Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forw
Bridge ID	Priority 24671 (priority 24576 sys- Address 0060.3E4E.B1E7
	Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forw Aging Time 20
Interface	Role Sts Cost Prio.Nbr Type
 Fa0/24	Desg FWD 19 128.24 P2p
Fa0/1	Desg FWD 19 128.1 P2p
Fa0/2	Desg FWD 19 128.2 P2p

Show spanning-tree de cada VLAN no Swdistribution-2.

iv) Faça "prune" nos trunks da topologia de switching do ISP para que apenas passem nos trunks as VLAN necessárias/utilizadas. Qual a vantagem/objetivo?

O VTP *pruning* melhora a gestão da largura de banda da rede, reduzindo tráfego desnecessário, tal como pacotes *broadscast*, *multicast*, *flooding unicast* ou desconhecidos. Otimiza a utilização da rede restringindo o tráfego aos *trunk links* utilizados no acesso à rede pretendida.

No *trunk* entre Swdistribution-1 e o router 1 foi apenas **allowed vlan 90**. Na ligação access entre SwaccesoA e o router A apenas **allowed vlan 90**.

No *trunk* entre Swdistribution-2 e o router 3 foi apenas **allowed vlan 95**. Na ligação access entre SwaccesoB e o router B apenas **allowed vlan 95**.

O pruning nas outras ligação é apresentado abaixo.

```
Switch(config) #int fa0/1
Switch(config-if) #switchport trunk allowed 90-95

* Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-if) #switchport trunk allowed vlan 90-95
Switch(config-if) #ex
Switch(config) #int fa0/24
Switch(config-if) #switchport trunk allowed vlan 90-95
```

Pruning SwacessoA

```
Switch(config)#int fa0/24
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 90-95
Switch(config-if)#ex
Switch(config)#int fa0/2
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 90-95
```

Pruning Swdistribution-1

```
Switch(config-if)#interface FastEthernet0/2
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 90-95
Switch(config-if)#ex
Switch(config)#int fa0/24
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 90-95
```

Pruning Swdistribution-2

```
Switch(config) #int fa0/24
Switch(config-if) #switchport trunk allowed vlan 90-95
Switch(config-if) #
Switch(config-if) #exit
Switch(config) #interface FastEthernet0/24
Switch(config-if) #ex
Switch(config) #int fa0/1
Switch(config-if) #switchport trunk allowed vlan 90-95
```

Pruning SwacessoB

v) Verifique quantas árvores de STP estão presentes?

Existe uma àrvore por cada VLAN.

vi) Indique as portas bloqueadas da vlan 90 e 95. Justifique o bloqueio nestas portas.

Os switches Swdistribution 1 e 2 não apresentam portas bloqueadas pois são Root Bridges para as VLANs, apenas apresentam portas *designated* e *root* (quando não RB).

Já os switches Swacesso A e B têm uma porta bloqueada em cada um. Na ligação *trunk* entre as interfaces Fa0/24 as portas do tipo *designated* ficam bloqueadas para cada VLAN.

```
VLAN0095
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID
            Priority
            Address
                        0060.3E4E.B1E7
            Cost
                        38
                        1(FastEthernet0/1)
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forw
 Bridge ID Priority 32863 (priority 32768 sys
                       0040.0BEB.E1DE
            Address
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forw
            Aging Time 20
                                  Prio.Nbr Type
Interface
                Role Sts Cost
Fa0/1
                Root FWD 19
                                  128.1
                                            P2p
                                  128.24
Fa0/24
                                            P2p
```

show sp vlan 95 no SwacessoA



show sp vlan 90 no SwacessoB

6.

a)

Para configurar a rota estática dos routers A e B é preciso usar o comando **ip route** -ip address- -mask- -next hop address-

O objetivo é direcionar a rota de destinos desconhecidos para a internet.

```
RouterA(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.20.9.1
```

Configuração em router A

O next-hop desta rota é 10.20.9.1

```
RouterA(config)#do show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
      D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
      i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 10.20.9.1 to network 0.0.0.0
    10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
       10.20.9.0 is directly connected, FastEthernet0/0.90
C
    192.168.42.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1.110
    192.168.43.0/25 is subnetted, 2 subnets
       192.168.43.0 is directly connected, FastEthernet0/1.120
       192.168.43.128 is directly connected, FastEthernet0/1.125
    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.20.9.1
```


Comando show ip route

```
RouterB(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.20.9.5
RouterB(config)#do show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 10.20.9.5 to network 0.0.0.0
     10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
        10.20.9.4 is directly connected, FastEthernet0/0.95
     172.32.0.0/27 is subnetted, 2 subnets
        172.32.9.0 is directly connected, FastEthernet0/1.20
        172.32.10.0 is directly connected, FastEthernet0/1.40
     0.0.0.0/0 [1/0] via 10.20.9.5
```

Configuração do router B e show ip route

b)

Não é possível ainda "pingar" pois ainda não foram configuradas as rotas estáticas nos Routers 1 e 3 para os Routers A e B, logo estes não sabem para onde responder ao ping.



PC6 não obtem resposta

c)

Para permitir a conetividade entre os routers e as empresas foram configuradas as seguintes rotas estáticas.

```
Router>en
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config) #ip route 172.32.9.0 255.255.255.224 10.20.9.6
Router(config) #ip route 172.32.10.0 255.255.255.224 10.20.9.6
Router(config) #do show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
     10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
        10.20.9.4 is directly connected, FastEthernet1/0.95
     172.32.0.0/27 is subnetted, 2 subnets
        172.32.9.0 [1/0] via 10.20.9.6
        172.32.10.0 [1/0] via 10.20.9.6
```

Configuração do router 3

```
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config) #ip route 192.168.42.0 255.255.255.0 10.20.9.2
Router(config) #ip route 192.168.43.0 255.255.255.128 10.20.9.2
Router(config) #ip route 192.168.43.128 255.255.255.128 10.20.9.2
Router(config)#do show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
     10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
        10.20.9.0 is directly connected. FastEthernet1/0.90
     192.168.42.0/24 [1/0] via 10.20.9.2
     192.168.43.0/25 is subnetted, 2 subnets
        192.168.43.0 [1/0] via 10.20.9.2
         192.168.43.128 [1/0] via 10.20.9.2
```

Configuração do router 1

Se realizarmos ping agora já podemos obter respostas. Os endereços usados no ip route remetem para a configuração IP dos PCs que comunicam com o exterior de cada empresa.

```
Pinging 10.20.9.5 with 32 bytes of data:

Reply from 10.20.9.5: bytes=32 time<lms TTL=254
Reply from 10.20.9.5: bytes=32 time=lms TTL=254
Reply from 10.20.9.5: bytes=32 time=lms TTL=254
Reply from 10.20.9.5: bytes=32 time<lms TTL=254
Ping statistics for 10.20.9.5:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Ping por parte do PC2 da Empresa B

```
Pinging 10.20.9.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.20.9.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 10.20.9.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.20.9.1: bytes=32 time=6ms TTL=254
Reply from 10.20.9.1: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 10.20.9.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 1ms
```

Ping por parte do PC6 da Empresa A

7.

a)

Foi utilizada a topologia fornecida que já tinha estes aparelhos.

b)

Os routers foram configuradas cada um com o seu endereço de IP distinto da rede atribuída ao core do ISP.

```
Router>
Router>en
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if) #ip address 10.0.0.1 255.255.255.192
Router(config-if) #do show ip int bried
show ip int bried
% Invalid input detected at '^' marker.
Router(config-if)#do show ip int brief
                      IP-Address
                                     OK? Method Status
Interface
Protocol
FastEthernet0/0
                     10.0.0.1
                                      YES manual administratively
down down
FastEthernet0/1
                    unassigned
                                     YES NVRAM administratively
down down
FastEthernet1/0
                    unassigned YES NVRAM up
up
FastEthernet1/0.90
                      10.20.9.1
                                     YES manual up
up
                                       YES unset administratively
down down
Router(config-if) #no shut
```

Configuração no router 1

```
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if) #no shut
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0,
changed state to up
Router(config-if) #ip address 10.0.0.2 255.255.255.192
Router(config-if) #do show ip int brief
Interface IP-Address OK? Method Status
                    10.0.0.2
FastEthernet0/0
                                    YES manual up
up
FastEthernet0/1
                    unassigned
                                   YES NVRAM administratively
down down
FastEthernet1/0
                      unassigned
                                   YES NVRAM administratively
down down
                                    YES unset administratively
down down
```

Configuração no router 2

```
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.3 255.255.255.192
Router(config-if)#show ip int brief
% Invalid input detected at '^' marker.
Router(config-if) #do show ip int brief
                       IP-Address
                                        OK? Method Status
Interface
FastEthernet0/0
                    10.0.0.3
                                     YES manual administratively
FastEthernet0/1
                     unassigned
                                       YES NVRAM administratively
down down
                       unassigned YES NVRAM up
FastEthernet1/0
FastEthernet1/0.95
                       10.20.9.5 YES manual up
up
Vlanl
                       unassigned
                                        YES unset administratively
down down
Router(config-if) #no shut
Router(config-if)#
%LINK-S-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
```

Configuração no router 3

c)

As ligações entre o Sw Core e os routers foram feitas em modo *trunk* com o comando **switchport mode trunk**.

d)

i.

O RIP versão 2 já é um protocolo *classless*, logo é só preciso explicitar a versão.

```
Router(config) #router rip
Router(config-router) #version 2
```

ii.

Foi utilizado o comando **network** para criar uma partilha de rotas entre as interfaces viradas para o *core*. Este comando define a rede que se quer partilhar no RIP. Para haver partilha entre os routers tem que se realizar o seguinte comando: **network 10.0.0.0**

iii.

Os routers 1 e 3 vão anunciar as rotas estáticas que possuem aos vizinhos usando o comando **redistribute static**.

```
Router(config-router) #network 10.0.0.0
Router(config-router) #network 10.20.9.0
Router(config-router) #redistribute static
```

Router(config-router)#network 10.0.0.0 Router(config-router)#network 10.20.9.4 Router(config-router)#redistribute static

Configuração router 1

Configuração router 3

iv.

A afirmação está correta pois o RIP partilha automaticamente a *default route* que é estática.

v.

```
Router(config) #int loopback 0

Router(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
Router(config-if) #ip address 8.8.8.8 255.255.255.255
```

Configuração da interface loopback

vi.

Sim é necessário pois o RIP não consegue fornecer essa rede se não for partilhada ao protocolo. Para isso temos que fazer network do endereço do loopback.

```
Router(config-router)#network 8.8.8.8
```

vii.

Para testar a conectividade global foram feitos pings dos servidores das empresas (e também alguns PCs) para o endereço 8.8.8.8. Abaixo temos alguns exemplos do sucesso dos pings.

```
C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=4ms TTL=253

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=10ms TTL=253

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=10ms TTL=253

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=11ms TTL=253

Ping statistics for 8.8.8.8:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 4ms, Maximum = 1lms, Average = 8ms
```

PC2 para 8.8.8.8

```
C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<lms TTL=253

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=lms TTL=253

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<lms TTL=253

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<lms TTL=253

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<lms TTL=253

Ping statistics for 8.8.8.8:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = lms, Average = 0ms
```

PC6 para 8.8.8.8

Conclusão

Com este trabalho revemos e consolidámos a matéria da UC Redes de Computadores e pudemos colocar em prática os conhecimentos e aprendizagens dados na cadeira de Redes de Internet até ao momento do trabalho.

Bibliografia

- Documentos de apoio da unidade curricular e material fornecido pelo docente e regente da cadeira.
- www.cisco.com