



# MANUAL DE INSTALACIÓN MOTOR DE JAVASCRIPT PARA EL OBSERVATORIO DE ACCESIBILIDAD WEB

**Observatorio Accesibilidad Web** 





| Versión | Descripción  | Fecha      |
|---------|--|------------|
| 1.0     | Versión inicial                                    | 20/03/2019 |
| 1.1     | Añadidas indicaciones de configuración adicionales | 21/03/2019 |





# **ÍNDICE**

| 1. Introducción. | 4 |
|------------------|---|
| 2. Requisitos    |   |
| 3. INSTALACIÓN   |   |
| 4. ARRANQUE      |   |
| •                |   |
| 5. ANEXO         | 9 |





# 1. INTRODUCCIÓN

En este documento se indican los pasos para instalar la solución Docker que habilita un motor de renderizado Javascript desarrollado en node que ejecuta un navegador Chrome sin interfaz de ususario para renderizar por completo una página web y devolver el código HTML generado, incluyendo aquel generado en cliente con Javascript.





## 2. REQUISITOS

Este documento se ha elaborado sobre una máquina con el siguiente sistema operativo:

• Red Hat Enterprise Linux Server 7.6 (Maipo)

Para ejecuar el motor de Javascript es necesario instalar Docker¹ así como Docker Compose². Dado que las máquinas están en entornos con restricciones de red, se proporcionará todo lo necesario para realizar la instalación *offline*.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>https://www.docker.com/why-docker

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>https://docs.docker.com/compose/





# 3. INSTALACIÓN

#### 3.1. DOCKER

Para instalar Docker en la máquina, se deben instalar los siguientes paquetes suministrados:

- docker-ce-selinux-17.03.2.ce-1.el7.centos.noarch.rpm
- docker-ce-17.03.2.ce-1.el7.centos.x86\_64.rpm

Para instalarlos, en el directorio donde se hayan copiado es necesario ejecutar:

```
rpm -i docker-ce-selinux-17.03.2.ce-1.el7.centos.noarch.rpm
rpm -i docker-ce-17.03.2.ce-1.el7.centos.x86_64.rpm
```

#### Para probar la instalación

```
docker --version
```

Devolverá por pantalla: Docker version 17.03.2-ce, build f5ec1e2

Si lo anterior no funciona, es que el servicio de docker no está en ejecución. Para iniciarlo:

sudo systemctl start docker

#### 3.2. DOCKER COMPOSE

Docker Compose es una herramienta que permite simplificar el uso de Docker, generando scripts que facilitan el diseño y la construcción de servicios.

Para instalar es necesario seguir los siguientes pasos:

- 1. Copiar el fichero docker-compose a la ruta /usr/local/bin/docker-compose
- 2. Otorgar permisos de ejecución:

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
```

Para comprobar la instalación

```
docker-compose --version
```

Devolverá por pantalla: docker-compose version 1.23.2, build 1110ad01





#### 3.3. IMÁGENES PREGENERADAS

Docker genera los contenedores en base a imagenes que, en general, se suminsitran desde un repositorio central denominado Docker Hub<sup>3</sup>. Dado que las máquinas de los entornos de Integració, Preproducción y Producción tienen limitadas las conexiones, se proporcionan también una imágenes ya generadas para no depender de la conexión a internet.

Se suministran tres imágenes que deben ser instaladas en Docker (imagenes.tar.gz):

- nginx:1.13.8-alpine.tar
- · oawjs proxy.tar
- oawjs renderer.tar

Para instalar las imágenes es necesario eejcutar los siguientes comandos:

```
docker load < nginx:1.13.8-alpine.tar
docker load < oawjs_proxy.tar
docker load < oawjs_renderer.tar</pre>
```

<sup>3</sup>https://hub.docker.com/





### 4. ARRANQUE

Descompimir el fichero motor.tar.gz en el directorio deseado

Antes de arrancar el sistema es necesario configurar los DNS para la conexión al exterior en los siguientes ficheros:

nginx/reverse.conf

En las líneas 21 y 61 cambiar el resolver por la IP del DNS correspondiente:

```
resolver 192.168.4.9;
```

#### Ejecutrar en dicha carpeta

```
docker-compose up
```

#### Arrancará los contendores de docker

```
Creating oaw_proxy... done
Creating oaw-motor-js_renderer_1 ... done
Creating oaw-motor-js_renderer_2 ... done
Creating oaw-motor-js renderer 3 ... done
Creating oaw_nginx... done
Attaching to oaw_proxy, oaw-motor-js_renderer_1, oaw-motor-
js_renderer_3, oaw-motor-js_renderer_2, oaw_nginx
          | Servidor en puerto 18088
oaw_proxy
renderer_1 | 2019-03-20T08:59:03.074Z Starting Prerender
renderer_1 | 2019-03-20T08:59:03.076Z Starting Chrome
renderer 1
            1
                  2019-03-20T08:59:03.081Z
                                            Prerender
                                                       server
accepting requests on port 3000
renderer_3 | 2019-03-20T08:59:03.076Z Starting Prerender
renderer_3 | 2019-03-20T08:59:03.078Z Starting Chrome
renderer 3 | 2019-03-20T08:59:03.083Z Prerender
                                                       server
accepting requests on port 3000
renderer_2 | 2019-03-20T08:59:03.111Z Starting Prerender
renderer_2 | 2019-03-20T08:59:03.113Z Starting Chrome
renderer 2 | 2019-03-20T08:59:03.118Z
                                           Prerender
                                                       server
accepting requests on port 3000
```





renderer\_3 2019-03-20T08:59:03.605Z Started Chrome: HeadlessChrome/68.0.3440.75 2019-03-20T08:59:03.606Z renderer\_1 Started Chrome: HeadlessChrome/68.0.3440.75 2019-03-20T08:59:03.634Z renderer\_2 Started Chrome: HeadlessChrome/68.0.3440.75

El motor de javascript tiene como punto de entrada el puerto 18088

Para arrancar sin mostar el log en pantalla, añadir la opción -d

docker-compose up -d





## 5. ANEXO

# **5.1. COMANDOS ÚTILES**

Muestra los logs de los contendores (en la carpeta donde está la instalación)

#### Parar todos los contenedores

docker stop \$(docker ps -a -q)
docker rm \$(docker ps -a -q)