## Formulas Sistema de Particulas

#### Posicion del centro de masa

Se define como la media ponderada de las posiciones.

Posicion de centro de masa con respecto a un punto O.

$$ec{r}_{\scriptscriptstyle CM/O} = \sum rac{m_i ec{r}_{i/o}}{M}$$

Tomando como sistema de referencia al centro de masa CM.

$$ec{r}_{i/cm} = ec{r}_{i/o} - ec{r}_{cm/o} \ ec{r}_{cM/O} = \sum rac{m_i ec{r}_{i/o}}{M} \ = \sum rac{m_i (ec{r}_{i/cm} + ec{r}_{cm/o})}{M} \ = \sum rac{m_i ec{r}_{i/cm} + ec{r}_{cm/o})}{M} \ ec{r}_{cM/O} = \sum rac{m_i ec{r}_{i/cm}}{M} + ec{r}_{cm/o} \ 0 = \sum rac{m_i ec{r}_{i/cm}}{M}$$

Con respecto del Centro de masa.

$$ec{r}_{cm/cm} = \sum rac{m_i ec{r}_{i/cm}}{M} = 0$$

#### Velocidad de centro de masa

Se obtiene derivando la posicion del CM.

Con respecto al punto fijo a tierra O.

$$ec{v}_{\scriptscriptstyle CM/O} = \sum rac{m_i ec{v}_{i/o}}{M}$$

Con respecto del sistema fijo en el CM. Actua como sistema de referencia privilegiado.

$$ec{v}_{cm/cm} = \sum rac{m_i ec{v}_{i/cm}}{M} = 0$$

### Aceleracion de centro de masa

Con respecto al punto fijo a tierra O.

$$ec{a}_{\scriptscriptstyle CM/O} = \sum rac{m_i ec{a}_{i/o}}{M}$$

Con respecto del sistema fijo en el CM.

$$ec{a}_{cm/cm} = \sum rac{m_i ec{a}_{i/cm}}{M} = 0$$

## Cantidad de Movimiento $ec{P}_{sist}$

$$ec{P}_{sist}^o = \sum ec{P}_{i/o} = \sum m_i ec{v}_{i/o} = M ec{v}_{cm/o}$$

# Cantidad de momento angular $ec{L}_{sist}^o$

$$ec{L}_{sist}^o = \sum ec{L}_i^o = \sum ec{r}_{i/o} imes m_i ec{v}_{i/o}$$

### Segunda Principio de Newton

Las fuerzas internas del sistema se anulan entre si.

Unicamente las fuerzas externas al sistema pueden cambiar el estado del sistema.

$$\sum ec{F}_{ext} = M ec{a}_{cm}$$

## Impulso del sistema de particulas

$$ec{J}_{ext} = \Delta ec{P}_{sist} = ec{P}_{sist_{final}} - ec{P}_{sist_{inic}}$$

## Momento angular y torque para sist de particulas

$$egin{aligned} \sum \mathrm{T}^o_{ext} &= rac{dec{L}^o_{sist}}{dt} \ &= rac{d(\sum ec{r}_{i/o} imes m_i ec{v}_{i/o})}{dt} \ &= \sum ec{r}_{i/o} imes m_i ec{a}_{i/o} \end{aligned}$$

$$\sum {
m T}^o_{ext} = \sum ec{r}_{i/o} imes ec{F}_{i/o}$$

Sólo los torques de las fuerzas exteriores cambian el momento cinético del sistema.

# Relacion entre O y CM para $ec{L}^O$

$$ec{L}^{\scriptscriptstyle O}_{sist} = ec{L}^{\scriptscriptstyle o}_{cm} + ec{L}^{\scriptscriptstyle cm}_{sist}$$

El momento cinético de un SP respecto de un punto fijo al LAB es igual a la suma del momento cinético del sistema como si toda la masa estuviera concentrada en el CM más el momento cinético del SP relativo al CM.

El primer término se conoce como "momento cinético orbital" y el segundo como "momento cinético de spin"

## **Conservacion de Momento Cinetico**

A partir de 
$$\mathrm{T}^o_{ext} = rac{dec{L}^o_{sist}}{dt}$$

$$\sum {
m T}^o_{ext} = 0 \longrightarrow \Delta L^o_{sist} = 0$$

#### Observacion

El momento angular (Momento Cinetico) puede ser conservado con respecto de un sistema o y no serlo desde otro sistema o'.

Para aplicar el teorema de conservacion del momento angular hay que aclarar con respecto de cual sistema se evalua.

#### **Torque**

$$ec{\mathrm{T}}^o_{ext} = ec{r}_o imes ec{F}$$

