REDES DE COMPUTADORES 2018/2019

aula 0010 - Transmissão digital de dados

12/10/2018

Pedro Patinho <pp@di.uevora.pt>

Universidade de Évora - Departamento de Informática



SUMÁRIO

- 1. Transmissão de dados
- 2. Erros de transmissão
- 3. Caso prático: Frames ethernet



CANAIS DE DADOS

- Asseguram transmissão de pacotes entre o emissor e o receptor
- O pacote passa por vários canais
 - o de diferentes naturezas
 - suportados em diversas tecnologias
 - mas com primitivas básicas semelhantes
- Erros de transmissão (interferências, ruído)
- Capacidade (largura) limitada
- Velocidade limitada

CANAIS (LINKS) E NÓS DE COMUNICAÇÃO



TIPOS DE CANAIS DE DADOS

- Ponto-a-ponto (point-to-point)
 - Ligam 2 nós (cabos, wireless direccional)
- Multi-ponto (multipoint)
 - Ligam múltiplos nós (wifi, satélites, cabos com switch)
- O Guided media e Unguided media

○ simplex, half-duplex e full-duplex

TRANSMISSÃO DIGITAL DE DADOS

- Um pacote é uma sequência de bits
- O Ao nível da comunicação física, utilizamos o termo bit frame
- Uma frame necessita de cabeçalhos específicos (delimitadores)
- A transmissão está sujeita a ruído e interferências diversas, pelo que requer alguma forma de detecção de erros

DÉBITO (BANDWIDTH)

Débito ou velocidade de transmissão

Quantidade de informação, medida em bits por segundo, que o canal é capaz de transmitir por unidade de tempo.

TEMPO DE TRANSMISSÃO

Tempo de transmissão

de uma frame com B bits através de um canal com um débito de D bits por segundo, i.e., o tempo desde que começa a ser emitido o primeiro bit até que acaba de ser emitido o último bit é $\rm B/D$ segundos.

Tempo de transmissão = Dimensão da frame / Débito do canal

TEOREMA DE NYQUIST (SEM RUÍDO) (1924)

Taxa máxima de transmissão

$$T_{max} = 2B \cdot log_2(V)$$
 bits/s

 $B \rightarrow \mathsf{Bandwidth}$

 $V \rightarrow \mathsf{N}\mathsf{ú}\mathsf{mero} \; \mathsf{de} \; \mathsf{s}\mathsf{ímbolos} \; \mathsf{(2)}$

TEOREMA DE SHANNON (COM RUÍDO) (1948)

Taxa máxima de transmissão

$$T_{max} = B \cdot log_2(1 + S/N)$$
 bits/s

 $B \to \mathsf{Bandwidth}$

 $S/N o {\sf Signal}{\operatorname{-to-noise}}$ ratio

ERROS DE TRANSMISSÃO

TAXA DE ERROS DE BITS

- Ocorrência de um erro num bit é um acontecimento independente de ocorrer noutro bit (quase sempre)
- \bigcirc p é a probabilidade de um bit chegar errado (Bit Error Rate BER)
- $\bigcirc \ n$ é a dimensão da mensagem
 - A probabilidade da mensagem chegar sem erros é

$$(1-p)^n$$


O A probabilidade da mensagem chegar com erros é

$$1 - (1 - p)^n$$

DETECÇÃO DE ERROS

- Função de detecção de erros (cde(M))
- Pode ser a função identidade (cde(M) = M)
- Mas o objectivo é identificar o maior número de erros possível usando o menor número de bits possível
- E há erros que a função não detecta (quais???)

DETECÇÃO DE ERROS



TÉCNICAS DE DETECÇÃO DE ERROS

Bits de paridade (usado nos modems)

Internet Checksum (java)

```
int checksum (byte[] data) {
  int sum = 0;
  int i = 0;
  for (;;) {
    sum = sum + byte[i] <<8 + byte[i+1];
    if ( sum & 0xFFFF000 > 0 ) { // a carry bit occurred
        sum &= 0xFFFF;
        sum ++;
    }
    i += 2;
    // when finished return the ones complement of the sum
    if (i > data.length) return - (sum & 0xFFFF);
}
```


pequenas

CORRECÇÃO DE ERROS

- O Permite não só detectar, como corrigir erros
- O Usado actualmente em ligações sem fios
- O Quando a taxa de erros é significativa



FRAMES ETHERNET (IEEE 802.3)



ENCAPSULAMENTO

