



<u>Indice</u>

1	JCL	3
2	JOB	4
2.1	Jobname	4
2.2	Account	4
2.3	Region	4
2.4	Class	
2.5	Msgclass	4
2.6	Msglevel	5
2.7	Time	5
2.8	Typrun	5
2.9	Joblib	
3	EXEC	6
3.1	Stepname	6
3.2	Pgm	6
3.3	Proc	6
3.4	Cond	6
3.5	Region	7
3.6	Time	7
3.7	Steplib	7
4	DD	8
4.1	Ddname	8
4.2	Dsname (DSN)	8
4.3	Disp	8
4.4	Unit	9
4.5	Space	9
4.6	Dcb	10
4.7	* Input Stream	10
4.8	Dummy	10
4.9	Sysout	10
4.10	Sysudump / Sysabend / Sysabout	
5	Essencial	
6	JCL comentado	12



1 JCL

São as iniciais de Job Control Language (linguagem de controle de serviço).

Gerado através de instruções para dirigir a execução de programas.

É no JCL que informamos:

- Nome do programa / procedure que será executado;
- Nome dos arquivos que serão tratados pelo programa;
- Tamanho dos registros;
- Condição para a continuação do processamento; e;
- Prioridade de sua execução.

O JCL se caracteriza pela codificação de duas barras (//) nas colunas 1 e 2, sendo basicamente composto por três comandos (instruções), também chamados de cartões de controle:

- JOB;
- EXEC; e;
- DD

O JCL é interpretado pelo JES (Job Entry Subsystem).


Todas as informações codificadas em um JCL, constituem um serviço, ou seja, um **JOB**.



2 JOB

É através dos JOBs que se executam os programas e utilitários BATCH. Eles podem ser executados manualmente (através do comando SUB) ou automaticamente (através de um sistema apropriado - OPC).

Sintaxe:



2.1 Jobname

Deve começar na coluna 3 e possuir de 1 a 8 caracteres.

Exemplo:

//JFUTURE1 JOB

2.2 Account

Parâmetro que pode ser utilizado para indicar de qual departamento será cobrado o tempo de processamento gasto. Deve ser informado entre apóstrofes.

Exemplo:

//JCTB0001 JOB '91100, CG, CTB, CTB00001'

Explanação:

O job JCTB0001 será cobrado do departamento 91100 (contabilidade geral), pertencente ao sistema CTB (contabilidade), ao ser executado, chamando como primeiro programa CTB0001.

2.3 Region

Usado para alocar espaço em memória (equivale para todo os passos (STEPs) do .IOB)

Seu valor default é 512 Kbytes.

Exemplo:

//JCTB0001 JOB '91100,CG,CTB,CTB00001',REGION=1024K

2.4 Class

Usado para especificar a classe em que o JOB será executado.

Essas classes são disponibilizadas de acordo com a necessidade da execução do JOB.

Exemplo:

//JCTB0001 JOB '91100, CG, CTB, CTB00001', REGION=1024K, CLASS=Z

2.5 Msgclass

Usado para especificar a classe de saída das mensagens do sistema.

FUTURE SCHOOL - Cursos de Computação



Essas classes são disponibilizadas de acordo com a necessidade da execução do JOB.

Exemplo:

```
//JCTB0001 JOB '91100,CG,CTB,CTB00001',REGION=1024K,CLASS=Z,
// MSGCLASS=Y
```

2.6 Msglevel

Usado para estabelecer o nível de detalhe das informações sobre o JOB que o sistema listará.

Sintaxe:

```
\begin{array}{ll} \text{MSGLEVEL= (A, B)} \\ \\ \text{Onde} & \text{A = 0, 1 ou 2} \\ & \text{B = 0 ou 1} \end{array} \text{ (informações do JCL)} \\ \\ \end{array}
```

O default é MSGLEVEL(1,1), pode ser utilizado também da seguinte maneira: MSGLEVEL=0.

Exemplo:

```
//JCTB0001 JOB '91100,CG,CTB,CTB00001',REGION=1024K,CLASS=Z,
// MSGCLASS=Y,MSGLEVEL=(1,1)
```

2.7 Time

Usado para estabelecer um tempo limite de CPU, com minutos podendo ser variado entre 1 e 1440 (24 horas) e segundos de 1 a 59.

Exemplo:

```
//JCTB0001 JOB '91100, CG, CTB, CTB00001', REGION=1024K, CLASS=Z, // MSGCLASS=Y, MSGLEVEL=(1,1), TIME=(0,45)
```

2.8 Typrun

Usado para solicitar um tratamento especial ao JOB.

Pode ser HOLD (reter o job na fila de entrada aguardando um comando do operados), ou SCAN (detecta erros de sintaxe no job e inibe a execução do mesmo).

Exemplo:

```
//JCTB0001 JOB '91100,CG,CTB,CTB00001',REGION=1024K,CLASS=Z,
// MSGCLASS=Y,MSGLEVEL=(1,1),TIME=(0,45),TYPRUN=HOLD
```



2.9 Joblib

É o parâmetro utilizado para definir a bibliotecas (library) a serem usadas na execução do JCL.

Deve ser descrita, imediatamente após a descrição do parâmetro jobname.

Exemplo:


```
//JCTB0001 JOB '91100,CG,CTB,CTB00001',REGION=1024K,CLASS=Z,
// MSGCLASS=Y,MSGLEVEL=(1,1),TIME=(0,45),TYPRUN=HOLD
//JOBLIB DD DSN=FUTURE.LIB.LMODUL
```

3 EXEC

É usado para executar programas / utilitários. São conhecidos como os passos dentro de um Job.

Pode ter até 255 cartões EXECs por JOB.

Sintaxe:



3.1 Stepname

Utilizado para definir o nome do step, devendo começar na coluna 3 e possuir de 1 a 8 caracteres.

Exemplo:

//STEP1 EXEC

3.2 Pgm

Utilizado para definir o nome do programa a ser executado.

Exemplo:

```
//STEP1 EXEC PGM=FUTU5431
```

3.3 Proc

Abreviatura de PROCNAME, é utilizada para denominas o procedimento a ser utilizado

Exemplo:

//STEP1 EXEC PROC=FUTU0000

3.4 Cond

Utilizado para condicionar a execução de um determinado Step.

Sintaxe:

COND=((CODIGO,OPERADOR,STEPNAME / PROCNAME),EVEN / ONLY)

Onde: Código Código de retorno (RC) do Step a ser testado

FUTURE SCHOOL – Cursos de Computação



Operador GT (maior que), GE (maior ou igual),

LT (menor que), LE (menor ou igual),

EQ (igual), NE (diferente)

Stepname Nome do Step a ser testado; Procname Nome da Proc a ser testada;

Even Executa o Step, mesmo que os anteriores tenham

terminado de forma anormal (abend)

Only Executa o Step, somente se um dos passos anteriores

Terminou de forma anormal (abend)

Exemplo:

```
//STEP3 EXEC PGM=FUTU0010
// COND=(4,GT,STEP2)
```

Explanação:

A lógica da interpretação do COND é para que o STEP não seja executado.

Com isso, podemos interpretar a execução do STEP3 das seguintes maneiras:

- O STEP3 n\u00e3o ser\u00e1 executado se o c\u00f3digo de retorno do STEP2 for maior que 4; ou;
- O STEP3 somente será executado se o código de retorno do STEP4 não for maior que 4.

3.5 Region

Idêntica à parametrização do JOB, porém, se parametrizada no Job, anula a utilização dentro do Step.

3.6 Time

Idêntica à parametrização do JOB, porém, a utilização na parametrização do Job, não anula o time para o Step.

3.7 Steplib

É o parâmetro utilizado para definir a bibliotecas (library) a serem usadas na execução do STEP.

Deve ser descrita, imediatamente após a descrição do parâmetro Stepname.

Exemplo:

```
//STEP3 EXEC PGM=FUTU0010
// COND=(4,GT,STEP2)
//STEPLIB DD DSN=FUTURE.LIB.LMODUL
```




4 DD

É usado para definir as características dos arquivos a serem tratados no STEP.

Pode ter até 1635 cartões DDs por EXEC.

Sintaxe:



4.1 Ddname

Utilizado para identificar o arquivo descrito no comando select do COBOL, também chamado de IFN (Internal File Name).

Exemplo:

```
//ARQUIVO1 DD parâmetros
```

4.2 Dsname (DSN)

É o parâmetro que define o nome do arquivo catalogado, também chamado de EFN (External File Name), podendo ser temporários ou não temporários (serão deletados ao término do JOB)

Pode ter até 44 caracteres.

Se omitido o sistema atribui um nome aleatório, tornando-o temporário (será deletado ao término do job).

Exemplos:

```
//ARQUIVO1 DD DSN=FUTURE.ARQUIVOS.ARQUIVO1
//ARQUIVO2 DD DSN=*.STEP1.ARQENTRA
//ARQUIVO3 DD DSN=*.PROCSTEP1.ARQSAIDA
```

4.3 Disp

Indica o status (disposição do arquivo).

Seu formato é DISP=(ESTADO ATUAL, FIM NORMAL, FIM ANORMAL). Onde:

ESTADO ATUAL pode ser:

- NEW = Novo (será gravado);
- OLD = Já existe (modo exclusivo);
- SHR = Já existe (modo compartilhado); e;
- MOD = Tratamento para acrescentar registros (modo exclusivo)

FIM NORMAL pode ser:

- CATLG = Catalogar um arquivo permanente;
- PASS = Passar o arquivo para os passos subseqüentes;
- KEEP = Manter os arquivos não temporários;
- UNCATLG = Retira um arquivo do catálogo; e;
- DELETE = Exclui o arquivo do disco.
- FIM ANORMAL é idêntico ao FIM NORMAL, com exceção do PASS.

Caso FIM ANORMAL não seja codificado, valerá a disposição de FIM NORMAL, ou seja, DISP=(OLD,KEEP) ⇔ DISP=(OLD,KEEP,KEEP).

FUTURE SCHOOL - Cursos de Computação

FIM ANORMAL para arquivos temporários é sempre DELETE, independente do que foi codificado..

Exemplos:

```
//ARQUIVO1 DD DSN=FUTURE.ARQUIVOS.ARQUIVO1,
// DISP=(,PASS)
//ARQUIVO3 DD DSN=FUTURE.ARQUIVO.ARQUIVO3,
// DISP=(OLD,PASS)
//ARQUIVO4 DD DSN=FUTURE.ARQUIVO.ARQUIVO3,
// DISP=(,CATLG,DELETEP)
```

4.4 Unit

Especifica o tipo do periférico onde o arquivo está gravado ou será gravado.

Exemplo:

```
//ARQUIVO4 DD DSN=FUTURE.ARQUIVO.ARQUIVO3,
// DISP=(,CATLG,DELETEP),
// UNIT=PR39D7
```

4.5 Space

Especifica o espaço que o sistema deve alocar para o arquivo que está sendo gravado em disco.

Seu formato é:

```
SPACE=(Tamanho bloco, (PRIM, SEC, DIR), RLSE, CONTIG, ROUND)
TRK
MXIG
CYL
ALX
```

Onde:

Tamanho bloco = Tamanho do bloco (em bytes);

TRK = Quantidade em bytes de uma trilha;

CYL = Quantidade em bytes de um cilindro;

PRIM = Quantidade primária de alocação;

SEC = Quantidade secundária de alocação;

DIR = Quantidade em unidades de blocos de 256 bytes;

RLSE = Liberar o espaço alocado e não utilizado;

CONTIG = Faz o espaço primário ser alocado apenas em trilhas ou cilindros contíguos;

MXIG = O espaço alocado deve ser a maior área contígua;

ALX = Aloca a área primária criando uma lista das 5 maiores áreas contíguas livres no disco

ROUND = Arredonda para número inteiro de cilindros, e aloca em cilindros, quando o espaço solicitado é em blocos

A alocação do espaço funciona da seguinte maneira:

Cálculo para obter tamanho em trilhas

(Quantidade re registros x tamanho do registro) / 32700)



Exemplo:

```
//ARQUIVO4 DD DSN=FUTURE.ARQUIVO.ARQUIVO3,
// DISP=(,CATLG,DELETEP),
// UNIT=PR39D7,
// SPACE=(TRK,(2,1),RLSE)
```

4.6 Dcb

Especifica as demais características físicas do arquivo.

Seus subparâmetros são:

- **BLKSIZE** = Define o tamanho da blocagem (quantidade * tamanho do registro;
- LRECL = Define o tamanho em bytes do registro. Para arquivos de forma variável, o LRECL deve ser o tamanho do registro mais 4 (quatro) bytes;
- **RECFM** = Define o formato do arquivo, podendo ser:
 - **F** = para registros de tamanho fixo;
 - **V** = para registros de tamanhos variáveis;
 - **B** = para registros blocados;
 - A = para registros cuja 1ª posição contém o caractere asa para impressão
 - M = para registros cuja 1ª posição contém o caractere asa para impressão; e;
 - **U** = para registros de tamanhos indefinidos.
- **DSORG** = Define a organização do arquivo, podendo ser:
 - **DA** = Acesso direto (disco);
 - **PO** = Particionado (disco); e;
 - **PS** = Físico seqüencial (fita, cartucho etc)

Exemplo:

```
//ARQUIVO4 DD DSN=FUTURE.ARQUIVO.ARQUIVO3,
// DISP=(,CATLG,DELETEP),
// UNIT=PR39D7,
// SPACE=(TRK,(2,1),RLSE)
// DCB=(LRECL=80,RECFM=FB,DSORG=PO)
```

4.7 * Input Stream

Utilizado para passar dados ao programa, através de um arquivo, via JCL;

Exemplo:

```
//ARQUIVO4 DD *
20061231
//SYSIN DD *
(Fonte COBOL)
```

4.8 Dummy

Utilizado para receber o arquivo em estado "nulo";

Exemplo:

```
//ARQUIVO4 DD DUMMY;
//ARQUIVO5 DD DUMMY,SYSOUT=*,DCB=(LRECL=133)
```

4.9 Sysout

Utilizado para oferecer uma forma conveniente de direcionar as saídas para a impressora.

Exemplo:

FUTURE SCHOOL - Cursos de Computação



//RELATO DD SYSOUT=Z //IMPRESS DD SYSOUT=*

4.10 Sysudump / Sysabend / Sysabout

Estes três DDNAMEs são utilizados pelo produto ABEND-AID para imprimir um DUMP formatado quando de um término anormal do STEP;

Exemplo:

```
//SYSUDUMP DD SYSOUT=*
//SYSABEND DD SYSOUT=*
//SYSABOUT DD SYSOUT=*
```



5 Essencial

Cartão	Parâmetros				
	JOBNAME				
100	ACCOUNT				
JOB	MSGCLASS				
	CLASS				
	STEPNAME				
EXEC	PGM ou PROC				
EXEC	PARM				
	COND				
	DDNAME				
	DSNAME				
	DISP				
DD	UNIT				
DD	SPACE				
	DCB				
	SYSOUT				
	SYSUDUMP				



6 Veja um JOB de exemplo, depois iremos detalho, passo à passo.

```
//JOB00001 JOB 'FUTU,4250,FU,PROGRA01',CLASS=A,MSGCLASS=Z,MSGLEVEL=(1,1)
//STEP1 EXEC PGM=PROGRA01,
        PARM= 20020831
//ARQENT DD DSN=AD.DC40.BRPG.UPDT.ARQENT,DISP=SHR
//ARQSAI DD DSN=AD.DC40.BRPG.UPDT.ARQSAI,DISP(,CATLG),UNIT=DISCO,
        DCB=(BLKSIZE=10000, LRECL=100, RECFM=FB) ,
//
        SPACE=(TRK, (10,2), RLSE)
//ARQRELAT DD SYSOUT=*
//JOB00002 JOB 'FUTU, 4250, FU, PROGRA02', CLASS=B, MSGCLASS=Y, MSGLEVEL=(0,0)
//STEP1
        EXEC PGM=PROGRA02
//DDENT
          DD DSN=AD.DC40.BRPG.UPDT.DDENT,
        DISP=OLD
//
//DDSAI
          DD DSN=AD.DC40.BRPG.UPDT.DDSAI,
       DISP=(NEW,CATDLG,DELETE) ,
//
//
        UNIT=DISCO,
//
       SPACE=(CYL, (000001,000002)),
        DCB=(LRECL=80, RECFM=FB)
//
//RELATO DD SYSOUT=Z
//JOB00003 JOB 'FUTU, 4250, FU, PROGRA03', CLASS=B, MSGCLASS=Z
         EXEC PGM=PROGRA03
//CADASTRO DD DSN=AD.DC40.BRPG.UPDAT.CADASTRO,
       DISP=OLD
//
//SAIDA DD DSN=&&TEMPOR,
      DISP=(,PASS),
//
//
       UNIT=DISCO,
//
        SPACE = (480, (1,2), RLSE),
        DCB=(LRECL=160, RECFM=FB)
//
//*
//STEP2 EXEC PGM=PROGRA04, COND=(4, LT, STEP1)
//ARQENT DD DSN=*.STEP1.SAIDA,
       DISP=SHR
//CADSAI DD DSN=AD.DC40.BRPG.UPDT.CADSAI,
//
     DISP=(,CATLG,DELETE),
//
        UNIT=DISCO,
//
        SPACE=(TRK, (1,2), RLSE),
//
        DCB=(LRECL=160, RECMF=FB)
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP DD SYSOUT=*
```

```
//JOB00001 JOB 'FUTU,4250,FU,PROGRA01',CLASS=A,MSGCLASS=Z,MSGLEVEL=(1,1)
JOB00001
                        = nome do JCL (JOB)
JOB
                        = palavra chave; deve ser o primeiro comando
                          (cartão) de um JCL
'FUTU,4250,FU,PROGRA01' = account (p/ contabilização); codificado entre
                         apóstrofes, sendo:
                          - 4 posições para centro de custo = 4 primeiras
                          posições do nome do programa;
                          - 4 posições para o código do depto proprietário
                          do centro de custo;
                          - fixo FU;
                          - 8 posições para o nome do programa;
                          separar os dados acima por vírgulas;
CLASS=A
                        = nome da fila de execução; no ambiente Future,
                          os valores permitidos são "A" e "B";
```

FUTURE SCHOOL – Cursos de Computação

Rua Dona Primitiva Vianco, 244 - 3º Piso - Centro - Osasco - SP Fone: (0XX11) 3681-4319 ou 3682-8355

www.fschool.com.br - futureschool@bn.com.br
Página 13 de 27



```
MSGCLASS=Z
                       = fila de menssagens do sistema; no ambiente
                         Future, o valor permitido para Terceiros é "Z".
                       = Nível das menssagens do sistema que se deseja na
MSGLEVEL=(1,1)
                         saída (visualizar ou imprimir). Os valores
                         válidos são:
                          - (0,0) = exibe só o comando JOB
                         - (0,1) = exibe o comando JOB + alocações
                         - (1,0) = exibe todos comandos de JCL (codificados
                                   e expandidos)
                         - (1,1) = exibe todos comandos de JCL (codificados
                                   e expandidos) + alocações
                         - (2,0) = exibe somente os comandos JCL codificados
                         - (2,1) = exibe somente os comandos JCL codificados
                                   e as alocações
          EXEC PGM=PROGRA01,
        PARM= 20020831
STEP1
          = nome do step (passo); cada EXEC é um step (passo) dentro do JCL.
          = palavra chave; indica qual programa ou procedure será executado.
PGM
          = indica que um programa será executado (p/ procedure é PROC).
PROGRA01 = nome do programa a ser executado.
          = parâmetro a ser enviado ao programa quando necessário.
'20020831' = parâmetro enviado ao programa. Deve estar entre apóstrofes e no
            formato esperado pelo programa.
//ARQENT DD DSN=AD.DC40.BRPG.UPDT.ARQENT,DISP=SHR
ARQENT = nome do comando DD (Data Definition). Deve ser igual ao defindo
        dentro do programa;
       = palavra chave; indica a definição dos dados.
       = nome do arquivo catalogado. Neste caso é AD.DC40.BRPG.UPDT.ARQENT.
      = indica a disposição do arquivo (status).
         - SHR = arquivo já existe, acesso compartilhado
         DD DSN=AD.DC40.BRPG.UPDT.ARQSAI,DISP(,CATLG),UNIT=DISCO,
//ARQSAI
        DCB=(BLKSIZE=10000, LRECL=100, RECFM=FB),
//
//
        SPACE=(TRK, (10,2), RLSE)
ARQSAI = nome do comando DD (Data Definition). Deve ser igual ao defindo
        dentro do programa;
DD
      = palavra chave; indica a definição dos dados.
       = nome do arquivo catalogado. Neste caso é AD.DC40.BRPG.UPDT.ARQSAI.
      = indica a disposição do arquivo (status). Neste caso, indice que o
        arquivo é novo e será catalogado se o step terminar ok.
UNIT
      = indica que o arquivo será gravado em DISCO.
SPACE = indica o espaço que deverá ser alocado para o arquivo. Neste caso,
        o sistema irá alocar até ((2*15)+10) trilhas;
        TRK = trilhas;
        RLSE = libera o espaço não utilizado.
DCB
      = contém informações a respeito dos registros do arquivo:
         - BLKSIZE = tamanho do bloco em bytes; deve ser multiplo do LRECL;
        - LRECL = tamanho do registro em bytes;
        - RECFM = formato do registro. Neste caso indica que o registro é
          fixo blocado.
//ARQRELAT DD SYSOUT=*
ARQRELAT = nome do comando DD (Data Definition). Deve ser igual ao defindo
          dentro do programa;
        = palavra chave; indica a definição dos dados.
SYSOUT
        = indica que o arquivo será direcionado para impressora.
           * - indica que o relatório será direcionado para a fila do parâ-
              metro MSGCLASS.
******************
```

//JOB00002 JOB 'FUTU, 4250, FU, PROGRA02', CLASS=B, MSGCLASS=Y, MSGLEVEL=(0,0)

FUTURE SCHOOL – Cursos de Computação



```
JOB00002
                        = nome do JCL (JOB)
                        = palavra chave; deve ser o primeiro comando
JOB
                          (cartão) de um JCL
´FUTU,4250,FU,PROGRA02´ = account (p/ contabilização); codificado entre
                          apóstrofes, sendo:
                          - 4 posições para centro de custo = 4 primeiras
                          posições do nome do programa;
                           - 4 posições para o código do depto proprietário
                          do centro de custo;
                          - fixo FU;
                          - 8 posições para o nome do programa;
                          separar os dados acima por vírgulas;
                        = nome da fila de execução; no ambiente Future,
CLASS=B
                         os valores permitidos são "A" e "B";
MSGCLASS=Y
                        = fila de menssagens do sistema; no ambiente
                          Future, o valor permitido para Terceiros é "Z".
MSGLEVEL=(0,0)
                        = Nível das menssagens do sistema que se deseja na
                          saída (visualizar ou imprimir). Os valores
                          válidos são:
                          - (0,0) = exibe só o comando JOB
                          - (0,1) = exibe o comando JOB + alocações
                          - (1,0) = exibe todos comandos de JCL (codificados
                                    e expandidos)
                          - (1,1) = exibe todos comandos de JCL (codificados
                                    e expandidos) + alocações
                          - (2,0) = exibe somente os comandos JCL codificados
                          - (2,1) = exibe somente os comandos JCL codificados
                                    e as alocações
//STEP1
        EXEC PGM=PROGRA02
          = nome do step (passo); cada EXEC é um step (passo) dentro do JCL.
STEP1
EXEC
          = palavra chave; indica qual programa ou procedure será executado.
           = indica que um programa será executado (p/ procedure é PROC).
PROGRA02
          = nome do programa a ser executado.
//DDENT
          DD DSN=AD.DC40.BRPG.UPDT.DDENT,
        DISP=OLD
//
DDENT = nome do comando DD (Data Definition). Deve ser iqual ao definido
        dentro do programa;
      = palavra chave; indica a definição dos dados.
DSN = nome do arquivo catalogado. Neste caso é AD.DC40.BRPG.UPDT.DDENT.
DISP = indica a disposição do arquivo (status).
        - OLD = arquivo já existe, acesso exclusivo.
//DDSAI DD DSN=AD.DC40.BRPG.UPDT.DDSAI,
        DISP=(NEW, CATDLG, DELETE),
//
//
        UNIT=DISCO,
        SPACE=(CYL, (000001,000002)),
//
//
        DCB=(LRECL=80,RECFM=FB)
DDSAI = nome do comando DD (Data Definition). Deve ser igual ao defindo
       dentro do programa;
DD
      = palavra chave; indica a definição dos dados.
      = nome do arquivo catalogado. Neste caso é AD.DC40.BRPG.UPDT.DDSAI.
DISP = indica a disposição do arquivo (status). Neste caso, indica que o
        arquivo é novo, será catalogado se o step terminar ok e será
        excluido se terminar com abend.
UNIT = indica que o arquivo será gravado em DISCO.
SPACE = indica o espaço que deverá ser alocado para o arquivo. Neste caso,
        o sistema irá alocar até ((000002*15)+000001) cilindros.
        CYL = cilindros
DCB
      = contém informações a respeito dos registros do arquivo:
        - LRECL = tamanho do registro em bytes;
        - RECFM = formato do registro. Neste caso indica que o registro é
```

FUTURE SCHOOL – Cursos de Computação

fixo blocado.



```
//RELATO
         DD SYSOUT=Z
RELATO = nome do comando DD (Data Definition). Deve ser iqual ao defindo
        dentro do programa;
      = palavra chave; indica a definição dos dados.
SYSOUT = indica que o arquivo será direcionado para impressora.
        Z - indica que o relatório será direcionado para a fila "Z".
********************
*****
//JOB00003 JOB 'FUTU, 4250, FU, PROGRA03', CLASS=B, MSGCLASS=Z
JOB00003
                       = nome do JCL (JOB)
JOB
                       = palavra chave; deve ser o primeiro comando
                         (cartão) de um JCL
´FUTU,4250,FU,PROGRA03´ = account (p/ contabilização); codificado entre
                         apóstrofes, sendo:
                         - 4 posições para centro de custo = 4 primeiras
                         posições do nome do programa;
                          - 4 posições para o código do depto proprietário
                         do centro de custo;
                         - fixo FU;
                         - 8 posições para o nome do programa;
                         separar os dados acima por vírgulas;
CLASS=B
                       = nome da fila de execução; no ambiente Future,
                         os valores permitidos são "A" e "B";
MSGCLASS=7
                       = fila de menssagens do sistema; no ambiente
                         Future, o valor permitido para Terceiros é "Z".
//STEP1
        EXEC PGM=PROGRA03
          = nome do step (passo); cada EXEC é um step (passo) dentro do JCL.
EXEC
          = palavra chave; indica qual programa ou procedure será executado.
          = indica que um programa será executado (p/ procedure é PROC).
PROGRA03 = nome do programa a ser executado.
//CADASTRO DD DSN=AD.DC40.BRPG.UPDAT.CADASTRO,
        DISP=OLD
CADASTRO = nome do comando DD (Data Definition). Deve ser igual ao definido
         dentro do programa;
        = palavra chave; indica a definição dos dados.
        = nome do arquivo catalogado. Neste caso é
AD.DC40.BRPG.UPDT.CADASTRO.
        = indica a disposição do arquivo (status).
           - OLD = arquivo já existe, acesso exclusivo.
//SAIDA DD DSN=&&TEMPOR,
        DISP=(,PASS),
//
//
        UNIT=DISCO,
//
        SPACE=(480,(1,2),RLSE),
//
        DCB=(LRECL=160, RECFM=FB)
SAIDA = nome do comando DD (Data Definition). Deve ser igual ao defindo
       dentro do programa;
      = palavra chave; indica a definição dos dados.
      = nome do arquivo catalogado. Neste caso é &&TEMPOR. Os dois && indicam
DSN
       que o arquivo é temporário, ou seja, será excluído assim que terminar
       o JOB.
DISP = indica a disposição do arquivo (status). Neste caso, indica que o
       arquivo é novo e será passado para o step seguinte.
UNIT = indica que o arquivo será gravado em DISCO.
SPACE = indica o espaço que deverá ser alocado para o arquivo. Neste caso,
       o sistema irá alocar até ((000002*15)+000001)*480 bytes.
       480 = tamanho do bloco em bytes.
      = contém informações a respeito dos registros do arquivo:
        - LRECL = tamanho do registro em bytes;
       - RECFM = formato do registro. Neste caso indica que o registro \acute{\mathrm{e}}
          fixo blocado.
```

FUTURE SCHOOL – Cursos de Computação

Rua Dona Primitiva Vianco, 244 - 3º Piso - Centro - Osasco - SP Fone: (0XX11) 3681-4319 ou 3682-8355 www.fschool.com.br - futureschool@bn.com.br Página 16 de 27



```
//* = comentário
           EXEC PGM=PROGRA04, COND=(4, LT, STEP1)
//STEP2
STEP2
           = nome do step (passo); cada EXEC é um step (passo) dentro do JCL.
           = palavra chave; indica qual programa ou procedure será executado.
EXEC
           = indica que um programa será executado (p/ procedure é PROC).
PROGRA04
          = nome do programa a ser executado;
           = impõe uma condição para a execução do step. Serve para testar
             os códigos de retorno (return code) dos step's anteriores.
             Neste caso, a condição é: 4 é menor que o return code do step1?
             Se sim, o step2 não é executado. Se não, o Step2 é executado;
//ARQENT
           DD DSN=*.STEP1.SAIDA,
        DISP=SHR
ARQENT = nome do comando DD (Data Definition). Deve ser igual ao definido
         dentro do programa;
       = palavra chave; indica a definição dos dados.
DSN
       = nome do arquivo catalogado. Neste caso, o arquivo referenciado é o
         arquivo de DDNAME SAIDA do step STEP1. "*." significa "referback"
         ou referência anterior, ou seja, fazer referência a um arquivo
         utilizado anteriormente.
       = indica a disposição do arquivo (status).
DISP
         - SHR = arquivo já existe, acesso compartilhado
//CADSAI
         DD DSN=AD.DC40.BRPG.UPDT.CADSAI,
//
        DISP=(,CATLG,DELETE),
//
        UNIT=DISCO,
//
         SPACE = (TRK, (1,2), RLSE),
//
        DCB=(LRECL=160, RECMF=FB)
CADSAI = nome do comando DD (Data Definition). Deve ser igual ao defindo
        dentro do programa;
חח
       = palavra chave; indica a definição dos dados.
DSN
       = nome do arquivo catalogado. Neste caso é AD.DC40.BRPG.UPDT.CADSAI.
DISP = indica a disposição do arquivo (status). Neste caso, indica que o
        arquivo é novo, será catalogado se o step terminar ok e será
       excluido se terminar com abend.
UNIT
       = indica que o arquivo será gravado em DISCO.
SPACE = indica o espaço que deverá ser alocado para o arquivo. Neste caso,
         o sistema irá alocar até ((2*15)+1) trilhas;
         TRK = trilhas;
         RLSE = libera o espaço não utilizado.
DCB
       = contém informações a respeito dos registros do arquivo:
         - LRECL = tamanho do registro em bytes;
         - RECFM = formato do registro. Neste caso indica que o registro é
           fixo blocado.
```

Informações necessárias para se codificar um JCL:

Informação Necessária	Comando/Parâmetro	
Nome do JCL (JOB)	JOB/JOBNAME	
Contabilização	JOB/ACCOUNT	
Classe de execução (fila)	JOB/CLASS	
Classe de mensagens do sistema	JOB/MSGCLASS	
Onde está o programa	JOBLIB ou STEPLIB	
Nome do step (passo)	EXEC/STEPNAME	
Nome do Programa	EXEC/PGM	
Condição para execução do step	EXEC/COND	
Parâmetros para o Programa	EXEC/PARM	
Nome da definição de Dados	DD/DDNAME	
Nome do arquivo	DD/DSNAME	
Disposição (Status) do arquivo	DD/DISP	
Periférico do arquivo	DD/UNIT	



Espaço necessário para o arquivo	DD/SPACE	
Informações a repeito do registro	DD/DCB	
Classe do relatório	DD/SYSOUT	
Mapa da memória em caso de abends	DD/SYSUDUMP	

Informações mínimas para um cartão JOB:

JOBNAME ACCOUNT CLASS MSGCLASS

Informações mínimas para um cartão EXEC:

STEPNAME
PGM (para executar programas)
ou
Nome-da-procedure (para executar PROC's)

Informações mínimas para um arquivo de entrada (já existe):

DSNAME

DISP (SHR/OLD)

Informações mínimas para um arquivo de saída:

DSNAME
DISP (NEW, CATLG)
UNIT (DISCO)
SPACE
DCB

Informações necessárias para um arquivo relatório:

SYSOUT DCB

É sempre bom Ter em todos os JCLs

//SYSOUT DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP DD SYSOUT=*

Editaremos na biblioteca ALUNONA.FONTES.COBOL o membro EXER0001, Para melhor aprendizado, provocaremos alguns erros, então altere na linha 002900 *"PIC para POC"*.

	File	Edit	Con	firm	Menu	Utilitie	s C	ompilers	Test	Help			
_	EDIT 002000	AI	UNON. DAT		TES.CC	DBOL(EXERO DIVISIO	,	- 01.10		Col	umns	00001	00072
	002100		FIL	E		SECTION							
	002200		*										
C	002300		FD	CADE	PECA								
C	002400			RECO	DRD	CONTAINS	80	CHARACTE	RS				
C	002500			RECO	RDING	MODE	IS	F					
C	002600			LABE	EL	RECORD	IS	STANDARD					
(002700			DATA	A RE	ECORD	IS	REG-CADP	ECA.				
	002800		01	REG-	-CADPEC	CA.						_	
—	02900			05	COD-PE	ECA		POC	9 (05)				
(003000			05	NOME-E	PECA		PIC	X(30)				
(003100			05	QTD-PE	ECA		PIC	9 (05)				
(003200			05	QTD-MI	INIMA		PIC	9 (05)				
(003300			05	QTD-MA	AXIMA		PIC	9 (05)				
(003400			05	FORNEC	CEDOR		PIC	X(05)				
(003500			05	PR-UNI	ITARIO		PIC	9 (07)	799.			
(003600			05	PERDA			PIC	9 (07)	799.			
(003700			05	TIPO			PIC	X(01)				
(003800			05	FILLER	₹		PIC	X(06)				
C	003900		*										
	Command	===>									Scro	11 ===:	> CSR

FUTURE SCHOOL – Cursos de Computação

Rua Dona Primitiva Vianco, 244 - 3º Piso - Centro - Osasco - SP Fone: (0XX11) 3681-4319 ou 3682-8355 www.fschool.com.br - futureschool@bn.com.br Página 18 de 27



Altere na linha 012500 "MOVE para MODE".

File	Edit Confirm	Menu Utilit	ies Compiler	s Test	Help
EDIT 012000	ALUNONA.FON	res.cobol (exe	R0001) - 01.1	1	Columns 00001 00072
012100	*======				*
012200	001-02-F	S-CADPECA	SE	CTION.	
012300	*======				=======*
012400					
012500	MODE	'CADPECA'		TO	FS-ARQUIVO.
012600					
012700	MOVE	FS-CADPEC	A	TO	FS-COD-STATUS.
012800					
012900		FS-CADPECA	NOT EQUAL	'00'	AND '10'
013000]	PERFORM 900-0	0-ERRO		
013100	END-	IF.			
013200					
013300	001-02-F	IM.	EX	IT.	
013400					
013500	*=======				*
013600	001-03-F	S-CADATU	SE	CTION.	
013700	*======			======	*
013800					
013900	MOVE	'CADATU'		TO	FS-ARQUIVO.
Command	===>				Scroll ===> CSR

TECLE PF3

Editaremos com a letra $\underline{\mathbf{E}}$ <ENTER>ao lado esquerdo do compilador que na escola damos o nome de JCOMPCOB.

Menu	Functions	Confirm	Utilities	Help					
EDIT		ALUNONA.F	ONTES.COBO	_			Row 00)001 c	f 00005
	Name	Prompt	MM VV	Chan	ged	Size	Init	Mod	ID
	EXER0001	*Edited	01.11	10/09/04	11:37	281	198	281	IBMUSER
(E	JCOMPCOB		01.42	10/08/23	22:35	35	35	0	ALUNOJ2
	TESTE222		01.00	10/08/17	16:37	5	5	0	ALUNOJ2
	TESTE555		01.00	10/08/17	16:37	5	5	0	ALUNOJ2
	TESTE777		01.00	10/08/17	16:37	5	5	0	ALUNOJ2
	 End								

Command ===> CSR

Scroll ===> CSR



Command ===>

Mude NOTIFY=IBMUSER para seu NOTIFY=ALUNOXX.

```
File Edit Confirm Menu Utilities Compilers Test Help
                                                                Columns 00001 00072
         ALUNONA.FONTES.COBOL(JCOMPCOB) - 01.42
000001 //JCOMPCOB JOB IBMUSERB, MSGCLASS=A, CLASS=C, NOTIFY=ALUNONA
000002 //IGYWCLG PROC SYSLBLK=3200,
000003 //
                     LIBPRFX='CEE
000004 //*
000005 //COBOL EXEC PGM=IGYCRCTL, REGION=2048K,
000006 //
                   PARM=(LIST, MAP, APOST, DYNAM)
000007 //SYSPRINT DD SYSOUT=*
000008 //STEPLIB DD DISP=SHR, DSN=IGY.V2R1M0.SIGYCOMP

000009 //SYSLIN DD DSNAME=&&LOADSET, UNIT=SYSDA,

000010 // DISP=(MOD, PASS), SPACE=(TRK, (3, 3)),

000011 // DCR=(RLKSIZE=&SYSLBLK)
000011 //
                          DCB=(BLKSIZE=&SYSLBLK)
000012 //SYSUT1 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (1,1))
000013 //SYSUT2 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (1,1))
000014 //SYSUT3 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (1,1))
000015 //SYSUT4 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (1,1))
000016 //SYSUT5 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (1,1))
000017 //SYSUT6 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (1,1))
000018 //SYSUT7 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (1,1))
000019 //LKED EXEC PGM=HEWL, COND=(4, LT, COBOL), REGION=1024K
Command ===>
                                                                           Scroll ===> CSR
```

Podemos observar que na linha 000026 entre parênteses digite o membro a ser compilado EXER0001, na Linha 000035 mude DSN=FUTURE para seu aluno DSN=ALUNOXX e entre parênteses digite o membro a ser compilado EXER0001.

Digite na linha de comando **SUBMIT** ou **SUB**<ENTER>.

Mensagem na tela de job submetido.

```
IKJ56250I JOB JCOMPCOB(JOB06192) SUBMITTED
```

Podemos observar que o Return code foi Maxcc=12

```
21.05.51 JOB06192 $HASP165 JCOMPCOB ENDED AT N1 MAXCC=12 CN(INTERNAL)
***
```

O compilador indica ao programador se deu erro ou não através do Return Code 'retornando um código', veremos abaixo;

MAXCC=**0** → indica que não ouve erro.

MAXCC=4 → indica que existe alguns comentários do compilador,mas não houve erro.

MAXCC=8 → indica que houve erro de compilação é necessário à correção.

MAXCC=12 → indica que houve erro grave de compilação é necessário à correção.



Como visualizamos acima o compilador indicou Return Code MAXCC=12


```
21.05.51 JOB06192 $HASP165 JCOMPCOB ENDED AT N1 MAXCC=12 CN(INTERNAL)
```

TECLE < ENTER >.

Vamos visualizar os erros do membro EXER0001 no spool,para isso vamos abrir outra janela,uma observaremos os erros e na outra corrigiremos os erros no programa, digito na linha de comando START < ENTER>;

```
File Edit Confirm Menu Utilities Compilers Test Help
         ALUNONA.FONTES.COBOL(JCOMPCOB) - 01.42 Columns 00001 00072
000001 //JCOMPCOB JOB IBMUSERB, MSGCLASS=A, CLASS=C, NOTIFY=ALUNONA
000002 //IGYWCLG PROC SYSLBLK=3200,
000003 //
                       LIBPRFX='CEE
000004 //*
000005 //COBOL EXEC PGM=IGYCRCTL, REGION=2048K,
                 PARM=(LIST, MAP, APOST, DYNAM)
000006 //
000007 //SYSPRINT DD SYSOUT=*
000008 //STEPLIB DD DISP=SHR, DSN=IGY.V2R1M0.SIGYCOMP
000009 //SYSLIN DD DSNAME=&&LOADSET,UNIT=SYSDA,
            DISP=(MOD, PASS), SPACE=(TRK, (3,3)),
DCB=(BLKSIZE=&SYSLBLK)
000010 //
000011 //
000012 //SYSUT1 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (1,1))
000013 //SYSUT2 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (1,1))
000014 //SYSUT3 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (1,1))
000015 //SYSUT4 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (1,1))
000016 //SYSUT5 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (1,1))
000017 //SYSUT6 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (1,1))
000018 //SYSUT7 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (1,1))
Command === START
F1=Help F3=Exit
                                                                   Scroll ===> CSR
                           F5=Rfind F6=Rchange F12=Cancel
 F1=Help
```

Opção SD <ENTER>;



FUTURE SCHOOL - Cursos de Computação



Opção ST <ENTER>;

Display Filter View Print Options Help							
HQX1900 SDSF PRIMARY OPTION MENU							
LOG - Display the system log DA - Display active users in the sysplex I - Display jobs in the JES2 input queue O - Display jobs in the JES2 output queue H - Display jobs in the JES2 held output queue ST - Display status of jobs in the JES2 queues PR - Display JES2 printers on this system INIT - Display JES2 initiators on this system MAS - Display JES2 members in the MAS LINE - Display JES2 lines on this system NODE - Display JES2 nodes on this system SO - Display JES2 spool offload for this system							
Licensed Materials - Property of IBM							
5647-A01 (C) Copyright IBM Corp. 1981, 1997. All rights reserved. COMMAND INPUT === ST							

Digite s ao lado esquerdo do compilador requerido <ENTER>;

Di:	splay Fil	lter Vie	w Print	Optio	ons Help						
SDSF	STATUS D	ISPLAY AL	L CLASSES					DATA	SET DI	SPLAYED	
NP	JOBNAME	JOBID	OWNER	PRTY	QUEUE	С	POS	SAFF	ASYS	STATUS	
	ALUNONA	TSU06191	ALUNONA	15	EXECUTION			SYS1	SYS1		
	JCOMPCOB	JOB06081	ALUNONA	1	PRINT	С	12				
	JCOMPCOB	JOB06082	ALUNONA	1	PRINT	C	13				
	JCOMPCOB	JOB06083	ALUNONA	1	PRINT	С	14				
	ALUNONA	TSU06128	ALUNONA	1	PRINT		44				
	JCOMPCOB	JOB06174	ALUNONA	1	PRINT	С	79				
	ALUNONA	TSU06182	ALUNONA	1	PRINT		89				
	ALUNONA	TSU06188	ALUNONA	1	PRINT		92				
s)	JCOMPCOB	JOB06192	ALUNONA	1	PRINT	С	93				

COMMAND INPUT	===>				SCROLL ===> PAGE
F1=HELP	F2=SPLIT	F3=END	F4=RETURN	F5=IFIND	F6=BOOK
F7=UP	F8=DOWN	F9=SWAP	F10=LEFT	F11=RIGHT	F12=RETRIEVE



Digite na linha de comando <u>M</u> e tecle PF8. Podemos observar o Return Code 12.

```
Display Filter View Print Options Help
 SDSF OUTPUT DISPLAY JCOMPCOB JOB06192 DSID 2 LINE 0 COLUMNS 02-81
 COMMAND INPUT == > M
                                                                               SCROLL ===> PAGE
JES2 JOB LOG -- SYSTEM SYS1 -- N
21.05.48 JOB06192 ---- MONDAY,
                                         06 SEP 2010 ----
21.05.48 JOB06192 IRRO10I USERID ALUNONA IS ASSIGNED TO THIS JOB. 21.05.49 JOB06192 IEF677I WARNING MESSAGE(S) FOR JOB JCOMPCOB ISSUED
21.05.49 JOB06192 ICH70001I ALUNONA LAST ACCESS AT 21:05:09 ON MONDAY, SEPTEMB 21.05.49 JOB06192 $HASP373 JCOMPCOB STARTED - INIT 3 - CLASS C - SYS SYS1
21.05.49 JOB06192 IEF403I JCOMPCOB - STARTED - TIME=21.05.49
21.05.51 JOB06192 -
21.05.51 JOB06192 -JOBNAME STEPNAME PROCSTEP
                                                                                     --TIMINGS (M
                                                                   EXCP
                                                            RC 12
                                                                             CONN
                                                                                     TCB SRB
21.05.51 JOB06192 -JCOMPCOB COBGO 12 418
21.05.51 JOB06192 -JCOMPCOB COBGO FLUSH 0
21.05.51 JOB06192 IEF404I JCOMPCOB - ENDED - TIME=21.05.51
21.05.51 JOB06192 -JCOMPCOB ENDED. NAME-
21.05.51 JOB06192 $HASP395 JCOMPCOB ENDED
                                                                                       .01
                                                                                                .00
                                                                            0
                                                                                       .00
                                                                              TOTAL TCB CPU TIM
----- JES2 JOB STATISTICS -----
  F1=HELP F2=SPLIT F3=END F4=RETURN F5=IFIND F6=BOOK F7=UP F8=DOWN F9=SWAP F10=LEFT F11=RIGHT F12=RETRIEVE
```

Visualizamos abaixo o final do compilador com algumas linhas de erros;

```
Display Filter View Print Options Help
SDSF OUTPUT DISPLAY JCOMPCOB JOB06192 DSID 101 LINE 408 CQLUMNS 02-81
COMMAND INPUT ===>
                                                      SCROLL ===> PAGE
  104 IGYPS2052-S An error was found in the definition of file "CADPECA".
                   Same message on line:
                                         214
  125 IGYPS2072-S "MODE" was invalid. Skipped to the next verb, period or p
  175 IGYPS2053-S An error was found in the definition of file "CADPECA".
Messages Total Informational Warning Error Severe Terminating
                                                   6
 Statistics for COBOL program EXER0001:
    Source records = 281
    Data Division statements = 33
    Procedure Division statements = 77
End of compilation 1, program EXER0001, highest severity 12.
Return code 12
F1=HELP F2=SPLIT F3=END F4=RETURN F5=IFIND F6=BOOK F7=UP F8=DOWN F9=SWAP F10=LEFT F11=RIGHT F12=RETR
                                  F10=LEFT F11=RIGHT F12=RETRIEVE
```



Tecle PF7 procuro a linha LineID Message code Messade text,após essa linha visualizo o inicio das linhas de contém erros do programa '.

```
Display Filter View Print Options Help
SDSF OUTPUT DISPLAY JCOMPCOB JOB06192 DSID 101 LINE 391 COLUMNS 02-81
COMMAND INPUT ===>
                                               SCROLL ===> PAGE
     79
      77 FS-FECHAMENTO . .
                       . . . . . . . . . . . . . . BLW=0000
PP 5648-A25 IBM COBOL for OS/390 & VM 2.1.2
                                               EXER0001 Date 09
LineID Message code Message text
  17 IGYDS1028-E The "SELECT" entry was found outside of the "INPUT-OUTPUT
                the "INPUT-OUTPUT SECTION".
  23 IGYGR1232-S No "SELECT" statement was specified for file "CADPECA". T
  29 IGYDS1089-S "POC" was invalid. Scanning was resumed at the next area
                clause.
  29 IGYDS1159-E A "PICTURE" clause was not found for elementary item "COD-
 F1=HELP F2=SPLIT F3=END F4=RETURN F5=IFIND F6=BOOK F7=UP F8=DOWN F9=SWAP F10=LEFT F11=RIGHT F12=RETRIEVE
```

PF9 Navegar entre duas sessões Tecle PF9 e navegue, variando entre as telas

Na 1º tela estamos com o compilador editado (JCOMPCOB) na outra com as linhas que estão os erros.

```
File Edit Confirm Menu Utilities Compilers Test Help
          ALUNONA.FONTES.COBOL(JCOMPCOB) - 01.42
                                                              Columns 00001 00072
         000001 //JCOMPCOB JOB IBMUSERB, MSGCLASS=A, CLASS=C, NOTIFY=ALUNONA
000002 //IGYWCLG PROC SYSLBLK=3200,
000003 //
                       LIBPRFX='CEE'
000004 //*
000005 //COBOL EXEC PGM=IGYCRCTL, REGION=2048K,
000006 //
                PARM=(LIST, MAP, APOST, DYNAM)
000007 //SYSPRINT DD SYSOUT=*
000008 //STEPLIB DD DISP=SHR, DSN=IGY.V2R1M0.SIGYCOMP
000009 //SYSLIN DD DSNAME=&&LOADSET,UNIT=SYSDA,
             DISP=(MOD, PASS), SPACE=(TRK, (3,3)),
DCB=(BLKSIZE=&SYSLBLK)
000010 //
000011 //
000012 //SYSUT1 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL,(1,1))
000013 //SYSUT2 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL,(1,1))
000014 //SYSUT3 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (1,1))
000015 //SYSUT4 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (1,1))
000016 //SYSUT5 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (1,1))
000017 //SYSUT6 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (1,1))
Command ===>
                                                                   Scroll ===> CSR
 F1=Help
             F3=Exit F5=Rfind F6=Rchange F12=Cancel
```

Tecle PF3



Edite o membro

Menu	Functions Confirm	n Utilities	Help				
EDIT	ALUNONA.	Row 00001 of 00005					
	Name Prompt	MM VV	Changed	Size	Init	Mod	ID
(E)	EXER0001	01.12	10/09/06 21:03	281	198	281	IBMUSER
	JCOMPCOB	01	1.42 10/08/23 22	2:35	35	35	0 ALUNOJ2
	TESTE222	01.00	10/08/17 16:37	5	5	0	ALUNOJ2
	TESTE555	01.00	10/08/17 16:37	5	5	0	ALUNOJ2
	TESTE777	01.00	10/08/17 16:37	5	5	0	ALUNOJ2
	End						

```
Command ===> Scroll ===> PAGE F1=Help F3=Exit F10=Actions F12=Cancel
```

Tecle PF9 e navegue, variando entre as telas.

Tire os erros que aprenderemos na apostila de COBOL e vamos submeter novamente o job de compilação.

Editaremos novamente o compilador JCOMPCOB.

```
File Edit Confirm Menu Utilities Compilers Test Help
EDIT ALUNONA.FONTES.COBOL(EXER0001) - 01.13 Columns 00001 00072
* AUTHOR. FUTURE SCHOOL CURSOS

* GERAR ARQUIVO DE PECAS SELECIONADAS

* ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
000004
000005
000006
000007
800000
           SPECIAL-NAMES.
000009
000010
                           DECIMAL-POINT IS COMMA.
000011
          *INPUT-OUTPUT
000012
                          SECTION.
000013
          *FILE-CONTROL.
                       CADPECA ASSIGN TO UT-S-CADPECA FILE STATUS IS FS-CADPECA.
          * SELECT CADPECA
* FILE STA
000014
000015
000016
000017
               SELECT CADATU ASSIGN TO UT-S-CADATU
Command ===>
                                                       Scroll ===> CSR
F1=Help F3=Exit F5=Rfind F6=Rchange F12=Cancel
```



Após tirar os erros você deve compilar novamente;

IKJ56250I JOB JCOMPCOB (JOB06197) SUBMITTED

Objetivo é MAXCC=0;

22.52.45 JOB06197 \$HASP165 JCOMPCOB ENDED AT N1 (MAXCC=0 CN(INTERNAL)