



#### PLANEJAMENTO DE CAPACIDADE, MODELAGEM E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

CURVA TEÓRICA DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

Professor: Luis Enrique Zárate

#### Definições preliminares:

1) Carga de Trabalho (L)

Corresponde ao conjunto de requisições que chegam ao sistema durante um intervalo de tempo. Unidades: [req./s], [req./min]...

2) Parâmetro de Controle (PtrC)

Corresponde a uma variável mensurável utilizada para avaliar o desempenho do sistema computacional. Tipicamente essas variáveis são:

Tempo médio de resposta R, [s/req.] Utilização do Processador U, [%]

#### Definições preliminares:

3) Nível de Serviço (NS)

Corresponde a um par numérico envolvendo o valor da variável de controle para um valor específico da carga de trabalho. NS = (L,R)

4) Limite do nível de serviço (LNS)

Corresponde a uma valor subjetivo da variável de controle normalmente estipulado pela gerencia relacionado com o nível de satisfação do ambiente de usuários. É chamado ta mbém de SLA.


Ex. Tempo de resposta LNS\_R = 800 ms/req. Utilização do processador LNS\_U = 80%

#### Definições preliminares:

- 5) Ponto de Crítico do Sistema (Pc)

  Corresponde ao ponto de interseção da curva de desempenho com a reta do LNS. Pc = (Lc,LNS)
- 6) Capacidade de um Sistema Computacional (Lc)

  Corresponde ao valor de carga (Lc) que leva ao sistema
  ao ponto crítico (Pc) ou seja ao limite do LNS.
- 7) Vida útil do Sistema Computacional Corresponde a todo o tempo durante o qual o sistema opera, de forma permanente, abaixo do limite do LNS.



#### Definições preliminares:

8) Região de Comportamento Constante (R1)

Nesta região, variações na carga de trabalho não causam variações no valor do Tempo de Resposta (R). Tipicamente esta região é caracterizada por níveis de utilização de 5%.


9) Região de Comportamento Proporcional (R2)

Nesta região, a proporção de variação na carga de trabalho causam variações proporcionais no valor do Tempo de Resposta (R). Tipicamente esta região é caracterizada por níveis de utilização de 30 a 40%.

10) Região de Comportamento Não-Linea (R3)


Nesta região, pequenas variações na carga de trabalho causam grandes variações no valor do Tempo de Resposta (R). Tipicamente esta região é caracterizada por níveis de utilização acima de 80%.

#### Regiões Típicas da Curva de Desempenho:




Carga de trabalho (L)

#### Parâmetros de Referencia da Curva de Desempenho:



# Modelo de Referência: Ambiente de usuários



#### Modelo considerado:

Considerando o modelo clássico da Teoria das Filas para um dispositivo:


$$R = \frac{D_i}{1 - U_i}$$

R: Tempo médio de resposta por requisição [s/req.]

Ui: Utilização do dispositivo "i"


Di: Tempo médio total gasto por uma requisição no dispositivo "i", sem considerar tempo de espera.

#### Relação Carga (Lambda) vs. Utilização (Ui):



$$Ui = Tg(e) * Li$$

#### Determinando o Ponto de Início da Curva (R\*):



Quando:

Li -> 0

Ui -> 0


Dado que:

$$R = \frac{D_i}{1 - U_i}$$

Logo:

$$R^* = Di$$

#### Determinando a Carga de Saturação (Lsat):



Quando:

Li -> Lsat

Ui -> 1

Dado que:


Ui = Di \* Li

1 = Di \* Lsat

Logo:

Lsat = 1/Di

#### Determinando a Capacidade do Sistema (Lc):



Quando:

Li -> Lcap Ri -> LNS

Dado que:


$$R = \frac{D_i}{1 - U_i}$$

Então:

$$LNS = \frac{D_i}{1 - Di * Lcap}$$

$$Lcap = \frac{LNS - D_i}{LNS * Di}$$

#### Determinando a Carga Ótima do Sistema (Lotima):



Quando:

Li -> Lotima

Ri -> 1,05\*Di

Dado que:


$$R = \frac{\dot{D_i}}{1 - U_i}$$

Então:

$$1,05 * Di = \frac{D_i}{1 - Di * Lotima}$$

$$Lotima = \frac{0,05}{1,05*Di}$$

#### Determinando a Carga de Saturação (Lsat):



Quando:

Li -> Lsat

Ui -> 1

Dado que:


Ui = Di \* Li

1 = Di \* Lsat

Logo:

Lsat = 1/Di

#### Exemplo de construção da Curva Típica de Desempenho:



#### Para uma disponibilidade de 20%, qual seria o LNS aceitável?

Ui = Di \* Li
$$Li = \frac{0,8}{0,5} = 1,6 \ req/s$$
Ui = 80%
Di = 500 ms/req.
$$Lcap = Li$$

$$Ri = \frac{Di}{1 - Di * Li} = \frac{0,5}{1 - 0,5 * 1,6} = \frac{0,5}{0,2} = 2,5 \ req/s$$

$$Ri = LNS = 2,5 \ req/s$$

Exemplo de balanceamento de carga para cluster de servidores.

