


SOMMAIRE GLPI

SOMMAIRE GLPI.....	0
1. Installation de l'agent GLPi côté Windows.....	1
1.1 Téléchargement de l'agent.....	1
1.2 Installation manuelle sur un poste test.....	1
1.3 Configuration de l'agent (si modification nécessaire).....	2
1.4 Démarrer et vérifier le service Windows.....	2
1.5 Vérifier la remontée vers GLPi.....	2
2. Déploiement automatique de l'agent GLPi via GPO.....	3
2.1 Préparer le fichier MSI.....	3
2.2 Créer un partage dédié.....	3
2.3 Créer la GPO de déploiement.....	3
2.4 Lier la GPO à l'OU des ordinateurs.....	4
2.5 Forcer la mise à jour des GPO.....	4
2.6 Vérification du déploiement.....	4

Schéma réseau



Description des Machines

Nom	OS	IP	Services
Serveur GLPI	Ubuntu server 22.04	192.168.9.1	GLPI
Serveur AD	Windows Server 2019	192.168.9.2	AD, DS, DNS
Client	Windows 10 Pro	192168.9.3	

1. Installation du serveur GLPi sous Linux (Ubuntu)

1.1 Mise à jour

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

1.2 Installation Apache + PHP

(GLPi nécessite PHP 8.1 ou supérieur)

```
sudo apt install apache2 -y
```

```
sudo apt install php php-cli php-common php-mysql php-gd php-xml  
php-mbstring php-curl php-zip php-intl php-ldap php-bz2 php-imap  
php-redis -y
```

1.3 Installation de MariaDB

```
sudo apt install mariadb-server -y
```

```
sudo systemctl enable mariadb --now
```

1.4 Création de la base GLPi

```
sudo mysql -u root -p
```

Puis dans MySQL :

```
CREATE DATABASE glpi;  
  
CREATE USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasse';  
  
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpiuser'@'localhost';  
  
FLUSH PRIVILEGES;  
  
EXIT;
```

```
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;  
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| glpi      |  
| information_schema |  
| mysql     |  
| performance_schema |  
+-----+
```

1.5 Installation de GLPi

```
cd /tmp
```

```
wget
```

```
https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.14  
/glpi-10.0.14.tgz
```

```
sudo tar -xvzf glpi-10.0.14.tgz
```

```
sudo mv glpi /var/www/html/
```

1.6 Permissions

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
```

```
sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

1.7 Redémarrage Apache

```
sudo systemctl restart apache2
```

1.8 Lancer l'installation via un navigateur

Depuis un poste : <http://192.168.9.1/glpi>


1.8.1 Aller dans Administration -> Inventaire et Cocher Activer l'inventaire



1.8.2 Aller dans <http://127.0.0.1:62354/> et Forcer le démarrage de l'inventaire.

1.8.3 Aller dans Parc -> Ordinateur et vous devez voir votre ordinateur apparaître.

1.9 Création des utilisateurs agent et user1



2. Configuration GLPi pour la gestion du parc informatique

Une fois le serveur GLPi opérationnel et accessible, la gestion du parc informatique peut être configurée pour permettre le suivi de tous les matériels et logiciels présents sur le réseau. Voici les étapes détaillées :

1. Activer la gestion native du parc

- Se connecter à GLPi avec le compte administrateur.
- Aller dans l'onglet Administration → Paramètres → Parc.
- Activer les modules de gestion du matériel, des logiciels et des contrats pour disposer d'une gestion complète.

2. Définir les champs obligatoires pour chaque type de matériel

- Configurer les champs essentiels pour chaque catégorie d'équipements (PC, serveurs, imprimantes, périphériques réseau).
- Les champs obligatoires peuvent inclure : nom, marque, modèle, numéro de série, emplacement, utilisateur assigné et date d'acquisition.

3. Créer des groupes de matériel

- Organiser le parc en groupes par service, département ou site.
- Aller dans Parc → Gestion des groupes → Créer un groupe.
- Affecter les équipements aux groupes correspondants afin de faciliter le suivi et les rapports.

4. Tester l'ajout manuel d'un matériel

- Aller dans Parc → Ordinateurs → Ajouter un ordinateur.
- Remplir les informations obligatoires et sauvegarder.
- Vérifier que l'ordinateur apparaît correctement dans la liste et que toutes les informations sont visibles.

 Informations d'inventaire 

Agent	UserAgent
 WIn10Pro-2025-11-25-14-19-59	GLPI-Agent_v1.15
Tag d'inventaire	Dernier inventaire
	2025-11-25 14:13
Adresse publique de contact	
192.168.9.2	
Statut de l'agent 	Demander un inventaire 
waiting	Demandé à 2025-11-25 14:20:05

2.1 Installation de l'agent GLPi sur les postes clients (Windows 10)

Pour que les informations des postes soient automatiquement remontées dans GLPi, l'agent GLPi doit être installé sur chaque machine cliente.

1. Télécharger le fichier MSI depuis le dépôt officiel :
<https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/latest>
2. Sur le client Windows 10, lancer l'installation en double-cliquant sur le fichier MSI.
3. Lors de l'installation, entrer l'URL du serveur GLPi :
<http://192.168.9.1/glpi>.
4. Laisser les paramètres par défaut et terminer l'installation.
5. Vérifier que le service est actif en ouvrant PowerShell :

Get-Service glpi-agent


Le statut doit être Running.

6. Ouvrir GLPi → Parc → Ordinateurs pour vérifier que le poste est bien remonté dans le serveur.


2.2 Automatisation de l'installation de l'agent via GPO (Windows)

Si plusieurs postes Windows sont présents sur le domaine, il est possible d'automatiser le déploiement de l'agent avec une GPO.

1. Copier le fichier MSI dans un partage réseau accessible par tous les ordinateurs du domaine :
Visible aussi dans WIN 10 PRO



2. Ouvrir la console GPMC sur le serveur AD.
3. Créer une nouvelle GPO nommée Déploiement Agent GLPi.
4. Modifier la GPO :
 - Configuration ordinateur → Paramètres du logiciel → Installation de logiciel → Nouveau → Package.
 - Sélectionner le MSI dans le partage réseau.
 - Choisir Assigné (Assigned).
5. Lier la GPO à l'OU contenant les ordinateurs Windows.



7. Sur les postes clients, forcer la mise à jour des stratégies :

gpupdate /force

Redémarrer les postes pour que l'installation se fasse automatiquement.

7. Vérifier dans GLPi → Parc → Ordinateurs que tous les postes ciblés apparaissent correctement avec l'agent installé.

[Accueil](#) / [Parc](#) / [Ordinateurs](#)

Éléments visualisés

contient

règle

règle globale

(+) groupe

Rechercher

☆

⌵

Actions

		FABRICANT				SYSTÈME D'EXPLOITATION -	DERNIÈRE	COMPOSANTS -
☐	NOM	STATUT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	NOM	LIEU MODIFICATION	PROCESSEUR
☐	Win10Pro	innotek GmbH	VirtualBox-cd5a22aa-6831-49fb-975b-e1f509c00ff5	VirtualBox	VirtualBox	Microsoft Windows 10 Professionnel	2025-11-25 14:20	12th Gen Intel Core i3-12100