
Lab. 6: Konfigurace MPLS sítě

Cíle měření

Cílem laboratorní úlohy je na praktickém příkladě zapojení devíti směrovačů pochopit a ověřit:

- konfiguraci MPLS
- konfiguraci VRF
- konfiguraci směrovacího protokolu MP-BGP pro distribuci směrovacích informací mezi VRF a distribuci MPLS značek
- řešení možných problémů při konfiguraci MPLS a MP-BGP

Topologie zapojení



Domácí příprava

Důkladně si pročtěte celý návod. Uvedené konfigurační postupy nejsou celé a VPN MPLS síť by takto nebyla plně funkční. Je nutné tyto postupy doplnit. Vše co potřebujete je zde uvedeno.

Adresy rozhraní

Jméno zařízení	Rozhraní	IPv4 adresa/prefix	Telnet (port)
CE_Praha (R11)	Loopback1	172.16.2.1/24	10.20.0.251 2001
	Fa0/0	172.16.1.2/30	
PE_Praha (R12)	Loopback0	10.10.10.101/32	10.20.0.251 2002
	Loopback1	172.16.1.1/24	
	Fa0/0	172.16.1.1/30	
	S0/0/0 (DCE)	10.10.10.25/30	
P1 (R13)	Loopback0	10.10.10.104/32	10.20.0.251 2003
	Fa0/0	10.10.10.1/29	
	Fa0/1	10.10.10.9/29	
	S0/0/0	10.10.10.26/30	
PC1	NIC	10.10.10.11/29	
CE_Ostrava (R23)	Loopback1	172.16.11.1/24	10.20.0.251 2004
	Fa0/0	172.16.10.2/30	
PE_Ostrava (R22)	Loopback0	10.10.10.102/32	10.20.0.251 2005
	Loopback1	172.16.15.1/24	
	Fa0/0	172.16.10.1/30	
	S0/0/0 (DCE)	10.10.10.29/30	
P2 (R21)	Loopback0	10.10.10.105/32	10.20.0.251 2006
	Fa0/0	10.10.10.2/29	
	Fa0/1	10.10.10.17/29	
	S0/0/0	10.10.10.30/30	
PC2	NIC	10.10.10.3/29	
CE_Brno (R33)	Loopback1	172.16.21.1/24	10.20.0.251 2007
	Fa0/0	172.16.20.2/30	
PE_Brno (R32)	Loopback0	10.10.10.103/32	10.20.0.251 2008
	Loopback1	172.16.30.1/24	
	Fa0/0	172.16.20.1/30	
	S0/0/0 (DCE)	10.10.10.34/30	
P3 (R31)	Loopback0	10.10.10.106/32	10.20.0.251 2009

	Fa0/0	10.10.10.10/29	
	Fa0/1	10.10.10.18/29	
	S0/0/0	10.10.10.33/30	
PC3	NIC	10.10.10.19/29	

Scénář

Představte si, že jste poskytovatelem MPLS sítě a máte zajistit konektivitu mezi centrální sítí banky XYZ a jejími pobočkami v Brně a v Ostravě. Banka XYZ vyžaduje službu virtuální privátní sítě (VPN) v režimu peer-to-peer. Dále máte zajistit konektivitu mezi koncovými sítěmi Zákazníka, které se rovněž nacházejí v těchto městech. Zákazník také vyžaduje službu VPN v režimu peer-to-peer a navíc koncová síť v Praze používá stejný adresní rozsah jako centrální síť banky XYZ. Obě VPN mají být odděleny. Topologii sítě jste si již vytvořili, viz výše v textu.

V této laboratorní úloze bude celá cvičící skupina konfigurovat síť podle topologie uvedené výše. Rozdělíte se na 3 pracovní skupiny a cílem každé skupiny bude nakonfigurovat tři směrovače MPLS sítě (CE, PE a P směrovače) tak, aby celá síť byla plně funkční.

Úkol 1: Základní konfigurace směrovače

Krok 1: Zapojte pracoviště podle topologie zapojení

Zapojte pracoviště podle topologie zapojení. Připojte se pomocí webového prohlížeče na http://power.lab/. Zapněte NAS1 a směrovače, které budete používat. Propojte příslušné sériové rozhraní s rozhraním směrovače na patch panelu (označeno Rxx). Pomocí příkazového řádku (nebo Putty) se připojte na směrovač programem telnet. Použijte příkaz telnet 10.20.0.251 200X, kde X je číslo sériového rozhraní na patch panelu.

Tímto způsobem propojte sériová rozhraní se všemi rozhraními použitých směrovačů.

Při konfiguraci používejte **Tab** pro automatické doplnění příkazu a **?** pro nápovědu.

Krok 2: Nakonfigurujte základní parametry směrovačů

Nakonfigurujte směrovače podle následujících pokynů:

- Nakonfigurujte jména směrovačů.
- Nakonfigurujte rozhraní směrovačů podle tabulky Adresy rozhraní. **Prozatím nekonfigurujte na směrovačích PE rozhraní Fa0/0 a Loopback1**. Rozhraní Loopback1 na směrovačích PE představuje koncové sítě Zákazníka.
- Nakonfigurujte směrovací protokol OSPF v rámci sítě MPLS, viz Topologie zapojení. **Identifikační číslo procesu OSPF** zvolte **1**. Nakonfigurujte OSPF tak, aby se v oblasti **area 0** šířily informace o **síti 10.10.10.0/24**.

• Správnost konfigurace rozhraní směrovačů a směrovacího protokolu OSPF ověřte programem **ping** na rozhraní **Loopback0** jednotlivých směrovačů v rámci sítě MPLS.

Byly testy spojení úspěšné?_____

Jestli ne, vyřešte problém, případně proveďte znovu konfiguraci rozhraní a směrovacího protokolu OSPF.

Krok 3: Nakonfigurujte rozhraní PC

Nakonfigurujte rozhraní počítačů PC1, PC2 a PC3. Tyto počítače dále budete používat pro odchytávání komunikace v MPLS síti.

Úkol 2: Konfigurace MPLS

Zapněte podporu MPLS na jednotlivých směrovačích v rámci sítě MPLS. Použijte příkaz **mpls ip** v globálním konfiguračním režimu. Jeho konfigurací se automaticky spustí proces distribuce MPLS značek mezi směrovači. Jako výchozí distribuční protokol se u Cisco směrovačů používá protokol LDP, který se identifikuje IP adresou rozhraní Loopback0. Zapněte podporu MPLS i na úrovni rozhraní, které náleží do MPLS sítě. Rovněž použijte příkaz **mpls ip**.

```
Router(config)# mpls ip
Router(config-if)# mpls ip
```

Pro kontrolu podpory MPLS a distribučního protokolu na jednotlivých rozhraních použijte příkaz **show mpls interfaces**.

(Ukázka výpisu ze směrovače PE_Praha)

```
PE_Praha# show mpls interfaces
Interface IP Tunnel Operational
Serial0/0/0 Yes (ldp) No Yes
```

V případě, že jako výchozí distribuční protokol nebude nastaven protokol LDP, zapněte ho pomocí příkazu **mpls label protocol ldp** a nastavte, aby se identifikoval IP adresou rozhraní Loopback0 příkazem **mpls ldp router-id Loopback0**.

```
Router(config)# mpls label protocol ldp
Router(config)# mpls ldp router-id Loopback0
```

Zobrazte si sousední MPLS směrovače pomocí příkazu **show mpls ldp neighbor**.

(Ukázka výpisu ze směrovače PE_Praha)

```
PE_Praha# show mpls ldp neighbor
Peer LDP Ident: 10.10.10.104:0; Local LDP Ident 10.10.10.101:0

TCP connection: 10.10.10.104.22330 - 10.10.10.101.646
State: Oper; Msgs sent/rcvd: 23/23; Downstream
Up time: 00:07:49
LDP discovery sources:
Serial0/0/0, Src IP addr: 10.10.10.26
Addresses bound to peer LDP Ident:
10.10.10.9 10.10.10.1 10.10.26 10.10.10.104
```

Pozor: Výpis ze směrovače PE Praha se nemusí shodovat s vašim výpisem.

Zobrazte si přiřazené značky pomocí příkazu **show mpls ldp bindings**. Tímto příkazem vypíšete obsah LIB (Label Information Base) tabulky.

```
PE_Praha# show mpls ldp bindings
  lib entry: 10.10.10.0/29, rev 2
          local binding: tag: 16 remote binding: lsr: 10.10.10.104:0, tag: imp-null
  lib entry: 10.10.10.8/29, rev 10
          local binding: tag: 17
          remote binding: lsr: 10.10.10.104:0, tag: imp-null
  lib entry: 10.10.10.16/29, rev 8
  local binding: tag: 18
remote binding: lsr: 10.10.10.104:0, tag: 16
lib entry: 10.10.10.24/30, rev 24
          local binding: tag: imp-null
remote binding: lsr: 10.10.10.104:0, tag: imp-null
  lib entry: 10.10.10.28/30, rev 24
          local binding: tag: 19
          remote binding: lsr: 10.10.10.104:0, tag: 17
  lib entry: 10.10.10.32/30, rev 23
          local binding: tag: 20 remote binding: lsr: 10.10.10.104:0, tag: 18
  lib entry: 10.10.10.101/32, rev 4
          local binding: tag: imp-null remote binding: lsr: 10.10.10.104:0, tag: 19
  lib entry: 10.10.10.102/32, rev 6
          local binding: tag: 21
          remote binding: lsr: 10.10.10.104:0, tag: 20
  lib entry: 10.10.10.103/32, rev 20
          local binding: tag: 22 remote binding: lsr: 10.10.10.104:0, tag: 21
  lib entry: 10.10.10.104/32, rev 19
          local binding: tag: 23
          remote binding: lsr: 10.10.10.104:0, tag: imp-null
  lib entry: 10.10.10.105/32, rev 17
          local binding: tag: 24 remote binding: lsr: 10.10.10.104:0, tag: 22
  lib entry: 10.10.10.106/32, rev 15
          local binding: tag: 25
          remote binding: lsr: 10.10.10.104:0, tag: 23
```

Pozor: Výpis ze směrovače PE Praha se nemusí shodovat s vašim výpisem.

Výpis směrovače PE_Praha si teď trochu rozebereme. Z výpisu lze vidět, že značky (labels) propaguje k tomuto směrovači soused s ID 10.10.10.104 (směrovač P1). Přímo připojené sítě 10.10.10.24/30 a 10.10.10.10/32 mají local binding imp-null a přímo připojené sítě souseda (P1) 10.10.10.0/29, 10.10.10.8/29, 10.10.10.24/30 a 10.10.10.104/32 mají remote binding imp-null. Směrovač P1 nabízí cesty i do ostatních sítí. Například pro síť 10.10.10.16/29 nabízí značku 16. Směrovač PE_Praha by nabízel značku 18.

Zobrazte si přiřazené značky pomocí příkazu **show mpls forwarding-table**. Tímto příkazem vypíšete obsah LFIB (Label Forwarding Information Base) tabulky.

PE_Prah	na# show mpls	forwarding-table			
Local	Outgoing	Prefix	Bytes tag	Outgoing	Next Hop
tag	tag or VC	or Tunnel Id	Switched	interface	
16	Pop tag	10.10.10.0/29	0	Se0/0/0	point2point
17	Pop tag	10.10.10.8/29	0	Se0/0/0	point2point
18	16	10.10.10.16/29	0	Se0/0/0	point2point

19	17	10.10.10.28/30	0	Se0/0/0	point2point
20	18	10.10.10.32/30	0	Se0/0/0	point2point
21	20	10.10.10.102/32	0	Se0/0/0	point2point
22	21	10.10.10.103/32	0	Se0/0/0	point2point
23	Pop tag	10.10.10.104/32	0	Se0/0/0	point2point
24	22	10.10.10.105/32	0	Se0/0/0	point2point
25	23	10.10.10.106/32	0	Se0/0/0	point2point

Pozor: Výpis ze směrovače PE Praha se nemusí shodovat s vašim výpisem.

LFIB obsahuje pouze prefixy, pro něž směrovač očekává příchod paketů označených značkou. Například pakety do sítě 10.10.10.16/29 přicházejí se značkou 18 a odcházejí rozhraním Se0/0/0 se značkou 16. Z důvodu PHB (Penultimate Hop Behavior) bude směrovač PE_Praha odstraňovat značky z paketů pro sítě 10.10.10.0/29, 10.10.10.8/29 a 10.10.10.104/32, sousední směrovač P1 je pro tyto sítě posledním skokem a propaguje značku imp-null.

Na základě výše zmíněného popisu určete, jaké značky jsou přiřazeny sítím 10.10.10.24/30, 10.10.10.28/30 a 10.10.10.32/30?

Zapněte sledování zacházení se značkami pomocí příkazu **debug mpls packet** na směrovačích P a program **wireshark** pro odchytávání paketů na rozhraních NIC na počítačích PC1, PC2 a PC3. Vyzkoušejte ping mezi PE směrovači a na základě získaných informací analyzujte přenos dat. Budou zobrazovány informace o paketech přepínaných pouze s použitím LFIB (tedy bez použití směrovací tabulky).

```
* Feb 14 14:47:04.855: MPLS: Se0/0/0: recvd: Cos=0, TTL=255, Label(s)=20

* Feb 14 14:47:04.855: MPLS: Fa0/0: xmit: CoS=0, TTL=254, Label(s)=20

* Feb 14 14:47:09.156: MPLS: Se0/0/0: recvd: Cos=0, TTL=255, Label(s)=20

* Feb 14 14:47:09.156: MPLS: Fa0/0: xmit: CoS=0, TTL=254, Label(s)=20

* Feb 14 14:47:12.632: MPLS: Se0/0/0: recvd: Cos=0, TTL=255, Label(s)=20

* Feb 14 14:47:12.632: MPLS: Fa0/0: xmit: CoS=0, TTL=254, Label(s)=20

* Feb 14 14:47:15.855: MPLS: Se0/0/0: recvd: Cos=0, TTL=255, Label(s)=20

* Feb 14 14:47:18.155: MPLS: Fa0/0: xmit: CoS=0, TTL=254, Label(s)=20

* Feb 14 14:47:18.155: MPLS: Se0/0/0: recvd: Cos=0, TTL=255, Label(s)=20

* Feb 14 14:47:18.155: MPLS: Fa0/0: xmit: CoS=0, TTL=254, Label(s)=20

* Feb 14 14:47:18.155: MPLS: Fa0/0: xmit: CoS=0, TTL=254, Label(s)=20
```

Zaznamenejte podobu MPLS záhlaví přenášeného paketu a umístění tohoto záhlaví ve smyslu RM-OSI:

Stopněte program wireshark.

Úkol 3: Konfigurace VRF

Konfigurace Virtual Routing and Forwarding (VRF) umožní přenos směrování zákaznického rozsahu (dle RFC1918) MPLS sítí a spolu-existenci stejného adresního rozsahu na jednom směrovači (překrývající se VPN).

Na směrovačích PE vytvořte samostatné VRF pro koncové sítě banky XYZ a Zákazníka. Jména VRF mají lokální význam. Konfigurace VRF zahrnuje krok vytvoření VRF pomocí příkazu **ip vrf** "**vrf-název**" v globálním konfiguračním režimu. Každé VRF přiřaďte RD (Router Distinguisher), který zajistí globální jednoznačnost adres pomocí příkazu **rd** "**číslo-AS**":"**id**" ve VRF konfiguračním režimu, kde *číslo-AS* je 16ti bitové číslo autonomního systému v rámci BGP protokolu poskytovatele a *id* je 32ti desítkové číslo, které jednoznačně odlišuje jednotlivé prvky. V rámci sítě musí být oba parametry jednoznačné. Dále musíte pro každou VRF nadefinovat Route Target (TR), jímž budou označeny prefixy propagované z dané VRF ostatním PE směrovačům. Dále je nutné specifikovat pod jakým označením má být směrovací informace exportována a přijímána z/do VRF. K tomu slouží příkaz **route-target {import | export | both}** "**číslo-AS**":"**id**".

Z důvodu spolu-existence stejného adresního prostoru na směrovači PE_Praha je nezbytné nakonfigurovat překrývající se VPN tak, jak je popsáno ve scénaři. Tento způsob překrytí VPN je možný, protože nedochází překrytí adresních prostorů pro žádnou ze vzájemně dostupných koncovým sítí. RD musí být navrženy tak, aby zajišťovali jednoznačnost adres a zároveň odlišovali příslušné VRF.

```
PE_Praha(config)# ip vrf vpn_banka
PE_Praha(config-vrf)# rd 115:43
PE_Praha(config-vrf)# route-target both 115:43
PE_Praha(config-vrf)# exit
PE_Praha(config)# ip vrf vpn_zakaznik
PE_Praha(config-vrf)# rd 115:53
PE_Praha(config-vrf)# route-target both 115:53
PE_Ostrava(config)# ip vrf vpn_banka
PE_Ostrava(config-vrf)# rd 115:43
PE_Ostrava(config-vrf)# route-target both 115:43
PE_Ostrava(config-vrf)# exit
PE_Ostrava(config-vrf)# exit
PE_Ostrava(config-vrf)# route-target both 115:53
PE_Ostrava(config-vrf)# rd 115:53
PE_Ostrava(config-vrf)# route-target both 115:53
```

```
PE_Brno(config)# ip vrf vpn_banka
PE_Brno(config-vrf)# rd 115:43
PE_Brno(config-vrf)# route-target both 115:43
PE_Brno(config-vrf)# exit
PE_Brno(config)# ip vrf vpn_zakaznik
PE_Brno(config-vrf)# rd 115:53
PE_Brno(config-vrf)# route-target both 115:53
```

Vytvořenou VRF je nutné svázat s konkrétním rozhraním pomocí příkazu **ip vrf forwarding** "*vrf-název*" v konfiguračním režimu daného rozhraní. Zároveň teď nakonfigurujte IP adresy rozhraní Fa0/0 a Loopback1 na PE směrovačích podle tabulky Adresy rozhraní, viz výše. V případě, že jste již IP adresu danému rozhraní nakonfigurovali, tato IP adresa bude odstraněna a znovu nakonfigurována.

```
PE Praha(config)# interface FastEthernet 0/0
PE Praha(config-if)# ip vrf forwarding vpn banka
PE Praha(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.252
PE_Praha(config-if)# no shutdown
PE Praha(config-if)# exit
PE_Praha(config)# interface Loopback1
PE_Praha(config-if)# ip vrf forwarding vpn_zakaznik
PE Praha(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
PE Praha(config-if)# no shutdown
PE_Ostrava(config)# interface FastEthernet 0/0
PE_Ostrava(config-if)# ip vrf forwarding vpn_banka
PE Ostrava(config-if)# ip address 172.16.10.1 255.255.255.252
PE_Ostrava(config-if)# no shutdown
PE_Ostrava(config-if)# exit
PE_Ostrava(config)# interface Loopback1
PE Ostrava(config-if)# ip vrf forwarding vpn zakaznik
PE_Ostrava(config-if)# ip address 172.16.15.1 255.255.255.0
PE_Ostrava(config-if)# no shutdown
PE Brno(config)# interface FastEthernet 0/0
PE_Brno(config-if)# ip vrf forwarding vpn_banka
PE_Brno(config-if)# ip address 172.16.20.1 255.255.252
PE_Brno(config-if)# no shutdown
PE Brno(config-if)# exit
PE Brno(config)# interface Loopback1
PE_Brno(config-if)# ip vrf forwarding vpn_zakaznik
PE_Brno(config-if)# ip address 172.16.30.1 255.255.255.0
PE Brno(config-if)# no shutdown
```

K ověření správnosti konfigurace můžete použít příkaz **show ip vrf [detail]**, který vypíše informace o nakonfigurovaných VRF na směrovači.

(Ukázka výpisu ze směrovače PE_Praha)

```
PE_Praha# show ip vrf
Name Default RD Interfaces

vpn_banka 115:43 Fa0/0

vpn_zakaznik 115:53 Lo1
```

Pozor: Výpis ze směrovače PE_Praha se nemusí shodovat s vašim výpisem.

Jaké RD a rozhraní je přiřazeno VRF vpn_banka a vpn_zakaznik?

Úkol 4: Konfigurace protokolu BGP + redistribuce z RIP

Konfigurace Multiprotocol BGP (MP-BGP) mezi PE směrovači umožní distribuovat prefixy mezi jednotlivými VRF. Principiálně se jedná o relace interního BGP (IBGP) a proto musí být relace mezi PE směrovači konfigurovány v rámci MPLS sítě každý s každým. MP-IBGP relace nakonfigurujte mezi rozhraními Loopback0 PE směrovačů.

Konfigurace MP-BGP zahrnuje krok konfigurace MP-BGP sousedů v BGP konfiguračním režimu, do kterého se dostanete příkazem **router bgp** "**číslo-AS**". Zde nakonfigurujete všechny MP-BGP sousedy (PE směrovače) pomocí příkazu **neighbor** "**IP-adresa-souseda**" **remote-as** "**číslo-AS**" a jako zdrojovou adresu TCP relace, která předává BGP aktualizace, nastavíte rozhraní Loopback0 pomocí příkazu **neighbor** "**IP-adresa-souseda**" **update-source Loopback0**.

```
PE Praha(config)# router bgp 115
PE Praha(config-router)# bgp log-neighbor-changes
PE Praha(config-router)# network 10.10.10.101 mask 255.255.255.255
PE Praha(config-router)# neighbor 10.10.10.102 remote-as 115
PE_Praha(config-router)# neighbor 10.10.10.102 update-source Loopback0
PE_Praha(config-router)# neighbor 10.10.10.103 remote-as 115
PE_Praha(config-router)# neighbor 10.10.10.103 update-source Loopback0
PE_Praha(config-router)# no auto-summary
PE_Ostrava(config)# router bgp 115
PE_Ostrava(config-router)# no synchronization
PE_Ostrava(config-router)# bgp log-neighbor-changes
PE Ostrava(config-router)# network 10.10.102 mask 255.255.255.255
PE_Ostrava(config-router)# neighbor 10.10.10.101 remote-as 115
PE_Ostrava(config-router)# neighbor 10.10.10.101 update-source Loopback0
PE_Ostrava(config-router)# neighbor 10.10.10.103 remote-as 115
PE_Ostrava(config-router)# neighbor 10.10.10.103 update-source Loopback0
PE_Ostrava(config-router)# no auto-summary
PE Brno(config)# router bgp 115
PE Brno(config-router)# no synchronization
PE_Brno(config-router)# bgp log-neighbor-changes
PE_Brno(config-router)# network 10.10.10.103 mask 255.255.255.255
PE_Brno(config-router)# neighbor 10.10.10.101 remote-as 115
PE_Brno(config-router)# neighbor 10.10.10.101 update-source Loopback0
PE_Brno(config-router)# neighbor 10.10.10.102 remote-as 115
PE Brno(config-router)# neighbor 10.10.10.102 update-source Loopback0
PE Brno(config-router)# no auto-summary
```

Vysvětlení ostatních použitých příkazů. Příkaz **no synchronization** povoluje propagaci prefixů bez nutnosti čekat na IGP. Příkaz **bgp log-neighbor-changes** umožňuje vypisovat změny stavů sousedů (up nebo down). Příkaz **network** "*číslo-sítě*" **mask** "*maska*" specifikuje seznam sítí, které bude BGP propagovat. Příkaz **no auto-summary** zakazuje sumarizaci propagovaných subnetovaných prefixů sítí do jednoho prefixu sítě.

Dále je třeba nakonfigurovat relaci, která bude distribuovat MPLS značky pomocí příkazu **address-family vpnv4**. MPLS značky jsou nutné pro vybudování VPN skrz síť poskytovatele. Příkazem **neighbor** "**IP-adresa-souseda**" **activate** vyberete BGP souseda, se kterým se bude výměna informací provozovat. Příkaz **neighbor** "**IP-**

adresa-souseda" send-community both povolí předávání atributu COMMUNITY na daného BGP souseda, který předává route target (RT) daného prefixu a tzv. Site of Origin (SOO), který zabraňuje cyklickému předávání prefixů mezi MP-BGP směrovači. Parametr both povoluje předávání standardních a rozšiřujících communit. Příkaz neighbor "IP-adresa-souseda" next-hop-self přinutí všechny BGP aktualizace propagovat na danou IP adresu BGP souseda.

```
PE Praha(config-router)# address-family vpnv4
PE_Praha(config-router-af)# neighbor 10.10.10.102 activate
PE_Praha(config-router-af)# neighbor 10.10.10.102 send-community both
PE Praha(config-router-af)# neighbor 10.10.10.102 next-hop-self
PE_Praha(config-router-af)# neighbor 10.10.10.103 activate
PE_Praha(config-router-af)# neighbor 10.10.10.103 send-community both
PE Praha(config-router-af)# neighbor 10.10.10.103 next-hop-self
PE Ostrava(config-router)# address-family vpnv4
PE_Ostrava(config-router-af)# neighbor 10.10.10.101 activate
PE_Ostrava(config-router-af)# neighbor 10.10.10.101 send-community both
PE Ostrava(config-router-af)# neighbor 10.10.10.101 next-hop-self
PE Ostrava(config-router-af)# neighbor 10.10.10.103 activate
PE_Ostrava(config-router-af)# neighbor 10.10.10.103 send-community both
PE_Ostrava(config-router-af)# neighbor 10.10.10.103 next-hop-self
PE Brno(config-router)# address-family vpnv4
PE Brno(config-router-af)# neighbor 10.10.10.101 activate
PE_Brno(config-router-af)# neighbor 10.10.10.101 send-community both
PE_Brno(config-router-af)# neighbor 10.10.10.101 next-hop-self
PE Brno(config-router-af)# neighbor 10.10.10.102 activate
PE Brno(config-router-af)# neighbor 10.10.10.102 send-community both
PE_Brno(config-router-af)# neighbor 10.10.10.102 next-hop-self
```

Směrovací protokol MP-BGP se bude rovněž starat o směrování provozu mezi jednotlivými konci VPN sítě. Konfigurace je vždy vztažena na kontrétní VRF, jehož směrovací informaci chceme pomocí BGP předat jiným VRF, které s ní mají být propojeny. Příkazem **address-family ipv4 vrf** "*vrf-název*" proveďte výběr konkrétního VRF. Příkazem **redistribute** definujte distribuci směrovacích informací o přímo připojených sítích a o sítích připojených prostřednictvím směrovacího protokolu RIP.

```
PE_Praha(config-router)# address-family ipv4 vrf vpn_banka
PE_Praha(config-router-af)# redistribute connected
PE_Praha(config-router-af)# redistribute rip
PE_Praha(config-router-af)# no synchronization

PE_Ostrava(config-router)# address-family ipv4 vrf vpn_banka
PE_Ostrava(config-router-af)# redistribute connected
PE_Ostrava(config-router-af)# redistribute rip
PE_Ostrava(config-router-af)# no synchronization

PE_Brno(config-router)# address-family ipv4 vrf vpn_banka
PE_Brno(config-router-af)# redistribute connected
PE_Brno(config-router-af)# redistribute rip
PE_Brno(config-router-af)# no synchronization
```

K ověření správnosti konfigurace směrovacího protokolu můžete použít příkaz **show ip bgp neighbors**, který se týká formování vztahů protokolu BGP.

(Ukázka výpisu ze směrovače PE Praha. Výpis není celý.)

```
PE_Praha# show ip bgp neighbors
BGP neighbor is 10.10.10.102, remote AS 115, internal link
```

```
BGP version 4, remote router ID 10.10.10.102
  BGP state = Established, up for 00:04:14
  Last read 00:00:52, last write 00:00:35, hold time is 180, keepalive internal
is 60 seconds
  Neighbor capabilities:
     Route refresh: advertised and received(new)
     Address family IPv4 Unicast: advertised and received
Address family VPNv4 Unicast: advertised and received
  Message statistics:
     InQ depth is 0
     OutO depth is O
     Send Rcvd
Opens: 3 3
Notifications: 0 0
Updates: 7 7
Keepalives: 10 9
Route Refresh: 0 0
Total: 20 19
  Default minimum time between advertisement runs is 0 seconds
For address family: IPv4 Unicast
  BGP table version 18, neighbor version 18/0
  Output queue size : 0
  Index 1, Offset 0, Mask 0x2
    Sent Rcvd
Prefix activity:
Prefixes Current:
I 1 (Consumes 52 bytes)
Prefixes Total:
Implicit Withdraw:
Explicit Withdraw:
Used as bestpath:
Used as multipath:

N/a

0
  1 update-group member
  Prefix activity:
  Outbound Inbound
                                                              -----
                                                                   n/a
                                                                   0
  Number of NLRIs in the update sent: max 1, min 1
For address family: VPNv4 Unicast
BGP table version 13, neighbor version 13/0
  Output queue size : 0
  Index 2, Offset 0, Mask 0x4
  2 update-group member
  NEXT HOP is always this router
  Community attribute sent to this neoghbor
                        Sent Rcvd
    refix activity: ---- 2 2
Prefixes Current: 2 4 4
Implicit Withdraw: 2 2
Explicit Withdraw: 0 0
Used as bestpath: n/a 2
Used as multipath: n/a 0
  Prefix activity:
                                                        (Consumes 136 bytes)
  Dutbound Inbound Local Policy Denied Prefixes:

Bestpath from this peer:
Bestpath from iBGP peer:
Total:
                                                                  0
```

```
Number of NLRIs in the update sent: max 1, min 1
```

Pozor: Výpis ze směrovače PE Praha se nemusí shodovat s vašim výpisem.

Vyznačené položky indikují navázání relace i pro výměnu informací protokolových rodin VPNv4 a IPv4.

Pro zobrazení informací o konkrétním sousedovi můžete použít příkaz **show ip bgp neighbor** "**IP-adresa-souseda**".

Příkazem **show ip bgp vpnv4 all** zobrazíte distribuované sítě pomocí protokolu MP-BGP.

(Ukázka výpisu ze směrovače PE Praha)

```
PE Praha# show ip bgp vpnv4 all
BGP table version is 9, local router ID is 10.10.10.101
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
             r RIB-failure, S stále
Origin codes: i - IGP, e - RGP, ? - incomplete
                                      Metric LocPrf
                   Next Hop
                                                        Weight Path
   Network
Route Distinguisher: 115:43 (default for vrf vpn banka)
*> 172.16.1.0/30
                   0.0.0.0
                                           0
                                                         32768 ?
                  10.10.10.102
*>i172.16.10.0/30
                                           (-)
                                                100
                                                             0 ?
0
                                                100
                                                             0 ?
Route Distinguisher: 115:53 (default for vrf vpn zakaznik)
                                                         32768 ?
*> 172.16.1.0/24
                   0.0.0.0
                                           0
                                                             0 ?
*>i172.16.15.0/24
                  10.10.10.102
                                           0
                                                100
*>i172.16.30.0/24 10.10.10.103
                                           0
                                                100
```

Pozor: Výpis ze směrovače PE_Praha se nemusí shodovat s vašim výpisem.

Příkazem **show bgp vpnv4 unicast all labels** zobrazíte tabulku protokolu BGP ve formátu, kdy k jednotlivým cestám budou uvedeny i očekávané vstupní a vkládané výstupní značky.

```
PE_Praha# show bgp vpnv4 unicast all labels
  Network
                   Next Hop
                                  In label/Out label
Router Distinguisher: 115:43 (vpn banka)
  172.16.1.0/30 0.0.0.0
                                  26/aggregate(vpn banka)
                   10.10.10.102 nolabel/26
  172.16.10.0/30
  172.16.20.0/30
                   10.10.10.103 nolabel/26
Router Distinguisher: 115:53 (vpn zakaznik)
  172.16.1.0/24 0.0.0.0
                                  27/aggregate(vpn_zakaznik)
                    10.10.10.102
  172.16.15.0/24
                                  nolabel/27
  172.16.30.0/24
                    10.10.10.103
                                  nolabel/27
```

Pozor: Výpis ze směrovače PE_Praha se nemusí shodovat s vašim výpisem.

Proč je u sítě 172.16.1.0/24 uvedena, jako další skok, IP adresa 0.0.0.0?

Úkol 5: Konfigurace protokolu RIP + redistribuce z BGP

Konfigurace směrovacího protokolu RIP mezi směrovači CE a PE umožňuje propagovat prefixy ze zákaznické sítě z CE směrovačů na PE směrovače, které jsou dále pomocí

protokolu MP-BGP předány MPLS sítí koncové síti na druhé straně VPN.

Na směrovačích PE nakonfigurujte směrovací protokol RIP verze 2 a zakažte summarizaci prefixů pomocí následujících příkazů. Konfigurace je vždy vztažena na konkrétní VRF. Příkazem **address-family ipv4 vrf** "*vrf-název*" proveďte výběr konkrétního VRF. Dále definujte redistribuci směrovacích informací z protokolu BGP příkazem **redistribute bgp** "*číslo-AS*" **metric transparent**. Směrovací protokol RIP bude šířit informace o síti 172.16.0.0/16.

```
PE Praha(config)# router rip
PE_Praha(config-router)# version 2
PE Praha(config-router)# no auto-summary
PE Praha(config-router)# address-family ipv4 vrf vpn_banka
PE_Praha(config-router-af)# redistribute bgp 115 metric transparent
PE Praha(config-router-af)# network 172.16.0.0
PE Praha(config-router-af)# no auto-summary
PE_Ostrava(config)# router rip
PE_Ostrava(config-router)# version 2
  Ostrava(config-router)# no auto-summary
PE_Ostrava(config-router)# address-family ipv4 vrf vpn_banka
PE_Ostrava(config-router-af)# redistribute bgp 115 metric transparent
PE Ostrava(config-router-af)# network 172.16.0.0
PE Ostrava(config-router-af)# no auto-summary
PE Brno(config)# router rip
PE_Brno(config-router)# version 2
PE_Brno(config-router)# no auto-summary
PE_Brno(config-router)# address-family ipv4 vrf vpn_banka
PE Brno(config-router-af)# redistribute bgp 115 metric transparent
PE Brno(config-router-af)# network 172.16.0.0
PE Brno(config-router-af)# no auto-summary
```

Na CE směrovačích nakonfigurujte směrovací protokol RIP verze 2, který bude šířit informace o **síti 172.16.0.0**/16.

Úkol 6: Ověření funkčnosti sítě MPLS a BGP

Pro ověření správnosti konfigurace směrovacích protokolů a redistribuce si můžete zobrazit směrovací tabulku, která je spojena s konkrétním VRF, příkazem **show ip route vrf** "*vrf-název*".

(Ukázka výpisu ze směrovače PE Praha)

```
PE_Praha# show ip route vrf vpn_banka

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

O - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks

B 172.16.20.0/30 [200/0] via 10.10.10.103, 00:35:37

B 172.16.21.0/24 [200/1] via 10.10.10.103, 00:00:48
```

```
B 172.16.10.0/30 [200/0] via 10.10.10.102, 00:36:20
B 172.16.11.0/24 [200/1] via 10.10.10.102, 00:03:37
C 172.16.1.0/30 is directly connected, FastEthernet0/0
R 172.16.2.0/24 [120/1] via 172.16.1.2, 00:00:10, FastEthernet0/0
```

Pozor: Výpis ze směrovače PE_Praha se nemusí shodovat s vašim výpisem.

Rovněž můžete pro ověření správnosti konfigurace použít programy ping a traceroute. Případně můžete také vyzkoušet ping z PE směrovačů. Zde je však nutné uvést, která VRF má být použita pro směrování příslušné zprávy. Použijte příkazy **ping vrf** "**vrf-název**" "**IP-adresa**" nebo **trace vrf** "**vrf-název**" "**IP-adresa**".

```
PE_Praha# ping vrf vpn_zakaznik 172.16.30.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.30.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/42/52 ms

Pozor: Výpis ze směrovače PE_Praha se nemusí shodovat s vašim výpisem.

PE_Praha# trace vrf vpn_zakaznik 172.16.15.1

Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 172.16.15.1

1 10.10.10.26 [MPLS: Labels 20/27 Exp 0] 24 msec 48 msec 40 msec 2 10.10.10.2 [MPLS: Labels 20/27 Exp 0] 28 msec 44 msec 60 msec 3 172.16.15.1 36 msec 52 msec *
```

Pozor: Výpis ze směrovače PE_Praha se nemusí shodovat s vašim výpisem.


Před testování spojení spusťte na počítačích PC1, PC2 a PC3 program **wireshark** a zapněte odchytávání provozu na rozhraních NIC.

Proveďte test spojení mezi CE směrovači a na všechny koncové sítě banky XYZ a Zakaníka. Použijte výše zmíněné programy ping a traceroute.

Byly testy spojení úspěšné?	

Jestli ne, pokuste se vyřešit vzniklý problém během konfigurace VRF a BGP. K tomuto účelu použijte příkaz **debug ip bgp vpnv4 unicast**, který způsobí výpis informací o prefixech v adresové rodině vpnv4 předávaných pomocí protokolu BGP. Pro předání kompletních informací můžete použít příkaz **clear ip bgp** *, který způsobí násilné rozpojení relace IBGP a vyvolá tak nové navázání relace.

Pokud byly testy úspěšné, použijte oba výše zmíněné příkazy pro nové navázání relace IBGP a proveďte analýzu přenášených informací. Stručně popište, co se stalo po zadání příkazu clear ip bgp *.



Znovu si zobrazte LFIB tabulku, distribuované sítě pomocí MP-BGP a tabulku protokolu BGP ve formátu se vstupními a výstupními značkami (*show mpls forwarding-table, show ip bgp vpnv4 all, show bgp vpnv4 unicast all labels*). Všimněte si, že se tabulky rozšířily o informace související s koncovými sítěmi banky XYZ a Zákazníka (mohlo dojít i ke změně použitých značek).

PE_Praha# show mpls Local Outgoing tag tag or VC 16 Pop tag 17 Pop tag 18 16 19 17 20 18 21 20 22 21 23 Pop tag 24 22 25 23 26 Aggregate 27 Aggregate 28 Untagged	forwarding-table Prefix or Tunnel Id 10.10.10.0/29 10.10.10.18/29 10.10.10.16/29 10.10.10.32/30 10.10.10.102/32 10.10.10.103/32 10.10.10.105/32 10.10.10.105/32 10.10.10.106/32 172.16.1.0/30[V] 172.16.1.0/24[V]	Bytes tag Switched 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1644	Outgoing interface Se0/0/0 Se0/0/0 Se0/0/0 Se0/0/0 Se0/0/0 Se0/0/0 Se0/0/0 Se0/0/0	Next Hop point2point
Status codes: s sup r RIB	ogp vpnv4 all is 9, local router ID pressed, d damped, h -failure, S stále GP, e — RGP, ? - inco	history, * vali		nternal,
*> 172.16.1.0/30 *> 172.16.2.0/24 *>i172.16.10.0/30 *>i172.16.11.0/24 *>i172.16.20.0/30 *>i172.16.21.0/24	Next Hop 115:43 (default fo 0.0.0.0 172.16.1.2 10.10.10.102 10.10.10.103 10.10.10.103 10.10.10.103 10.10.10.103 10.10.10.103	0 1 0 100 1 100 0 100 1 100	32768 ? 32768 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?	
Network Router Distinguishe 172.16.1.0/30 172.16.2.0/24 172.16.10.0/30	er: 115:43 (vpn_banka 0.0.0.0 26/a 172.16.1.2 28/n 10.10.10.102 nola 10.10.10.103 nola	abel/Out label) <mark>ggregate(vpn_bar olabel</mark> bel/26	nka)	

Pozor: Výpisy ze směrovače PE_Praha se nemusí shodovat s vašimi výpisy.

Úkol 7: Úklid pracoviště

Ukliďte pracoviště.

Příloha – konfigurace směrovačů

CE_Praha

```
upgrade fpd auto
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname CE Praha
boot-start-marker
boot-end-marker
logging message-counter syslog
no aaa new-model
ip source-route
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
archive
log config
 hidekeys
interface Loopback1
ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
ip address 172.16.1.2 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
interface Serial0/0/0
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
interface Serial0/0/1
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
interface BRI0/1/0
no ip address
encapsulation hdlc
shutdown
router rip
version 2
network 172.16.0.0
no auto-summary
```

```
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
logging alarm informational
control-plane
gatekeeper
 shutdown
line con 0
stopbits 1
line aux 0
 stopbits 1
line vty 0 4
login
Ţ
end
PE_Praha
upgrade fpd auto
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname PE_Praha
boot-start-marker
boot-end-marker
logging message-counter syslog
no aaa new-model
ip source-route
ip cef
ip vrf vpn_banka
rd 115:43
 route-target export 115:43
route-target import 115:43
ip vrf vpn_zakaznik
 rd 115:53
 route-target export 115:53
route-target import 115:53
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
archive
log config
 hidekeys
interface Loopback0
ip address 10.10.10.101 255.255.255
interface Loopback1
 ip vrf forwarding vpn_zakaznik
```

```
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/0
ip vrf forwarding vpn banka
ip address 172.16.1.1 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface Serial0/0/0
ip address 10.10.10.25 255.255.252
mpls ip
no fair-queue
clock rate 64000
interface Serial0/0/1
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
interface BRI0/1/0
no ip address
encapsulation hdlc
shutdown
interface Serial0/2/0
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
interface Serial0/2/1
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
router ospf 1
log-adjacency-changes
network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
router rip
version 2
no auto-summary
address-family ipv4 vrf vpn_zakaznik
 redistribute bgp 115 metric transparent
 network 172.16.0.0
 no auto-summary
exit-address-family
address-family ipv4 vrf vpn banka
 redistribute bgp 115 metric transparent
 network 172.16.0.0
 no auto-summary
exit-address-family
router bgp 115
no synchronization
bgp log-neighbor-changes
network 10.10.10.101 mask 255.255.255.255
```

```
neighbor 10.10.10.102 remote-as 115
 neighbor 10.10.10.102 update-source Loopback0
 neighbor 10.10.10.103 remote-as 115
 neighbor 10.10.10.103 update-source Loopback0
 no auto-summary
 address-family vpnv4
  neighbor 10.10.10.102 activate
neighbor 10.10.10.102 send-community both
  neighbor 10.10.10.102 next-hop-self
  neighbor 10.10.10.103 activate
  neighbor 10.10.10.103 send-community both
  neighbor 10.10.10.103 next-hop-self
 exit-address-family
 address-family ipv4 vrf vpn zakaznik
  redistribute connected
  redistribute rip
 no synchronization
 exit-address-family
 address-family ipv4 vrf vpn_banka
 redistribute connected
  redistribute rip
 no synchronization
 exit-address-family
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
logging alarm informational
control-plane
gatekeeper
 shutdown
line con 0
 stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
line vty 0 4
login
end
P1
upgrade fpd auto
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname P1
boot-start-marker
boot-end-marker
logging message-counter syslog
no aaa new-model
```

```
ip source-route
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
archive
log config
 hidekeys
interface Loopback0
ip address 10.10.10.104 255.255.255.255
interface FastEthernet0/0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.248
duplex auto
speed auto
mpls ip
interface FastEthernet0/1
ip address 10.10.10.9 255.255.255.248
duplex auto
speed auto
mpls ip
interface Serial0/0/0
ip address 10.10.10.26 255.255.255.252
mpls ip
no fair-queue
interface Serial0/0/1
no ip address
shutdown
clock rate 125000
interface BRI0/1/0
no ip address
encapsulation hdlc
shutdown
interface wlan-controller1/0
no ip address
shutdown
router ospf 1
log-adjacency-changes
network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
logging alarm informational
control-plane
gatekeeper
shutdown
line con 0
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
```

```
line vty 0 4
login
end
CE Ostrava
upgrade fpd auto
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname CE_Ostrava
boot-start-marker
boot-end-marker
logging message-counter syslog
no aaa new-model
ip source-route
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
archive
log config
 hidekeys
interface Loopback1
ip address 172.16.11.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/0
ip address 172.16.10.2 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface Serial0/0/0
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
interface Serial0/0/1
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
interface BRI0/1/0
no ip address
encapsulation hdlc
shutdown
interface Serial0/2/0
no ip address
```

```
shutdown
clock rate 2000000
interface Serial0/2/1
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
router rip
version 2
network 172.16.0.0
no auto-summary
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
logging alarm informational
control-plane
gatekeeper
shutdown
line con 0
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
line vty 0 4
login
end
PE_Ostrava
upgrade fpd auto
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname PE_Ostrava
boot-start-marker
boot-end-marker
logging message-counter syslog
no aaa new-model
ip source-route
ip cef
ip vrf vpn_banka
rd 115:43
route-target export 115:43
route-target import 115:43
ip vrf vpn_zakaznik
rd 115:53
route-target export 115:53
route-target import 115:53
no ipv6 cef
```

```
multilink bundle-name authenticated
archive
log config
 hidekeys
interface Loopback0
ip address 10.10.10.102 255.255.255.255
interface Loopback1
ip vrf forwarding vpn zakaznik
ip address 172.16.15.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/0
ip vrf forwarding vpn banka
ip address 172.16.10.1 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface Serial0/0/0
ip address 10.10.10.29 255.255.255.252
mpls ip
no fair-queue
clock rate 64000
interface Serial0/0/1
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
interface BRI0/1/0
no ip address
encapsulation hdlc
shutdown
router ospf 1
log-adjacency-changes
network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
router rip
version 2
address-family ipv4 vrf vpn_zakaznik
 redistribute bgp 115 metric transparent
 network 172.16.0.0
 no auto-summary
 exit-address-family
address-family ipv4 vrf vpn_banka
 redistribute bgp 115 metric transparent
 network 172.16.0.0
 no auto-summary
exit-address-family
router bgp 115
no synchronization
 bgp log-neighbor-changes
```

```
network 10.10.10.102 mask 255.255.255.255
neighbor 10.10.10.101 remote-as 115
neighbor 10.10.10.101 update-source Loopback0
neighbor 10.10.10.103 remote-as 115
neighbor 10.10.10.103 update-source Loopback0
no auto-summary
address-family vpnv4
 neighbor 10.10.10.101 activate
 neighbor 10.10.10.101 send-community both
 neighbor 10.10.10.101 next-hop-self
 neighbor 10.10.10.103 activate
 neighbor 10.10.10.103 send-community both
 neighbor 10.10.10.103 next-hop-self
exit-address-family
address-family ipv4 vrf vpn_zakaznik
 redistribute connected
 redistribute rip
 no synchronization
exit-address-family
address-family ipv4 vrf vpn_banka
 redistribute connected
 redistribute rip
 no synchronization
exit-address-family
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
logging alarm informational
control-plane
gatekeeper
shutdown
line con 0
exec-timeout 0 0
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
line vty 0 4
login
end
P2
upgrade fpd auto
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname P2
boot-start-marker
boot-end-marker
logging message-counter syslog
```

```
no aaa new-model
ip source-route
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
archive
log config
 hidekeys
interface Loopback0
ip address 10.10.10.105 255.255.255
interface Serial0/0/0
ip address 10.10.10.30 255.255.255.252
mpls ip
no fair-queue
interface Serial0/0/1
no ip address
shutdown
clock rate 200000
interface wlan-controller1/0
no ip address
shutdown
interface Vlan1
no ip address
interface FastEthernet0/0
ip address 10.10.10.2 255.255.255.248
duplex auto
speed auto
mpls ip
interface FastEthernet0/1
ip address 10.10.10.17 255.255.255.248
duplex auto
speed auto
mpls ip
interface FastEthernet0/1/0
no ip address
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1/1
no ip address
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1/2
no ip address
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1/3
no ip address
duplex auto
speed auto
```

```
router ospf 1
log-adjacency-changes
network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
logging alarm informational
control-plane
gatekeeper
shutdown
line con 0
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
line vty 0 4
login
end
CE_Brno
upgrade fpd auto
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname CE_Brno
boot-start-marker
boot-end-marker
logging message-counter syslog
no aaa new-model
ip source-route
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
archive
log config
 hidekeys
interface Loopback1
ip address 172.16.21.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/0
ip address 172.16.20.2 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
no ip address
shutdown
```

```
duplex auto
speed auto
interface Serial0/0/0
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
interface Serial0/0/1
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
interface BRI0/1/0
no ip address
encapsulation hdlc
shutdown
interface Serial0/2/0
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
interface Serial0/2/1
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
router rip
version 2
network 172.16.0.0
no auto-summary
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
logging alarm informational
control-plane
gatekeeper
shutdown
line con 0
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
line vty 0 4
login
Ţ
end
PE_Brno
upgrade fpd auto
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname PE Brno
```

```
boot-start-marker
boot-end-marker
logging message-counter syslog
no aaa new-model
ip source-route
ip cef
ip vrf vpn_banka
 rd 115:43
 route-target export 115:43
 route-target import 115:43
ip vrf vpn_zakaznik
 rd 115:53
 route-target export 115:53
 route-target import 115:53
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
archive
 log config
 hidekeys
interface Loopback0
 ip address 10.10.10.103 255.255.255.255
interface Loopback1
 ip vrf forwarding vpn_zakaznik
 ip address 172.16.30.\overline{1} 255.255.255.0
interface FastEthernet0/0
ip vrf forwarding vpn_banka
 ip address 172.16.20.\overline{1} 255.255.255.252
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet0/1
no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
interface Serial0/0/0
 ip address 10.10.10.34 255.255.255.252
 mpls ip
 no fair-queue
 clock rate 64000
interface Serial0/0/1
 no ip address
 shutdown
clock rate 2000000
interface BRI0/1/0
no ip address
 encapsulation hdlc
shutdown
router ospf 1
 log-adjacency-changes
```

```
network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
router rip
version 2
no auto-summary
address-family ipv4 vrf vpn_zakaznik
 redistribute bgp 115 metric transparent
  network 172.16.0.0
 no auto-summary
exit-address-family
 address-family ipv4 vrf vpn banka
 redistribute bgp 115 metric transparent
  network 172.16.0.0
 no auto-summary
exit-address-family
router bgp 115
no synchronization
bgp log-neighbor-changes
network 10.10.10.103 mask 255.255.255.255
neighbor 10.10.10.101 remote-as 115
neighbor 10.10.10.101 update-source Loopback0
neighbor 10.10.10.102 remote-as 115
neighbor 10.10.10.102 update-source Loopback0
no auto-summary
 address-family vpnv4
 neighbor 10.10.10.101 activate
  neighbor 10.10.10.101 send-community both
  neighbor 10.10.10.101 next-hop-self
  neighbor 10.10.10.102 activate
  neighbor 10.10.10.102 send-community both
  neighbor 10.10.10.102 next-hop-self
 exit-address-family
 address-family ipv4 vrf vpn_zakaznik
  redistribute connected
  redistribute rip
  no synchronization
exit-address-family
 address-family ipv4 vrf vpn_banka
 redistribute connected
  redistribute rip
 no synchronization
exit-address-family
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
logging alarm informational
control-plane
gatekeeper
shutdown
line con 0
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
```

```
line vty 0 4
login
end
P3
upgrade fpd auto
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname P3
boot-start-marker
boot-end-marker
logging message-counter syslog
no aaa new-model
ip source-route
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
archive
log config
 hidekeys
interface Loopback0
ip address 10.10.10.106 255.255.255
interface Serial0/0/0
ip address 10.10.10.33 255.255.255.252
mpls ip
no fair-queue
interface Serial0/0/1
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
interface wlan-controller1/0
no ip address
shutdown
interface Vlan1
no ip address
interface FastEthernet0/0
ip address 10.10.10.10 255.255.255.248
duplex auto
speed auto
mpls ip
interface FastEthernet0/1
ip address 10.10.10.18 255.255.255.248
duplex auto
speed auto
mpls ip
```

```
interface FastEthernet0/1/0
no ip address
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1/1
no ip address
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1/2
no ip address
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1/3
no ip address
duplex auto
speed auto
router ospf 1
log-adjacency-changes
network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
logging alarm informational
control-plane
gatekeeper
shutdown
line con 0
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
line vty 0 4
login
ļ
end
```