3.23

- 1、直方图规定化实现的思想是什么?和直方图均衡化什么关系?实现方式?以直方图均衡化为桥梁
- 2、空间滤波,什么样的卷积模版可分离?可分离模版的好处? 秩为1。减少计算量
- 3、图像增强,一阶导和二阶导在性质上有什么不一样?对边缘(比如斜坡)响应各有什么特点?斜坡一阶导不为0,二阶导为0,二阶导起点终点过零点——方便定位边缘

空域对应的频域u的单位的意义:每米多少周期

提问:语音信号频谱范围 低频高频都有

高频一定有吗? 有的,截断/加窗频谱变无限宽

空间增强: 拉普拉斯二阶导, 噪声大

3.30

1、第三章末 高提升滤波的基本原理? 从原图减去低频分量,留下高频分量。再叠加到原图上 叠加因子k=1,非锐化掩蔽; k>1,高频提升

2、冲激串本身的傅立叶变换是什么?

也是冲激串,间隔是1/deltaT

3、频谱混叠,空域里什么现象?

可能看起来正常,其实和原图没关系;奇怪纹理

4、离散傅里叶变换后,频域要搬到中心,空域怎么处理? 频域移半个周期,空域乘(-1)的x+y次方 (パッパ) (パッパン) (パッパッパン) (パッパン) (パッパッ) (パッパッ) (パッパッ) (パッパッ) (パッパッ)

4.30

- 1、傅立叶变换具有对称性,对一个实函数,频谱有哪些重要的对称特性? 共轭对称,第0行第0列关于N/2点对称,其他点关于(N/2,N/2)点对称
- 2、傅立叶谱,幅度谱和相角谱那个更重要?

相角,包含了图像的绝大部分信息

3、在空域滤波相当于卷积,根据二维卷积定理,在频域是相乘,要避免缠绕, 该怎么做?

零填充,DFT算偶数个更快,扩展成2倍:2M,2N。

回顾ppt68页,频率域滤波步骤小结

4、陷波滤波有什么特殊的地方,设计要求?消除特定频点上分量,可以只陷一个点吗保证零相位移动,一定要成对,关于原点对称。

比如实函数频域共轭对称,如果只陷一部分,会打破对称性。 保持共轭对称性,相位不发生改变。

4.13

1、图像的复原和图像的增强有什么区别? 复原是客观,有一个最佳评价指标;增强是主观,人眼判断为主 2、几何均值滤波和算术均值滤波的区别? 几何均值相乘开根号。效果上,几何比较强,保留偏暗区域。 3、复原,估计退化函数的几种方法? (3种) 找一块相对平坦的区域,统计噪声,看直方图,判断什么类型。 观察法、试验法、建模法

sober算子 对最近的加权,相当于高斯平滑

p163 4.71,4.72 ADI 主分量