

# 稳恒电流

# Electric current





跟电流相关的知识,大家知道哪些?




# 第一部分您将学习

- 认识电流密度矢量
- 欧姆定律的微分形式
- 焦耳楞次定律的微分形式
- 金属导电的微观解释

#### 稳恒电流:数值和方向都不随时间变化的电流。



#### 1800年发明伏达电堆





亚历山德罗·伏特 意大利物理学家 1745年2月18日-1827年3月5日

# § 1 稳恒条件与导电规律

#### 一、 电流和电流密度



1、 电流: 大量电荷有规则的定向运动。

传导电流:

自由电荷在导体中定向运动时形成的电流称为传导电流

运流电流:

电子、离子或其他带电体在真空或气体中定向运动形成的电流

位移电流: 变化的电场产生的电流

磁化电流:极化电荷产生的电流





电流强度: 单位时间内通过导体某横截面的电量

$$I = \frac{dq}{dt}$$


电流/的方向:正电荷宏观定向运动的方向


单位:安培(A)


#### 3、电流密度

※用电流强度还不能细致地描述电流的分布。









所谓分布不同是指在导体 的不同地方单位面积中通过 的电流不同。

#### ※为了描述导体内各点的电流分布情况,引入电流密度矢量



$$\vec{j} = \frac{dI}{ds_{\perp}}\vec{n}$$

大小: 通过与正电荷运动方向垂直的单位面积上的电流强度

方向: 与正电荷运动方向相同

单位: A m<sup>-2</sup>

#### 面电流密度矢量


如果电流分布在曲面上,则可定义面电流密度矢量的大小为:  $k = \frac{dI}{dI}$ , 方向同正电荷运动方向。

#### 4、由电流密度求电流



若ds的法线n与J成 $\theta$ 角,则通过ds的电流

$$dI = jds \cos \theta = \vec{j} \cdot d\vec{s}$$



$$I = \int_{S} \vec{j} \cdot d\vec{s}$$
 即电流强度等于电流密度的通量。

#### 二、稳恒电场



1、电流的连续性方程

通过某一封闭曲面的电流密度的通量为

$$I = \oint_{S} \vec{j} \cdot d\vec{s}$$

根据电荷守恒定律,单位时间内从封闭曲面流出的电量(即电流)应等于该封闭曲面内电荷q的减少率,即

$$\oint_{S} \vec{j} \cdot d\vec{s} = -\frac{dq}{dt}$$

此式即为电流的连续性方程。

#### 2、稳恒电流






在稳恒电流的情况下,在任意一段时间内,从封闭曲面内流出的电量应和流入的电量相等,即通过任一封闭曲面的电流密度的通量应等于零。

$$\oint_{S} \vec{j} \cdot d\vec{s} = 0$$

电流稳恒条件

# 三、导电规律





乔治·西蒙·欧姆,德国物理学家 1787-1845

#### 1、欧姆定律



#### (1) 积分形式

电场是电流存在的必要条件,有电场,则必有电压(电位差)。故可以说电压是电流存在的必要条件。欧姆发现:通过一段导体的电流强度与导体两端的电压U成正比

$$I = \frac{U}{R}$$

- ◆ 式中R称为导体的电阻,它与金属导体的材料及几何形状有关,单位为欧姆(Ω)
- ◆ 适合导体或纯电阻元件。

## 南开大学

■ 当导体材料电阻率和截面积均匀时:

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

■ 当导体材料的横截面积、电阻率不均匀时,材 料电阻为:

$$R = \int_{L} \rho \frac{dl}{S}$$

- ◆电阻的倒数叫电导  $G = \frac{1}{R}$  (单位:西门子, S)
- ◆电阻率的倒数叫电导率  $\sigma = \frac{1}{\alpha}$  (单位:西i



电路:电流的通路



电路中存在导体,导体两端的电位差与导体内的电场矢量有关:

$$U = \int \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

欧姆定律的积分形式:  $I = \frac{U}{R}$ 

#### (2) 微分形式



在导体内取一圆柱形小体积元,长为dl,横截面积为ds,假定该体积元的电阻为R,把体积元内的j、E和ρ都视做均匀。

$$dI = \frac{dU}{R}$$

$$dI = \vec{j} \cdot d\vec{s} = jds$$

$$dU = \vec{E} \cdot d\vec{l} = Edl$$

$$R = \rho \frac{dl}{ds}$$

## 南开大学

$$jds = \frac{Edl}{\rho \frac{dl}{ds}} = \frac{1}{\rho} Eds = \sigma Eds$$

$$\therefore j = \sigma E$$

#### 欧姆定律的微分形式的矢量表达

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$



#### 2 导体电阻



$$R = \rho \frac{L}{S}$$

◆ 电阻率与材料本身的性质有关,这些性质包括:成分、加工方式、温度。其中温度尤其重要。

$$\rho = \rho_0 (1 + \alpha t)$$

t是摄氏温度, $\rho$ 0是零摄氏度时的电阻率, $\alpha$ 是电阻温度系数。