

# Programmazione di task periodici in ambiente Linux

Corso di Progetto e Sviluppo di Sistemi in Tempo Reale

Marcello Cinque

# Task periodici in ambiente Linux

- Sommario della lezione:
  - Introduzione a Real-Time Posix
  - Astrazioni temporali e Timers
  - Programmazione di task periodici
- Riferimenti
  - L. Abeni. "Periodic Timers in modern OS"
  - https://gitlab.retis.santannapisa.it/l.abeni/ExampleCode/

#### POSIX

- Lo standard POSIX (Portable Operating System Interface for UNIX) ha definito l'interfaccia di programmazione per applicazioni in esecuzione su sistemi operativi UNIX.
- La portabilità è quindi a livello di codice sorgente.
- Real Time POSIX (RT-POSIX) è la sua estensione per sistemi real time.

### RT-POSIX

- RT-POSIX è lo standard maggiormente diffuso nell'ambito dei sistemi operativi RT.
- Lo standard specifica le primitive per:
  - Programmazione concorrente
  - Mutua esclusione con priority inheritance
  - Sincronizzazione con condition variables
  - Code di messaggi priorizzate per la comunicazione inter-task
- RT-POSIX specifica anche servizi per garantire un prevedibile comportamento temporale del sistema operativo

#### Clock e timer

- Clock: astrazione che modella un entità che restituisce il tempo corrento
  - Clock: che ora è?
  - Conta il tempo passato da un certo riferimento temporale detto "epoca" (per es., microsecondi trascorsi dal 1 gennaio 1970)
- Timer: astrazione che modella un entità che genera eventi ad un certo istante (interruzioni, segnali)
  - Timer: svegliami al tempo t

# Tipi di timer

#### One-shot:

 Un timer programmato (armato) con un tempo di scadenza relativo rispetto al tempo corrente o assoluto (basato su una base temporale, ad es: secondi e nanosecondi trascorsi dall'Epoca). Una volta scaduto, il timer viene disarmato.

#### Periodico:

 Un timer armato con un tempo di scadenza iniziale (relativo o assoluto) e un intervallo di ripetizione.
 Quando la scadenza iniziale occorre, il timer viene ri-armato con l'intervallo di ripetizione.

# Leggere l'ora nei sistemi UNIX

```
int gettimeofday(struct timeval *tv, struct timezone *tz);
```

• L'argomento tv è di tipo struct timeval

```
struct timeval {
    time_t tv_sec; /* secondi */
    suseconds_t tv_usec; /* microsecondi */
};
```

- E restituisce il numero di secondi e microsecondi dall'epoca
- La funzione e la struttura sono definite in <sys/time.h>

#### Timer in UNIX

- Le API standard Unix forniscono tre timer per processo, collegati a tre clock:
  - Real-time (ITIMER\_REAL): il clock real-time di sistema (wall clock)
  - Virtual (ITIMER\_VIRTUAL): passaggio di tempo virtuale, aggiornato solo quando il processo è in esecuzione in modo utente
  - Profiling (ITIMER\_PROF): passaggio di tempo virtuale più il tempo in cui il kernel sta eseguendo per conto del processo passage
  - → Solo un timer real-time per processo!

#### Settare un timer

 Programma un timer per scadere al tempo specificato in new\_value, di tipo struct itimerval: (tutti definiti in <sys/time.h>)

```
struct itimerval {
    struct timeval it_interval; /* intervallo per timer periodico*/
    struct timeval it_value; /* tempo fino alla prossima scadenza*/
};
```

- Il parametro which specifica il tipo di clock (es., ITIMER\_REAL: in questo caso il segnale SIGALARM viene inviato al processo quando il timer scade)
- Se il parametron it\_interval è zero (in entrambi i campi di secondi e microsecondi) il timer è one shot, altrimenti è periodico

# Gestione del tempo in RT-POSIX

- La libreria da usare è <time.h>
- I valori temporali sono gestiti tramite la struttura timespec, simile a timeval, ma basata sui nanosecondi

```
struct timespec {
    time_t tv_sec; // secondi
    long tv_nsec; // nanosecondi
}
```

- Le funzioni per leggere e settare il tempo e i timer sono parte dello standard RT-POSIX
- itimerspec da usare invece di itimerval per i timer
- Non sono presenti funzioni di utilità per la gestione del tempo, e vanno implementate dall'utente

## Un esempio di funzione di utilità

Aggiungere d microsecondi ad una timespec t

```
#define NSEC_PER_SEC 1000000000ULL

void timespec_add_us(struct timespec *t, uint64_t d) {
    d *= 1000;
    t->tv_nsec += d;
    t->tv_sec += t->tv_nsec / NSEC_PER_SEC;
    t->tv_nsec %= NSEC_PER_SEC;
}
```

 Funzioni simili possono essere implementate per sottrarre, confrontare due timespec, ecc.

# Leggere e modificare il tempo in RT-POSIX

#### clock id può essere:

- CLOCK\_REALTIME rappresenta il real-time clock di sistema, supportato da tutte le implementazioni. Il valore di questo clock può essere cambiato con clock settime()
- CLOCK\_MONOTONIC rappresenta il tempo di sistema a partire dal boot, non può esseere modificato e non è supportato da tutte le implementazioni
- Se il flag \_POSIX\_THREAD\_CPUTIME è definito, clock\_id può assumere il valore CLOCK\_THREAD\_CPUTIME\_ID, un clock speciale che misura il tempo di esecuzione del thread chiamante (incrementato solo quando il thread esegue)

### RT-POSIX Timers

- Un processo può creare e far partire più timer
- Un timer che scade genera un segnale configurabile

- c id èil clock da usare (CLOCK\_REALTIME o CLOCK\_MONOTONIC)
- e specifica come notificare il chiamante quando il timer scade
- Se la creazione ha successo, l'ID del timer creato è posto in t id
- NOTA: Essendo questi timer strettamente parte di RT-POSIX, il codice va compilato con il flag -lrt

### RT-POSIX Timers

Un timer può essere settato (armed) con:

- flags: TIMER\_ABSTIME setta il timer come tempo assoluto, altrimenti relativo al tempo del chiamante
- Il funzionamento è analogo a setitimer, ma si usa itmerspec al posto di itimerval

```
struct itimerspec {
    struct timespec it_interval; /* intervallo */
    struct timespec it_value; /* scadenza */
};
```

## Funzioni di sleep

```
#include <unistd.h>
unsigned int sleep(unsigned int seconds);
int usleep(useconds_t usec);
```

Funzioni standard UNIX basate su secondi o micorsecondi

```
#include <time.h>
int nanosleep(const struct timespec *req, struct timespec *rem);
```

- Funzione RT-POSIX, basata su nanosecondi
- \*req è il tempo di sleep is the amount of time required to sleep
- Se il thread si sveglia prima che il timer scade (ad es., per via di un segnale), la funzione ritorna -1 e \*rem conterrà il tempo rimanente

## Funzioni di sleep

- Simile a nanosleep, ma
  - Permette di specificare il clock, ad es. CLOCK REALTIME
  - Permette di specificare un tempo assoluto fino a quando sospendere il task, se flags = TIMER ABSTIME
  - \*req contiene l'intervallo di tempo di sleep o il tempo assoluto di risveglio del thread (a seconda del valore del flag)
  - \*rem viene usato solo se il tempo di sleep è relative (flags = 0)

# Programmazione di task periodici

# Struttura di un generico task periodico


- Un task periodico che parte dopo 2 secondi e "cicla" ogni 5 ms
- Come possiamo implementare start\_periodic\_timer e wait next activation?

# Soluzione 1: sleep per il tempo rimanente

- Quando termina il job, dorme per il tempo rimanente fino alla prossimo release time
  - Leggi il tempo corrente
  - Calcola il delay come = next activation time current time
  - usleep(delay)

# Soluzione 1: non è una buona idea...

Possono accadere preemption durante
 wait\_next\_activation() tra la
 gettimeofday() e la usleep(), causando un
 time drift permanente, pericoloso per il task!!



#### Soluzione 2: uso dei timer

 Il problema del «relative sleep» può essere risolto utilizzando timer periodici

```
#define wait_next_activation pause
static void sighand(int s) {

void start_periodic_timer(uint64_t offs, int period) {
   struct itimerval t;

   t.it_value.tv_sec = offs / 1000000;
   t.it_value.tv_usec = offs % 1000000;
   t.it_interval.tv_sec = period / 1000000;
   t.it_interval.tv_usec = period % 1000000;
   signal(SIGALRM, sighand);

   setitimer(ITIMER_REAL, &t, NULL);
}
```

#### Soluzione 2: uso dei timer

- wait\_next\_activation mette in pausa il task
- Il task riceve un segnale SIGALARM ogni period, dopo il primo offset offs,
- Il segnale ha il solo effetto di risvegliare il task tramite un handler vuoto (sighand)
- L'handler vuoto può essere evitato usando sigwait in wait\_next\_activation, sospendendo il task sul segnale
- PROBLEMi:
  - 1solo timer per processo!
    - Può essere risolto utilizzando timer RT-POSIX
  - Overhead (e latenza) dovuto alla generazione e handling del segnale
    - Serve una strategia differente
  - I timer possono avere una risoluzione limitata (multipla del tick di sistema, ma non è un problema nei processor moderni)

# Soluzione 2: con timer RT-POSIX

```
int start periodic timer (uint64 t offs, int period) {
       struct itimerspec t; struct sigevent sigev;
       timer t timer; const int signal = SIGALRM;
       int res;
       t.it_value.tv_sec = offs / 1000000;
       t.it_value.tv_nsec = (offs % 1000000) * 1000;
       t.it interval.tv sec = period / 1000000;
       t.it interval.tv nsec = (period % 1000000) * 1000;
       sigemptyset(&sigset); sigaddset(&sigset, signal);
       sigprocmask(SIG BLOCK, &sigset, NULL);
       memset(&sigev, 0, sizeof(struct sigevent));
       sigev.sigev notify = SIGEV SIGNAL;
       sigev.sigev_signo = signal; 

↑ Evento collegato al timer
       res = timer create(CLOCK MONOTONIC, &sigev, &timer);
       if (res < 0) {perror("Timer Create"); exit(-1);}</pre>
       return timer settime(timer, 0 /*TIMER ABSTIME*/, &t, NULL);
```

### Soluzione 3: clock\_nanosleep

 Il problema del «relative sleep» può essere risolto facendo aspettare il task direttamente il release time assoluto dell'istanza successiva

```
static struct timespec r;
static int period;

void start_periodic_timer(uint64_t offs, int t) {
    clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &r);
    timespec_add_us(&r, offs);
    period = t;
}
```

 timespec r inizializzata al tempo attuale, ottenuto con la clock\_gettime a cui si somma l'offset (offs) per ottenere la fase

### Soluzione 3: clock\_nanosleep

- clock\_nanosleep mette il task in sleep fino al tempo specificato nella variabile r
- r incrementato di un period ogni ciclo

Questa soluzione usa variabili globali, r e period. Da evitare in generale.