# **Table of Contents**

Introduction 1 安装手册		1.1
		1.2
	1.1 示例提供者安装	1.2.1
	1.2 示例消费者安装	1.2.2
	1.3 Zookeeper 注册中心安装	1.2.3
	1.4 Redis 注册中心安装	1.2.4
	1.5 Simple 注册中心安装	1.2.5
	1.6 Simple 监控中心安装	1.2.6
	1.7 管理控制台安装	1.2.7
2 运维手册		1.3
	2.1 管理控制台运维	1.3.1

这篇文档详细讲解了 dubbo 注册中心、管理控制台的安装和使用。

## 安装手册

你可以只运行 Demo Provider 和 Demo Consumer,它们缺省配置为通过 Multicast 1 注册中心广播互相发现,建议在不同机器上运行,如果在同一机器上,需设置 unicast=false : 即: multicast://224.5.6.7:1234?unicast=false , 否则发给消费者的单播消息可能被提供者抢占,两个消费者在同一台机器也一样,只有 multicast 注册中心有此问题。

你也可以运行多个 Demo Provider 和 Demo Consumer,来验证软负载均衡, Demo Consumer 可以直接启动多个实例,而多个 Demo Provider 因有端口冲突, 可在不同机器上运行,或者修改 Demo Provider 安装目录下 conf/dubbo.properties 配置中的 dubbo.protocol.port 的值。

你也可以增加运行 Simple Monitor 监控中心,它缺省配置为通过 Multicast 注册中心广播发现 Provider 和 Consumer,并展示出它们的依赖关系,以及它们之间调用的次数和时间。

你也可以将 Multicast 注册中心换成 Zookeeper 注册中心,安装 Zookeeper Registry 后,修改 Demo Proivder,Demo Consumer,Simple Monitor 三者安装目录下的 conf/dubbo.properties ,将 dubbo.registry.address 的值改为 zookeeper://127.0.0.1:2181 ,同理,如果换成 Redis Registry,值改为 redis://127.0.0.1:6379 ,如果换成 Simple Registry,值改为 dubbo://127.0.0.1:9090

## 推荐使用 Zookeeper 注册中心

1. 注意: multicast 地址不能配成 127.0.0.1,也不能配成机器的 IP 地址,必须是 D 段广播地址,也就是: 224.0.0.0 到 239.255.255.255 之间的任意地址 ↔

# 示例提供者安装

## 安装:

```
wget http://code.alibabatech.com/mvn/releases/com/alibaba/dubbo-
demo-provider/2.4.1/dubbo-demo-provider-2.4.1-assembly.tar.gz
tar zxvf dubbo-demo-provider-2.4.1-assembly.tar.gz
cd dubbo-demo-provider-2.4.1
```

#### 配置:

```
vi conf/dubbo.properties
```

#### 启动:

./bin/start.sh

### 停止:

./bin/stop.sh

#### 重启:

./bin/restart.sh

### 调试:

./bin/start.sh debug

### 系统状态:

./bin/dump.sh

## 总控入口:

```
./bin/server.sh start
./bin/server.sh stop
./bin/server.sh restart
./bin/server.sh debug
./bin/server.sh dump
```

## 标准输出:

```
tail -f logs/stdout.log
```

## 命令行 1:

```
telnet 127.0.0.1 20880
help
```

## 或者:

```
echo status | nc -i 1 127.0.0.1 20880
```

## 1. 请参考 Telnet 命令参考手册 ↔

# 示例消费者安装

## 安装:

```
wget http://code.alibabatech.com/mvn/releases/com/alibaba/dubbo-
demo-consumer/2.4.1/dubbo-demo-consumer-2.4.1-assembly.tar.gz
tar zxvf dubbo-demo-consumer-2.4.1-assembly.tar.gz
cd dubbo-demo-consumer-2.4.1
```

#### 配置:

```
vi conf/dubbo.properties
```

#### 启动:

```
./bin/start.sh
tail -f logs/stdout.log
```

### 停止:

./bin/stop.sh

#### 重启:

./bin/restart.sh

#### 调试:

./bin/start.sh debug

### 系统状态:

./bin/dump.sh

## 总控入口:

- ./bin/server.sh start
- ./bin/server.sh stop
- ./bin/server.sh restart
- ./bin/server.sh debug
- ./bin/server.sh dump

## 标准输出:

tail -f logs/stdout.log

# Zookeeper 注册中心安装

建议使用 dubbo-2.3.3 以上版本的 zookeeper 1 注册中心客户端。

Dubbo 未对 Zookeeper 服务器端做任何侵入修改,只需安装原生的 Zookeeper 服务器即可,所有注册中心逻辑适配都在调用 Zookeeper 客户端时完成。

#### 安装:

```
wget http://www.apache.org/dist//zookeeper/zookeeper-3.3.3/zooke
eper-3.3.3.tar.gz
tar zxvf zookeeper-3.3.3.tar.gz
cd zookeeper-3.3.3
cp conf/zoo_sample.cfg conf/zoo.cfg
```

#### 配置:

```
vi conf/zoo.cfg
```

如果不需要集群, zoo.cfg 的内容如下<sup>2</sup>:

```
tickTime=2000
initLimit=10
syncLimit=5
dataDir=/home/dubbo/zookeeper-3.3.3/data
clientPort=2181
```

如果需要集群,zoo.cfg 的内容如下 $^3$ :

```
tickTime=2000
 initLimit=10
 syncLimit=5
 dataDir=/home/dubbo/zookeeper-3.3.3/data
 clientPort=2181
 server.1=10.20.153.10:2555:3555
 server.2=10.20.153.11:2555:3555
并在 data 目录 <sup>4</sup> 下放置 myid 文件:
 mkdir data
 vi myid
myid 指明自己的 id,对应上面 zoo.cfg 中 server. 后的数字,第一台的内容
为 1, 第二台的内容为 2, 内容如下:
 1
启动:
 ./bin/zkServer.sh start
停止:
 ./bin/zkServer.sh stop
命令行 5:
 telnet 127.0.0.1 2181
 dump
或者:
 echo dump | nc 127.0.0.1 2181
```

### 用法:

```
dubbo.registry.address=zookeeper://10.20.153.10:2181?backup=10.2
0.153.11:2181
```

### 或者:

```
<dubbo:registry protocol="zookeeper" address="10.20.153.10:2181,
10.20.153.11:2181" />
```

- 1. Zookeeper是 Apache Hadoop 的子项目,强度相对较好,建议生产环境使用该注册中心 ↔
- 2. 其中 data 目录需改成你真实输出目录 ↔
- 3. 其中 data 目录和 server 地址需改成你真实部署机器的信息 ↔
- 4. 上面 zoo.cfg 中的 dataDir ↔
- <sup>5</sup>. http://zookeeper.apache.org/doc/r3.3.3/zookeeperAdmin.html ↔

# Redis 注册中心安装

Redis <sup>1</sup> 使用方式参见: Redis 注册中心参考手册。

只需搭一个原生的 Redis 服务器,并将快速启动中 Provider 和 Consumer 里的 conf/dubbo.properties 中的 dubbo.registry.addrss 的值改为 redis://127.0.0.1:6379 即可使用。

Redis 注册中心集群<sup>2</sup> 采用在客户端同时写入多个服务器,读取单个服务器的策略实现。

#### 安装:

```
wget http://redis.googlecode.com/files/redis-2.4.8.tar.gz
tar xzf redis-2.4.8.tar.gz
cd redis-2.4.8
make
```

#### 配置:

```
vi redis.conf
```

#### 启动:

nohup ./src/redis-server redis.conf &

#### 停止:

#### killall redis-server

命令行<sup>3</sup>:

```
./src/redis-cli
hgetall /dubbo/com.foo.BarService/providers
```

## 或者:

telnet 127.0.0.1 6379
hgetall /dubbo/com.foo.BarService/providers

- 1. Redis 是一个高效的 KV 存储服务器,参见:http://redis.io/topics/quickstart
- 2. 2.1.0 以上版本支持 ↔
- <sup>3</sup>. 参见: http://redis.io/commands ↔

# Simple 注册中心安装

Simple Registry 没有经过严格测试,可能不健状,并且不支持集群,不建议用于生产环境。

### 安装:

```
wget http://code.alibabatech.com/mvn/releases/com/alibaba/dubbo-
registry-simple/2.4.1/dubbo-registry-simple-2.4.1-assembly.tar.g
z
tar zxvf dubbo-registry-simple-2.4.1-assembly.tar.gz
cd dubbo-registry-simple-2.4.1
```

### 配置:

```
vi conf/dubbo.properties
```

#### 启动:

./bin/start.sh

### 停止:

./bin/stop.sh

#### 重启:

./bin/restart.sh

### 调试:

./bin/start.sh debug

## 系统状态:

./bin/dump.sh

## 总控入口:

- ./bin/server.sh start
- ./bin/server.sh stop
- ./bin/server.sh restart
- ./bin/server.sh debug
- ./bin/server.sh dump

## 标准输出:

```
tail -f logs/stdout.log
```

## 命令行 1:

```
telnet 127.0.0.1 9090
help
```

### 或者:

```
echo status | nc -i 1 127.0.0.1 9090
```

## 1. 请参考 Telnet 命令参考手册 ↔

# Simple 监控中心安装

# 安装步骤

## 安装:

```
wget http://code.alibabatech.com/mvn/releases/com/alibaba/dubbo-monitor-simple/2.4.1/dubbo-monitor-simple-2.4.1-assembly.tar.gz tar zxvf dubbo-monitor-simple-2.4.1-assembly.tar.gz cd dubbo-monitor-simple-2.4.1
```

#### 配置:

```
vi conf/dubbo.properties
```

#### 启动:

./bin/start.sh

### 停止:

./bin/stop.sh

#### 重启:

./bin/restart.sh

#### 调试:

./bin/start.sh debug

## 系统状态:

```
./bin/dump.sh
```

## 总控入口:

```
./bin/server.sh start
```

- ./bin/server.sh stop
- ./bin/server.sh restart
- ./bin/server.sh debug
- ./bin/server.sh dump

## 标准输出:

```
tail -f logs/stdout.log
```

## 命令行 1:


```
telnet 127.0.0.1 7070
help
```

## 或者:

```
echo status | nc -i 1 127.0.0.1 7070
```

## 访问:

http://127.0.0.1:8080



## 注意事项

Simple Monitor 挂掉不会影响到 Consumer 和 Provider 之间的调用,所以用于生产环境不会有风险。

Simple Monitor 采用磁盘存储统计信息,请注意安装机器的磁盘限制,如果要集群,建议用mount共享磁盘。

charts 目录必须放在 jetty.directory 下,否则页面上访问不了。

1. 请参考 Telnet 命令参考手册 ↔

# 管理控制台安装

管理控制台为内部裁剪版本,开源部分主要包含:路由规则,动态配置,服务降级,访问控制,权重调整,负载均衡,等管理功能。

#### 安装:

```
wget http://apache.etoak.com/tomcat/tomcat-6/v6.0.35/bin/apache-
tomcat-6.0.35.tar.gz
tar zxvf apache-tomcat-6.0.35.tar.gz
cd apache-tomcat-6.0.35
rm -rf webapps/ROOT
wget http://code.alibabatech.com/mvn/releases/com/alibaba/dubbo-
admin/2.4.1/dubbo-admin-2.4.1.war
unzip dubbo-admin-2.4.1.war -d webapps/ROOT
```

## 配置 1:

```
vi webapps/ROOT/WEB-INF/dubbo.properties
dubbo.properties
dubbo.registry.address=zookeeper://127.0.0.1:2181
dubbo.admin.root.password=root
dubbo.admin.guest.password=guest
```

#### 启动:

```
./bin/startup.sh
```

#### 停止:

./bin/shutdown.sh

## 访问 2.

## http://127.0.0.1:8080/

- 1. 或将 dubbo.properties 放在当前用户目录下↔
  - 2. 用户: root, 密码: root 或者 用户: guest, 密码: guest ↔

# 运维手册

# 管理控制台运维

# 搜索页面

当你需要管理 Dubbo 的服务时,首先要搜索到这个服务,然后打开它的管理页面



## 服务提供者页面



## 服务消费者页面



# 服务应用页面



## 添加路由规则页面

## 2.1 管理控制台运维



## 添加动态配置页面



服务注册

服务降级

路由规则

访问控制

动态配置

权重调节

负载均衡

服务负责人