МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Обработка стандартных прерываний.

Студент гр. 0382	Кривенцова Л.С.
Преподаватель	Губкин А.Ф.

Санкт-Петербург 2022

Цель работы.

В архитектуре компьютера существуют стандартные прерывания, за которыми закреплены определенные вектора прерываний. Вектор прерываний хранит адрес подпрограммы обработчика прерываний. При возникновении прерывания, аппаратура компьютера передает управление по соответствующему адресу вектора прерывания. Обработчик прерываний получает управление и выполняет соответствующие действия.

В лабораторной работе №4 предлагается построить обработчик прерываний сигналов таймера. Эти сигналы генерируются аппаратурой через определенные интервалы времени и, при возникновении такого сигнала, возникает прерывание с определенным значением вектора. Таким образом, будет передано функции, управление ЧЬЯ точка входа записана соответствующий вектор прерывания.

Задание.

- 1. Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет следующие функции:
 - проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 1Ch;
- устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено, и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h;
- если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Для того, чтобы проверить установку прерывания, можно поступить следующим образом. Прочитать адрес, записанный в векторе прерывания. Предположим, что этот адрес указывает на точку входа в установленный резидент. На определенном, известном смещении в теле резидента располагается

сигнатура, некоторый код, который идентифицирует резидент. Сравнив известное значение сигнатуры с реальным кодом, находящимся в резиденте, можно определить, установлен ли резидент. Если значения совпадают, то резидент установлен. Длина кода сигнатуры должна быть достаточной, чтобы сделать случайное совпадение маловероятным.

Программа должна содержать код устанавливаемого прерывания в виде удаленной процедуры. Этот код и будет работать после установки при возникновении прерывания. Он должен выполнять следующие функции:

- сохранить значения регистров в стеке при входе и восстановить их при выходе;
- при выполнении тела процедуры накапливать общее суммарное число прерываний и выводить на экран. Для вывода на экран следует использовать прерывание int 10h, которое позволяет непосредственно выводить информацию на экран.
- 2. Запустите отлаженную программу и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания 1Ch установлен. Работа прерывания должна отображаться на экране, а также необходимо проверить размещение прерывания в памяти. Для этого запустите программу ЛРЗ, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ. Полученные результаты поместите в отчет.
- 3. Запустите отлаженную программу еще раз и убедитесь, что программа определяет установленный обработчик прерываний. Полученные результаты поместите в отчет.
- 4. Запустите отлаженную программу с ключом выгрузки и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания выгружен, т.е. сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом, освобождена. Для этого также следует запустить программу ЛРЗ. Полученные результаты поместите в отчет.

Выполнение работы.

Исходный код содержится в файле lb4.asm.

Написан корректный программный модуль типа .EXE, который выполняет следующие функции:

- 1) Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 1Ch.
- 2) Устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено, и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 3) Если прерывание установлено, то выводит соответствующее сообщение и осуществляет выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 4) Выгружает прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
 - Функции *setCurs* и *getCurs* отвечают за установку и возврат положения курсора соответственно.
 - Функция *ROUTE* является обработчиком прерывания. В ней вычисляется число вызовов от таймера и выводится в терминал.
 - Функция *Control* проверяет загрузку пользовательского прерывания.
 - Функция *print* печатает информацию в терминал.
 - *Int_Setting* устанавливает новый обработчик прерывания, запоминая данные для восстановления предыдущего.

Далее осуществлялась загрузка программы

Воспользуемся программой lb3_1 из предыдущей лабораторной работы.

```
D:\>lb3.com
Amount of available memory: 648912 bytes;
Extended memory size: 15360 kbytes;
MCB Type: 4D, MCB Adress: 016F, Owner: 0008h, Size: 16 b, Name:
MCB Type: 4D, MCB Adress: 0171, Owner: 0000h, Size: 64 b, Name: DPMILOA
MCB Type: 4D, MCB Adress: 0176, Owner: 0040h, Size: 256 b, Name:
MCB Type: 4D, MCB Adress: 0187, Owner: 0192h, Size: 144 b, Name:
MCB Type: 5A, MCB Adress: 0191, Owner: 0192h, Size: 648912 b, Name: LB3
D:\>S
```

Рис.1. - Результат запуска lb3_part1.com

```
D:\>lb4.exe
User interrupt set
quantity of calls: 00026
```

Рис.2. - Результат запуска lb4.exe

```
Amount of available memory: 647344 bytes;

Extended memory size: 15360 kbytes;

MCB Type: 4D, MCB Adress: 016F, Owner: 0008h, Size: 16 b, Name:

MCB Type: 4D, MCB Adress: 0171, Owner: 0000h, Size: 64 b, Name: DPMILOA

MCB Type: 4D, MCB Adress: 0176, Owner: 0040h, Size: 256 b, Name:

MCB Type: 4D, MCB Adress: 0187, Owner: 0192h, Size: 144 b, Name:

MCB Type: 4D, MCB Adress: 0191, Owner: 0192h, Size: 1392 b, Name: LB4

MCB Type: 4D, MCB Adress: 01E9, Owner: 01F4h, Size: 1144 b, Name:

quantity of calls: 00590 F3, Owner: 01F4h, Size: 647344 b, Name: LB3
```

Рис.3. - Результат повторного запуска lb3_part1.com после программы с обработкой пользовательского прерывания

```
quantity of calls: 00101 F3, D:\>lb4.exe
User interrupt assigned
quantity of calls: 00136
```

Рис.4. - Результат повторного запуска lb4.exe

```
quantity of calls: 00622
D:\>lb4.exe /un
User interrupt discharged
```

Рис. 5. - Результат запуска lb4.exe с ключом выгрузки

```
D:\>lb3.com

Amount of available memory : 648912 bytes;

Extended memory size : 15360 kbytes;

MCB Type: 4D, MCB Adress: 016F, Owner: 0008h, Size: 16 b, Name:

MCB Type: 4D, MCB Adress: 0171, Owner: 0000h, Size: 64 b, Name: DPMILOA

MCB Type: 4D, MCB Adress: 0176, Owner: 0040h, Size: 256 b, Name:

MCB Type: 4D, MCB Adress: 0187, Owner: 0192h, Size: 144 b, Name:

MCB Type: 5A, MCB Adress: 0191, Owner: 0192h, Size: 648912 b, Name: LB3
```

Рис.б. - Результат запуска lb3_part1.com после выгрузки прерывания

Таким образом, по результатам вывода программы lb3_part1.com после загрузки программы с обработкой пользовательского прерывания очевидно, что в памяти зафиксированы данные обработчика прерывания lb3.exe, т.е. оно было успешно загружено в память.

После запуска программы lb4.exe с ключом выгрузки результат запуска lb3_part1.com означает, что память, где хранилось пользовательское прерывание удалена, т.е. пользовательское прерывание было выгружено.

Контрольные вопросы.

1. Как реализован механизм прерывания от часов?

С определенным интервалом (тиком аппаратных часов) вызывается прерывание 1Ch. Фиксируется содержимое регистров и CS:IP для дальнейшего возврата. Затем управление передаётся функции, точка входа которой записана в соответствующем векторе прерывания. После обработки прерывания управление возвращается к прерванной ранее текущей программе.

2. Какого типа прерывания использовались в работе? Аппаратные (1Ch) и программные (10h, 21h).

Выводы.

Был построен обработчик прерываний сигналов таймера. Реализована установка и выгрузка данного обработчика.

ПРИЛОЖЕНИЕ А.

Исходный код.

```
Lb4.asm:
AStack SEGMENT STACK
     DW 200 DUP(?)
AStack ENDS
DATA SEGMENT
SET db 'User interrupt set' , ODH, OAH, '$'
         db 'User interrupt assigned', ODH, OAH, '$'
DIS db 'User interrupt discharged' , ODH, OAH, '$'
DATA ENDS
CODE SEGMENT
   ASSUME CS:CODE, DS:DATA, ES:DATA, SS:AStack
print PROC
     push AX
     mov AH, 09h
     int 21h
     pop AX
     ret
print ENDP
setCurs PROC
     push AX
     push BX
     push DX
     push CX
     mov AH,02h
     mov BH, 0
     int 10h
     pop CX
     pop DX
     pop BX
     pop AX
```

ret

```
setCurs ENDP
```

```
; ОЗН читать позицию и размер курсора
    ; вход: ВН = видео страница
    ; выход: DH, DL = текущие строка, колонка курсор
a
          CH, CL = текущие начальная, конечная стро
ки курсора
    getCurs PROC
        push AX
        push BX
        push CX
        mov AH,03h
        mov BH, 0
        int 10h
        pop CX
        pop BX
        pop AX
        ret
    getCurs ENDP
    ROUT PROC FAR
       jmp ROUT
        SIGN db '0000'
        КЕЕР CS dw 0 ; для хранения сегмента
                    ; и смещения прерывания
        KEEP IP dw 0
        KEEP PSP dw 0
        VAL db 0
        STACK dw 100 dup (0)
        KEEP SS dw 0
        KEEP AX dw 0
        KEEP SP dw 0
        NUMBER db ' quantity of calls: 00000 ','$'
    ROUT:
        mov KEEP SS, SS
```

```
mov KEEP AX, AX
     mov KEEP SP, SP
     mov AX, seg STACK
     mov SS, AX
     mov SP, 0
     mov AX, KEEP AX
     push AX
     push DX
     push DS
     push ES
     cmp VAL, 1
     je RES
     call getCurs
     push DX
     mov DH, 23
     mov DL, 0
     call setCurs
ROUT SUM:
     push SI
     push CX
     push DS
     push AX
     mov AX, seg NUMBER
     mov DS, AX
     mov BX, offset NUMBER
     add BX, 21
     mov SI, 3
loop for route:
     mov AH, [BX+SI]
     add AH, 1
     cmp AH, 58
     jne ROUT NEXT
     mov AH, 48
     mov [BX+SI], AH
     sub SI, 1
     cmp SI, 0
     jne loop_for_route
ROUT NEXT:
     mov [BX+SI], AH
```

```
pop DS
     pop SI
     pop BX
     pop AX
     push ES
     push BP
     mov AX, seg NUMBER
     mov ES, AX
     mov AX, offset NUMBER
     mov BP, AX
     mov AH, 13h
     mov AL, 1
     mov CX, 28
     mov BH, 0
     int 10h
     pop BP
     pop ES
     pop DX
     call setCurs
     jmp The end
RES:
     cli
     mov DX, KEEP_IP
     mov AX, KEEP_CS
     mov DS, AX
     mov AH, 25h
     mov AL, 1CH
     int 21H
     mov ES, KEEP PSP
     mov ES, ES:[2Ch]
     mov AH, 49h
     int 21h
     mov ES, KEEP_PSP
     mov AH, 49h
     int 21h
     sti
The_end:
     pop ES
     pop DS
```

```
pop DX
     pop AX
     mov AX, KEEP SS
     mov SS, AX
     mov SP, KEEP SP
     mov AX, KEEP AX
     mov AL, 20H
     out 20H, AL
     iret
ROUT ENDP
Control PROC
    mov AH, 35h
     mov AL, 1Ch
     int 21h
     mov SI, offset SIGN
     sub SI, offset ROUT
     mov AX, '00'
     cmp AX, ES:[BX+SI]
     jne Upload
     cmp AX, ES:[BX+SI+2]
     je Download
Upload:
     call Int_Setting
     mov DX, offset Size_in_bytes
     mov CL, 4
     shr DX, CL
     inc DX
     add DX, CODE
     sub DX, KEEP PSP
     xor AL, AL
     mov AH, 31h
     int 21h
Download:
     push ES
     push AX
     mov AX, KEEP_PSP
```

```
mov ES, AX
     cmp byte ptr ES:[82h],'/'
     jne stay
     cmp byte ptr ES:[83h],'u'
     jne stay
     cmp byte ptr ES:[84h],'n'
     je Upload
stay:
     pop AX
     pop ES
     mov DX, offset ASSIGN
     call print
     ret
Upload:
     pop AX
     pop ES
     mov byte ptr ES:[BX+SI+10], 1
     mov DX, offset DIS
     call print
     ret
Control ENDP
Int_Setting PROC
     push DX
     push DS
     mov AH, 35h
     mov AL, 1Ch
     int 21h
     mov KEEP IP, BX
     mov KEEP_CS, ES
     mov dx, offset ROUT
     mov ax, seg ROUT
     mov DS, AX
     mov AH, 25h
     mov AL, 1Ch
     int 21h
     pop DS
     mov DX, offset SET
     call PRINT
```

pop DX

ret

Int_Setting ENDP

Main PROC FAR

mov AX, DATA

mov DS, AX

mov KEEP_PSP, ES

call Control

xor AL, AL

mov AH, 4Ch

int 21h

Main ENDP

Size_in_bytes:

CODE ENDS

END Main