# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

### ОТЧЕТ

# по лабораторной работе №1

по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

**Тема: Трансляция, отладка и выполнение программ на языке** программирования **Ассемблер.** 

| Студентка гр. 0382 | <br>Кривенцова Л.С |
|--------------------|--------------------|
| Преподаватель      | Ефремов М.А.       |

Санкт-Петербург

2021

# Цель работы.

Изучить работу простейших программ на языке Ассемблер, выполнить их трансляцию, отладку и компоновку.

#### Задание.

Часть 1.

- 1. Просмотреть программу hello1.asm, которая формирует и выводит на экран приветствие пользователя с помощью функции ОС MSDOS, вызываемой через прерывание с номером 21H (команда Int 21h). Выполняемые функцией действия и задаваемые ей параметры следующие:
  - обеспечивается вывод на экран строки символов, заканчивающейся знаком "\$";
  - требуется задание в регистре ah номера функции, равного 09h, a в регистре dx
  - смещения адреса выводимой строки;
  - используется регистр ах и не сохраняется его содержимое.
- 2. Разобраться в структуре и реализации каждого сегмента программы. Непонятные фрагменты прояснить у преподавателя. Строку-приветствие преобразовать в соответствии со своими личными данными.
- 3. Загрузить файл hello1.asm из каталога Задания в каталог Masm.
- 4. Протранслировать программу с помощью строки

#### > masm hello1.asm

с созданием объектного файла и файла диагностических сообщений (файла листинга).

Объяснить и исправить синтаксические ошибки, если они будут обнаружены транслятором. Повторить трансляцию программы до получения объектного модуля.

5) Скомпоновать загрузочный модуль с помощью строки

## > link hello1.obj

- с созданием карты памяти и исполняемого файла hello1.exe.
- 6) Выполнить программу в автоматическом режиме путем набора строки

#### > hello1.exe

убедиться в корректности ее работы и зафиксировать результат выполнения в протоколе.

7) Запустить выполнение программы под управлением отладчика с помощью команды

#### > afd hello1.exe

#### Часть 2

Выполнить пункты 1 - 7 части 1 настоящего задания применительно к программе hello2.asm, приведенной в каталоге Задания, которая выводит на экран приветствие пользователя с помощью процедуры WriteMsg, а также использует полное определение сегментов. Сравнить результаты прогона под управлением отладчика программ hello1 и hello2 и объяснить различия в размещении сегментов.

# Выполнение работы.

- 1. 1. Прочитан и проанализирован код программы HELLO1.ASM.
- 1. 2. Приветственная строка преобразована в соответствии с личными данными.
- 1. 3. Выполнена трансляция HELLO1.ASM → HELLO1.OBJ, был создан файл листинга HELLO1.LST. Синтаксических ошибок не обнаружено.
- 1. 4. Произведена компоновка созданного объектного файла, созданы HELLO1.MAP и исполняемый файл HELLO1.EXE.
- 1. 5. Был выполнен запуск файла в автоматическом режиме, в результате чего на экран вывелось «Hello world, by Krivencova Lyubov».
- 1. 6. С помощью отладчика AFD PRO был запущен и пошагово отсмотрен исполняемый файл программы.
- 2. 1. Прочитан и проанализирован код программы HELLO2.ASM.
- 2. 2. Приветственная строка преобразована в соответствии с личными данными.
- 2. 3. Выполнена трансляция HELLO2.ASM  $\rightarrow$  HELLO2.OBJ, был создан файл листинга HELLO2.LST. Синтаксических ошибок не обнаружено.

- 2. 4. Произведена компоновка созданного объектного файла, созданы HELLO2.MAP и исполняемый файл HELLO2.EXE.
- 2. 5. Был выполнен запуск файла в автоматическом режиме, в результате чего на экран вывелось «Hello Worlds! \n Student from 0382 Krivencova Lyubov».
- 2. 6. С помощью отладчика AFD PRO был запущен и пошагово отсмотрен исполняемый файл программы.

Программный код см. в приложении А.

Листинги программ см. в приложении Б.

Таблица 1 — Результаты отладки программы части 1 (HELLO1.EXE). Начальные значения сегментных регистров: (CS) = 1A05, (DS) = 19F5, (ES) = 19F5, (SS) = 1A0A.

| Адрес<br>команды | Символический код команды | 16-рич-<br>ный код | Содержимое регистров и ячеек памяти                      |  |  |  |  |  |
|------------------|---------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
|                  |                           | команды            | До выполнения  | После<br>выполнения                                      |  |  |  |  |
| 0010             | MOV AX, 1A07              | B8071A             | (AX) = 0000<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 19F5<br>(IP) = 0010 | (AX) = 1A07<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 19F5<br>(IP) = 0013 |  |  |  |  |
| 0013             | MOV DS, ax                | 8ED8               | (AX) = 1A07<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 19F5<br>(IP) = 0013 | (AX) = 1A07<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 0015 |  |  |  |  |
| 0015             | MOV DX, 0000              | BA0000             | (AX) = 1A07<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 0015 | (AX) = 1A07<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 0018 |  |  |  |  |
| 0018             | MOV AH, 9                 | B409               | (AX) = 1A07<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 0018 | (AX) = 0907<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 001A |  |  |  |  |
| 001A             | INT 21h\                  | CD21               | (AX) = 0907<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 001A | (AX) = 0907<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 001C |  |  |  |  |

| 001C | MOV AH, 4C | B44C | (AX) = 0907<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 001C | (AX) = 4C07<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 001E |
|------|------------|------|--|--|
| 001E | INT 21     | CD21 | (AX) = 4C07<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 001E | Программа<br>завершена                                   |

Таблица 2 — Результаты отладки программы части 2 (HELLO2.EXE). Начальные значения сегментных регистров: (CS) = 1A0A, (DS) = 19F5, (ES) = 19F5, (SS) = 1A05.

| Адрес<br>команды | Символический код команды | 16-рич-<br>ный код | Содержимое регистров и ячеек памяти  |  |  |  |
|------------------|---------------------------|--------------------|--|--|--|--|
|                  |                           | команды            | До выполнения  | После  |  |  |
|                  |                           |                    |  | выполнения   |  |  |
| 0005             | PUSH DS                   | 1E                 | (AX) = 0000<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 19F5  | (AX) = 0000<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 19F5  |  |  |
|                  |                           |                    | (IP) = 0005<br>(SS) = 1A05<br>(SP) = 0018<br>Stack: +0 0000                            | (IP) = 0006<br>(SS) = 1A05<br>(SP) = 0016<br>Stack: +0 19F5                            |  |  |
| 0006             | SUB AX, AX                | 2BC0               | (AX) = 0000<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 19F5<br>(IP) = 0006                               | (AX) = 0000<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 19F5<br>(IP) = 0008                               |  |  |
| 0008             | PUSH AX                   | 50                 | (AX) = 0000<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 19F5<br>(IP) = 0008<br>(SS) = 1A05<br>(SP) = 0016 | (AX) = 0000<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 19F5<br>(IP) = 0009<br>(SS) = 1A05<br>(SP) = 0014 |  |  |
|                  |                           |                    | Stack: +0 19F5   | Stack: +0 0000<br>Stack: +2 19F5   |  |  |
| 0009             | MOV AX, 1A07              | B8071A             | (AX) = 0000<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 19F5<br>(IP) = 0009                               | (AX) = 1A07<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 19F5<br>(IP) = 000C                               |  |  |

| 000C | MOV DS, AX   | 8ED8   | (AX) = 1A07<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 19F5<br>(IP) = 000C   | (AX) = 1A07<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 000E   |
|------|--------------|--------|--|--|
| 000E | MOV DX, 0010 | BA0000 | (AX) = 1A07<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 000E   | (AX) = 1A07<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 0011   |
| 0011 | CALL 0000    | E8ECFF | (AX) = 1A07<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 0011<br>(SS) = 1A05<br>(SP) = 0014<br>Stack: +0 0000<br>Stack: +2 19F5                   | (AX) = 1A07<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 0000<br>(SS) = 1A05<br>(SP) = 0012<br>Stack: +0 0014<br>Stack: +2 0000<br>Stack: +4 19F5 |
| 0000 | MOV AX, 9    | B409   | (AX) = 1A07<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 0000   | (AX) = 0907<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 0002   |
| 0002 | INT 21       | CD21   | (AX) = 0907<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 0002   | (AX) = 0907<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 0004   |
| 0004 | RET          | C3     | (AX) = 0907<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 0004<br>(SS) = 1A05<br>(SP) = 0012<br>Stack: +0 0014<br>Stack: +2 0000<br>Stack: +4 19F5 | (AX) = 0907<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 0014<br>(SS) = 1A05<br>(SP) = 0014<br>Stack: +0 0000<br>Stack: +2 19F5                   |
| 0014 | MOV DX, 0010 | BA1000 | (AX) = 0907<br>(DX) = 0000<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 0014   | (AX) = 0907<br>(DX) = 0010<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 0017   |
| 0017 | CALL 0000    | E8ECFF | (AX) = 0907<br>(DX) = 0010<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 0017<br>(SS) = 1A05<br>(SP) = 0014<br>Stack: +0 0000<br>Stack: +2 19F5                   | (AX) = 0907<br>(DX) = 0010<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 0000<br>(SS) = 1A05<br>(SP) = 0012<br>Stack: +0 001A<br>Stack: +2 0000<br>Stack: +4 19F5 |

| 0000 | MOV AH, 9 | B409 | (AX) = 1A07<br>(DX) = 0010<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 0000   | (AX) = 0907<br>(DX) = 0010<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 0002   |
|------|-----------|------|--|--|
| 0002 | INT 21    | CD21 | (AX) = 0907<br>(DX) = 0010<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 0002   | (AX) = 0907<br>(DX) = 0010<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 0004   |
| 0004 | RET       | СЗ   | (AX) = 0907<br>(DX) = 0010<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 0004<br>(SS) = 1A05<br>(SP) = 0012<br>Stack: +0 001A<br>Stack: +2 0000<br>Stack: +4 19F5 | (AX) = 0907<br>(DX) = 0010<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 001A<br>(SS) = 1A05<br>(SP) = 0014<br>Stack: +0 0000<br>Stack: +2 19F5 |
| 001A | RET       | СВ   | (AX) = 0907<br>(DX) = 0010<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 001A<br>(SS) = 1A05<br>(SP) = 0014<br>(CS) = 1A0A<br>Stack: +2 0000<br>Stack: +4 19F5    | (AX) = 0907<br>(DX) = 0010<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 0000<br>(SS) = 1A05<br>(SP) = 0018<br>(CS) = 19F5                      |
| 0000 | INT 20    | CD20 | (AX) = 0907<br>(DX) = 0010<br>(DS) = 1A07<br>(IP) = 0000<br>(SS) = 1A05<br>(SP) = 0018<br>(CS) = 19F5  | Программа<br>завершена   |

# Выводы.

Были освоены навыки работы с программами на языке Ассемблер: их трансляция, отладка, компоновка и выполнение.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

Название файла: HELLO1.ASM

```
; HELLO1.ASM - упрощенная версия учебной программы лаб.раб. N1
              по дисциплине "Архитектура компьютера"
 ******************
; Назначение: Программа формирует и выводит на экран приветствие
             пользователя с помощью функции ДОС "Вывод строки"
             (номер 09 прерывание 21h), которая:
             - обеспечивает вывод на экран строки символов,
;
               заканчивающейся знаком "$";
             - требует задания в регистре ah номера функции=09h,
;
               а в регистре dx - смещения адреса выводимой
               строки;
              - использует регистр ах и не сохраняет его
               содержимое.
 *****************
  DOSSEG
                                            ; Задание сегментов под
ДОС
  .MODEL SMALL
                                            ; Модель памяти-
SMALL (Малая)
  .STACK 100h
                                            ; Отвести под Стек 256
байт
                                            ; Начало сегмента
   .DATA
данных
Greeting LABEL BYTE
                                            ; Текст приветствия
  DB 'Hello world, by Krivencova Lyubov',13,10,'$'
                                     ; Начало сегмента кода
  mov ax, @data
                                      ; Загрузка в DS адреса начала
  mov ds, ax
                                     ; сегмента данных
  mov dx, OFFSET Greeting
                                     ; Загрузка в dx смещения
                                     ; адреса текста приветствия
DisplayGreeting:
  mov ah, 9
                                      ; # функции ДОС печати строки
  int 21h
                                     ; вывод на экран приветствия
  mov ah, 4ch
                                      ; # функции ДОС завершения
программы
  int 21h
                                     ; завершение программы и выход
в ДОС
  END
```

## Название файла: HELLO2.ASM

```
; HELLO2 - Учебная программа N2 лаб.раб.#1 по дисциплине "Архитектура компьютера" ; Программа использует процедуру для печати строки ; текст программы
```

```
EOFLine EQU '$'
                         ; Определение символьной константы
                         ; "Конец строки"
; Стек программы
ASSUME CS:CODE, SS:AStack
         SEGMENT STACK
AStack
         DW 12 DUP('!') ; Отводится 12 слов памяти
AStack
        ENDS
; Данные программы
        SEGMENT
DATA
; Директивы описания данных
         DB 'Hello Worlds!', OAH, ODH, EOFLine
GREETING DB 'Student from 0382 - $'
DATA
        ENDS
; Код программы
CODE
         SEGMENT
; Процедура печати строки
WriteMsg PROC NEAR
              AH,9
         mov
               21h ; Вызов функции DOS по прерыванию
         int
         ret
WriteMsg ENDP
; Головная процедура
         PROC FAR
Main
         push DS
                      ;\ Сохранение адреса начала PSP в стеке
         sub AX,AX
                       ; > для последующего восстановления по
         push AX
                       ;/ команде ret, завершающей процедуру.
         mov AX,DATA
                                  ; Загрузка сегментного
         mov DS, AX
                                  ; регистра данных.
               DX, OFFSET HELLO
         mov
                                 ; Вывод на экран первой
         call WriteMsg
                                  ; строки приветствия.
         mov DX, OFFSET GREETING; Вывод на экран второй
         call WriteMsg
                                   ; строки приветствия.
         ret
                                   ; Выход в DOS по команде,
                                   ; находящейся в 1-ом слове PSP.
Main
         ENDP
CODE
         ENDS
         END Main
```

#### приложение Б

# ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ (ЛИСТИНГИ)

Название файла: HELLO1.LST

```
#Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
                                             9/10/21 01:01:15
                                             Page 1-1
ы
; HELLO1.ASM - упрощенная версия учебной программы лаб.раб. N1
; по дисциплине "Архитектура компьютера"
: **********************
; Назначение: Программа формирует и выводит на экран приветствие
; пользователя с помощью функции ДОС "Вывод строки"
 (номер 09 прерывание 21h), которая:
;
         - обеспечивает выод на экран строки символов,
               заканчивающейся знаком "$";
         - требует задания в регистре ah номера функции=09h,
               а в регистре dx - смещения адреса выводимой
               строки;
         - использует регистрах и не сохраняет его
               содержимое.
; *******************
; Задание сегментов под ДОС
.MODEL SMALL
                                  ; Модель памяти-SMALL (Малая)
STACK 100h
                                     ; Отвести под Стек 256 байт
.DATA
                                            ; Начало сегмента
данных
0000
                  Greeting LABEL BYTE
                                            ; Текст приветствия
0000 48 65 6C 6C 6F 20 DB 'Hello world, by Krivencova
Lyubov',13,10
              , '$'
      77 6F 72 6C 64 2C
      20 62 79 20 4B 72
      69 76 65 6E 63 6F
      76 61 20 4C 79 75
      62 6F 76 0D 0A 24
                 .CODE
                                                   ; Начало
сегмента кода
                                               9/10/21 01:01:15
#Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
                                                Page
                                                       1-2
 0000 B8 ---- R
                mov ax, @data
                                                        ;
Загрузка в DS адреса
 0003 8E D8
                        mov ds, ax
                                                             ;
сегмента данных
```

0005 BA 0000 R mov dx, OFFSET Greeting ; Загрузка в **dx** смещения ; адреса текста приветствия 8000 DisplayGreeting: 0008 B4 09 mov ah, 9 ; # С" функции ДОС печати 000A CD 21 int 21h выход на экран приветствия 000C B4 4C ; # mov ah, 4ch функции ДОС завершения int 21h 000E CD 21 ; завершение программы и выход в ДОС END #Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 9/10/21 01:01:15 Symbols-1 Segments and Groups: Name Length Align Combine Class GROUP 0024 WORD PUBLIC DATA . . . . . . . . . . . . . 0100 PARA STACK'STACK' 0010 WORD PUBLIC 'CODE' \_TEXT . . . . . . . . . . . . . . Symbols: Name Type Value Attr DISPLAYGREETING . . . . . . L NEAR 0008 \_TEXT GREETING . . . . . . . . . . . . L BYTE 0000 DATA TEXT \_TEXT TEXT 0 @CODESIZE TEXT 0101h TEXT 0 TEXT hello1 @FILENAME . . . . . . . . . . . . . . . . TEXT 510 33 Source Lines 33 Total Lines 19 Symbols 47994 + 459266 Bytes symbol space free 0 Warning Errors

O Severe Errors

## Название файла: HELLO2.LST

HELLO2.LST #Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 9/10/21 00:50:29 Page 1-1 ; HELLO2 - Учебная программа N2 лаб.раб.#1 по дисциплине "архитектура компьютера" ; Программа использует процедуру для печати строки ТЕКСТ ПРОГРАММЫ EOFLine EQU '\$' ; Определение символьной константы ; "Конец строки" ; Стек программы 0000 AStack SEGMENT STACK 0000 000C [DW 12 DUP(?) ; Отводится 12 слов памяти] 0018 AStack ENDS ; Данные программы 0000 DATA SEGMENT; Директивы описания данных 0000 48 65 6C 6C 6F 20 HELLO DB 'Hello Worlds!', OAH, ODH, EOFLine 57 6F 72 6C 64 73 21 0A 0D 24 0010 53 74 75 64 65 6E GREETING DB 'Student from 0382 - Krivencova Lyubov\$' 74 20 66 72 6F 6D 20 30 33 38 32 20 2D 20 24 DATA ENDS 0025 ; Код программы 0000 CODE SEGMENT ; Процедура печати строки 0000 WriteMsg PROC NEAR 0000 B4 09 mov AH, 9 0002 CD 21 int 21h ; Вызов функции DOS по прерыванию 0004 C3 ret 0005 WriteMsq ENDP ; Головная процедура

#Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 9/10/21 00:50:29 Page 1-2

0005 Main PROC FAR

```
0005 1E push DS ;\ Сохранени е адреса начала PSP в стеке 0006 2B CO sub AX,AX ;> для последующего восстановления по 0008 50 push AX ;/ команде ret, завершающей процедуру.

      0009
      B8 ---- R mov
      AX,DATA
      ; Загрузка сегментного

      000С
      8E D8
      mov
      DS,AX
      ; регистра данных.

000E BA 0000 Rmov DX, OFFSET HELLO ; Вывов на экран первой
0011 E8 0000 R call WriteMsg
                                                       ; строеи приветствия.
0014 ВА 0010 Rmov DX, OFFSET GREETING; Вывов на экран второй
0017 E8 0000 R call WriteMsg
                                                        ; строки приветствия.
001A CB ret
                                                    ; Выход в DOS по команде,
                                      ; находящейся в 1-ом слове PSP.
001B
                                      ENDP
                          Main
                          CODE
001B
                                      ENDS
                           END Main
```

#Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 9/10/21 00:50:29 Symbols-1

#### Segments and Groups:

|                                 |   |   | N a m | е    |   |   | Lengt | h                    | Alig                 | ŋn   | Combi    | ne Class |
|---------------------------------|---|---|-------|------|---|---|-------|----------------------|----------------------|------|----------|----------|
| ASTACK CODE DATA                | • |   |       |      |   |   |       | 001B                 | PARA<br>PARA<br>PARA | NONE |          |          |
| Symbols:                        |   |   |       |      |   |   |       |                      |                      |      |          |          |
|                                 |   |   | N a m | е    |   |   | Type  | Valu                 | ıe                   | Attr |          |          |
| EOFLINE .                       |   |   |       |      | • | • |       | NUMBE                | :R                   | 0024 | <u> </u> |          |
| GREETING .                      |   | • |       |      | • | • | •     | L BYT                | Œ                    | 0010 | DATA     |          |
| HELLO                           |   |   |       |      | • | • | •     | L BYT                | Œ                    | 0000 | DATA     |          |
| MAIN 0016                       | • | • |       |      | • | • | •     | F PRO                | )C                   | 0005 | CODE     | Length = |
| WRITEMSG . 0005                 | • | • |       |      | • | • |       | N PRO                | )C                   | 0000 | CODE     | Length = |
| @CPU<br>@FILENAME<br>@VERSION . |   |   |       | <br> |   |   |       | TEXT<br>TEXT<br>TEXT | 0101<br>hell<br>510  |      |          |          |

<sup>52</sup> Source Lines

47986 + 459271 Bytes symbol space free

<sup>52</sup> Total Lines

<sup>13</sup> Symbols

- 0 Warning Errors
- O Severe Errors