1)Разделить сеть на подсети в соответствии с системой адресации IPv4. Выделить достаточно адресов для размещения x+20 хостов в подсетях 1 и 2, x+10 в подсети 3, по 2 адреса интерфейса на соединения "точка-точка" между маршрутизаторами, где x - Ваш номер по списку в ЭУ

Результаты работы:

Разбиение сети на подсети начинается с подсетей с наибольшим количеством устройств.

192.168.11.0 - 11000000.10101000.00001011.00000000

Маски для подсетей 1 и 2:

$$2^6 - 2 > 31$$

Для адресации используются 6 битов.

Первая подсеть:

IP-адрес подсети 192.168.11.0

Широковещательный адрес подсети 192.168.11.63

Диапазон адресов 192.168.11.1 - 192.168.11.62

Вторая подсеть:

IP-адрес подсети 192.168.11.64

Широковещательный адрес подсети 192.168.11.127

Диапазон адресов 192.168.11.65 - 192.168.11.126

Маски для подсети 3:

$$2^5 - 2 \ge 21$$

Для адресации используются 5 битов.

Третья подсеть:

ІР-адрес подсети 192.168.11.128

Широковещательный адрес подсети 192.168.11.159

Диапазон адресов 192.168.11.129 - 192.168.11.158

Маски для подсетей 4, 5, 6:

$$2^2 - 2 \ge 2$$

Для адресации используются 2 бита.

4 подсеть:

IP-адрес подсети 192.168.11.160

Широковещательный адрес подсети 192.168.11.163

Диапазон адресов 192.168.11.161 - 192.168.11.162

5 подсеть:

IP-адрес подсети 192.168.11.164

Широковещательный адрес подсети 192.168.11.167

Диапазон адресов 192.168.11.165 - 192.168.11.166

6 подсеть:

IP-адрес подсети 192.168.11.168

Широковещательный адрес подсети 192.168.11.171

Диапазон адресов 192.168.11.169 - 192.168.11.170