

Java NIO: Buffer、Channel 和 Selector



创建时间: 2018-02-02 12:47:00

[TOC]


本文将介绍 Java NIO 中三大组件 Buffer、Channel、Selector 的使用。

本来要一起介绍**非阻塞 IO** 和 JDK7 的**异步 IO** 的,不过因为之前的文章真的太长了,有点影响读者阅读,所以这里将它们放到另一篇文章中进行介绍。

Buffer

一个 Buffer 本质上是内存中的一块,我们可以将数据写入这块内存,之后从这块内存获取数据。

java.nio 定义了以下几个 Buffer 的实现,这个图读者应该也在不少地方见过了吧。



其实核心是最后的 ByteBuffer,前面的一大串类只是包装了一下它而已,我们使用最多的通常也是 ByteBuffer。


我们应该将 Buffer 理解为一个数组,IntBuffer、CharBuffer、DoubleBuffer 等分别对应 int[]、char[]、double[] 等。

MappedByteBuffer 用于实现内存映射文件,也不是本文关注的重点。

我觉得操作 Buffer 和操作数组、类集差不多,只不过大部分时候我们都把它放到了 NIO 的场景里面来使用而已。下面介绍 Buffer 中的几个重要属性和几个重要方法。

position、limit、capacity

就像数组有数组容量,每次访问元素要指定下标,Buffer 中也有几个重要属性: position、limit、capacity。




最好理解的当然是 capacity,它代表这个缓冲区的容量,一旦设定就不可以更改。比如 capacity为 1024 的 IntBuffer,代表其一次可以存放 1024 个 int 类型的值。一旦 Buffer 的容量达到 capacity,需要清空 Buffer,才能重新写入值。

position 和 limit 是变化的,我们分别看下读和写操作下,它们是如何变化的。

position 的初始值是 0,每往 Buffer 中写入一个值,position 就自动加 1,代表下一次的写入位置。读操作的时候也是类似的,每读一个值,position 就自动加 1。

从写操作模式到读操作模式切换的时候(**flip**),position 都会归零,这样就可以从头开始读写了。

Limit: 写操作模式下, limit 代表的是最大能写入的数据, 这个时候 limit 等于 capacity。写结束后, 切换到读模式, 此时的 limit 等于 Buffer 中实际的数据大小, 因为 Buffer 不一定被写满了。



初始化 Buffer

每个 Buffer 实现类都提供了一个静态方法 allocate(int capacity) 帮助我们快速实例化一个 Buffer。如:

```
ByteBuffer byteBuf = ByteBuffer.allocate(1024);
IntBuffer intBuf = IntBuffer.allocate(1024);
LongBuffer longBuf = LongBuffer.allocate(1024);
// ...
```

另外,我们经常使用 wrap 方法来初始化一个 Buffer。

```
public static ByteBuffer wrap(byte[] array) {
    ...
}
```

填充 Buffer

各个 Buffer 类都提供了一些 put 方法用于将数据填充到 Buffer 中,如 ByteBuffer 中的几个 put 方法:

→/ 填充一个 byte 值

```
public abstract ByteBuffer put(byte b);

// 在指定位置填充一个 int 值

public abstract ByteBuffer put(int index, byte b);

// 将一个数组中的值填充进去

public final ByteBuffer put(byte[] src) {...}

public ByteBuffer put(byte[] src, int offset, int length) {...}
```

上述这些方法需要自己控制 Buffer 大小,不能超过 capacity,超过会抛 java.nio.BufferOverflowException 异常。

对于 Buffer 来说,另一个常见的操作中就是,我们要将来自 Channel 的数据填充到 Buffer 中,在系统层面上,这个操作我们称为**读操作**,因为数据是从外部(文件或网络等)读到内存中。

```
int num = channel.read(buf);
```

上述方法会返回从 Channel 中读入到 Buffer 的数据大小。

提取 Buffer 中的值

前面介绍了写操作,每写入一个值,position 的值都需要加 1,所以 position 最后会指向最后一次写入的位置的后面一个,如果 Buffer 写满了,那么 position 等于 capacity (position 从 0 开始)。

如果要读 Buffer 中的值,需要切换模式,从写入模式切换到读出模式。注意,通常在说 NIO 的读操作的时候,我们说的是从 Channel 中读数据到 Buffer 中,对应的是对 Buffer 的写入操作,初学者需要理清楚这个。

调用 Buffer 的 flip() 方法,可以从写入模式切换到读取模式。其实这个方法也就是设置了一下 position 和 limit 值罢了。

```
public final Buffer flip() {
    limit = position; // 将 limit 设置为实际写入的数据数量
    position = 0; // 重置 position 为 0
    mark = -1; // mark 之后再说
    return this;
}
```

对应写入操作的一系列 put 方法, 读操作提供了一系列的 get 方法:

```
// 根据 position 来获取数据
public abstract byte get();
// 获取指定位置的数据
public abstract byte get(int index);
// 将 Buffer 中的数据写入到数组中
public ByteBuffer get(byte[] dst)
```

附一个经常使用的方法:

```
new String(buffer.array()).trim();
```

当然了,除了将数据从 Buffer 取出来使用,更常见的操作是将我们写入的数据传输到 Channel 中,如通过 FileChannel 将数据写入到文件中,通过 SocketChannel 将数据写入网络发送到远程机器等。对应的,这种操作,我们称之为**写操作**。

```
int num = channel.write(buf);
```

mark() & reset()

除了 position、limit、capacity 这三个基本的属性外,还有一个常用的属性就是 mark。

mark 用于临时保存 position 的值,每次调用 mark() 方法都会将 mark 设值为当前的 position,便于后续需要的时候使用。

```
public final Buffer mark() {
    mark = position;
    return this;
}
```

那到底什么时候用呢?考虑以下场景,我们在 position 为 5 的时候,先 mark()一下,然后继续往下读,读到第 10 的时候,我想重新回到 position 为 5 的地方重新来一遍,那只要调一下 reset()方法,position 就回到 5 了。

```
public final Buffer reset() {
   int m = mark;
   if (m < 0)
        throw new InvalidMarkException();
   position = m;
   return this;
}</pre>
```

rewind() & clear() & compact()

rewind(): 会重置 position 为 0, 通常用于重新从头读写 Buffer。

```
public final Buffer rewind() {
    position = 0;
    mark = -1;
    return this;
}
```

clear(): 有点重置 Buffer 的意思,相当于重新实例化了一样。

通常,我们会先填充 Buffer,然后从 Buffer 读取数据,之后我们再重新往里填充新的数据,我们一般在重新填充之前先调用 clear()。

```
public final Buffer clear() {
    position = 0;
    limit = capacity;
    mark = -1;
    return this;
}
```

compact(): 和 clear()一样的是,它们都是在准备往 Buffer 填充新的数据之前调用。


前面说的 clear() 方法会重置几个属性,但是我们要看到,clear() 方法并不会将 Buffer 中的数据清空,只不过后续的写入会覆盖掉原来的数据,也就相当于清空了数据了。

而 compact() 方法有点不一样,调用这个方法以后,会先处理还没有读取的数据,也就是 position 到 limit 之间的数据(还没有读过的数据),先将这些数据移到左边,然后在这个基础上再开始写

入。 很明显,此时 limit 还是等于 capacity,position 指向原来数据的右边。

Channel


所有的 NIO 操作始于通道,通道是数据来源或数据写入的目的地,主要地,我们将关心 java.nio 包中实现的以下几个 Channel:




- FileChannel: 文件通道,用于文件的读和写
- DatagramChannel: 用于 UDP 连接的接收和发送
- SocketChannel: 把它理解为 TCP 连接通道, 简单理解就是 TCP 客户端
- ServerSocketChannel: TCP 对应的服务端,用于监听某个端口进来的请求

这里不是很理解这些也没关系,后面介绍了代码之后就清晰了。还有,我们最应该关注,也是后面将会重点介绍的是 SocketChannel 和 ServerSocketChannel。

Channel 经常翻译为通道,类似 IO 中的流,用于读取和写入。它与前面介绍的 Buffer 打交道,读操作的时候将 Channel 中的数据填充到 Buffer 中,而写操作时将 Buffer 中的数据写入到 Channel 中。





至少读者应该记住一点,这两个方法都是 channel 实例的方法。

FileChannel

我想文件操作对于大家来说应该是最熟悉的,不过我们在说 NIO 的时候,其实 FileChannel 并不是 一 关注的重点。而且后面我们说非阻塞的时候会看到,FileChannel 是不支持非阻塞的。

这里算是简单介绍下常用的操作吧,感兴趣的读者瞄一眼就是了。

初始化:

```
FileInputStream inputStream = new FileInputStream(new File("/data.txt"));
FileChannel fileChannel = inputStream.getChannel();
```

当然了,我们也可以从 RandomAccessFile#getChannel 来得到 FileChannel。

读取文件内容:

```
ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(1024);
int num = fileChannel.read(buffer);
```

前面我们也说了, 所有的 Channel 都是和 Buffer 打交道的。

写入文件内容:

```
ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(1024);
buffer.put("随机写入一些内容到 Buffer 中".getBytes());
// Buffer 切换为读模式
buffer.flip();
while(buffer.hasRemaining()) {
    // 将 Buffer 中的内容写入文件
    fileChannel.write(buffer);
}
```

SocketChannel

我们前面说了,我们可以将 SocketChannel 理解成一个 TCP 客户端。虽然这么理解有点狭隘,因为我们在介绍 ServerSocketChannel 的时候会看到另一种使用方式。

打开一个 TCP 连接:



当然了,上面的这行代码等价于下面的两行:

```
// 打开一个通道
SocketChannel socketChannel = SocketChannel.open();
// 发起连接
socketChannel.connect(new InetSocketAddress("https://www.javadoop.com", 80));
SocketChannel 的读写和 FileChannel 没什么区别,就是操作缓冲区。
```

```
// 读取数据
socketChannel.read(buffer);

// 写入数据到网络连接中
while(buffer.hasRemaining()) {
    socketChannel.write(buffer);
}
```

不要在这里停留太久, 先继续往下走。

ServerSocketChannel

之前说 SocketChannel 是 TCP 客户端,这里说的 ServerSocketChannel 就是对应的服务端。

ServerSocketChannel 用于监听机器端口、管理从这个端口进来的 TCP 连接。

// 实例化

```
ServerSocketChannel serverSocketChannel = ServerSocketChannel.open();

// 监听 8080 端口

serverSocketChannel.socket().bind(new InetSocketAddress(8080));

while (true) {

    // -旦有一个 TCP 连接进来,就对应创建一个 SocketChannel 进行处理

    SocketChannel socketChannel = serverSocketChannel.accept();
}
```

这里我们可以看到 SocketChannel 的第二个实例化方式

到这里,我们应该能理解 SocketChannel 了,它不仅仅是 TCP 客户端,它代表的是一个网络通 一 道,可读可写。

ServerSocketChannel 不和 Buffer 打交道了,因为它并不实际处理数据,它一旦接收到请求后,实例化 SocketChannel,之后在这个连接通道上的数据传递它就不管了,因为它需要继续监听端口,等待下一个连接。

DatagramChannel

UDP 和 TCP 不一样,DatagramChannel 一个类处理了服务端和客户端。

科普一下,UDP 是面向无连接的,不需要和对方握手,不需要通知对方,就可以直接将数据包 投出去,至于能不能送达,它是不知道的

监听端口:

```
DatagramChannel channel = DatagramChannel.open();
channel.socket().bind(new InetSocketAddress(9090));

ByteBuffer buf = ByteBuffer.allocate(48);
channel.receive(buf);
```

发送数据:

Selector

NIO 三大组件就剩 Selector 了,Selector 建立在非阻塞的基础之上,大家经常听到的 **多路复用** 在 Java 世界中指的就是它,用于实现一个线程管理多个 Channel。

读者在这一节不能消化 Selector 也没关系,因为后续在介绍非阻塞 IO 的时候还得说到这个,这里 一 先介绍一些基本的接口操作。

• 首先,我们开启一个 Selector。你们爱翻译成选择器也好,多路复用器也好。

Selector selector = Selector.open();

 将 Channel 注册到 Selector 上。前面我们说了,Selector 建立在非阻塞模式之上,所以注册到 Selector 的 Channel 必须要支持非阻塞模式,FileChannel 不支持非阻塞,我们这里讨论最常 见的 SocketChannel 和 ServerSocketChannel。

// 将通道设置为非阻塞模式,因为默认都是阻塞模式的

channel.configureBlocking(false);

// 注册

SelectionKey key = channel.register(selector, SelectionKey.OP READ);

register 方法的第二个 int 型参数(使用二进制的标记位)用于表明需要监听哪些感兴趣的事件,共以下四种事件:

SelectionKey.OP_READ

对应 0000001, 通道中有数据可以进行读取

SelectionKey.OP WRITE

对应 00000100, 可以往通道中写入数据

SelectionKey.OP CONNECT

对应 00001000, 成功建立 TCP 连接

SelectionKey.OP_ACCEPT

对应 00010000, 接受 TCP 连接

我们可以同时监听一个 Channel 中的发生的多个事件,比如我们要监听 ACCEPT 和 READ 事件,那么指定参数为二进制的 00010001 即十进制数值 17 即可。

注册方法返回值是 **SelectionKey** 实例,它包含了 Channel 和 Selector 信息,也包括了一个叫做 Interest Set 的信息,即我们设置的我们感兴趣的正在监听的事件集合。

• 週用 select() 方法获取通道信息。用于判断是否有我们感兴趣的事件已经发生了。

Selector 的操作就是以上 3 步,这里来一个简单的示例,大家看一下就好了。之后在介绍非阻塞 IO 的时候,会演示一份可执行的示例代码。

```
Selector selector = Selector.open();
channel.configureBlocking(false);
SelectionKey key = channel.register(selector, SelectionKey.OP READ);
while(true) {
  // 判断是否有事件准备好
  int readyChannels = selector.select();
  if(readyChannels == 0) continue;
  // 遍历
  Set<SelectionKey> selectedKeys = selector.selectedKeys();
  Iterator<SelectionKey> keyIterator = selectedKeys.iterator();
  while(keyIterator.hasNext()) {
    SelectionKey key = keyIterator.next();
    if(key.isAcceptable()) {
        // a connection was accepted by a ServerSocketChannel.
    } else if (key.isConnectable()) {
        // a connection was established with a remote server.
    } else if (key.isReadable()) {
        // a channel is ready for reading
    } else if (key.isWritable()) {
        // a channel is ready for writing
    }
    keyIterator.remove();
}
```

对于 Selector, 我们还需要非常熟悉以下几个方法:

select()

调用此方法,会将**上次 select 之后的**准备好的 channel 对应的 SelectionKey 复制到 selected set 中。如果没有任何通道准备好,这个方法会阻塞,直到至少有一个通道准备好。

selectNow()

功能和 select 一样,区别在于如果没有准备好的通道,那么此方法会立即返回 0。

select(long timeout)

看了前面两个,这个应该很好理解了,如果没有通道准备好,此方法会等待一会

wakeup()

这个方法是用来唤醒等待在 select() 和 select(timeout) 上的线程的。如果 wakeup() 先被调用,此时没有线程在 select 上阻塞,那么之后的一个 select() 或 select(timeout) 会立即返回,而不会阻塞,当然,它只会作用一次。

小结

到此为止,介绍了 Buffer、Channel 和 Selector 的常见接口。

Buffer 和数组差不多,它有 position、limit、capacity 几个重要属性。put() 一下数据、flip() 切换 到读模式、然后用 get() 获取数据、clear() 一下清空数据、重新回到 put() 写入数据。

Channel 基本上只和 Buffer 打交道,最重要的接口就是 channel.read(buffer) 和 channel.write(buffer)。

Selector 用于实现非阻塞 IO,这里仅仅介绍接口使用,后续请关注非阻塞 IO 的介绍。

(全文完)

留下你的评论

♀ 昵称

☑ 用于接收回复提醒

-> 使用 🗘 登录 <-