## BTS SIO - EPREUVE E5 PROJET N°2

Yanis Mingam
KEYCE ACADEMY OGEC D'ALZON

#### Table des matières

l.	Mise en contexte
II.	Configuration du Routeur / Pare-Feu (PfSense) Erreur ! Signet non défini.
III.	Configuration du serveur principal (AD-DS)
	Création d'Unités d'Organisation (UO) et création d'utilisateurs Erreur ! Signet défini.
V.	Configuration des machines clientes (Windows 11) Erreur! Signet non défini.
	Mise en place de dossiers partagés selon l'UO (secrétariat, RH, comptabilité,Er
reu	r ! Signet non défini.
VII.	Mise en place de GPO spécifiques Erreur ! Signet non défini.
VIII.	Configuration du serveur de redondance Erreur! Signet non défini.
IX. vlan	Configuration avancée du Routeur / Pare-Feu PfSense (DHCP, règles de filtrage,
reu	r ! Signet non défini.

#### I. Mise en contexte

L'établissement scolaire Poudlard a ouvert ses portes. Devant accueillir un nombre assez élevé de personnel, administratif et pédagogique, mais aussi d'élèves / étudiants, il est nécessaire d'améliorer le parc informatique mis en place

C'est dans ce contexte que cet établissement fait appel à notre société « Mingam Corp. ». Avant toute chose, il faut considérer les moyens dont Poudlard dispose afin de le rapporter aux besoins évoqués et ainsi trouver des solutions adaptées.

Ne générant pas de revenus, l'école vit et se développe grâce aux subventions et à l'investissement de l'Education Nationale. En partant de se principe, on tentera au maximum de privilégier des solutions gratuites.

Voici le plan de l'infrastructure :




Figure 1 - Schéma de l'infrastructure

Le Schéma ci-dessus présente les composantes de l'infrastructure qui ont été mise en place et qui vont être mises en place au sein de l'établissement. On y retrouve les éléments suivants :

- Un routeur / Pare-Feu PfSense qui permet de fournir un accès à internet aux machines du réseau tout en filtrant le trafic, en distribuant par exemple des adresses IP.
- Un serveur Active Directory (AD) sous Windows Server 2022 permettant entreautre de gérer efficacement un grand nombre d'utilisateurs ainsi que leurs spécificités.
- Un serveur redondant qui réplique en temps réel le serveur AD afin de pouvoir assurer une continuité des services en cas de panne du serveur dit « principal ».
- Un serveur GLPI, permettant de mettre en place un système de tickets, ainsi qu'un inventaire automatique du matériel (PC, écrans, vidéoprojecteurs, etc...).
- Une machine client Windows 11, faisant partie du domaine de l'AD.
- Un serveur VPN client-to-site afin de permettre aux techniciens IT d'accéder depuis un réseau distant au parc informatique (le poste technicien se trouve sur le réseau 172.16.0.0/24)

#### On a aussi le tableau d'adresses IP:

NOM	ADRESSE
Routeur / Pare-Feu (PfSense)	192.168.100.1
SRV-AD-DS-MAIN	192.168.100.2
SRV-AD-DS-REDUNDANT	192.168.100.3
GLPI	192.168.100.5
SRV-FOG	192.168.100.10
POSTE CLIENT A	DHCP
POSTE CLIENT B	DHCP
POSTE CLIENT TECH	DHCP

Figure 2 - Tableau d'adresses IP

Le routeur / pare-feu se situe entre le FAI et le réseau local de Poudlard. Les adresses des serveurs sont toujours fixes, car il faut pouvoir interagir en permanence avec eux. Quant aux postes clients, ils obtiendront une adresse via le DHCP.

#### II. Mise en place d'un serveur GLPI sur le réseau

Afin de permettre aux techniciens IT d'avoir un suivi en quasi-temps réel des machines du réseau, on déploie un serveur GLPI. Cela permettra d'assurer un suivi des incidents

Voici l'installation de GLPI depuis une machine Debian 12 sans interface graphique:

```
root@GLPI-POUDLARD:/home/glpi# cd /tmp
root@GLPI-POUDLARD:/tmp# wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.18/glpi-10.0.18.tgz

Figure 3 - Installation de GLPI10 dans le dossier tmp

root@GLPI-POUDLARD:/tmp# tar -xzvf glpi-10.0.18.tgz -C /var/www/
```

Figure 4 – Extraction de l'archive GLPI10

Il s'agit maintenant de créer la base de donnée à partir de laquelle les données de GLPI seront stockées.

```
root@GLPI-POUDLARD:/home/glpi# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 33
Server version: 10.11.6-MariaDB-0+deb12u1 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
Query OK, 1 row affected (0,002 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'glpi';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;

MariaDB [(none)]> EXIT;
```

Figure 5 : Création de la base de données GLPI

Figure 6 : Configuration PHP

Comme pour tout serveur web, lorsque l'on y monte un service, il est nécessaire d'activer ce service (pour pouvoir accéder à l'interface web de GLPI dans notre cas)

```
root@GLPI-POUDLARD:~# a2ensite glpi.conf
Enabling site glpi.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
root@GLPI-POUDLARD:~# a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
root@GLPI-POUDLARD:~# systemctl restart apache2
```

Figure 7 : Activation du site



Figure 8 : Installation de GLPI



Figure 9 : Page de connexion GLPI

GLPI est maintenant accessible (il sera possible de faire l'inventaire des machines du réseau grâce à GLPI agent)




Figure 10 : Interface GLPI

# III. Configuration d'un serveur de déploiement de client lourd par PXE (Fog Project)

FOG Project est un projet libre et open-source permettant de capturer et déployer des images à travers le protocole de démarrage PXE

Comme pour le serveur GLPI, on monte le serveur FOG sur une machine Debian 12 sans interface graphique :

Figure 11: Installation du serveur FOG

L'interface web de FOG est maintenant disponible à l'adresse 192.168.100.10:

```
* You still need to install/update your database schema.

* This can be done by opening a web browser and going to:

http://192.168.100.10/fog/management

* Press [Enter] key when database is updated/installed.
```

Figure 12: L'interface web FOG est maintenant disponible

```
* Update fogstorage database password.

* Update fogstorage database password.

* Granting access to fogstorage database user.

OK

* Setting up storage.

* Setting up and starting DHCP Server.

* Softing up and starting DHCP Server.

OK

* Setting up and starting SFIP Server.

OK

* Setting up SFIP SERVER.

OK

* Setting up SFIP SERVER.

OK

* Update SFIP SERVER.

OK

* Installing UDPCast.

* OK

* Installing UDPCast.

OK

* Enabling FOG System Services

* Setting permissions on FOGMulticastManager.service script.

OK

* Enabling FOGMulticastManager.service Service.

OK

* Setting permissions on FOGMulticastManager.service script.

OK

* Enabling FOGMulticastManager.service Service.

OK

* Setting permissions on FOGMulticastManager.service script.

OK

* Enabling FOGSsing Service.

OK

* Setting permissions on FOGSmapineplicator.service script.

OK

* Enabling FOGSsing Service.

OK

* Setting permissions on FOGSmapineplicator.service.

OK

* Setting permissions on FOGSmapineplicator.service.

OK

* Setting permissions on FOGSmapinelath.service script.

OK

* Enabling FOGSsing Service.

OK

* Setting permissions on FOGSmapinelath.service script.

OK

* Enabling FOGSmapinelath.service service.

OK

* Setting permissions on FOGSmapinelath.service script.

OK

* Enabling FOGSmapinelath.service service.

OK

* Setting permissions on FOGSmapinelath.service script.

OK

* Setting pognissions on FOGSmapinelath.service script.

OK

* Setting pognissions on FOGSmapinelath.service.

OK

* Setting up Good Service.

OK

* Setting pognissions on FOGSmapinelath.
```

Figure 13 : La base de données est créée




Figure 14 - Interface web FOG

Afin de permettre à FOG de fonctionner dans notre réseau (192.168.100.0/24) à travers le PXE, il faut préciser dans les options d'étendues DHCP l'adresse IP du serveur FOG (option 66) ainsi que le fichier de démarrage que les postes du pc devront charger sur le réseau lors du démarrage en PXE :




Figure 15 : Configuration des options d'étendues DHCP (1)




Figure 16 : Configuration des options d'étendues DHCP (2)

Lors du démarrage sur un poste client du réseau en PXE, on arrive sur l'interface FOG ce qui signifie que le déploiement a fonctionné. On peut maintenant capturer puis déployer une image. Pour cela, on lance l'option « Quick Registration and Inventory ». Une fois cela terminé, sur l'interface web, on lance une tâche de capture sur le poste client qui est maintenant reconnu par FOG :




Figure 17: Interface FOG lorsque l'on boot en PXE




Figure 18: Interface FOG lorsque l'on boot en PXE




Figure 19 : Capture de l'image

Lorsque l'on redémarre FOG, l'image capturée est même prête à être déployée.




Figure 20 : L'image a été capturée et peut maintenant être déployée

### IV. Déploiement d'un VPN (Open VPN) client to site

Afin de permettre aux techniciens informatiques d'accéder au réseau de l'école, on déploie un serveur VPN de type client-to-site (Open VPN). La connexion passera par un tunnel sur le réseau 10.10.10.0/24.

Tout d'abord, on créé un certificat qui permet de rendre le tunnel VPN plus sécurisé




Figure 21: Création d'un certificat d'autorité

On créé ensuite un utilisateur local pour lequel on attribue un certificat utilisateur qui permettra se connecter au VPN via cet utilisateur :




Figure 22 : Création d'un utilisateur pour l'accès VPN

On peut maintenant configurer le serveur OpenVPN (on change le port VPN qui par défaut est 1194 et on le passe à 1199




Figure 23 : Configuration du VPN




Figure 24: Configuration du VPN (2)

On précise maintenant l'adresse du tunnel par lequel le VPN va passer (10.10.10.0/24) ainsi que l'adresse du réseau auquel on veut accéder (192.168.100.0/24) :

IPv4 Tunnel Network  This is the IPv4 virtual network or network type alias with a sexpressed using CIDR notation (e.g. 10.0.8 0/24). The first use	
This is the IPv4 virtual network or network type alias with a s	
	ingle entry used for private communications between this server and client hosts
	sable address in the network will be assigned to the server virtual interface. The remaining
usable addresses will be assigned to connecting clients.	
A tunnel network of /30 or smaller puts OpenVPN into a spec	cial peer-to-peer mode which cannot push settings to clients. This mode is not compatible
with several options, including Exit Notify, and Inactive.	
IPv6 Tunnel Network	
This is the IPv6 virtual network or network type alias with a s	ingle entry used for private communications between this server and client hosts
	ss in the network will be assigned to the server virtual interface. The remaining addresses
will be assigned to connecting clients.	
Redirect IPv4 Gateway	
Redirect IPv6 Gateway	
IPv4 Local network(s) 192.168.100.0/24	
·	int. Expressed as a comma-separated list of one or more CIDR ranges or host/network
type aliases. This may be left blank if not adding a route to th LAN network.	ne local network through this tunnel on the remote machine. This is generally set to the
ENTHOUTOR.	
IPv6 Local network(s)	
·	int. Expressed as a comma-separated list of one or more IP/PREFIX or host/network type
network.	al network through this tunnel on the remote machine. This is generally set to the LAN
Concurrent connections 10	
Concurrent connections 10 Specify the maximum number of clients allowed to concurrent	nthy connect to this corver
Specify the maximum number of clients allowed to concurre	nuy connect to this server.
Allow Compression Refuse any non-stub compression (Most secure)	v
Allow compression to be used with this VPN instance.	
	low an attacker to extract secrets if they can control compressed plaintext traversing the mation about the VORACLE, CRIME, TIME, and BREACH attacks against TLS to decide if
the use case for this specific VPN is vulnerable to attack.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Asymmetric compression allows an easier transition when co	onnecting with older peers.
Push Compression Push the selected Compression setting to connecting clie	ents.
Type-of-Service Set the TOS IP header value of tunnel packets to match the	ne encapsulated packet value.
Inter-client	server
communication	
Duplicate Connection ☐ Allow multiple concurrent connections from the same use	er
When set, the same user may connect multiple times. When	unset, a new connection from a user will disconnect the previous session.
Users are identified by their username or certificate propertie	es, depending on the VPN configuration. This practice is discouraged security reasons, but
may be necessary in some environments.	io, acpointing on the 11 H configuration. This practice is discouraged security reasons, but

Figure 25 : Configuration du VPN (3)

#### Ici, on précise l'adresse du ou des serveurs DNS du réseau cible :

Ping settings				
Inactive	300			
	Causes OpenVPN to close a client connection after n seconds of inactivity on the TUN/TAP device.  Activity is based on the last incoming or outgoing tunnel packet.  A value of 0 disables this feature.  This option is ignored in Peer-to-Peer Shared Key mode and in SSL/TLS mode with a blank or /30 tunnel network as it will cause the server to exit and not restart.			
Ping method	keepalive – Use keepalive helper to define ping configuration  keepalive helper uses interval and timeout parameters to define ping and ping-restart values as follows: ping = interval ping-restart = timeout*2 push ping = interval push ping-restart = timeout			
Interval	10			
Timeout	60			
Advanced Client Sett	ings			
DNS Default Domain	☑ Provide a default domain name to clients			
DNS Default Domain	poudlard.local			
DNS Server enable	Provide a DNS server list to clients. Addresses may be IPv4 or IPv6.			
DNS Server 1	192.168.100.1			
DNS Server 2	192.168.100.2			
DNS Server 3				
DNS Server 4				
Block Outside DNS	Make Windows 10 Clients Block access to DNS servers except across OpenVPN while connected, forcing clients to use only VPN DNS servers.  Requires Windows 10 and OpenVPN 2.3.9 or later. Only Windows 10 is prone to DNS leakage in this way, other clients will ignore the option as they are not affected.			
Force DNS cache update	☐ Run "net stop dnscache", "net start dnscache", "ipconfig /flushdns" and "ipconfig /registerdns" on connection initiation. This is known to kick Windows into recognizing pushed DNS servers.			
NTP Server enable	Provide an NTP server list to clients			
NetBIOS enable	☐ Enable NetBIOS over TCP/IP  If this option is not set, all NetBIOS-over-TCP/IP options (including WINS) will be disabled.			

Figure 26 : Configuration du VPN (4)



Figure 27 : Exportation de la configuration VPN

On créé une règle de filtrage qui permet au service RDP de fonctionner via la connexion VPN.




Figure 28 : Création d'une règle de filtrage pour permettre au service RDP de fonctionner




Figure 29: Importation de la configuration VPN




Figure 30: Connexion VPN




Figure 31: La connexion RDS s'initie

On constate bien qu'après exportation de la configuration VPN sur le poste technicien en dehors du réseau, la connexion VPN s'établit correctement via le tunnel à l'adresse 10.10.10.6. On peut se connecter via le service RDP sur le serveur AD principal.

V. Mise en place de sauvegarde de postes (Veeam Backup)