Sistemas operacionais II Trabalho 1 - Cluster de máquinas

Akira Kotsugai Felipe Menino Carlos Weslei Luiz

18 de abril de 2018

SUMÁRIO

	Sumário	2
	Lista de ilustrações	3
	Lista de tabelas	5
1	CONTEXTUALIZAÇÃO	6
2	CRIAÇÃO DO CLUSTER	8
2.1	Arquitetura	8
2.2	Instalação do sistema operacional	8
2.3	Configuração das interfaces de rede	11
2.3.1	Configuração do gateway	11
2.3.2	Configuração do host	11
2.4	Gerenciamento dos usuários e grupos	12
2.4.1	Adicionar usuários ao sistema	13
2.4.2	Configuração usuário admin	13
2.4.3	Criação e configuração dos diretórios	14
2.4.4	Configuração dos grupos	15
2.5	Configuração do quota	16
2.6	Configuração dos serviços de rede	18
2.6.1	Configuração do SSH no Gateway	18
2.6.2	Configuração do SSH no Host	19
2.6.3	Configuração do compartilhamento de rede	20
2.7	Testes	21
2.7.1	Partições	21
2.7.2	Configuração de redes das máquinas	23
2.7.3	Conexões SSH	24
2.7.4	Poderes de root para o Administrador	28
2.7.5	Quotas	30
2.7.6	Grupos	31
2	CONCLUÇÃO	20

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

rigura i – Topologia do projeto	С
Figura 2 – Tela inicial de instalação	6
Figura 3 – Configuração das partições	9
Figura 4 – Definições dos serviços/softwares padrão	10
Figura 5 – Confirmação da separação das partições	10
Figura 6 – Configuração de rede - Gateway	11
Figura 7 — Configuração de rede - Host 1	12
Figura 8 – Configuração de rede - Host 2	12
Figura 9 — Adicionando usuários com adduser	13
Figura 10 – Instalação do pacote sudo	13
Figura 11 – Configuração do arquivo sudoers	14
Figura 12 – Grupos e Diretórios para os agendadores e arquivadores	14
Figura 13 — Alteração de grupo dos diretórios agendadores - arquivadores	15
Figura 14 — Permissões - diretórios agendadores e arquivadores $\dots \dots \dots \dots$	15
Figura 15 – Incluindo usuários a seus grupos	15
Figura 16 – Definição de usuários administradores	16
Figura 17 – Arquivo de configuração de quota	16
Figura 18 – Configuração de quota para usuário	17
Figura 19 — Configuração de SSH - Gateway	19
Figura 20 — Configuração de SSH - Host	19
Figura 21 – Bloqueio de acesso externo ao cluster	20
Figura 22 – Gateway particionado	21
Figura 23 – Host 1 particionado	22
Figura 24 – Host 2 particionado	22
Figura 25 – Rede externa e interna do Gateway	23
Figura 26 – Rede interna do Host 1	23
Figura 27 – Rede interna do Host 2	2 4
Figura 28 – Host 1 dando SSH no Gateway com sucesso	2 4
Figura 29 – Host 1 dando SSH no Host 2 diretamente	25
Figura 30 – Host 1 dando SSH no Host 2 pelo Gateway	25
Figura 31 – SSH de outra máquina não pertencente ao cluster, no Gateway	26
Figura 32 – SSH de outra máquina não pertencente ao cluster no Host 1, através	
do Gateway	26
Figura 33 – Host 2 tentando dar SSH em máquina fora do cluster sem sucesso ${\it 2}$	27
Figura 34 – Root tentando dar SSH sem sucesso	27

Figura 35 – Admin conseguindo apagar arquivo de outro usuário	28
Figura 36 – Outro usuário tentando ter poder de root sem sucesso	28
Figura 37 – Admin não consegue se tornar root	29
Figura 38 – Admin não consegue mudar senha do root	29
Figura 39 – Usuário conseguindo baixar arquivo de 7mb	30
Figura 40 – Usuário não conseguindo baixar arquivo de 50mb	30
Figura 41 – Pastas com acesso restrito para os grupos	31
Figura 42 – Agendador tentando acessar pasta de arquivador sem sucesso	31

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Permissões					15
-----------------------	--	--	--	--	----

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

Linux é um termo utilizado para se referir a sistemas operacionais que utilizem o núcleo Linux. O núcleo ou kernel Linux foi desenvolvido pelo programador finlandês Linus Torvalds, inspirado no sistema Minix. O seu código fonte está disponível sob a licença GPL (versão 2), para que qualquer pessoa o possa utilizar, estudar, modificar e distribuir livremente, de acordo com os termos da licença. Atualmente este sistema operacional é muito usado em servidores (Web, E-mail, Banco de Dados...), e também como ferramenta administrativa para segurança em redes de computadores. Saber instalar e configurar este sistema operacional é importante, e uma falha pode causar um resultado catastrófico.

O objetivo deste trabalho é realizar uma configuração de cluster, com duas máquinas no mínimo, instaladas e configuradas de acordo com os seguintes requisitos:

- Sistema operacional: Debian
 - Sem interface gráfica;
 - Partições separadas para o /home e /var. /home com no máximo 100mb e /var com 3gb. O formato das partições será o EXT3
- As máquinas deverão estar na mesma rede. Mesma máscara de rede e faixa de IP.
- A comunicação entre elas deverá ser habilitada por ssh, e não deve ser permitido a uma máquina realizar conexão remota com outra que não pertença ao cluster, exceto o gateway. O acesso ao cluster por máquinas externas deverá ser habilitado, e por isso o gateway deverá ter duas interfaces de rede, uma para comunicação interna e outra para comunicação externa.
- Deverá existir uma máquina gateway, ela irá fornecer acesso as outras máquinas,
 à Internet e a conexão remota externa, ou seja, alguém poderá realizar ssh para o gateway, e a partir daí acessar as máquinas do cluster.
- Não será permitido ssh como root direto. E o usuário administrador não deverá ter acesso a senha do usuário root.
- Os usuários do cluster deverão ter contas em cada máquina, e serão pelo menos 3 usuários. Deve existir um usuário administrador, responsável por gerenciar os demais. Este administrador será o único com acesso a poderes de root em todas as máquinas. Cada usuário deverá ter uma quota em disco de no máximo 50mb, para isso será necessário estudar o funcionamento do pacote quota.
- Os sistemas deverão ter os seguintes grupos:

- Arquivadores: Usuários responsáveis pelo gerenciamento de arquivos
- Agendadores: Usuários responsáveis pelo agendamento de tarefas
- O usuário administrador deverá distribuir os demais nos grupos.
- Para cada grupo deverá ser criado uma pasta no /var. O acesso deverá ser restrito ao grupo, ou seja, usuários que não sejam dos grupos supracitados não poderão acessar o conteúdo das pastas.

2 CRIAÇÃO DO CLUSTER

Neste capítulo será descrito as etapas tomadas para a criação do cluster.

2.1 ARQUITETURA

A arquitetura adotada para a solução dos problemas apresentados, seguirá o modelo cliente/servidor, e pode ser visualizada abaixo:




Figura 1 – Topologia do projeto

Nas próximas seções serão apresentados os passos para a configuração desta arquitetura. É importante lembrar que, os passos estão na mesma sequência em que as configurações foram realizadas.

2.2 INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL

O primeiro passo para a configuração do **cluster** será a instalação do sistema operacional. Nesta etapa foi realizada a divisão das partições, para a utilização separada dos diretórios /home, com até 100 MB de espaço e o /var com até 3GB de espaço livre.

Veja abaixo os passos da instalação.



Figura 2 – Tela inicial de instalação

Na imagem que segue, é realizada a configuração das partições, essas foram configuradas utilizando o **EXT3**, para que em um passo futuro a configuração do pacote **quotes**, seja realizada sem problemas.




Figura 3 – Configuração das partições

O sistema instalado tem apenas os serviços básicos




Figura 4 – Definições dos serviços/softwares padrão

A etapa abaixo, demonstra as partições criadas anteriormente.

```
root@default:/home/user# df -h
Sist. Arq. Tam. Usado Disp. Uso% Montado em
udev 488M 0 488M 0% /dev
tmpfs 100M 1,7M 99M 2% /run
/dev/sda1 4,6G 699M 3,7G 16% /
tmpfs 499M 0 499M 0% /dev/shm
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs 499M 0 499M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda5 88M 1,6M 81M 2% /home
/dev/sda6 2,7G 154M 2,4G 6% /var
tmpfs 100M 0 100M 0% /run/user/1000
root@default:/home/user#
```

Figura 5 – Confirmação da separação das partições

Após realizar os passos demonstrados acima, a instalação do sistema operacional foi realizada.

2.3 CONFIGURAÇÃO DAS INTERFACES DE REDE

Nesta etapa será realizado as interfaces de rede, no gateway e no host.

2.3.1 Configuração do gateway

No caso do gateway, ele terá duas interfaces de rede, uma para realizar a comunicação com a rede externa (internet), e outra para a comunicação interna, entre as máquinas do cluster.

As interfaces do gateway são:

- \bullet **enp0s3** Rede externa
 - IP: Dinâmico
- enp0s8 Rede interna
 - IP: 10.20.30.1
 - Rede: 255.255.255.0 (/24)

Abaixo é demonstrado o arquivo de configuração da interface de rede.

```
root@default:~# cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enpos3
iface enpos3 inet dhcp

# Secundary interface
allow-hotplug enpos8
iface enpos8 inet static
address 10.20.30.1
netwask 255.255.255.0
network 10.20.30.0
broadcast 10.20.30.255
root@default:~# __
```

Figura 6 – Configuração de rede - Gateway

O arquivo representado na imagem é o /etc/network/interfaces

2.3.2 Configuração do host

Diferente do gateway, os hosts terão apenas uma interface, que será conectada com o gateway.

A configuração seguida na interface dos hosts foi a seguinte:

• Host 1

- IP: 10.20.30.2

- Rede: 255.255.255.0 (/24)

• Host 2

- IP: 10.20.30.3

- Rede: 255.255.255.0 (/24)

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
address 10.20.30.2
netmask 255.255.255.0
network 10.20.30.0
gateway 10.20.30.1
```

Figura 7 – Configuração de rede - Host 1

```
# This file describes the network interfaces available on your system # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback

# The primary network interface allow-hotplug enp0s3 iface enp0s3 inet static address 10.20.30.1 netwask 255.255.05.0 network 10.20.30.0 gateway 10.20.30.1
```

Figura 8 – Configuração de rede - Host 2

2.4 GERENCIAMENTO DOS USUÁRIOS E GRUPOS

Neste capítulo, todo o gerenciamento de grupos e usuários é abordado. Três usuários foram adicionados para atender os requisitos citados na contextualização:

- Usuário administrador com privilégios de **root** para gerenciar todos os usuários, sem possuir a senha do root;
- Administrador para o grupo Arquivadores;
- Administrador para o grupo Agendadores;

2.4.1 Adicionar usuários ao sistema

O comando utilizado para adicionar os usuários "admin", "agendador"e "arquivador", foi o adduser conforme exemplo abaixo:

```
root@default:~# adduser exemplo
Adicionando usuário 'exemplo' ...
Adicionando novo grupo 'exemplo' (1009) ...
Adicionando novo grupo 'exemplo' (1007) com grupo 'exemplo' ...
Criando diretório pessoal '/home/exemplo' ...
Copiando arquivos de '/etc/skel' ...
Digite a nova senha UNIX:
Redigite a nova senha UNIX:
passwd: senha atualizada com sucesso
Modificando as informações de usuário para exemplo
Informe o novo valor ou pressione ENTER para aceitar o padrão
Nome Completo []:
Número da Sala []:
Fone de Trabalho []:
Fone Residencial []:
Outro []:
A informação está correta? [S/n] s
root@default:~#
```

Figura 9 – Adicionando usuários com adduser

2.4.2 Configuração usuário admin

Para conceder privilégios de **root** ao usuário **admin** foi utilizado o pacote **sudo**, este pacote eleva a permissão de usuários comuns, para que possam executar tarefas de administradores quando necessário, digitando **sudo**, antes de comandos que são autorizados apenas para o root. Para realizar a instalação do pacote use:

```
\# apt-qet install sudo
```

```
root@default:~# apt-get install sudo
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências
Lendo informação de estado... Pronto
OS NOVOS pacotes a seguir serão instalados:
sudo
O pacotes atualizados, 1 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 0 não atualizados. 
É preciso baixar O B/1.055 kB de arquivos.
Depois desta operação, 3.108 kB adicionais de espaço em disco serão usados.
A seleccionar pacote anteriormente não seleccionado sudo.
(Lendo banco de dados ... 28870 ficheiros e directórios actualmente instalados.)
A preparar para desempacotar .../sudo_1.8.19p1-2.1_amd64.deb ...
A descompactar sudo (1.8.19p1-2.1) ...
Configurando sudo (1.8.19p1-2.1) ...
A processar 'triggers' para systemd (232-25+deb9u3) ...
A processar 'triggers' para man-db (2.7.6.1-2) ...
root@default:~#
```

Figura 10 – Instalação do pacote sudo

As permissões de administrador para usuários comuns, são configuradas no arquivo sudoers localizado em /etc/sudoers, preferencialmente utilizando o comando visudo, os parâmetros definidos são:

- Máquinas em que os comandos poderão ser executados;
- Usuários que poderão executar os comandos;

• Comandos permitidos ou não permitidos.

Na imagem abaixo as permissões do usuário admin são configuradas:

Figura 11 – Configuração do arquivo sudoers

Após esta configuração o usuário admin conseguirá executar comandos com elevação root, o ponto de exclamação seguido do último ALL, significa que o comando a seguir não poderá ser executado, no caso o **su** e o **passwd**. Se estes comandos estivessem habilitados, seria possível obter acesso root ou alterar a senha do root e conseguir acesso.

2.4.3 Criação e configuração dos diretórios

Os diretórios e grupos **arquivadores** e **agendadores** foram criados para atender os dois últimos requisitos deste capítulo:

```
root@default:/var# ls
backups cache lib local lock log lost+found mail opt run spool tmp
root@default:/var# mkdir arquivadores
root@default:/var# mkdir agendadores
root@default:/var# addgroup arquivadores
Adicionando grupo 'arquivadores' (GID 1007) ...
Concluído.
root@default:/var# addgroup agendadores
Adicionando grupo 'agendadores' (GID 1008) ...
Concluído.
root@default:/var# ls
agendadores arquivadores backups cache lib local lock log lost+found mail opt run spool tmp
root@default:/var#
```

Figura 12 – Grupos e Diretórios para os agendadores e arquivadores

Os diretórios **arquivadores** e **agendadores** foram alterados de grupo, para seus respectivos administradores com o comando **chgrp agendadores** agendadores, e **chgrp arquivadores** arquivadores, seguindo esta sintaxe chgrp [grupo] [diretório] conforme imagem abaixo:

```
root@default:/var# ls -l
total 60

drwxr-xr-x 2 root agendadores 4096 abr 11 11:39 agendadores
drwxr-xr-x 2 root arquivadores 4096 abr 11 11:39 arquivadores
drwxr-xr-x 2 root root 4096 abr 9 22:08 backups
drwxr-xr-x 7 root root 4096 abr 8 19:25 cache
drwxr-xr-x 26 root root 4096 abr 11 11:21 lib
drwxrwsr-x 2 root staff 4096 fev 23 20:23 local
lrwxrwxrwx 1 root root 9 abr 8 19:07 lock -> /run/lock
drwxr-xr-x 4 root root 4096 abr 8 19:28 log
drwx----- 2 root root 16384 abr 8 19:07 lost+found
drwxr-xr-x 2 root mail 4096 abr 8 19:07 mail
drwxr-xr-x 2 root root 4096 abr 8 19:07 opt
lrwxrwxrwx 1 root root 4096 abr 8 19:07 run -> /run
drwxr-xr-x 4 root root 4096 abr 8 19:07 run -> /run
drwxr-xr-x 4 root root 4096 abr 8 19:08 spool
drwxrwxrwxrwx 4 root root 4096 abr 11 10:56 tmp
root@default:/var# chgrp grupo diretorio
```

Figura 13 – Alteração de grupo dos diretórios agendadores - arquivadores

Todas as permissões de execução, leitura e escrita foram removidas dos outros e do dono utilizando o comando **chmod**, para que apenas usuários que pertencerem aos grupos agendadores e/ou arquivadores possam realizar operações nos diretórios:

```
root@default:/var# chmod 070 agendadores/ arquivadores/
root@default:/var# ls -1
total 60
d---rwx--- 2 root agendadores 4096 abr 11 11:39 agendadores
d---rwx--- 2 root arquivadores 4096 abr 11 11:39 arquivadores
drwxr-xr-x 2 root root 4096 abr 9 22:08 backups
drwxr-xr-x 7 root root 4096 abr 8 19:25 cache
drwxr-xr-x 26 root root 4096 abr 11 11:21 lib
drwxrwsr-x 2 root staff 4096 fev 23 20:23 local
lrwxrwxrwx 1 root root 9 abr 8 19:07 lock -> /run/lock
drwxr-xr-x 4 root root 4096 abr 8 19:28 log
drwx---- 2 root root 4096 abr 8 19:28 log
drwxr-xr-x 2 root mail 4096 abr 8 19:07 lost+found
drwxrwsr-x 2 root mail 4096 abr 8 19:07 mail
drwxr-xr-x 2 root root 4096 abr 8 19:07 run -> /run
drwxr-xr-x 4 root root 4096 abr 8 19:07 run -> /run
drwxr-xr-x 4 root root 4096 abr 8 19:08 spool
drwxr-xr-x 4 root root 4096 abr 8 19:08 spool
drwxr-xr-x 4 root root 4096 abr 11 10:56 tmp
root@default:/var#
```

Figura 14 – Permissões - diretórios agendadores e arquivadores

Tabela 1 – Permissões

Usuário	0	
Grupo	7	rwx
Outros	0	

2.4.4 Configuração dos grupos

Os usuários agendador e arquivador, foram adiciondos em seus grupos agendadores e arquivadores, respectivamente:

```
root@default:~# gpasswd -a agendador agendadores
Adicionando usuário agendador ao grupo agendadores
root@default:~# gpasswd -a arquivador arquivadores
Adicionando usuário arquivador ao grupo arquivadores
root@default:~#
```

Figura 15 – Incluindo usuários a seus grupos

Os mesmos foram definidos como administradores de seu grupo para que realizem o gerenciamento de usuários com o comando **gpasswd**:

```
root@default:~# gpasswd -A agendador agendadores
root@default:~# gpasswd -A arquivador arquivadores
root@default:~#
```

Figura 16 – Definição de usuários administradores

Desta forma toda a administração dos grupos pode ser feita por usuários sem elevação de root.

2.5 CONFIGURAÇÃO DO QUOTA

A quota é uma ferramenta que facilita o gerenciamento de espaços, e limite para grupos e usuários. No tópico de instalação do sistema, foi mencionado que o particionamento seria criado utilizando o **EXT3**, isto foi feito por conta do quota, é importante citar este tópico pois, este é um pré-requisito para a utilização do pacote. Veja abaixo os passos utilizados na configuração do quota.

Instalação do pacote

```
\# apt install quota
```

Após realizar a instalação, será necessário definir quais partições farão a utilização do **quota**, para isso é feito o acesso a /**etc/fstab**, dentro deste arquivo, é inserido nas opções da partição escolhida a opção **usrquota**, isso porque neste caso será feito o controle através de usuários. Aqui o quote será aplicado em todas as partições, para que o usuário seja limitado ao máximo no uso do disco.

Figura 17 – Arquivo de configuração de quota

As configurações de **quota** demonstradas acima, estão replicadas em todas as máquinas host do cluster.

Após realizar as configurações acima, será necessário reinicializar o sistema. Antes de continuar as configurações do **quotes**, veja a explicação de alguns parâmetros que serão utilizados:

- -a Checar todos os sistemas de arquivos em /etc/fstab que estão habilitados como 'automount';
- -u Checa quotas de usuários (Esta é uma opção padrão, ou seja, mesmo quando não especificada, será utilizada);
- -g Checa quotas de grupos;
- -v Mostra mais detalhes na saída do comando.

Com o conhecimento sobre cada um dos parâmetros utilizados no **quotas**, será agora realizado a continuação da configuração

Para a continuação, será necessário parar os serviços de **quotas**, isto porque no momento da inicialização ele é iniciado.

```
\# quotaoff - augv
```

Com o serviço parado faça a verificação das **quotas** de disco, em todos os sistemas de arquivos que estão em /etc/fstab.

```
\# quotacheck - augv
```

Neste momento o serviço já está configurado, porém há um passo a ser realizado, adicionar os usuários que terão limites de uso, neste caso, será os usuários comuns, criados na seção de gerênciamento de usuários.

A edição será inicialmente feita apenas para um usuário, neste caso o **agendador**.

```
# edquota agendador
```

Dentro deste arquivo insira os parâmetros como demonstrado abaixo.




Figura 18 – Configuração de **quota** para usuário

Na figura apresentada anteriormente, há alguns parâmetros que devem ser levados em consideração $\,$

Filesystem - Partição que terá a quota do usuário editada. No exemplo /dev/sda1
 e /dev/sda5

- blocks Número máximo de blocos (especificado em Kbytes) que o usuário possui atualmente;
- soft Restrição mínima de espaço em disco usado. No exemplo 25000 Kbytes (25 MB);
- hard Limite máximo aceitável de uso em disco para o usuário. O sistema de quotas nunca deixará este limite ser ultrapassado. No exemplo 50000 Kbytes (50 MB);
- inodes Número máximo de arquivos (inodes) que o usuário possui atualmente na partição especificada;
- soft Restrição mínima de número de arquivos que o usuário possui no disco;
- hard Restrição máxima de número de arquivos que o usuário.

Após inserir a regra para este usuário, será realizada uma cópia dessas configurações para os demais usuário, veja:

```
\# \ edquota \ -p \ agendador \ arquivador
```

As regras foram copiadas, agora será necessário fazer as verificações e ativar o serviço

```
\# quotacheck - augv
```

O comando acima, além de fazer a verificação, cria os arquivos **aquota.user** e **aquota.group**, que serão utilizados para criar as regras para usuários e grupos respectivamente.

```
\# quotaon - augv
```

Com isso as regras de **quotes** já estarão habilitadas e funcionando.

2.6 CONFIGURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REDE

Neste etapa, será demonstrado o processo de configuração dos serviços de rede que irão permitir a comunicação entre as máquinas do cluster. Serão instalados e configurados o **SSH** e o compartilhamento de rede utilizando o **IPTABLES**.

2.6.1 Configuração do SSH no Gateway

A configuração do **ssh** no *gateway* será realizada para que ele aceite conexões na porta **5678**. O primeiro passo será a instalação do pacote **ssh**.

```
\# apt install ssh
```

Após a instalação do pacote, será necessário realizar o acesso ao arquivo de configuração do ssh, este que fica no diretório /etc/ssh/sshd_config, dentro deste arquivo serão alterados os argumentos Port e PermitRootLogin, como demonstrado abaixo:

```
Port 5678
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none
# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO
# Authentication:
#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
```

Figura 19 – Configuração de SSH - Gateway

Depois de configurado, o acesso não será permitido para o usuário **root** e a conexão ssh para o gateway só poderá ser realizada na porta 5678.

2.6.2 Configuração do SSH no Host

Da mesma forma que demonstrado no tópico anterior, o pacote **ssh** deverá estar instalado nos hosts.

Com o pacote instalado, será necessário acessar o arquivo /etc/ssh/sshd_config, e modificar apenas a linha de permissão de acesso do root.

Ao realizar a configuração, a linha a ser alterada ficará como demonstrado abaixo:

```
# Authentication:

#LoginGraceTime 2m

PermitRootLogin no

#StrictModes yes

#MaxAuthTries 6

#MaxSessions 10
```

Figura 20 - Configuração de SSH - Host

As máquinas **host** terão ainda uma opção para negar o acesso de todos os pedidos de conexão **ssh** que não venham de máquinas do cluster. Esta configuração será realizada no arquivo /**etc/hosts.allow**.

Dentro deste arquivo será declarado que qualquer conexão **ssh** que tenha origem diferente do endereço de rede **10.20.30.0**, deverá ser recusada. Abaixo há o arquivo já com as definições feitas.

```
# /etc/hosts.allow: list of hosts that are allowed to access the system.
# See the manual pages hosts_access(5) and hosts_options(5).
#
# Example: ALL: LOCAL @some_netgroup
# ALL: .foobar.edu EXCEPT terminalserver.foobar.edu
#
# If you're going to protect the portmapper use the name "rpcbind" for the # daemon name. See rpcbind(8) and rpc.mountd(8) for further information.
#
# Liberando acesso SSH somente para as máquinas do cluster sshd : localhost : allow sshd : 10.20.30. : allow sshd : ALL : deny
```

Figura 21 – Bloqueio de acesso externo ao cluster

É importante lembrar que todas estas configurações foram feitas nas duas máquinas **host** presentes no cluster.

2.6.3 Configuração do compartilhamento de rede

Para finalizar o processo de configuração dos serviços de rede, será realizado o compartilhamento dos serviços de *internet* do **gateway** para os **hosts**.

O processo de configuração do compartilhamento de rede pode ser visualizado abaixo:

Abaixo, é exibido, uma pequena descrição de cada um dos comandos:

- sysctl -w Utilizado para escrever uma regra no sysctl;
- sysctl-p Carrega o arquivo onde a regra será salva (Por padrão /etc/sysctl.conf;
- iptables -X Exclui todas as chain non-builtin existentes, que estejam vazias;
- iptables -F Deleta todas as regras definidas na chain;

- iptables -t nat -X Exclui todas as chain non-builtin existentes, que estejam vazias, da tabela nat;
- iptables -t nat -F Deleta todas as regras definidas na chain, desta tabela;
- iptables -I INPUT -m state -state RELATED, ESTABLISHED -j ACCEPT
 - RELATED: Significa que o pacote está começando uma nova conexão, mas está associado a uma conexão existente, como uma transferência de dados, por exemplo;
 - ESTABLISHED: Significa que o pacote está associado a uma conexão com pacotes em ambas direções.
- iptables -t nat -I POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE Este é o comando que faz o roteamento funcionar, é aqui onde uma mascara é aplicada sobre o pacote recebido, e faz com que ele saia para a *internet* com o endereço do gateway.

Ao final da execução das linhas demonstradas acima, os **hosts** terão acesso aos serviços de *internet* fornecidos pelo **gateway**.

2.7 TESTES

As configurações realizadas nos capítulos anteriores serão evidenciados neste, para demonstrar como o projeto funciona na prática.

271 Partições

Todas as máquinas particionadas:

```
Gateway [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices
ıdmin@debian:
                 Tam. Usado Disp. Uso% Montado em
Sist. Arq.
                              495M
                 495M
                           0
                                      0% /dev
                               99M
                 101M
                        1,7M
                                      2% /run
dev/sda2
                               3.76
                                     16% /
                              503M
                                      0% /dev/shm
                                         /run/lock
mpfs
                 503M
                               503M
                                         /sys/fs/cgroup
dev/sda6
                  88M
                        1,6M
                               81M
                                      2% /home
dev/sda5
                 2,7G
                        214M
                               2,4G
                 101M
                               101M
                                      0% /run/user/1001
admin@debian:~$
```

Figura 22 – Gateway particionado.

```
File Machine View Input Devices Help
admin@debian:~$ df -h
                   Tam. Usado Disp.
495M 0 495M
Sist. Arq.
                                       Uso: Montado em
udev
                                         0% /dev
                                  99M
                   101M
                          1,7M
tmpfs
                                         2% /run
                                        16% /
/dev/sda2
                          687M
                                 3,7G
                   4,6G
                                         0% /dev/shm
tmpfs
                   503M
                                 503M
                             0
tmpfs
                   5,0M
                                 5,0M
                                         0% /run/lock
                             0
                   503M
                             0
                                 503M
                                         0% /sys/fs/cgroup
9% /var
2% /home
tmpfs
                   2,7G
88M
                                 2,4G
81M
/dev/sda5
                          210M
/dev/sda6
                          1,6M
tmpfs
                   101M
                             0
                                 101M
                                         0% /run/user/1001
admin@debian:~$
```

Figura 23 – Host 1 particionado.

```
File Machine View Input Devices Help
admin@debian:~$ df -h
Sist. Arq.
                  Tam. Usado Disp.
                                      Uso: Montado em
udev
                  494M
                                494M
                                        0% /dev
                            0
                         1,7M
687M
tmpfs
                                 99M
                  101M
                                        2% /run
/dev/sda2
                  4,6G
503M
                                3,7G
                                        16% /
                                        0% /dev/shm
0% /run/lock
                                503M
tmpfs
                             0
tmpfs
                                5,0M
                  5,0M
                            0
tmpfs
                  503M
                             0
                                503M
                                        0% /sys/fs/cgroup
                                        2% /home
9% /var
                         1,6M
                                 81M
/dev/sda6
                   88M
′dev∕sda5
                  2,76
                                2,4G
                         210M
                  101M
                             0
                                101M
                                        0% /run/user/1001
tmpfs
admin@debian:~$
```

Figura 24 – Host 2 particionado.

2.7.2 Configuração de redes das máquinas

```
🛑 📵 Gateway [Running] - Oracle VM VirtualBox
 File Machine View Input Devices Help
root@debian:/home/admin# cat /etc/network/interface:
 This file describes the network interfaces available on your system
 and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
source /etc/network/interfaces.d/*
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
 The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp
 Secundary interface
allow-hotplug enp0s8
iface enp0s8 inet static
address 10.20.30.1
netmask 255.255.255.0
network 10.20.30.0
broadcast 10.20.30.255
oot@debian:/home/admin#
```

Figura 25 – Rede externa e interna do Gateway.

Figura 26 – Rede interna do Host 1.

```
File Machine View Input Devices Help
admin@debian: $\sigma$ cat /etc/network/interfaces

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
address 10.20.30.3
netmask 255.255.255.0
network 10.20.30.0
gateway 10.20.30.1
admin@debian: $\sigma$\square$
```

Figura 27 – Rede interna do Host 2.

2.7.3 Conexões SSH

```
File Machine View Input Devices Help

agendador@debian:~$ ssh agendador@10.20.30.1

The authenticity of host '10.20.30.1 (10.20.30.1)' can't be established.

ECDSA key fingerprint is SHA256:5zibvQPQY3d3zwN/1h2htrMrS3jlK1wmxClZ+M6iL10.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.20.30.1' (ECDSA) to the list of known hosts.

agendador@10.20.30.1's password:

Linux debian 4.9.0-6-686 #1 SMP Debian 4.9.82-1+deb9u3 (2018-03-02) i686

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.

Last login: Mon Apr 16 15:59:35 2018 from 10.20.30.2

agendador@debian:~$
```

Figura 28 – Host 1 dando SSH no Gateway com sucesso.

```
File Machine View Input Devices Help
arquivador@debian: $\sh \sh \arquivador@10.20.30.3 -p 5678
arquivador@10.20.30.3's password:
Linux debian 4.9.0-6-686 #1 SMP Debian 4.9.82-1+deb9u3 (2018-03-02) i686

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Apr 17 11:16:14 2018 from 10.20.30.2
arquivador@debian: $\frac{1}{2}$
```

Figura 29 – Host 1 dando SSH no Host 2 diretamente.

```
File Machine View Input Devices Help
admin@debian: $\(^\$\) ssh admin@10.20.30.1
admin@10.20.30.1's password:
Linux debian 4.9.0-6-686 #1 SMP Debian 4.9.82-1+deb9u3 (2018-03-02) i686

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Apr 16 17:57:39 2018 from 10.20.30.2
admin@debian: $\(^\$\) ssh admin@10.20.30.3
admin@10.20.30.3's password:
Linux debian 4.9.0-6-686 #1 SMP Debian 4.9.82-1*deb9u3 (2018-03-02) i686

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Apr 16 17:58:06 2018 from 10.20.30.1
admin@debian: $\(^\$\)
```

Figura 30 – Host 1 dando SSH no Host 2 pelo Gateway

```
akiraaaaaa@AKIRAAAAAA:~$ ssh admin@192.168.15.19
admin@192.168.15.19's password:
Linux debian 4.9.0-6-686 #1 SMP Debian 4.9.82-1+deb9u3 (2018-03-02) i686

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law.

Last login: Mon Apr 16 18:14:33 2018 from 192.168.15.15

admin@debian:~$
```

Figura 31 – SSH de outra máquina não pertencente ao cluster, no Gateway.

```
🔊 🖃 💷 admin@debian: ~
akiraaaaaa@AKIRAAAAAA:~$ ssh admin@192.168.15.19
admin@192.168.15.19's password:
Linux debian 4.9.0-6-686 #1 SMP Debian 4.9.82-1+deb9u3 (2018-03-02) i686
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Apr 16 18:15:05 2018 from 192.168.15.15 admin@debian:~$ ssh admin@10.20.30.2
admin@10.20.30.2's password:
Linux debian 4.9.0-6-686 #1 SMP Debian 4.9.82-1+deb9u3 (2018-03-02) i686
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.

Last login: Mon Apr 16 18:16:58 2018 from 10.20.30.1

admin@debian:~$
```

Figura 32 – SSH de outra máquina não pertencente ao cluster no Host 1, através do Gateway

```
File Machine View Input Devices Help
admin@debian: $\ssh\ akiraaaaaa@192.168.15.15
ssh: connect to host 192.168.15.15 port 22: Connection timed out
admin@debian: $\square$$
```

Figura 33 – Host 2 tentando dar SSH em máquina fora do cluster sem sucesso.

```
File Machine View Input Devices Help
arquivador@debian:~$ su
Senha:
root@debian:/home/arquivador# ssh root@10.20.30.3 -p 5678
The authenticity of host '[10.20.30.3]:5678 ([10.20.30.3]:5678)' can't be establ ished.
ECDSA key fingerprint is SHA256:5zibvQPOY3d3zwN/1h2htrMrS3jlK1wmxClZ+M6iL10.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '[10.20.30.3]:5678' (ECDSA) to the list of known host s.
root@10.20.30.3's password:
Permission denied, please try again.
root@10.20.30.3's password:
```

Figura 34 – Root tentando dar SSH sem sucesso.

2.7.4 Poderes de root para o Administrador

```
File Machine View Input Devices Help
admin@debian:~$ cd ..
admin@debian:/home$ ls
admin@debian:/home$ ls
admin@debian:/home$ cd agendador/
admin@debian:/home> cd agendador/
admin@debian:/home/agendador$ ls
arquivo.txt
admin@debian:/home/agendador$ sudo rm arquivo.txt
[sudo] senha para admin:
admin@debian:/home/agendador$
```

Figura 35 – Admin conseguindo apagar arquivo de outro usuário.

```
File Machine View Input Devices Help
arquivador@debian:~$ cd .
arquivador@debian:/home$ ls
admin agendador aquota.user arquivador
                                                  lost+found messi
arquivador@debian:/home$ cd agendador/
arquivador@debian:/home/agendador$ ls
arquivo.txt
arquivador@debian:/home/agendador$ sudo rm arquivo.txt
Presumimos que você recebeu as instruçoes de sempre do administrador
de sistema local. Basicamente, resume-se a estas três coisas:
    #1) Respeite a privacidade dos outros.
    #2) Pense antes de digitar.
    #3) Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades.
[sudo] senha para arquivador:
Sinto muito, tente novamente.
[sudo] senha para arqui∨ador:
arquivador nao está no arquivo sudoers. Este incidente será relatado.
arquivador@debian:/home/agendador$
```

Figura 36 – Outro usuário tentando ter poder de root sem sucesso.

```
Begin Gateway [Running] - Oracle VM VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

admin@debian: "$ sudo su

[sudo] senha para admin:

Sinto muito, usuário admin nao tem permissao para executar "/bin/su" como root e

m debian.

admin@debian: "$ __
```

Figura 37 – Admin não consegue se tornar root.

```
■ Gateway [Running] - Oracle VM VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

admin@debian: $\frac{2}{5}$ sudo passwd root

[sudo] senha para admin:

Sinto muito, usuário admin nao tem permissao para executar "/usr/bin/passwd root" como root em debian.

admin@debian: $\frac{2}{5}$

Admin@debian: $\frac{2}{5}$

The provided the permit of the
```

Figura 38 – Admin não consegue mudar senha do root.

2.7.5 Quotas

```
File Machine View Input Devices Help

agendador@debian: $\times \text{wget https://landsat-pds.s3.amazonaws.com/L8/139/045/LC81390}

452014295L6N00/LC81390452014295L6N00_B3.TIF.ovr
--2018-04-16 21:49:40-- https://landsat-pds.s3.amazonaws.com/L8/139/045/LC81390

452014295L6N00/LC81390452014295L6N00_B3.TIF.ovr

Resolvendo landsat-pds.s3.amazonaws.com (landsat-pds.s3.amazonaws.com)... 52.218
.209.154
Conectando-se a landsat-pds.s3.amazonaws.com (landsat-pds.s3.amazonaws.com)!52.2

18.209.154!:443... conectado.
A requisigao HTTP foi enviada, aguardando resposta... 200 OK
Tamanho: 7327730 (7,0M) [application/octet-stream]
Salvando em: $\textbf{LC81390452014295LGN00_B3.TIF.ovr}$\textbf{LC81390452014295LGN00_B3.TIF.ovr}$\textbf{LC81390452014295LGN00_B3.TIF.ovr}$\textbf{LC81390452014295LGN00_B3.TIF.ovr}$\textbf{salva}$

LC81390452014295LGN 100%[=============] 6,99M 1,72MB/s in 4,1s

2018-04-16 21:49:45 (1,72 MB/s) - $\textbf{LC81390452014295LGN00_B3.TIF.ovr}$\textbf{salva}$ agendador@debian: $\times$_{\textbf{salva}}$
```

Figura 39 – Usuário conseguindo baixar arquivo de 7mb.

```
File Machine View Input Devices Help
agendador@debian:~$ wget https://landsat-pds.s3.amazonaws.com/L8/139/045/LC81390
452014295LGN00/LC81390452014295LGN00_B1.TIF
--2018-04-16 21:51:35-- https://landsat-pds.s3.amazonaws.com/L8/139/045/LC81390
452014295LGN00/LC81390452014295LGN00_B1.TIF
Resolvendo landsat-pds.s3.amazonaws.com (landsat-pds.s3.amazonaws.com)... 52.218
.208.242
Conectando-se a landsat-pds.s3.amazonaws.com (landsat-pds.s3.amazonaws.com)¦52.2
18.208.242|:443... conectado.
A requisição HTTP foi enviada, aguardando resposta... 200 OK
Tamanho: 51099231 (49M) [image/tiff]
Salvando em: ■LC81390452014295LGN00_B1.TIF■
                         35%[=====>
                                                     1 17,31M 2,78MB/s
                                                                                eta 14s
da6: warning, user block quota exceeded.
00_B1.TIF
                        83%[========>
                                                        40,71M 4,01MB/s
                                                                                eta 4s
da6: write failed, user block limit reached.
sda6: write failed, user block limit reached.
LC81390452014295LGN
                        85%[========>
                                                     1 41,63M 4,11MB/s
                                                                                 in 16s
Nao foi possível escrever em ■LC81390452014295LGN00_B1.TIF■ (Disk quota exceeded
agendador@debian:~$ _
```

Figura 40 – Usuário não conseguindo baixar arquivo de 50mb.

2.7.6 Grupos

```
Host [Running] - Oracle VM VirtualBox
 File Machine View Input Devices Help
admin@debian:/home$ cd /var
admin@debian:/var$ ls
agendadores arquivadores
                                                         ma i l
                                                                       tmp
aquota.user backups
                             lib
                                     lock
                                            lost+found
                                                                spool
                                                         opt
admin@debian:/var$ ls -l
total 68
            2 root agendadores
                                   4096 abr 14 18:23 agendadores
   -rwx---
                                                22:09
               root
                                    7168 abr
                                             15
                                                       aquota.user
                    root
            2 root arquivadores
                                   4096 abr 14 18:23 arquivadores
 ---rwx--
                                   4096 abr 16 15:30 backups
drwxr-xr-x
            2
              root root
            7
              root root
                                   4096 abr 14
                                                15:38 cache
drwxr-xr-x
                                   4096 abr
                                             14
                                                18:46
drwxr-xr-x
           26
              root root
drwxrwsr-x
            2
              root staff
                                   4096 fev 23
                                                20:23
                                                       local
                                                       lock → /run/lock
                                       9 abr 14 15:22
lrwxrwxrwx
            1 root root
                                   4096 abr
                                                15:30
drwxr-xr-x
            4
              root root
                                             16
                                                       log
                                                       lost+found
            2 root root
                                  16384 abr 14 15:21
drwx-
                                   4096 abr 14 15:22
drwxrwsr-x
            2 root mail
drwxr-xr-x
            2 root root
                                   4096 abr 14
                                                15:22
                                                       opt
                                      4 abr 14
lrwxrwxrwx
              root root
                                                       run -> /run
            5 root root
                                   4096 abr 14 15:38
drwxr-xr-x
            4 root root
                                   4096 abr 16 18:57
drwxrwxrwt
admin@debian:/var$
```

Figura 41 – Pastas com acesso restrito para os grupos.

```
File Machine View Input Devices Help
agendador@debian:~$ cd
agendador@debian:/var$ ls
                                                                                             tmp
agendadores arquivadores
                                                                                   run
aquota.user backups
                                     lib
                                               lock
                                                         lost+found
                                                                                   spool
                                                                          opt
agendador@debian:/var$ cd agendadores/
agendadoredebian:/var/ ed agendadores;
agendadoredebian:/var/agendadores; cd ..
agendadoredebian:/var/agendadores; cd ..
agendadoredebian:/var; cd arquivadores/
bash: cd: arquivadores/: Permissao negada
agendador@debian:∕var$
```

Figura 42 – Agendador tentando acessar pasta de arquivador sem sucesso.

3 CONCLUSÃO

Com o desenvolvimento do projeto, conclui-se que, o sistema operacional Debian, oferece formas simples e robustas para o gerenciamento e controle de máquinas, grupos e usuários. O que permite a administradores de sistemas criar formas de garantir a integridade e disponibilidade dos servidores e seus serviços.