

一、智能指针

1. 指针潜在问题

c++ 把内存的控制权对程序员开放,让程序显式的控制内存,这样能够快速的定位到占用的内存,完成释放的工作。但是此举经常会引发一些问题,比如忘记释放内存。由于内存没有得到及时的回收、重复利用,所以在一些c++程序中,常会遇到程序突然退出、占用内存越来越多,最后不得不选择重启来恢复。造成这些现象的原因可以归纳为下面几种情况.

1. 野指针

出现野指针的有几个地方:

- a. 指针声明而未初始化, 此时指针的将会随机指向
- b. 内存已经被释放、但是指针仍然指向它。这时内存有可能被系统重新分配给程序使用, 从而会导致无法估计的错误

```
#include <iostream>
using namespace std;
int mian(){

//1. 声明未初始化
int *p1;
cout << "打印p1: " << *p1 << endl;

//2. 内存释放后, 并没有置空 nullptr
int *p = new int(55);

cout << "释放前打印: " << *p << endl;

delete p;
cout << "释放后打印: " << *p << endl;

return 0;
}
```

2. 重复释放

程序试图释放已经释放过的内存,或者释放已经被重新分配过的内存,就会导致重复释放错误.

```
int main(){
    int *p = new int(4);

    //重复释放
    delete p;
    delete p;
    return 0;
}
```

3. 内存泄漏

不再使用的内存,并没有释放,或者忘记释放,导致内存没有得到回收利用。 忘记调用 delete

```
int main(){
    int *p = new int(4);

    //后面忘记调用delete p;
    return 0;
}
```

2. 智能指针

为了解决普通指针的隐患问题, c++在98版本开始追加了智能指针的概念, 并在后续的11版本中得到了提升。

在98版本提供的 auto_ptr 在 c++11得到删除,原因是拷贝是返回左值、不能调用delete[] 等。 c++11标准改用 unique_ptr | shared_ptr | weak_ptr 等指针来自动回收堆中分配的内存。智能指针的用法和原始指针用法一样,只是它多了些释放回收的机制罢了。

智能指针位于``头文件中,所以要想使用智能指针,还需要导入这个头文件 #include

1. unique_ptr

unique_ptr 是一个独享所有权的智能指针,它提供了严格意义上的所有权。也就是只有这个指针能够访问这片空间,不允许拷贝,但是允许移动(转让所有权)。

```
#include<iostream>
#include <memory>
using namespace std;
int main(){
       //1. 创建unique_ptr对象,包装一个int类型指针
       unique_ptr<int> p(new int(10));
   //2. 无法进行拷贝。编译错误
       //unique_ptr<int> p2 = p;
       cout << *p << endl;</pre>
   //3. 可以移动指针到p3. 则p不再拥有指针的控制权 p3 现在是唯一指针
       unique_ptr<int> p3 = move(p) ;
       cout << *p3 << endl;</pre>
   //p 现在已经无法取值了。
       cout << *p << endl;</pre>
   //可以使用reset显式释放内存。
       p3.reset();
   //重新绑定新的指针
       p3.reset(new int(6));
   //获取到曾经包装的int类型指针
       int *p4 = p3.get();
   //输出6
   cout << "指针指向的值是: " << *p4 << endl;
       return 0;
}
```

2. shared_ptr


shared_ptr:允许多个智能指针共享同一块内存,由于并不是唯一指针,所以为了保证最后的释放回收,采用了计数处理,每一次的指向计数 + 1 , 每一次的reset会导致计数 -1 , 直到最终为0 ,内存才会最终被释放掉。可以使用 use_cout 来查看目前的指针个数


```
#include <iostream>
#include <memory>
using namespace std;
class stu{
public:
       cout << "执行构造函数" <<endl;
   }
   ~stu(){
       cout << "执行析构函数" <<endl;
   }
};
int main(){
   shared_ptr<stu> s1 ( new stu());
  cout <<" cout = " << s1.use_count() <<endl; //查看指向计数
   shared ptr<stu> s2 = s1;
   s1.reset();
   s2.reset(); // 至此全部解除指向 计数为0 。 会执行stu的析构函数
   return 0;
}
```

3. shared_ptr的问题

对于引用计数法实现的计数,总是避免不了循环引用(或环形引用)的问题,即我中有你,你中有我, shared_ptr 也不例外。 下面的例子就是,这是因为f和s内部的智能指针互相指向了对方,导致自己的引用计数一直为1,所以没有进行析构,这就造成了内存泄漏。

```
class father {
public:
   father(){cout <<"father 构造" << endl;}
    ~father(){cout <<"father 析构" << endl;}
   void setSon(shared_ptr<son> s) {
        son = s;
    }
private:
    shared_ptr<son> son;
};
class son {
public:
    son(){cout <<"son 构造" << endl;}
    ~son(){cout <<"son 析构" << endl;}
    void setFather(shared_ptr<father> f) {
        father = f;
    }
private:
    shared_ptr<father> father;
};
int main(){
    shared_ptr<father> f(new father());
    shared ptr<son> s(new son());
    f->setSon(s);
    s->setFather(f);
}
```







4. weak_ptr

为了避免 shared_ptr 的环形引用问题,需要引入一个弱指针 weak_ptr ,它指向一个由 shared_ptr 管理的对象而不影响所指对象的生命周期,也就是将一个 weak _ptr 绑定到一个 shared_ptr 不会改变 shared_ptr 的引用计数。不论是否有 weak_pt r 指向,一旦最后一个指向对象的 shared_ptr 被销毁,对象就会被释放。从这个角度看, weak_pt r 更像是 shared_ptr 的一个助手而不是智能指针。

```
class father {
public:
    father(){cout <<"father 构造" << endl;}
    ~father(){cout <<"father 析构" << endl;}
    void setSon(shared ptr<son> s) {
        son = s;
    }
private:
    shared_ptr<son> son;
};
class son {
public:
    son(){cout <<"son 构造" << endl;}
    ~son(){cout <<"son 析构" << endl;}
    void setFather(shared_ptr<father> f) {
        father = f;
    }
private:
    //shared_ptr<father> father;
    weak_ptr<father> father; //替换成weak_ptr 即可。
};
int main(){
    shared ptr<father> f(new father());
    shared_ptr<son> s(new son());
    f->setSon(s);
    s->setFather(f);
}
```

5. 智能指针的应用场景

- 1.智能指针其实就是能够帮助我们去释放原始指针
- 2.一般使用在类里面的成员变量身上,如果这个变量是一个指针, 那么这些指针大多数情况下都会被写成智能指针的写法。

二、动态内存

1. 内存分区

在C++中内存分为5个区,分别是 堆 、 栈 、 全局/静态存储区 和 代码|常量存储区| 共享内存区 。


栈区:又叫堆栈,存储非静态局部变量、函数参数、返回值等,栈是可以向下生长的

共享内存区:是高效的I/O映射方式,用于装载一个共享的动态内存库。用户可使用系统接口创建共享共享内存,做进程间通讯

堆区:用于程序运行时动态内存分配,堆是可以向上增长的

静态区:存储全局数据和静态数据

代码区:存储可执行的代码、只读常量



2. new 和 delete

在 C++ 中, 如果要在堆内存中申请空间,那么需要借助 new 操作符,释放申请的空间,使用 delete 操作 。而c语言使用的是 malloc 和 free , 实际上 new 和 delete 的底层实际上就是 malloc 和 free 。

1. new

在c++中, new是一个关键字, 同时也是一个操作符, 用于在堆区申请开辟内存, new的操作还具备以下几个特征:

- 1. 内存申请成功后, 会返回一个指向该内存的地址。
- 2. 若内存申请失败,则抛出异常,
- 3. 申请成功后,如果是程序员定义的类型,会执行相应的构造函数

```
#include <iostream>
using namespace std;
class stu{
   stu(){
       cout << "执行构造函数" <<endl;
   }
   ~stu(){
       cout << "执行析构函数" <<endl;
   }
}
int main(){
   int *a = new int();
   stu *s = new stu();
   //new的背后先创建
   return 0;
}
```

2. delete

在c++中, delete 和 new 是成对出现的, 所以就有了 no new no delete 的说法。 delete 用于释放 new 申请的内存空间。 delete 的操作具备以下几个特征:

- 1. 如果指针的值是0, delete不会执行任何操作, 有检测机制
- 2. delete只是释放内存,不会修改指针,指针仍然会指向原来的地址
- 3. 重复delete, 有可能出现异常
- 4. 如果是自定义类型, 会执行析构函数

```
int main(){
    int *p = new int(6);
    delete p; // 回收数据

*p = 18; //依然可以往里面存值, 但是不建议这么做。
    return 0;
}
```

3. malloc 和 free

malloc`和 free 实际上是C语言 申请内存的语法,在C++ 也得到了保存。只是与 new 和 delete 不同的是,

- malloc
 - 1. malloc 申请成功之后,返回的是void类型的指针。需要将void*指针转换成我们需要的类型。1.
 - 2. malloc 要求制定申请的内存大小, 而new由编译器自行计算。
 - 3. 申请失败, 返回的是NULL, 比如: 内存不足。
 - 4. 不会执行自定义类型的构造函数

```
int main(){
   int *p=(int *)malloc(int); //如果申请失败, 返回的是NULL
   return 0;
}
```

• free

free 和 malloc是成堆出现的,所以也有了 no malloc no free的说法。 free 用于释放 mallo 申请的内存空间。

- 1. 如果是空指针,多次释放没有问题,非空指针,重复释放有问题
- 2. 不会执行对应的析构
- 3. delete的底层执行的是free

```
int main(){
   int *p=(int *)malloc(int); //如果申请失败, 返回的是NULL
   free(p);
   return 0;
}
```

new delete new [] delete[]