
Domenia 1.0

Guide administrateur

Installer configurer exploiter et maintenir Domenia



Pour qui	Administrateurs Active Directory et responsables de l'outillage du support des postes Windows.
Ce que couvre ce guide	Fonctions de Domenia, Atelier de requêtes, actualisation AD et ping/WMI des OU, fraîcheur, collecte, cache, base SQLite, installation, reconstruction des packs, droits, journaux et maintenance.
Version décrite	Domenia 1.0 · RC1.17.39 (édition du texte)
Captures	Captures historiques de la RC1.17.20 avec des données fictives, conservées comme repères visuels ; certains détails de l'interface peuvent différer de la version décrite.

Sommaire

Cliquez sur un chapitre pour y aller. Dans Word, le volet Navigation (Affichage > Volet de navigation) donne aussi accès aux chapitres et aux sections.

1 Administrer Domenia

2 Démarrage rapide

3 Rechercher fonctionnement et règles

4 Fiches des objets

5 Outils du poste et compte des opérations poste

6 Inventaire du poste

7 Tableau de bord du poste

8 Tableau de bord et Atelier de requêtes

9 Widgets fonctionnement et catalogue complet

10 Requêtes WMI du catalogue

11 Tableau des logiciels

12 Relations utilisateur et poste

13 Comptes et droits

14 Lecture seule démonstration et protection des écritures

15 Architecture

16 Installation et mise à jour

17 Réglages et configuration

18 Base autonome

19 Règles de sécurité

20 Journaux et diagnostic

21 Contrôles et qualification

22 Maintenance et sources

23 Mots à connaître

1 Administrer Domenia

Édition du texte mise à jour pour Domenia 1.0 · RC1.17.39. Les captures d'écran restent celles de la RC1.17.20, avec des données fictives ; elles servent de repères visuels et certains détails de l'interface peuvent différer.

Domenia réunit la recherche Active Directory, l'assistance sur les postes Windows, une base locale du parc et des tableaux de bord. Ce guide s'adresse aux administrateurs qui préparent les comptes, installent l'application, règlent la collecte et entretiennent les données. Le guide technicien décrit les gestes du quotidien.

La base locale et les dernières observations permettent de consulter le parc sans relancer une lecture distante. Les compteurs doivent toujours se lire avec leur périmètre, leur source et leur date. Une donnée absente ou trop ancienne reste inconnue ; elle ne doit pas être assimilée à un poste sain.

Organiser le travail

- Utilisez l'Accueil pour suivre une OU (unité organisationnelle de l'annuaire) avec son propre sélecteur, consulter les widgets et ouvrir les postes qui composent un chiffre.
- Utilisez l'Atelier de requêtes pour parcourir tous les postes recensés, affiner les conditions, sauvegarder une recherche et en faire un widget.
- Utilisez Rechercher pour retrouver directement un objet de l'annuaire et ouvrir sa fiche.
- Utilisez Outils puis Base autonome pour voir la fraîcheur, suivre une mise à jour, parcourir le contenu et sauvegarder les données.
- Gardez la lecture seule pour la consultation. Une opération qui modifie le poste ou l'annuaire exige les droits nécessaires et sa confirmation.

Conserver les réglages et automatiser les sauvegardes

La taille, la position et l'état normal ou maximisé de la fenêtre sont mémorisés automatiquement. Les préférences de sauvegarde sont rechargées à la réouverture.

Dans Outils, Base autonome, Stockage, ouvrez la section de sauvegardes automatiques et de conservation. Activez la sauvegarde automatique, choisissez son intervalle et le nombre de copies à conserver, puis enregistrez. Domenia doit rester ouvert pour déclencher les copies dues ; la fermeture de l'application arrête sa minuterie. Au lancement suivant, les réglages sont repris et les échéances sont de nouveau vérifiées. Une première copie est créée lors du premier contrôle si aucune sauvegarde précédente n'est enregistrée.

Vérifiez la réussite dans le journal de session et conservez une copie séparée avant toute intervention sur les données. La sauvegarde est une copie cohérente de la base SQLite ; les données du domaine d'origine et la destination doivent être contrôlées avant restauration.

Les sauvegardes complètes récentes incluent aussi les réglages décrits dans la section « Restaurer une sauvegarde ». Pour préparer une restauration complète, copiez et conservez ensemble le fichier NOM.db et son annexe NOM.db.preferences.json, liée à l'empreinte SHA-256 exacte de la base.

Préparer une exploitation fiable

Commencez par une lecture complète d'une OU pilote et de ses sous-OU, puis contrôlez son contenu. Vérifiez que les comptes actifs et désactivés attendus figurent dans la base, que les résultats détaillés correspondent aux widgets et que les relevés disposent des droits distants. Ajustez ensuite le parallélisme à la capacité du réseau.

Les packs PROD et DEV utilisent tous deux des fichiers ordinaires : Domenia.exe et un dossier wad. Le DEV contient aussi les sources, les tests et les outils de reconstruction. La configuration et les préférences restent des fichiers JSON.

Les captures utilisent des données fictives dans l'interface Windows. Elles servent de repères visuels ; les noms de comptes, de domaines et de postes sont des exemples.

2 Démarrage rapide

Ces étapes mettent Domenia 1.0 en service sur un poste d'administration. Chaque ligne renvoie au chapitre qui la détaille. Validez les parcours utilisés sur un poste Windows de test autorisé avant de déployer largement.

Étape	Action	Chapitre
1	Contrôler la livraison et valider les parcours nécessaires sur Windows.	21
2	Vérifier les prérequis : Windows PowerShell 5.1 x64, WPF, module Active Directory ou DLL livrées, dossier local non redirigé.	16
3	Préparer les comptes : lecture de l'annuaire, administration des postes, lecture LAPS et BitLocker, délégations AD pour les écritures.	13
4	Extraire tout le ZIP PROD dans un dossier local ; si Windows bloque les fichiers, lancer wad\Support\DEBLOQUER_TOUT.cmd.	16
5	Contrôler le paquet sans démarrer l'interface : Domenia.exe --check.	15 et 20
6	Relire wad\Domenia.config.json : Auth.DemoProvider absent ou faux, connexion Standard, aucun marqueur wad\Domenia.login.debug.	14 et 17
7	Choisir l'emplacement des données (LocalStore.Mode) : UserLocal dans le profil de l'utilisateur, ou Portable réservé à un support personnel.	18
8	Lancer Domenia.exe, se connecter et vérifier que la case « Lecture seule » est cochée.	13 et 14
9	Remplir la base autonome : Outils, « Base autonome », choisir une OU, puis « Mise à jour » et « Mettre à jour l'OU choisie ».	18
10	Choisir une OU pilote dans l'Accueil, vérifier ses postes dans l'Atelier de requêtes et lancer une collecte après confirmation.	3 et 8
11	Faire une première sauvegarde de la base : « Sauvegarder maintenant ».	18
12	Remettre aux techniciens le guide technicien et le profil « Essentiel ».	13

3 Rechercher fonctionnement et règles

La page « Rechercher » lit l'annuaire à la demande ; elle ne sonde aucun poste avant un geste explicite. Deux modes coexistent : la recherche globale du bandeau, qui ignore l'OU et les filtres, et le contenu d'une OU choisie dans l'arbre, avec ses filtres. Les relevés sur une liste partent après confirmation, avec 1 à 8 postes en parallèle selon le réglage.

Zone de Rechercher	Utilisation
Arbre des OU	Choisissez la branche à parcourir et relisez son chemin.
Données de l'OU, sous l'arbre	Objets AD, Ping et WMI actualisent toute l'OU choisie et ses sous-OU ; Arrêter interrompt l'actualisation en cours.
Périmètre et Requêtes	Choisissez une source, des filtres ou une recette, puis lancez la recherche.
Résultats	Triez, filtrez et ouvrez les objets affichés. Les actions de liste concernent cette liste.

Recherche globale

La barre du haut cherche dans tout le domaine, tous types d'objets, sans filtre de présence ni de liste. Deux puces sous la barre la précisent explicitement : « Partout » ou « Dans « Postes » » (l'OU choisie dans l'arbre, sous-OU incluses ; jamais la racine ni une OU d'un autre domaine), et « Tout », « Personnes », « Postes » ou « Groupes ». Le texte d'attente de la barre et le résumé au-dessus des résultats reprennent ces choix ; en recherche globale, les filtres propres à la liste d'une OU (type, présence) sont masqués. Entrée ou le bouton « Rechercher » la lancent ; changer une puce ne lit rien. Aucun poste n'est sondé avant une sélection.

- Minimum de caractères : Browser.GlobalSearchMinChars (2), étoiles non comptées. En dessous, Domenia affiche « Saisissez au moins N caractères… » (N : ce minimum) et n'envoie rien. Une saisie faite seulement d'étoiles est refusée dans la barre du haut (« Saisissez au moins un caractère en plus de * ») ; dans une OU, elle liste l'OU comme un simple parcours. Plusieurs étoiles consécutives sont fusionnées en une seule avant l'envoi du filtre LDAP.
- Limite : celle du champ « lignes max » (100 par défaut), retenue d'une session à l'autre dans la préférence SearchLimit. « Charger la suite » lit seulement les lignes suivantes de la même recherche (la liste double, jusqu'à 20 000 lignes) : l'annuaire reprend après le dernier nom lu, trié par nom, et les lignes déjà chargées ne sont ni relues ni affichées deux fois. « Charger jusqu'à 1 000 » (puis 5 000, puis 20 000) porte la liste à ce palier en un seul geste.
- Recherche globale : 120 s sans nouvel objet AD, 900 s au total ; annulation possible. Délais LDAP : 60/90 s, pages de 250 objets. Réglages et bornes au chapitre 17.
- Recherche « contient » : après une recherche globale complète de texte simple qui renvoie 5 noms ou moins, la puce « Chercher aussi les noms qui contiennent… » relance, au clic seulement, la même recherche avec chaque mot entouré d'étoiles sur name, displayName, sAMAccountName et dNSHostName (chaque mot doit figurer, quatre mots au plus). Ce filtre n'utilise pas d'index : l'annuaire parcourt tous les noms du périmètre, avec la même limite.
- Recherche à la frappe : désactivée par défaut (Browser.LiveGlobalSearch et Browser.AllowLiveGlobalSearch à faux).

- Pendant une écriture, la recherche attend : « Recherche différée : écriture active ou à vérifier. ».

La liste tient dans une seule carte : en tête, le chemin cliquable de l'OU (ou « Recherche dans l'annuaire » après la barre du haut) et le nombre de lignes affichées ; puis les filtres, les requêtes, le filtre de la liste et les résultats. « Actualiser » et « Exporter CSV » sont dans le menu « ⋯ » ; l'état de la sélection et celui de la liste partagent une seule ligne sous les actions.

Colonnes de la liste : six par défaut (Type, Nom, Utilisateur connecté, Association mémorisée, Présence réseau, État). L'association, sa qualification et sa source (en infobulle) tiennent dans une seule colonne ; l'export CSV garde la valeur de l'association. Le choix fait par « Colonnes… » (clic droit sur un en-tête ou menu « ⋯ ») est une préférence du poste, Search.ResultColumnsJson (clés de colonnes seulement) ; largeur et position restent celles de la disposition enregistrée (GridLayoutsJson). Une préférence absente ou illisible revient aux six colonnes. Les colonnes propres aux postes, aux associations et aux comptes restent masquées quand la liste ne contient pas d'objet concerné.

- Classement : Features.SearchRanking (vrai) ordonne les résultats d'une recherche globale ; sans lui, ils restent dans l'ordre d'arrivée.

Le badge orange « Dernière requête AD : délai dépassé » signale une requête trop longue, sans établir une panne réseau. Affinez la recherche et consultez le journal. « AD injoignable » en rouge correspond à une erreur réseau. La prochaine lecture AD réussie rétablit le badge normal.

Des préfixes facultatifs limitent la recherche à un type (Features.SearchSyntax, vrai par défaut). Un préfixe inconnu est cherché comme du texte.

Préfixe	Variantes	Effet
utilisateur:	user:, u:	Utilisateurs seulement.
poste:	pc:, machine:, ordinateur:	Postes seulement.
groupe:	group:, g:	Groupes seulement.
mail:	email:, courriel:	Recherche sur l'adresse mail.

Arbre des OU et filtres

L'arbre « Parcourir les OU » affiche le contenu d'une OU. Le menu « ⋯ » près du titre de l'arbre contient la case « Inclure les sous-OU », cochée par défaut ; décochée, seuls les enfants directs sont lus. Le menu clic droit de l'arbre propose aussi « Analyser les droits sur cette branche » et « Nouveau dans cette branche » (écriture, grisé en lecture seule).

Filtre	Valeurs	Remarque
Type d'objet	Tous les types, Utilisateurs, Machines, Groupes, OU et conteneurs	Propre à la liste d'une OU.
Présence réseau	Toute présence, En ligne, Sans réponse au ping, Non vérifié, Erreur de ping	Filtre les observations mémorisées ; aucun ping collectif ; repart sur « Toute présence » à chaque lancement.
lignes max	100 par défaut	20 000 lignes au plus.

Filtre	Valeurs	Remarque
Requêtes	Vues Annuaire, modèles locaux et recettes personnelles	Choisissez une OU, vérifiez la source, puis cliquez sur « Exécuter » ; voir la section Requêtes Annuaire et données locales.

« Filtrer la liste » filtre les objets déjà chargés, y compris après une recherche globale, sans appel AD ni changement de limite LDAP ; chaque nouvelle recherche le remet à zéro. Le compteur rapporte les lignes visibles aux objets chargés, pas au total du domaine. « Liste partielle » signale une lecture incomplète ou en erreur : même 746/746 ne certifie pas son exhaustivité.

À savoir. « Sans réponse au ping » ne prouve pas qu'un poste est éteint : l'ICMP peut être filtré. Une liste vide ne prouve pas non plus une absence dans AD.

Vérification au clic

Un clic sur une ligne précharge sa fiche AD sans contacter le poste tant que « Vérifier au clic » est décochée, ce qui est l'état livré. Cochée, un clic sur un poste envoie aussi un ping unique et, si « + utilisateur connecté » est cochée, lit l'utilisateur console. Les deux choix restent dans les préférences ; tant que « + utilisateur connecté » n'a jamais été changée, elle suit Streaming.VerifyUserOnSelection (vrai dans la configuration livrée). Deux lectures au plus tournent en même temps (Streaming.MaxUserProbes, borné de 1 à 3). « Revérifier ce poste » reste le geste manuel : ping et utilisateur console du seul poste sélectionné, case cochée ou non.

La lecture de la console passe par CIM en DCOM, avec le compte des opérations poste (chapitre 5). Si Remote.UseCim est faux, Domenia se limite au ping : « Contrôle réseau uniquement. Aucune lecture du compte console. ». Les sessions RDP ne sont pas recensées.

Colonne	Valeurs possibles
Utilisateur connecté (console)	Le compte, Aucun compte console, Non déterminé, ou le compte suivi de (cache) pour une observation ancienne.
Vérification utilisateur	Console observée, Lecture réussie, Accès refusé, Compte distant refusé, Délai dépassé, Non confirmé, Utilisateur non vérifié, Vérification en cours, À vérifier.
Présence réseau	Pastille et libellé court : En ligne, Sans réponse au ping, Non vérifié, Erreur de ping, Vérification en cours ; l'âge de la mesure s'affiche à côté (« il y a 2 h »). « relevé en cours… » marque un poste qu'un relevé de la liste doit encore lire.

Vérifier la liste

« Vérifier la liste » agit sur les seuls postes affichés, après tous les filtres : OU, recherche, présence et filtre local. Le bouton est grisé si la liste ne contient aucun poste, et pour une vue de travail sur tout le domaine. Sa flèche ouvre trois vérifications graduées ; la dernière choisie devient l'action du bouton pour la session, sans être enregistrée. « Rechercher » reste le seul bouton principal de la page. L'Atelier de requêtes, ouvert par son icône depuis l'Accueil, propose également une collecte sur un périmètre explicite (chapitre 8).



Figure 1. Barre d'actions des résultats : Vérifier au clic, + utilisateur connecté, Revérifier ce poste et Vérifier la liste avec sa flèche

Vérification	Ce qui part	Confirmation
« Qui répond ? »	Ping seul, échos envoyés en parallèle par lots de 32, une seconde d'attente par écho. Met à jour la présence réseau, sans lecture de session ni association.	Trois lignes : postes visés, ce qui sera lu, durée estimée ; bouton « Pinger N postes ».
« Qui est connecté ? »	Ping puis lecture légère de la console Windows (CIM/DCOM), de 1 à 8 postes en parallèle selon le réglage. L'identité AD du compte peut être réutilisée pendant cinq minutes au plus ; un compte changé, absent de la base ou une relecture forcée exige une vérification. Associations protégées conservées.	Mêmes trois lignes ; bouton « Vérifier N postes ».
« Matériel et widgets »	Comme « Qui est connecté ? », plus le relevé WMI léger (modèle, mémoire, disque C:, build, démarrage) et les requêtes WMI des widgets placés sur les tableaux du poste et du parc. Les résultats remplissent les tableaux de bord.	Mêmes trois lignes, avec le nombre de requêtes ; bouton « Analyser N postes ».

La confirmation nomme la liste visée (« OU Postes, sous-OU », « recherche « PC » » ou « la sélection »), jamais le domaine : une liste filtrée de la racine du domaine reste « les résultats affichés ». Elle signale les lignes sans identifiant AD ignorées et, quand la liste a atteint sa limite de lignes, que les autres postes ne sont pas concernés. Un relevé est refusé au-delà de Park.MaxTargets postes (500 par défaut, 5 000 au plus), pour une liste de la racine du domaine sans autre filtre et pour une recherche globale sans terme : filtrez la liste ou choisissez une OU.

Pendant le relevé, le bouton devient « Arrêter (N/M) » (N postes lus sur M) ; une barre fine et un compteur court (« 12/48 · 9 joignables ») suivent l'avancement, et chaque poste encore à lire affiche « relevé en cours… » dans « Présence réseau ». Le détail complet part dans le journal à la fin du relevé. Après un ping, trois pastilles comptent à part « en ligne », « sans réponse » et « erreurs » (nom introuvable dans le DNS, échec réseau ou lecture interrompue) ; dans une liste d'OU, chaque pastille filtre la liste par présence et un second clic retire le filtre.

À partir de deux lignes sélectionnées, la ligne d'état devient une barre d'actions : « Pinger » et « Qui est connecté ? » visent les seuls postes sélectionnés, avec la même confirmation et le même plafond ; une sélection de toute la liste (Ctrl+A) suit les règles de la liste, donc la racine du domaine sans filtre et la recherche globale sans terme restent refusées ; « Copier » copie une ligne lisible par objet pour un ticket ; « Exporter » enregistre la sélection en CSV.

Le relevé de la liste et celui du poste ouvert dans « Poste » (« Actualiser les requetes » de son tableau) sont indépendants : chacun garde son état et son « Arrêter » à côté du bouton qui l'a lancé. Le bilan d'un relevé du poste ne s'affiche qu'à côté du tableau de ce poste. Un relevé lancé depuis le tableau du parc ou l'atelier de requêtes partage la portée de la liste : « Vérifier la liste » affiche son

avancement (« Relevé de … ») et devient son « Arrêter » ; une actualisation d'OU s'arrête depuis ses propres boutons d'actualisation, et le compteur le rappelle.

Les confirmations s'affichent dans la page, sans nouvelle fenêtre ; Échap choisit la réponse sûre. Un relevé s'arrête de lui-même sur des identifiants rejetés, après trois échecs d'enregistrement local, sur un conflit d'enregistrement, ou si une lecture est annulée ou ne correspond pas au poste attendu. Les échos déjà reçus que le stockage n'accepte plus comptent alors dans les « lectures non confirmées » et le relevé se termine ; les lots déjà confiés au stockage suspendu attendent la reprise dans « Fiabilité ». Une lecture de poste en échec ne l'arrête pas : elle compte dans les « lectures non confirmées ». Il se met en pause tant que 64 enregistrements locaux attendent.

Attention. Préparez un périmètre explicite et relisez le nombre de cibles avant chaque collecte.

Actualiser les données de l'OU

Sous l'arbre de Rechercher, « Données de l'OU » reprend l'unité choisie dans cet arbre, même lorsque la liste montre une recherche globale. « Objets AD », « Ping » et « WMI » portent toujours sur cette OU et ses sous-OU. Les filtres, la limite de lignes et le réglage de profondeur de la liste ne changent pas leur cible. Le chemin annoncé fait foi ; sans OU explicite, aucune de ces actions ne démarre. Le chapitre 8 décrit leur usage et les trois dates à distinguer.

Dans une petite fenêtre, le panneau sous l'arbre se compacte : le titre « Données de l'OU » se masque et les boutons se resserrent. Les commandes gardent le même périmètre et le même effet.

« Vérifier la liste » garde sa cible propre : les postes affichés après filtrage. « Actualiser », dans le menu « ⋯ » de la liste, relance leur lecture ; cette commande ne remplace pas une mise à jour de la base ou un relevé WMI de toute l'OU.

Requêtes Annuaire et données locales

La zone « Requêtes » réunit les vues LDAP de l'annuaire, les 152 modèles locaux et les recettes personnelles. Le champ de recherche ignore les accents et la casse. L'étoile épingle la sélection ; « Favoris » filtre le catalogue. Jusqu'à 200 favoris sont conservés dans les préférences personnelles. Choisir une ligne, filtrer le catalogue ou changer l'état proposé ne lance aucune lecture : cliquez sur « Exécuter ».

Source annoncée	Population et lecture	Points à vérifier
Annuaire en direct	Vues LDAP sur les types indiqués : utilisateurs, postes ou objets AD.	OU de Rechercher, niveau direct ou sous-OU, limite et droits de lecture.
Base locale et relevés datés	Postes déjà recensés dans la base du domaine ; calcul des conditions sur les attributs AD copiés et les observations disponibles.	Couverture du recensement, fraîcheur propre à chaque mesure, état choisi et limite d'affichage.

Les deux sources utilisent l'OU choisie dans l'arbre de Rechercher et la profondeur affichée. Elles ne reprennent pas implicitement le périmètre du tableau de bord. L'exécution retire les anciennes intersections de la liste — type, présence, texte local et sélection de GUID — pour éviter qu'un filtre précédent ne masque le nouveau résultat.



Figure 2. Barre Requêtes : recherche locale du modèle, favoris, source et commande Exécuter ; données fictives

Pour une requête locale, choisissez l'état puis cliquez sur « Exécuter » :

État	Interprétation
Correspondants — Match	Les données disponibles satisfont la requête.
Inconnus — Unknown	Les données ne suffisent pas à trancher ; une mesure manquante ou expirée reste inconnue.
Non correspondants — NoMatch	Les données permettent d'écarter le poste pour cette requête.




Figure 3. Sélection Inconnus dans Rechercher : les postes sans mesure exploitable restent consultables ; données fictives

Le compteur sépare les lignes affichées, le total de l'état choisi et les trois états. La limite est de 20 000 lignes au maximum. Une limite atteinte n'est pas un recensement complet : pour une requête locale, augmentez-la puis réexécutez. « Charger la suite » concerne les lectures Annuaire lorsque ce bouton est disponible. Le changement de session, de base ou d'OU invalide un ancien retour ; aucune ligne ne s'ouvre et aucune collecte ne part automatiquement à la réception du résultat.

La date « calcul local » décrit l'évaluation. La « Dernière lecture complète couvrante » décrit la copie AD de l'OU, éventuellement assurée par la lecture complète d'une OU parente. La mention d'une tentative incomplète reste visible. Ces dates ne rajeunissent pas les mesures des postes ; une couverture absente n'empêche pas le calcul sur les objets déjà connus, mais ne permet pas de conclure à leur exhaustivité.

« Effacer la requête » annule la requête et efface ses résultats. Sur une liste de recherche ordinaire, il retire seulement le filtre de requête supplémentaire, dont une ancienne sélection de GUID, et conserve la liste sans relancer de lecture. Le crayon ouvre Outils → Atelier de requêtes. Une recette locale est chargée dans Composer ; une vue Annuaire conserve son filtre LDAP et ouvre la Bibliothèque, car le compositeur sert aux recettes locales des postes.

Dans une fenêtre étroite ou basse, la barre peut se replier : « Options de requête » regroupe le filtre de modèles, les favoris, la source et le choix des résultats. Le bouton rappelle le choix, par exemple « Inconnus », et « Effacer » reste directement accessible. Ouvrez ou repliez ces options selon la place nécessaire ; vos choix sont conservés et aucune recherche ne se lance. Échap referme le volet.

Export et menu clic droit

« Exporter CSV », dans le menu « ⋯ » de la liste (à droite de « Effacer »), enregistre les lignes affichées, ou seulement les lignes sélectionnées. Le menu clic droit d'une ligne est court et n'écrit rien : « Ouvrir la fiche », pour un poste « Assistance poste », « Revérifier ce poste » et « Rechercher l'utilisateur associé » (pour un utilisateur, « Rechercher le poste associé »), « Ouvrir l'OU parente », « Copier » (dont « Pour un ticket ») et « Exporter la liste affichée en CSV ». Les écritures, les outils

distants et les collectes restent dans la fiche et dans Assistance poste, chacun avec sa confirmation. Un clic droit sur l'en-tête d'une colonne ouvre « Colonnes… ».

4 Fiches des objets

La fiche d'un objet se prépare en arrière-plan dès le clic, et s'ouvre au double-clic ou avec Entrée. Ses onglets dépendent du type d'objet et du profil d'interface. Tous les boutons qui écrivent dans AD sont grisés tant que la lecture seule est active.

Onglets selon le type

Type	Onglets
Tous	« Resume », « Appartenances » ; en profil Expert, « Attributs » et « Droits effectifs ».
Utilisateur	« Utilisateur », « Coordonnees », « Compte ».
Groupe	« Groupe ».
OU ou conteneur	« Unite d organisation ».
Poste	La page « Poste » montre ce poste (chapitre 5).

L'onglet « Resume » donne le type, le nom, la classe, le GUID, les dates de création et de modification, le chemin complet et la présence. Pour un utilisateur, la présence est celle du poste qui lui est associé.

Appartenances et membres

L'onglet « Appartenances » et la liste des membres d'un groupe sont des tableaux lisibles : Nom, Type et OU (chemin « domaine / OU / sous-OU ») ; le DN complet est dans l'infobulle de la ligne. Un filtre local (« nom, OU… (sans requête AD) ») réduit la liste affichée et le compteur dit combien de lignes il garde. Pour les membres d'un groupe, le type vient de la copie locale (lecture SQLite en arrière-plan) ; un membre absent de la copie reste « Non lu », jamais deviné.

« Groupes imbriqués » lit, au clic seulement (opération GroupPathRead, lecture seule), les groupes dont les groupes de l'objet sont membres : 2 000 groupes, 16 niveaux et 10 secondes au plus, un groupe à la fois, jamais tout le domaine. Ils s'ajoutent au tableau avec l'appartenance « Imbriquée » et le groupe direct par lequel ils passent. Les groupes non lus sont comptés avec leur raison (refus, introuvable, autre domaine). Le clic droit « Pourquoi membre ? » explique une ligne : appartenance directe, ou chemin « Jean Dupont → GG-Lyon → GG-Compta ». Une lecture bornée ou incomplète ne conclut jamais à une absence ; le groupe principal (primaryGroupID) n'apparaît pas dans memberOf.

Lecture et estimation des droits

À l'ouverture d'un objet, Domenia estime les droits du compte sur cet objet (Security.EvaluateRightsOnObjectOpen, vrai). Cette estimation ne bloque rien par défaut (Security.BlockOnAclEstimate et Security.DisableIndeterminateControls à faux) : Windows et AD décident au moment de l'écriture. L'onglet « Droits effectifs », en profil Expert, analyse les droits sur l'objet.

Écritures sur une fiche

Onglet	Écritures proposées
Utilisateur et Coordonnees	« Enregistrer » les champs modifiés.
Compte	« Déverrouiller le compte », « Activer », « Desactiver », « Reinitialiser le mot de passe », « Options de compte » puis « Appliquer », « Fixer » ou « Jamais » pour l'expiration, « Expirer le mot de passe », « Déplacer », ajout ou retrait de groupe.
Groupe	« Enregistrer », « Ajouter membre », « Retirer membre ».
Resume	« Supprimer » : deux confirmations sont demandées.

Attention. Options de compte à haut risque. Pour mot de passe non requis, chiffrement réversible, pré-authentification Kerberos désactivée, DES seul ou délégation, Domenia exige la saisie du mot RISQUE (Security.RequireTypedHighRiskConfirmation). Ne désactivez pas ce contrôle.

Les règles communes à toutes les écritures (objet relu récemment, objets protégés, canal unique, reçus) sont au chapitre 14.

5 Outils du poste et compte des opérations poste

La page « Poste » montre le poste sélectionné ; sans poste, elle affiche « Aucun poste ouvert ». Ses outils ouvrent les consoles Windows sur ce poste avec le compte des opérations poste ; ceux qui modifient le poste sont bloqués en lecture seule et se confirment dans la page. Domenia ne change aucun réglage Windows du poste ni du poste d'administration.

Un en-tête fixe reste au-dessus des vues : nom, système, pastille de présence (dernier test de la session, ou valeur reprise de la mémoire locale marquée « mémoire »), utilisateur associé (lien vers sa fiche), âge du dernier inventaire de la session, et trois boutons « Bureau à distance », « Ouvrir le disque C » et « Tester la réponse ». L'en-tête ne lit rien par lui-même : il reprend ce que la fiche, la présence et l'inventaire ont déjà lu.

Vues, dans l'ordre : « Vue d'ensemble » (fiche du poste et tableau de bord), « Intervenir » (actions en quatre cartes, sessions Windows, services), « Détails » (onglets « Inventaire » et « Logiciels »), « Diagnostic » (onglet « Contrôles », et « WMI » en profil Expert) et « Secrets ». Les anciens noms d'onglet utilisés par les menus, les liens des points d'attention et les raccourcis mènent à la vue qui les remplace.




Figure 4. Vue « Vue d'ensemble » de la page Poste : en-tête du poste, puis carte Fiche du poste avec le DNS, la présence, le système, l'utilisateur associé et sa source

« Vue d'ensemble » lit le compte ordinateur dans AD. La ligne « Utilisateur associé » résume l'association en mémoire locale avec son badge (Déclaré, Observé, Importé, Indice ou À vérifier) : nom lu dans le DN, origine et date locale, par exemple « Camille Martin · console observée le 08/10 à 08:15 ». « Détecter à nouveau » interroge le poste ; une association déjà enregistrée n'est pas remplacée.

Vue Intervenir




Figure 5. Vue « Intervenir » : cartes « Se connecter » (Bureau à distance, Ouvrir le disque C, consoles), « Vérifier » (Tester la réponse, diagnostic), « Intervenir » et « Compte AD » ; données fictives




Figure 6. Vue « Intervenir » : « Copier la commande PowerShell », « Actualiser les stratégies », « Exécuter un programme… » et « Redémarrer… » ; données fictives

Carte et bouton	Ce que fait Domenia	En lecture seule
Se connecter : « Bureau à distance »	Lance mstsc.exe vers le poste, avec la session Windows.	Disponible.
Se connecter : « Ouvrir le disque C »	Ouvre le partage administratif C$ avec le compte des opérations poste, puis l'Explorateur.	Disponible.

Carte et bouton	Ce que fait Domenia	En lecture seule
Se connecter : « Gestion de l'ordinateur », « Observateur d'événements »	Ouvre d'abord IPC$ avec le compte des opérations poste, puis compmgmt.msc ou eventvwr.exe sur le poste.	Disponibles.
Se connecter : « Copier la commande PowerShell »	Copie Enter-PSSession pour ce poste et l'annonce dans la page. Avec un compte poste, la commande ajoute -Credential suivi du nom du compte ; le mot de passe n'est jamais copié.	Disponible.
Vérifier : « Tester la réponse »	Ping ICMP du poste ; met à jour la présence de la fiche et la pastille de l'en-tête.	Disponible.
Vérifier : « Lancer le diagnostic »	Ouvre la vue « Diagnostic » et lance ses contrôles en lecture seule.	Disponible.
Intervenir : « Actualiser les stratégies »	gpupdate /force par WinRM, après confirmation dans la page.	Grisé.
Intervenir : « Exécuter un programme… »	Ouvre un panneau dans la page : programme, arguments, « En arrière-plan (compte système) » ou « Dans la session de l'utilisateur », puis confirmation. Une tâche planifiée unique lance le programme puis est supprimée.	Grisé.
Intervenir : « Redémarrer… »	Ouvre le panneau du redémarrage, qui lit d'abord les sessions ouvertes (section suivante).	Grisé.
Compte AD : « Activer le compte » ou « Désactiver le compte »	Un seul bouton, selon userAccountControl lu avec la fiche ; aucun quand cet attribut n'est pas lu.	Grisé.
Compte AD : « Ajouter », « Retirer », « Renommer dans AD »	Groupes du poste et nom du compte ordinateur dans l'annuaire (pas Windows sur le poste).	Grisés.
Compte AD : « Choisir l'OU de destination… »	Déplace le compte ordinateur du poste ouvert : l'OU se choisit dans le sélecteur, puis le déplacement se confirme dans la page. Le contrôleur revérifie le GUID du poste avant l'envoi ; si la sélection change pendant le choix, rien n'est envoyé.	Grisé.

Dans l'en-tête d'Assistance poste, la pastille « Compte poste : … ▾ » dit avant le clic quel compte servira au disque C et aux consoles ; la ligne « Opérations poste : … » sous la carte « Se connecter » reprend le même texte.

À savoir. « Exécuter un programme » exige aussi, pour ce poste, l'autorisation de 5 minutes donnée en tête de la vue « Intervenir » : « Autoriser une intervention (5 min) ». C'est la seule commande d'autorisation : le panneau « Exécuter un programme » dit seulement si elle est active et jusqu'à quelle heure. Pendant l'autorisation, la pastille « Intervention autorisée 4:59 · Retirer » compte le temps restant ; elle ne vaut que pour le poste ouvert, et « Retirer » la reprend aussitôt. Sans elle, aucune tâche n'est créée et Domenia refuse : « Transport avec dépôt de script, service ou tâche non autorisé pour ce poste (désactivé par défaut). Autorisez une intervention dans Assistance poste >

Intervenir, « Autoriser une intervention (5 min) », puis relancez votre action. » ; le bandeau d'erreur propose « Aller à Assistance poste > Intervenir ».

Redémarrage avec les sessions lues d'abord

« Redémarrer… » ne redémarre rien au clic. Le panneau lit les sessions du poste (opération SessionsList, la même que « Lire les sessions »), les affiche, puis propose :

- « Dans 5 min avec message à l'utilisateur », choisi par défaut : shutdown.exe /r avec le délai (Restart.DefaultDelaySeconds, 300 s, borné de 60 à 3 600 s) et un message d'une ligne de 400 caractères au plus, par WinRM ;
- « Maintenant, sans délai ni message » : Restart-Computer -Force, après l'ouverture d'une session CIM qui prouve que le poste répond.

L'envoi attend la fin de la lecture des sessions et passe par une confirmation dans la page. Une lecture refusée ne conclut à rien : le panneau le dit et recommande le redémarrage différé. Si un arrêt est déjà programmé sur le poste (code 1190), Domenia ne programme rien.

Pour « Actualiser les stratégies » comme pour le redémarrage, il n'y a plus de repli par tâche planifiée. Une connexion refusée n'envoie rien et laisse un reçu à l'état « Non envoyée » : « Non envoyé : le poste n'accepte pas la commande à distance ». Une demande envoyée n'est jamais rejouée.

Services du poste

« Lire les services » lit Win32_Service sur le poste par l'opération WmiQuery, en lecture seule et seulement sur ce clic. La liste met en tête les services automatiques arrêtés ; « Automatiques arrêtés seulement » et le champ de filtre agissent localement, sans nouvelle lecture.

« Démarrer… » (service arrêté) et « Redémarrer le service… » (service en cours) passent par l'opération ComputerServiceControl : confirmation dans la page, reçu durable écrit avant l'envoi, session CIM ouverte avant toute commande, puis relecture de l'état (« Running » attendu). Domenia ne change jamais le type de démarrage : un service désactivé est refusé avant l'envoi. Un arrêt refusé par Windows, par exemple parce que d'autres services en dépendent, ne relance rien. « Ouvrir dans la console » ouvre Gestion de l'ordinateur sur le poste pour une action avancée.

Ouvrir le partage administratif et les consoles

Le contrôle du port 445 et l'ouverture SMB se font dans le worker ComputerAdminShare, hors du fil de l'interface : la fenêtre reste disponible pendant l'attente. L'Explorateur ou la console s'ouvre quand le partage répond.

1. **Compte.** Domenia prend le compte des opérations poste (section suivante).
2. **Port.** Il vérifie que le port 445 du poste répond. Sinon : « le partage du poste ne repond pas (port 445). ».
3. **Connexion.** Il ouvre le partage avec ce compte. Un refus affiche le motif Windows après « refuse pour ».

4. **Outil.** Il lance l'Explorateur sur le partage, ou la console demandée. Succès : « Disque C (C$) de » suivi du poste, de « ouvert avec » et du compte.

Pour les consoles, si l'ouverture préalable échoue, la console s'ouvre quand même avec la session Windows : « Console ouverte avec la session Windows : » suivi du motif. Si le technicien s'est connecté avec « Utiliser mon compte Windows », sans mot de passe, il n'y a pas d'ouverture préalable.

À savoir. Le compte en service est toujours affiché dans la pastille « Compte poste » de l'en-tête d'Assistance poste (section suivante). Le bureau à distance passe par Windows.

Compte des opérations poste

C'est le compte qui interroge les postes : WMI et CIM, C$, consoles, inventaire, détection et requêtes des widgets. Il peut différer du compte de connexion et n'est jamais enregistré sur le disque. La pastille « Compte poste : … ▾ », dans l'en-tête d'Assistance poste au-dessus de « Bureau à distance » et visible dans les cinq vues, nomme le compte en service. Un clic ouvre un panneau latéral dans la page : « Identifiant », « Mot de passe », « Utiliser ce compte » et « Revenir au compte de connexion » (oublie le compte saisi). Fermer le panneau, par « Fermer », Échap ou un clic à côté, ne change pas le compte et efface un mot de passe tapé sans « Utiliser ce compte ».

Ordre de choix pour une opération sur un poste :

1. **Compte local temporaire.** Un compte local de ce poste accepté après un refus, pour ce poste seulement.
2. **Compte temporaire.** Un compte accepté après un refus pour les postes, oublié après une période sans utilisation.
3. **Compte poste saisi.** Celui du panneau « Compte poste », en mémoire seulement.
4. **Compte Postes.** Celui de la zone « POSTES / WMI / DISTANT » de la page « Comptes » (chapitre 13).
5. **Compte de connexion.** Le compte saisi dans la fenêtre de connexion de Domenia.
6. **Session Windows.** La session qui exécute Domenia.

Le panneau dit le compte en service et son origine, par exemple « Opérations poste : DOMAINE\adm-poste (compte poste saisi, en mémoire seulement). » ou « Opérations poste : session Windows (DOMAINE\technicien). ». La ligne « Opérations poste : … » de la carte « Se connecter » (vue « Intervenir ») reprend le même texte.

Diagnostic, sessions et secrets

- « Diagnostic », onglet « Contrôles » : « Lancer le diagnostic » contrôle le DNS, la joignabilité, les ports, SMB, WinRM, WMI, le système, le disque et la session. « Copier le rapport » copie le résultat pour un ticket.
- « Intervenir », « Sessions Windows » : « Lire les sessions » consulte les sessions par WTS, sans déconnexion. Un accès refusé ne signifie pas l'absence de session.

- « Secrets » : lecture de BitLocker et de LAPS avec le compte des secrets, même en lecture seule. « Une valeur à la fois, affichée brièvement, jamais journalisée ni mise en cache. ». Le presse-papiers est vidé après Security.AutoClearSecretClipboardSeconds (30 s).

Transports utilisés

La page « Comptes » affiche ce tableau sous « TRANSPORTS UTILISES ». Domenia l'applique ainsi : « Domenia ne modifie aucun reglage Windows : ni certificat, ni WinRM, ni pare-feu, ni antivirus, ni strategie. ».

Transport	Usage	Ports	Règle
LDAP	Lectures et écritures de l'annuaire	389/TCP, signature et scellement Kerberos ou NTLM	Aucun certificat accepté à l'aveugle.
CIM / DCOM	Lectures sur les postes	135/TCP puis ports RPC dynamiques	Lecture seule ; désactivable par Remote.UseCim.
CIM / WSMan	Repli des lectures CIM	5985 ou 5986/TCP	Seulement si WinRM est déjà en service ; jamais activé par Domenia.
WTS	Lecture des sessions	RPC, 445/TCP	Consultation seulement.
Partage ADMIN$	Dépôt temporaire d'un script d'intervention	445/TCP	Inactif sans autorisation explicite pour le poste.
Planificateur (COM)	Exécution ponctuelle d'une intervention	RPC	Autorisation explicite ; désactivable par Remote.UseTaskFallback.
PsExec	Exécution ponctuelle d'une intervention	445/TCP	Autorisation explicite ; désactivable par Remote.UsePsExecFallback.

Attention. Les transports intrusifs (ADMIN$, Planificateur, PsExec) restent inactifs sans autorisation explicite pour le poste. « Autoriser une intervention (5 min) » (en tête de la vue « Intervenir » d'Assistance poste) vaut 5 minutes pour le poste ouvert et ne couvre que les interventions : une lecture n'y bascule jamais seule. Quand CIM échoue, l'inventaire, la lecture des logiciels, l'explorateur WMI, le diagnostic et « Détecter à nouveau » rendent un « non lu » et nomment la demande à faire, pour cette lecture seule : « Lire ce poste par tâche planifiée » (même endroit, autorisation distincte retirée après cette lecture). Ce n'est qu'après cette demande que PsExec puis la tâche planifiée interviennent (Remote.UsePsExecFallback, Remote.UseTaskFallback). PsExec.exe est un composant tiers : faites revoir sa licence avant diffusion.

6 Inventaire du poste

L'onglet « Inventaire » de la vue « Détails » lit le poste par CIM, avec le compte des opérations poste, et ne modifie rien. Le même inventaire remplit le tableau de bord de « Vue d'ensemble » et l'âge affiché dans l'en-tête du poste. Le résultat dit source par source ce qui a été lu, refusé ou indisponible.

Rapide ou complet

Bouton	Ce qui est lu
« Inventaire rapide (≈1 min) »	Matériel, système, disques, réseau, sécurité, correctifs, logiciels, services, comptes, partages et imprimantes.
« Inventaire complet (≈3 min) »	Tout le rapide, plus les processus, les tâches planifiées, les certificats, les connexions réseau et les erreurs récentes. Plus long.

Démarrage automatique : seul le programme de chaque entrée est gardé, jamais ses arguments, qui peuvent contenir un mot de passe ; un programme ni entre guillemets ni écrit en chemin absolu est réduit à son premier mot. Tâches planifiées : avec WinRM, l'inventaire complet lit l'état, l'auteur, la dernière exécution et le dernier résultat (40 tâches hors Microsoft au plus, jamais leurs actions ni leurs arguments). Sans WinRM, ou quand la session WinRM échoue pour une autre raison qu'un identifiant refusé (écouteur, stratégie HTTP, Kerberos ou SPN), il lit la liste, l'état et l'auteur par CIM, et l'accès de la source nomme l'échec WinRM ; il lit aussi la date du dernier démarrage dans le cache du Planificateur (registre, format non documenté par Microsoft, réservé aux administrateurs du poste) ; le résultat reste « non lu (WinRM requis) ».

L'onglet « Tableau de bord » propose les mêmes lectures avec « Inventaire rapide » et « Inventaire complet ». Délai maximal, fixé dans le code : 110 s pour le rapide, 260 s pour le complet.

Lire le résultat

- Le message de fin donne le nombre d'éléments et le nombre de sources accessibles, refusées, indisponibles ou autres, avec la durée.
- Le volet « Détail par source » donne pour chaque catégorie l'accès, le nombre d'éléments, la durée et le détail. Une source refusée signale un manque de droits du compte des opérations poste sur cette partie, pas une panne du poste.
- « Copier » et « Exporter CSV » servent au ticket.

Vous voyez	Que faire
« Sélectionnez une machine avant de lancer l'inventaire. »	Choisir un poste dans « Rechercher ».
« Inventaire impossible : » suivi d'un détail	Vérifier la présence réseau et le compte des opérations poste, puis relancer une fois.
Beaucoup de sources refusées	Vérifier que le compte des opérations poste est administrateur des postes (chapitre 13).

Vous voyez	Que faire
Sur l'onglet « Tableau de bord » : « Mesures chiffrees indisponibles (inventaire par tache distante) : seules les tuiles sont remplies. »	L'inventaire a été lu par le repli PsExec ou tâche planifiée, possible seulement après « Autoriser une intervention (5 min) » (chapitre 5) ; jauges et graphiques restent vides. Vérifier CIM/DCOM sur le poste.

7 Tableau de bord du poste

Le tableau du poste résume le dernier inventaire et les attributs du compte ordinateur lus avec la fiche. Il n'envoie aucune requête de plus, sauf les widgets de requêtes WMI qu'on actualise explicitement. Un score de santé et une liste de points d'attention en donnent la lecture rapide.




Figure 7. Tableau de bord du poste PC-COMPTA-014 : score État général, points d'attention, identité du poste, compte machine dans AD et ressources mesurées

Sources des données

Section	Source	Si vide
Vue d ensemble	Calculée sur toutes les vérifications ci-dessous.	–
Identite du poste	Inventaire rapide ou complet.	« Lancez un inventaire (rapide ou complet) pour remplir cette section. »

Section	Source	Si vide
Compte machine dans Active Directory	Attributs lus avec la fiche du poste.	« Ouvrez la fiche du poste dans l annuaire pour lire son compte machine. »
Ressources	Mesures de l'inventaire par CIM.	« Lancez un inventaire pour mesurer la memoire, le processeur et les disques. »
Activite	Inventaire rapide ou complet ; le complet ajoute les processus et les erreurs système.	« Non lu pendant cet inventaire : voir le détail par source. L'inventaire complet ajoute les processus et les erreurs système. »
Securite et etat	Inventaire rapide ou complet ; le complet ajoute les certificats machine.	« Non lu pendant cet inventaire : voir le détail par source. L'inventaire complet ajoute les certificats machine. »

Quand on sélectionne un autre objet, les tableaux du poste et des logiciels sont réinitialisés, ainsi que leur annulation. La liste de l'onglet Inventaire peut être reprise du cache de la session avec son âge ; cette reprise ne rejoue pas le tableau de bord et ne lance aucune lecture.

Score de santé

- Score = 100 − 25 par point critique − 10 par point à surveiller, jamais sous 0. Les informations ne comptent pas.
- Verdict : au moins un point critique donne « Critique » ; sinon 85 et plus « Bon état », 60 et plus « À surveiller », en dessous « Dégradé ».
- Exemples : un point à surveiller donne 90 « Bon état » ; un point critique donne 75 « Critique ».
- Le score et la liste portent sur toutes les vérifications, que leur widget soit affiché ou non. La liste est triée : critiques, à surveiller, puis informations.
- Parc : le score est la part des postes évalués sans point détecté. Les postes incomplets sont comptés à part, jamais comme sains. Dès qu'un poste n'est pas évalué, la couverture s'affiche à côté du score, par exemple « couverture 90 % (18 évalué(s) sur 20) ». Sous 50 % des comptes activés évalués, aucun score n'est affiché : « Couverture insuffisante », ou « Critique » si un point critique est établi.
- Trois constats restent séparés : sain (données évaluables, aucun point signalé), problème (signalé, même pendant une suspension motivée) et inconnu (couverture absente ou partielle). Tout compteur se lit avec son périmètre, sa date et sa source agrégée ; la donnée manquante n'est jamais assimilée à un bon état.
- Chaque point s'explique : sa raison (règle et seuil), la valeur lue, la source et la période réellement connues ; la date de calcul ne remplace jamais la date de collecte. L'explication indique les données manquantes et ouvre la vue où lancer leur collecte ; cette navigation ne lance rien automatiquement. Une exception doit être motivée et limitée dans le temps, et le problème reste identifiable.

Règles du poste

Vérification	Seuil	Niveau	Message (N = valeur lue)
Mot de passe du compte ordinateur (pwdLastSet)	Plus de 45 jours	À surveiller	Mot de passe machine renouvele il y a N jours : relation d approbation a verifier.
Dernière connexion au domaine (lastLogonTimestamp)	Plus de 90 jours	À surveiller	Aucune connexion au domaine depuis N jours.
Compte ordinateur	Désactivé	Critique	Compte ordinateur desactive dans AD.
Mot de passe LAPS	Expiration passée	À surveiller	Mot de passe LAPS expire (rotation en attente).
Horloge du poste	Plus de 300 s avec le contrôleur	Critique	Écart avec le contrôleur : risque d'échec de l'authentification Kerberos.
Horloge du poste	Plus de 60 s ; référence contrôleur ou poste d'administration	À surveiller	Écart mesuré. Si le contrôleur n'a pas été lu, vérifier la synchronisation des deux postes.
Version de Windows	Date de fin de service dépassée	Critique	Version et date de fin de service : poste à migrer.
Version de Windows	Fin de service dans 90 jours ou moins	À surveiller	Version et date de fin de service à préparer.
Durée de fonctionnement	Plus de 30 jours	À surveiller	Pas de redemarrage depuis N jours.
Mémoire utilisée	Plus de 90 %	À surveiller	Memoire utilisee a plus de 90 %.
Batterie	Moins de 20 %	À surveiller	Batterie a N %.
Disque système	Moins de 10 % libre	Critique	Disque C: presque plein : N % libre.
Disque système	Moins de 20 % libre	À surveiller	Disque C: : N % libre.
Autres volumes	Moins de 10 % libre	Critique	Volume X: presque plein : N % libre.
Journal Système (3 jours)	Au moins une erreur	À surveiller	N erreur(s) dans le journal Systeme sur 3 jours.
Pare-feu	Un profil désactivé	À surveiller	Pare-feu : N profil(s) desactive(s).
BitLocker (C: d'abord)	Volume non protégé	À surveiller	BitLocker : suivi de l'état lu.

Vérification	Seuil	Niveau	Message (N = valeur lue)
Redémarrage en attente	Demandé	À surveiller	Redemarrage en attente.
Services automatiques arrêtés, périphériques en erreur, pilotes non signés	Au moins un	À surveiller	N services automatiques arretes. (et équivalents)
Dernier correctif installé	Plus de 60 jours	À surveiller	Dernier correctif installe il y a N jours.

Les widgets « Administrateurs locaux », « Sessions et comptes locaux », « Demarrage automatique », « Partages », « Imprimantes » et « Certificats machine » comptent sans lever de point d'attention. L'horloge est comparée à celle du contrôleur de domaine lorsque cette référence peut être lue ; sinon Domenia utilise celle du poste d'administration. Relisez la référence indiquée avec le résultat.

Versions de Windows reconnues

Build	Poste	Serveur
26200	Windows 11 25H2	–
26100	Windows 11 24H2	Windows Server 2025
22631	Windows 11 23H2	–
22621	Windows 11 22H2	–
22000	Windows 11 21H2	–
20348	–	Windows Server 2022
19045, 19044, 19043	Windows 10 22H2, 21H2, 21H1	–
17763	–	Windows Server 2019
14393	–	Windows Server 2016

Un autre build s'affiche « Build » suivi du numéro. Le serveur est reconnu par le mot server dans la légende du système.

Les dates viennent du fichier livré Domenia-WindowsLifecycle.json, selon le build et la famille (Pro, Entreprise, LTSC, LTSB, IoT ou Serveur). Sans date correspondante, la fin de service reste inconnue et ne crée pas d’alerte critique. Gardez cette table à jour et vérifiez les dispositions de maintenance applicables à votre parc.

Suivre un lot

Le bouton Opérations de l’en-tête affiche le type de lot et les postes traités sur le total.

Son panneau place le lot avant les lectures individuelles, avec les erreurs et les enregistrements en attente.

Le lot reste visible entre deux postes ; son bouton Arrêter agit sur l’ensemble du lot choisi.

Un délai WMI concerne le poste en erreur. Si le moteur est encore occupé à nettoyer les lectures, le prochain poste attend une place avant de partir ; les limites du moteur restent appliquées.

Dates et actualisation des widgets

Chaque widget présente sa source (AD, ping, WMI ou registre) et les dates des relevés conservés. Une plage indique des relevés réalisés à plusieurs moments ; une source sans date reste « non daté ». Le petit ↻ toujours visible relit la source, puis recalcule le widget. Les données confirmées gardent leur date si une tentative échoue. La synthèse du parc enchaîne AD puis ses mesures ping/WMI ; les historiques restent conservés. Un widget suspendu doit être repris avant actualisation. Les confirmations de collecte et les limites de périmètre restent applicables.

L'assistant de première configuration reste en haut de l'Accueil tant que ses étapes ne sont pas terminées. Au dernier pas, un premier calcul local démarre automatiquement après la lecture de la base. Le bouton attend la vue prête ; en cas d'échec ou d'OU vide, il propose de réessayer. Aucun scan WMI supplémentaire ne part à cette étape.

Les lenteurs passagères sont consultables dans le diagnostic des opérations. Elles ne produisent plus un avertissement répété dans le journal de session ; les échecs et les actions nécessaires restent signalés.

8 Tableau de bord et Atelier de requêtes

La vue du parc se calcule depuis la base SQLite et les observations enregistrées. Elle ne nécessite pas une recherche préalable dans l'annuaire. Le sélecteur de l'Accueil, celui de Rechercher et celui de la Base autonome sont indépendants : chacun conserve son usage et son périmètre explicite.

Périmètre et couverture

Une OU est une unité organisationnelle de l’annuaire, utilisée pour organiser les objets par site, service ou usage.

L’OU choisie et ses sous-OU limitent la vue. Le chemin cliquable permet de remonter vers une OU parente. Les comptes actifs et désactivés sont présents dans le recensement ; les indicateurs qui ne portent que sur les actifs le précisent. La collecte du périmètre depuis l’Atelier retient ses comptes actifs ; les commandes de liste de Rechercher suivent les postes affichés annoncés à la confirmation.

Vérifiez la couverture de la base, le nombre d'objets, la date de mise à jour et le statut complet ou partiel. L'absence d'un objet dans une liste limitée n'est pas une preuve de son absence de la base. La table locale présente 200 postes par page avec un total calculé sur tous les résultats.

Le sélecteur intégré présente un arbre des OU et un champ de recherche. Les branches sont classées par nom dans l’ordre alphabétique français ; la barre verticale permet de les parcourir. Dépliez les branches ou recherchez un nom, puis distinguez les homonymes par leur chemin avant de confirmer.




Figure 8. Choix du périmètre : arbre des OU, recherche et chemin de la sélection ; données fictives

« Ouvrir dans Rechercher » transmet les postes recensés du périmètre, y compris les comptes désactivés. Cette action retire les filtres résiduels de la liste de recherche, notamment une ancienne sélection de requête ; elle permet ensuite d'utiliser les commandes de liste sur la cible annoncée.

Trois commandes pour actualiser l'OU

Accueil et Rechercher proposent les mêmes actions. Elles utilisent le choix d'OU de leur écran sans modifier les choix des autres pages. Chaque action couvre cette OU et ses sous-OU ; la profondeur et les filtres de la liste de Recherche restent inchangés. Une OU explicite est obligatoire : aucune expansion silencieuse à tout le domaine.

Commande	Population	Travail effectué
Objets AD	Objets AD de l'OU et de ses sous-OU	Lecture de l'annuaire puis enregistrement local. Une lecture complète rapproche les absences uniquement dans ce sous-arbre ; les autres branches sont conservées. Aucun ping ni WMI.

Commande	Population	Travail effectué
Ping	Comptes ordinateur actifs déjà recensés dans cette branche	Présence réseau seulement, après confirmation du nombre de cibles ; les dates AD et WMI restent inchangées.
WMI	Comptes ordinateur actifs déjà recensés dans cette branche	Console, inventaire léger et sondes WMI des widgets Général/Poste forcés, après confirmation du nombre de cibles ; aucun ping imposé.

Le relevé des postes ignore les filtres et limites de résultats. Il conserve le parallélisme borné configuré pour la collecte, mais relit les mesures demandées au lieu de les réutiliser à cause de leur âge. Les sondes des widgets configurés sur les tableaux Général et Poste sont dédoublonnées ; leur plan est fixé au clic initial, avant la phase AD et la confirmation. Modifier un widget pendant la passe ne change pas les lectures déjà préparées. Les comptes désactivés restent consultables et ne sont pas sondés. Si le recensement est ancien ou incomplet, lancez d'abord « Objets AD » et attendez la confirmation de son enregistrement avant de préparer les cibles.

Les trois commandes ne s'enchaînent pas : chacune est une collecte indépendante, enregistrée automatiquement. Une lecture AD n'est à jour qu'après le reçu d'enregistrement complet ; un résultat LDAP reçu ne suffit pas. Une passe partielle, un échec de stockage, un arrêt ou un changement de session, de base ou d'OU cible arrête la collecte en cours. Une nouvelle tentative d'enregistrement automatique ne doit pas relancer la collecte annulée. Les données déjà validées restent conservées ; un échec de mesure conserve les dernières valeurs réussies et leur date, avec un état d'échec distinct.

« Arrêter » coupe les nouveaux départs. La progression distingue la lecture AD, l'enregistrement et le relevé des postes. Relisez son bilan et les erreurs par poste avant de conclure que toute la branche est à jour.

Le bouton « Recalculer la vue » prépare uniquement l'affichage depuis les données locales. Il ne contacte ni AD ni les postes et ne modifie aucune date de lecture.

Calculs en arrière plan

Les workers lisent SQLite dans une transaction cohérente, projettent les données nécessaires et préparent les regroupements hors du fil WPF. Les bibliothèques C# réduisent le coût du décodage JSON, des sélections et des agrégations. Le résultat est appliqué seulement s'il correspond encore à la session, au périmètre et à la demande affichée.

Les observations détaillées restent dans SQLite. La préparation d'une collecte conserve le JSON et une identité légère ; le décodage complet est limité aux postes admis dans les créneaux d'exécution. Le nombre de créneaux est borné, même si le parc contient plusieurs milliers de postes.

Chiffres et fraîcheur

Source	Informations	Actualisation
Annuaire indexé	Identité, OU, compte actif, système déclaré, dates AD	« Objets AD » ou « Mettre à jour l'OU choisie » dans Base autonome.

Source	Informations	Actualisation
Présence et console	Ping, utilisateur ouvert sur l'écran physique	« Ping » pour la présence, « WMI » pour la console, collecte ciblée ou vérification du poste.
Inventaire	Modèle, mémoire, disque C, système mesuré, démarrage	« WMI » ou analyse ciblée.
Sondes	Informations du catalogue WMI	« WMI » pour les sondes des widgets configurés, ou collecte ciblée.

Trois horloges restent distinctes : la dernière lecture complète AD couvrant l'OU, les dates réelles des mesures de chaque poste, et l'heure du calcul local de la vue. La date d'un calcul ou d'une mesure récente sur un seul poste ne décrit pas la fraîcheur de toute la branche. Une lecture AD partielle garde la date complète précédente et affiche séparément la tentative.

Le bandeau « Postes actifs : ping N/M (du… au…) · inventaire WMI N/M (du… au…) » rapporte les observations utilisables au nombre de comptes actifs recensés. Chaque intervalle va de la plus ancienne à la plus récente des mesures utilisables de cette famille. Une mesure absente, expirée ou sans date exploitable ne reçoit pas la date AD ou celle du ping en remplacement. Une profondeur de couverture non attestée ou une date future reste signalée au lieu de faire paraître la base récente.

Pour le ping, la date affichée correspond au relevé de présence qui comprend cette vérification. Le lecteur natif ne fournit pas d'horodatage séparé de la réponse ICMP ; cette date ne doit pas servir à mesurer cet instant précis.

Chaque famille conserve sa propre date. Un ping réussi ne rend pas frais l'inventaire matériel ; une erreur de console ne remplace pas une mesure par zéro. Une absence confirmée de session efface l'utilisateur courant, tandis qu'un échec de lecture garde l'observation précédente avec son contexte.

L'inactivité AD est approximative car lastLogonTimestamp est répliqué avec retard. Les classes sont 0 à 6 jours, 7 à 29, 30 à 89, 90 à 179, 180 et plus, puis non renseigné. « Sans connexion AD au-delà du seuil » porte sur les comptes actifs dont la date connue dépasse le seuil réglé dans les règles de santé (90 jours par défaut). Une date absente ne prouve pas que le poste ne s'est jamais connecté.

Du widget à la liste exacte

La petite icône de détail près du crayon d'un indicateur apparaît au survol ou au focus clavier ; elle ouvre sa requête dans une page dédiée de l'Atelier. L'icône affiche directement l'onglet « 2. Aperçu ». Le corps de la carte et les segments des graphiques ne changent pas de page. Le périmètre du tableau de bord reste visible dans l'Atelier ; les conditions permettent de préciser la sélection. « Retour » revient à l'écran précédent. Les listes, exports et actions s'appuient sur les identifiants des objets, avec contrôle de l'identité au moment d'ouvrir ou d'agir.

Pour les sondes comportant plusieurs valeurs par poste, un poste peut appartenir à plusieurs catégories. Chaque catégorie compte ce poste une seule fois ; la somme des catégories peut donc dépasser le total de postes. « Autres » regroupe les valeurs hors des catégories affichées.

« Détailler les postes » d'un point d'attention ouvre une sélection figée des GUID concernés. L'aperçu initial de 20 noms n'est pas la limite du détail : celui-ci est paginé. Une sélection admet 20 000 identités au maximum et reste bornée au périmètre courant. La mention « Sélection figée » reste

visible ; effacer le segment retire cette restriction. Une requête sauvegardée à partir de cette sélection garde les mêmes GUID, pas la règle d'alerte évolutive.




Figure 9. Détail d'une alerte dans l'Atelier : sélection figée par GUID, périmètre explicite et résultats ; données fictives

Sélectionnez une ligne pour consulter son détail local. Relisez l'identité, la provenance et la fraîcheur avant d'utiliser les actions disponibles.



Figure 10. Fiche locale du poste sélectionné dans l'Atelier ; données fictives

Construire une requête

L'Atelier se trouve dans Outils → Atelier de requêtes. La petite icône de la barre du parc y ouvre le brouillon ; le crayon de Rechercher prépare la recette locale sélectionnée. L'Atelier utilise le périmètre du tableau de bord, indiqué en haut de sa page : relisez-le, car il peut différer de l'OU de Rechercher. « 2. Aperçu » réserve la place au tableau et à la fiche locale ; « 1. Créer » regroupe les conditions, les sauvegardes, les sondes et les réglages de collecte. « Bibliothèque » présente les modèles et vos requêtes personnelles. « Informations » aide à choisir un champ et à comprendre sa source.

1. **Choisir une base.** Dans « Bibliothèque », sélectionnez Tous les postes recensés ou un modèle adapté, puis « Utiliser cette requête ». « Nouvelle » prépare une requête vide. Ces deux commandes ouvrent « 1. Créer ».

2. **Ajouter les conditions.** Choisissez le champ, l'opérateur proposé et la valeur. Les opérateurs sont adaptés au type texte, nombre ou booléen.

3. **Choisir la combinaison.** Toutes les conditions correspond à ET ; Au moins une condition correspond à OU. Une restriction de détail ou une sélection figée s'applique en plus lorsqu'elle est affichée.

4. **Exécuter.** Cliquez sur « Aperçu local » pour afficher « 2. Aperçu ». Lisez le total, le périmètre et les données absentes avant d'examiner les pages.

5. **Regrouper si utile.** Dans « 1. Créer », choisissez un champ de répartition. Les dix principaux groupes s'affichent, complétés par Autres et Inconnu lorsque nécessaire.

6. **Conserver.** Dans « 1. Créer », enregistrez la recette, créez une sonde dashboard ou appliquez-la aux résultats de Recherche.

Le moteur est un langage de filtres typés ; la recette ne contient ni PowerShell ni SQL libre. Une requête admet 64 conditions en comptant ses raffinements. Les requêtes personnelles sont enregistrées dans la base locale avec leurs révisions et dépendances ; chaque définition accepte au maximum 1 Mio. La bibliothèque se charge par pages, avec un budget de 20 000 définitions, archives comprises. Les modèles livrés restent distincts. Les données des postes ne sont pas copiées dans chaque recette. Une sauvegarde refusée est signalée et ne doit pas être considérée comme enregistrée.




Figure 11. Atelier de requêtes : onglet Aperçu et postes recensés paginés ; données fictives

Le filtre d'état conserve l'accès aux comptes désactivés : ils appartiennent au recensement même si la collecte du périmètre dans l'Atelier les exclut.




Figure 12. Les trois comptes désactivés du périmètre restent consultables ; données fictives

Bibliothèque de modèles

L'onglet « Bibliothèque » propose les modèles livrés, regroupés par catégorie, accompagnés d'une description. La recherche textuelle et les filtres de catégorie et de source (« Modèles livrés » ou « Mes requêtes ») réduisent la liste. Celle-ci indique le nom, la catégorie et les informations nécessaires. Sélectionnez une ligne, relisez sa description puis cliquez sur « Utiliser cette requête » pour ouvrir « 1. Créer ». Le sélecteur rapide et « Charger » restent disponibles en haut de l'Atelier. Les modèles partagent le même moteur et les mêmes champs que vos requêtes personnelles ; ils peuvent alimenter le tableau général ou celui du poste.

Catégories	Exemples d'usage
Inventaire général ; Comptes et activité AD	Recensement, comptes actifs ou désactivés, dates de connexion.
Système et cycle Windows ; Protection AD	Versions, cycle de support, états LAPS et présence de clés AD.
Matériel ; Disques et capacité	Mémoire, processeur, batterie, capacité et espace libre.
Sécurité du poste ; Réseau	Protection relevée sur le poste, TPM, adaptateurs et configuration IP.
Services et processus ; Présence et utilisateurs	Services, démarrage, profils et observations de console.
Événements ; Qualité des données	Erreurs relevées, informations absentes ou anciennes.
Répartitions ; Vérifications croisées	Regroupements et combinaisons de plusieurs critères.

Deux exemples : « Comptes désactivés » se calcule depuis la copie AD de l'OU ; « C: moins de 20 % libre » exige un inventaire léger exploitable. Le second seuil est modifiable dans Composer et n'assimile jamais une donnée absente à zéro.

Le nombre de modèles est distinct des champs du catalogue : un modèle combine des conditions sur ces champs. Les valeurs inconnues restent inconnues ; ouvrir ou exécuter un modèle calcule les données locales sans déclencher de collecte réseau. Nommez et enregistrez votre adaptation pour la conserver dans la bibliothèque personnelle.



Figure 13. Bibliothèque de modèles : recherche locale, informations nécessaires et description de la sélection ; données fictives

Onglet Informations

Le catalogue contient les champs acceptés par le moteur, issus du parc et des sondes WMI. La recherche ignore les accents et la casse ; elle porte sur le nom, l'usage et les détails techniques, dont les classes et propriétés. Les filtres Source et Catégorie réduisent la liste.

La fiche précise l'usage, le type, l'unité, un exemple de valeur, la collecte nécessaire et les conditions de disponibilité. « Détails techniques » déplie les identifiants, classes et propriétés utiles au diagnostic. Une information présente au catalogue n'est pas une preuve de disponibilité sur tous les postes : les fournisseurs Windows et les droits peuvent varier.

« Utiliser cette information » prépare le champ dans « 1. Créer ». L'opérateur, la valeur et le bouton « Ajouter » restent à choisir explicitement ; cette commande n'ajoute pas de condition et ne lance aucune collecte.




Figure 14. Onglet Informations : champ sélectionné, usage, source et disponibilité ; données fictives

Exemple de requête réutilisable

Dans « 1. Créer », choisissez l'espace libre du disque système en pourcentage, l'opérateur inférieur à et la valeur 20. Ajoutez la condition puis cliquez sur « Aperçu local ». Les mesures absentes ne sont pas assimilées à zéro.




Figure 15. Requête numérique sur les disques ayant moins de 20 % d'espace libre ; données fictives

Passez dans « 3. Enregistrer », nommez la recette, enregistrez-la puis sélectionnez-la dans la bibliothèque. Son nom doit décrire le critère et rester compréhensible hors du contexte de création.




Figure 16. Bibliothèque : requête nommée sauvegardée et réutilisable ; données fictives

Dans « 3. Enregistrer », choisissez « Tableau de bord général » et la représentation souhaitée, puis « Créer une sonde dashboard » pour suivre le résultat dans le tableau de bord. Le widget conserve les conditions ; sa petite icône de détail ouvre les postes concernés.




Figure 17. Widget du parc créé à partir de la requête enregistrée ; données fictives

Dans « 3. Enregistrer », « Appliquer aux résultats de Recherche » transmet les GUID des postes trouvés. Le résultat affiché dans Rechercher garde cette restriction tant qu'elle n'est pas effacée ; un nouveau nom ou un changement d'OU ne substitue pas un autre objet à cette identité.




Figure 18. Filtre de l'Atelier appliqué à la liste Rechercher ; données fictives

Réutiliser la recette sur le tableau du poste

La bibliothèque est commune à l'Atelier, aux widgets du parc, aux widgets du poste et au filtre de Rechercher. Depuis le tableau du poste, le bouton « Atelier » prépare la recette ; ouvrez « 3. Enregistrer » pour choisir la destination « Tableau de bord du poste ». Vous pouvez aussi choisir cette destination depuis une autre entrée de l'Atelier, puis la présentation et « Créer une sonde dashboard ».

Le widget du poste évalue la recette sur l'objet sélectionné et ses données locales, avec ses états correspondant, inconnu ou non correspondant. Il utilise les mêmes conditions que le widget général,

mais son périmètre est un seul poste. Changer de poste réévalue le widget. « Tester sur le poste sélectionné » fournit cet aperçu sans lecture réseau. La liste « 2. Aperçu » de l'Atelier garde le périmètre OU affiché dans son en-tête.

Une nouvelle création avec la même recette et la même destination met à jour le widget existant. La disposition est conservée dans les préférences. L'enregistrement, la création du widget et l'aperçu n'exécutent pas les sondes : une collecte reste un geste distinct, avec confirmation.




Figure 19. Atelier : aperçu local sur le poste et destination du widget ; données fictives




Figure 20. Tableau de bord du poste : requête réutilisable évaluée sur l'objet sélectionné ; données fictives

Régler et suivre la collecte

Les réglages ci-dessous concernent la collecte sélective d'une requête. Les commandes générales « Ping » et « WMI » forcent respectivement la présence, ou la console, l'inventaire léger de l'OU et les sondes des widgets configurés, sans leur appliquer cette réutilisation des mesures.

Dans « 1. Créer », « Collecter les données requises… » confirme le nombre de postes et utilise le compte des opérations poste. La collecte traite tous les comptes actifs du périmètre, indépendamment des conditions qui réduisent les résultats de la requête. Pour limiter la collecte, choisissez une OU plus précise ou l'action d'un seul poste dans sa fiche locale. L'encadré « Réglages de collecte » propose 1, 2, 4, 6 ou 8 postes simultanés, avec 4 par défaut. La réutilisation des mesures propose une ancienneté maximale de 5, 15 ou 60 minutes, ou une relecture forcée. Les mesures volatiles conservent leur délai propre ; le choix d'une heure n'impose pas une heure de cache à toutes les sondes.

Le plan de collecte est calculé à partir des conditions, des restrictions et du champ de regroupement. « Collecter les données requises… » et l'actualisation des requêtes des widgets partagent ce plan.

Informations demandées	Lecture préparée
Attributs AD et calculs fondés seulement sur ces attributs	Invitation à mettre à jour la base de l'OU ; aucune sonde WMI.
Présence, utilisateur console ou âge du relevé	Contrôle de présence et de console sans inventaire.
Modèle, mémoire, disque C:, durée depuis le démarrage, âge de l'inventaire ou version Windows relevée	Inventaire léger.
Sondes du catalogue	Union des sondes demandées, sans doublon.

« Actualiser ce poste… » dans la fiche locale d'un résultat reste une action distincte qui prépare un inventaire léger de ce poste après confirmation. « WMI » relit la console et l'inventaire léger des comptes actifs de l'OU et de ses sous-OU, ainsi que les sondes des widgets configurés ; « Ping » relit leur seule présence. Le plan de « WMI » est figé au clic et ne dépend pas du brouillon de l'Atelier. Les collectes du parc nécessitent une OU explicitement choisie et une vue locale correspondant à ce périmètre.

Le moteur regroupe les sondes WMI d'un poste par classe et filtre, puis demande l'union de leurs propriétés pour réutiliser la lecture. Les filtres restent distincts. Un comptage porte sur toutes les instances lues même si le détail conservé est limité à vingt lignes ; l'inventaire et la lecture de la console conservent leurs lectures propres. Une lecture lente ou refusée n'empêche pas les autres créneaux d'avancer. L'arrêt interdit les nouveaux départs et conserve les résultats déjà obtenus. La progression distingue la collecte du stockage local : attendez les enregistrements avant de conclure que la passe est terminée.

Un inventaire en échec conserve les dernières valeurs réussies avec leur date d'origine. L'échec et la date de tentative sont enregistrés séparément et comptés dans le bilan ; la prochaine collecte demandant un inventaire retente sa lecture.

L'identité AD de l'utilisateur observé peut être réutilisée pendant cinq minutes au plus, avec une date propre à sa vérification. Un nouveau ping ne rajeunit pas cette identité. Un compte absent de la base exige une nouvelle vérification ; « Forcer la relecture » désactive aussi ce cache d'identité.



Figure 21. Réglages de la collecte dans l'Atelier : parallélisme et réutilisation des observations ; données fictives

Interpréter les erreurs

Une base occupée appelle un nouvel essai après la fin de l'opération en cours. Une base absente doit être initialisée. Une donnée périmée nécessite la lecture de sa source. Un accès distant refusé nécessite de vérifier le compte et le transport ; aucun champ inconnu ne doit être transformé en succès par défaut.

9 Widgets fonctionnement et catalogue complet

Les trois tableaux de bord sont faits de widgets : chaque tuile ou graphique se modifie, se déplace, se redimensionne et se retire. On ajoute un widget depuis le catalogue intégré ou, pour le poste et le parc, depuis les requêtes WMI prêtes à l'emploi. Chaque utilisateur garde sa disposition dans ses préférences.

Tableau	Où	Données
Parc	Accueil, sous les boutons d'analyse.	Agrégats de la base autonome et observations en cache.
Poste	Poste, onglet « Tableau de bord ».	Dernier inventaire et attributs du compte ordinateur.
Logiciels	Poste, onglet « Logiciels », choix « Affichage » puis « Synthèse ».	Liste des logiciels chargée.

Commandes du tableau

Bouton	Quand	Effet
« Actualiser les requetes »	Tableau du poste, si au moins un widget de requête est présent.	Prépare les lectures requises par les widgets pour le poste sélectionné, en lecture seule et après confirmation. Une recette fondée uniquement sur AD renvoie vers la mise à jour de la base. Sur le parc, ouvrez le détail de la sonde puis collectez depuis l'Atelier, ou utilisez « Matériel et widgets » de « Vérifier la liste ».
« Recalculer la vue »	Tableau du parc.	Relit les données locales et recalcule les widgets ; aucune nouvelle lecture AD, ping ou WMI.
« Objets AD », « Ping », « WMI »	Tableau du parc ou Données de l'OU dans Rechercher.	Actualisent la source choisie pour l'OU et ses sous-OU, selon le parcours du chapitre 8.
« Copier le résumé »	Dès que le tableau a une lecture.	Copie en texte brut, pour un ticket : l'objet (poste, OU ou liste de logiciels) et la date de ses données, le score avec son verdict et sa couverture, les points à vérifier, puis les fiches Identité, Compte machine et État de protection du poste, ou les comptes et la sécurité de l'OU, ou la synthèse des logiciels. Un secret éventuel est masqué avant le presse-papiers ; rien n'est relu.
« Ajouter un widget »	Toujours.	Ouvre l'éditeur.
« Personnaliser »	Hors personnalisation.	Passe en mode personnalisation.
« Par défaut »	En personnalisation.	Revient à la disposition de l'équipe si l'administrateur en a défini une (voir « Enregistrement de la disposition »), sinon à la disposition livrée ; sans confirmation mais annulable.

Bouton	Quand	Effet
« Exporter »	En personnalisation.	Enregistre la disposition en JSON (Domenia-disposition-poste, -accueil ou -logiciels, avec la date) dans le dossier des exports, par le worker DocumentStore ; la confirmation reste dans la page avec « Ouvrir le dossier ». Aucun fichier existant n'est remplacé.
« Importer »	En personnalisation.	Choisit un fichier JSON dans le sélecteur intégré à la page, jamais une boîte de dialogue Windows, puis le lit en arrière-plan : une disposition d'un autre tableau est refusée, les widgets inconnus et les requêtes personnelles absentes de ce poste sont écartés. Le remplacement est annulable.
« Terminer »	En personnalisation.	Quitte la personnalisation.
« Annuler »	Après une modification.	Revient à la disposition précédente.

L'annulation n'a qu'un niveau. Elle est perdue quand de nouvelles données arrivent et, pour le poste et les logiciels, quand on sélectionne un autre objet. « Retirer » ne demande pas de confirmation : « Annuler » sert de filet.

Personnaliser menu et glisser déposer




Figure 22. Tableau du poste en mode Personnaliser : boutons Modifier et Retirer sur chaque widget, tuiles Ajouter ici en fin de section, boutons Par defaut et Terminer

- En personnalisation, chaque section se termine par une tuile en pointillés « Ajouter ici », qui ouvre l'éditeur avec la section choisie. Les boutons ronds de modification et de retrait restent visibles ; hors personnalisation, ils apparaissent au survol ou au clavier.
- Un widget sans chiffre dit pourquoi, avec le bouton qui agit : « Pas encore collecté pour ce tableau. » (« Collecter »), « Absent du dernier relevé du … » (« Relire »), « Lu par l'inventaire

complet seulement » (« Inventaire complet »). Il garde une place compacte dès que le tableau du poste a une lecture ; avant toute lecture, seuls les widgets suspendus ou en collecte sont affichés. En personnalisation, tous les widgets restent visibles à leur taille.

- Le menu clic droit d'un widget, toujours disponible, propose « Copier » (le titre, la valeur, le détail, les lignes et la date des données, en texte brut, secret éventuel masqué), « Modifier... », « Représentation », « Taille » (« Compacte », « Moyenne », « Large »), « Déplacer » et « Retirer du tableau de bord ». Un widget suspendu ou sans chiffre n'a pas « Copier ». Les déplacements du menu restent dans la section.
- Le glisser-déposer est actif en mode « Personnaliser ». Lâché sur un autre widget, le widget prend sa place et sa section ; lâché dans une section hors d'un widget, il va à la fin de cette section. La page défile près des bords.

Un widget à la fois

- **Actualiser.** Le bouton rond d'actualisation, l'entrée « Actualiser ce widget » du menu ou la touche F5 sur le widget relisent seulement ce que ce widget affiche, pour le périmètre de son tableau : le poste sélectionné, ou les postes actifs de l'OU affichée sur l'Accueil, jamais tout le domaine. Une requête WMI relit ses seules sondes, sans console ni ping ; un widget du poste relance l'inventaire rapide ou complet qui le remplit ; un widget de l'annuaire relit les objets AD de l'OU ; un widget calculé est recalculé localement. Une relecture des postes demande la confirmation de leur nombre, comme « Vérifier la liste » (« Collecter N postes »).
- **Ajouter.** Ajouter un widget, depuis l'éditeur ou l'Atelier, est le geste explicite : la collecte de ce qui lui manque part aussitôt. Seuls les postes sans mesure exploitable de moins de 30 jours (durée de conservation) sont contactés ; un poste déjà mesuré n'est pas interrogé. Avant toute lecture, le relevé vérifie les mesures enregistrées de chaque poste (« Recherche des mesures manquantes ») ; une requête non applicable au système, sur un contrôleur de domaine par exemple, compte comme une réponse. Jusqu'à 200 postes à lire, la collecte démarre sans confirmation ; au-delà, le nombre de postes à lire est confirmé dans la page (« Collecter N postes »), en trois lignes : postes visés et postes déjà à jour, ce qui sera lu, durée estimée. Le plafond d'un relevé (Park.MaxTargets, 500 postes par défaut) s'applique aux postes à lire : au-delà, rien n'est lu et la barre d'état le dit. Les budgets et le parallélisme du moteur s'appliquent.
- **Suivre.** Pendant la collecte, le widget affiche « Collecte en cours · N/M poste(s) », avec les postes déjà à jour et les lectures non confirmées. Le chiffre reste le dernier enregistré jusqu'à la fin. Un widget de l'Accueil est relevé dans la portée de la liste : « Vérifier la liste » affiche son avancement (« Relevé de … ») et devient son « Arrêter ». Un widget du poste est relevé dans la portée du poste ouvert, à côté d'un relevé de la liste. Un relevé déjà en cours dans la même portée met le widget « En file » ; il démarre à la fin de ce relevé, une fois le recalcul de l'OU affiché sur l'Accueil (« En file : en attente du recalcul de l'OU. »), 20 widgets au plus en attente. Si le poste sélectionné ou l'OU affichée change entre-temps, la collecte en file est abandonnée et la barre d'état le dit : elle ne part jamais sur une autre population. La progression d'une collecte ne s'affiche que sur le tableau de son poste ou de son OU.
- **Suspendre la mesure.** Le bouton rond pause ou l'entrée du menu suspend le widget : il garde sa place, sa taille et son titre et affiche « Mesure suspendue ». Il est exclu de toutes les collectes : son actualisation, celle du tableau, « Analyser la liste » et l'actualisation WMI de l'OU. Un relevé lancé pour lui seul est arrêté. Les lectures communes restent faites par leurs propres actions (inventaire du poste, ping et relevé WMI léger utilisés par la santé) ; le texte du widget le précise.

« Reprendre la mesure » collecte ce qui lui manque, après confirmation du nombre de postes à lire. L'état est enregistré avec la disposition et s'annule comme elle.

- **Comprendre ce chiffre.** Le bouton rond d'information ou l'entrée du menu ouvre, dans la page, la valeur affichée, la formule, le périmètre, les critères, les exclusions, la couverture, les dates et le nombre de postes du total. « Afficher les postes » ouvre la liste exacte des GUID du calcul affiché, nommée avec son compte et sa date ; pour une requête WMI ou une requête enregistrée, aucune liste figée n'est conservée et la liste est recalculée depuis le calcul affiché, sans nouvelle lecture. Sur le tableau du poste, le chiffre porte sur le poste sélectionné. Si la vue a été recalculée entre-temps, même pendant que le panneau est ouvert, le détail est refusé et le tableau redessiné. Rien n'est relu pour expliquer un chiffre.
- **Clavier.** Tab place le focus sur un widget ; Maj+F10 ouvre son menu ; F5 l'actualise ; Ctrl+C le copie en texte. En personnalisation, Alt+flèches et Alt+Début/Fin le déplacent, Alt+Maj+flèches changent sa taille d'un cran, Suppr le retire (annulable).
- **Ordre des sections.** Dans Personnaliser, Monter et Descendre déplacent une section avec tous ses widgets. L'ordre est enregistré dans la disposition et peut être annulé. Santé termine la disposition par défaut ; un ordre personnel ou d'équipe est conservé.
- **Grille.** Chaque section range ses widgets dans une grille de 4 colonnes quand la page mesure au moins 1 100 points, 3 à partir de 780, 2 à partir de 440 et une seule en dessous. Compacte, Moyenne et Large occupent 1, 2 ou 3 colonnes. Les colonnes inutilisées restent vides : une carte conserve la taille demandée, même seule sur sa rangée. À côté d'une carte haute (graphique, jauge, fiche), deux tuiles compactes s'empilent dans une colonne ; les cartes d'une rangée prennent la même hauteur. Quand la largeur change, les widgets sont replacés et redimensionnés aussitôt, sans rien relire ; leurs dessins suivent dès que la fenêtre ne bouge plus (0,3 s). Une marge de 24 points autour de chaque seuil évite qu'une barre de défilement fasse basculer la grille.
- **Haute résolution.** Une carte n'est jamais dessinée sous 200 points de large ; sur une page plus étroite encore (affichage à 200 % dans une fenêtre réduite), elle est réduite proportionnellement, jamais sous 60 %, au lieu d'être coupée.

Éditeur de widget




Figure 23. Panneau Ajouter un widget : recherche, liste des informations disponibles, puis titre, représentation, taille, section et aperçu en direct

- À gauche, en ajout seulement : la recherche (« Rechercher : RAM, disque, BitLocker, redémarrage… »), deux rangées de filtres rapides et la liste des informations disponibles, groupée en « Informations du tableau · … » puis en « Lu sur …, à la demande · … » (le poste, ou les postes sur l'Accueil ; … : la catégorie) et « Mes requêtes ». La classe WMI d'une requête n'apparaît que dans son infobulle. Le badge « Déjà affiché » marque ce qui est sur le tableau ; le badge « Interroge le poste » (« Interroge les postes ») signale qu'à l'ajout, le widget lit aussitôt ce qui lui manque, en lecture seule.

- Filtres rapides : l'origine (« Tout », « Informations du tableau », « Lu sur le poste », « Mes requêtes » s'il y en a), puis les catégories existantes de cette origine (« Toutes », Identité du poste, Ressources, Matériel, Disques, Réseau, Sécurité…).
- La recherche ignore accents et casse ; tous les mots tapés doivent se trouver dans le nom, la description ou la section (pour une requête : le nom, la catégorie ou la classe). Une petite table locale de synonymes complète les mots usuels absents du catalogue : RAM et memory (mémoire), SSD, HDD et stockage (disque), Defender et AV (antivirus), firewall (pare-feu), reboot, restart et redémarrer (redémarrage), IP (adresse IP, réseau), uptime (en service, démarrage), MAJ, update, patch et KB (mise à jour, correctif), CPU (processeur), GPU (graphique, affichage).
- À droite : « Titre », « Représentation » (des vignettes cliquables, une icône et un nom par représentation permise ; les flèches passent de l'une à l'autre), « Taille », « Section » et l'aperçu. La liste « Section » propose les sections du tableau, puis « + Nouvelle section... », qui affiche un champ pour taper son nom ; laissé vide, ce nom devient « Mes widgets ».
- Le panneau n'a que « Annuler » et « Ajouter » (« Enregistrer » en modification) ; Échap ferme sans rien changer.
- L'aperçu montre les vraies données si le tableau en a, sinon un exemple de même nature.
- Un widget ajouté va à la fin de sa section et la collecte de ses données manquantes part aussitôt (voir la section Un widget à la fois). Sans poste ni OU utilisable, la barre affiche « Widget enregistre : il s affichera des que ses donnees seront lues. ».

Natures représentations et tailles

Chaque widget porte une nature de donnée. Elle fixe les représentations permises ; le sous-menu « Représentation » n'apparaît que s'il y en a plusieurs. Une représentation enregistrée qui n'est plus permise est remplacée par la préférée.

Nature	Représentations permises, la préférée d'abord
Valeur (Value)	Chiffre cle, Liste
Mesure avec maximum (Number)	Jauge, Chiffre cle, Liste
Mesure sans maximum (Number)	Chiffre cle, Liste
Répartition (Distribution)	Anneau, Barres, Histogramme, Liste, Chiffre cle
Valeurs numériques (Measure)	Histogramme, Barres, Courbe, Chiffre cle, Liste
Série ordonnée (Series)	Histogramme, Courbe, Barres, Liste, Chiffre cle
Valeurs datées (Timeline)	Courbe, Histogramme, Liste
Liste de points (List)	Liste de points
Santé (Health)	Score et points, Score, Chiffre clé
Fiche (Sheet)	Fiche, Liste
Liste d'état (Checklist)	Liste d'état, Fiche, Liste

Sur un tableau, la largeur vient de la grille : Compacte, Moyenne et Large occupent 1, 2 ou 3 colonnes (voir « Grille »). La hauteur dépend de la représentation : 118 points pour un chiffre clé, 250 pour un anneau, des barres, un histogramme, une courbe, une jauge ou un score ; la liste, la liste de

points, la carte « Score et points », la fiche et la liste d'état suivent leur contenu. Dans une rangée, chaque carte prend la hauteur de la plus haute. Les largeurs de l'aperçu de l'éditeur restent celles d'une page de 4 colonnes.

« Score et points » réunit dans une carte le score (anneau, verdict, détail, couverture ou lecture partielle, bouton de la lecture complète) et les points à vérifier, du plus grave au moins grave, sous le titre « 4 points à vérifier · 1 information » : les informations sont comptées à part. Sur l'Accueil, un point déplie ses postes ; sur le poste, il ouvre la vue de l'action utile. Sans point à vérifier, une seule ligne verte « Rien à signaler », seulement si le score est établi ; un score retenu ou partiel affiche « Aucun problème établi ». La couleur de l'état reste sur les icônes. En dessous de 520 points, les points passent sous le score.

Limites d'affichage : un anneau montre 8 parts au plus, les plus petites regroupées en « Autres » ; une liste montre 10 lignes, la liste de points et la carte « Score et points » 9, une fiche 12. Une jauge passe à l'orange au-delà de 80 % et au rouge au-delà de 90 %, sens inversé pour la batterie.

Enregistrement de la disposition

- Une clé par tableau dans les préférences de l'utilisateur : Dashboard.Computer.Layout, Dashboard.Fleet.Layout et Dashboard.Software.Layout. Chaque élément garde son identifiant, sa source (Builtin pour le catalogue, Probe pour une requête), sa clé, sa représentation, son titre, sa taille et sa section.
- Rien d'enregistré donne la disposition de l'équipe si l'administrateur en a défini une, sinon la disposition livrée : le catalogue dans son ordre sans les widgets marqués « catalogue seulement » (colonne « Affichage initial » à Non). Sur le poste, 14 widgets : la carte Santé, les fiches Identité du poste et Compte machine, la liste d'état « État de protection », les ressources, l'activité, les services automatiques arrêtés et les périphériques en erreur ; les autres tuiles restent au catalogue. Sur l'Accueil, la carte Santé remplace le score et la liste des points côte à côte. Une liste vide enregistrée est un tableau vidé volontairement et reste vide.
- Une disposition enregistrée identique à une disposition livrée auparavant (tout le catalogue du poste, le score et les points séparés de l'Accueil, ou l'Accueil de la RC1.13.0), sans titre changé ni widget suspendu, est remplacée par la disposition livrée actuelle. Toute disposition modifiée par l'opérateur est conservée telle quelle ; « Par défaut » applique la nouvelle.
- Disposition de l'équipe : l'administrateur exporte la disposition voulue (« Exporter » en personnalisation), puis recopie le fichier, ou sa seule liste « Layout », dans la clé Dashboard.DefaultLayoutComputer, Dashboard.DefaultLayoutFleet ou Dashboard.DefaultLayoutSoftware de wad\Domenia.config.json. Elle s'applique aux tableaux jamais personnalisés et à « Par défaut ». Elle ne garde que les widgets connus du tableau, sans les requêtes personnelles ; une valeur illisible, vide ou d'un autre tableau est ignorée et la disposition livrée s'applique.
- À la lecture, un widget inconnu du catalogue est écarté, représentation et taille sont corrigées. Un identifiant absent ou répété (disposition d'équipe écrite à la main, par exemple) est remplacé par un identifiant tiré de la clé du widget et de sa place dans la liste : le même texte donne toujours les mêmes identifiants, et les menus, « Copier » et « Actualiser » retrouvent le widget affiché.
- L'écriture est différée de 1,5 s pour regrouper les changements ; un changement sans effet n'est ni enregistré ni proposé à l'annulation.
- Dispositions prêtes : trois dispositions « Support », « Inventaire » et « Santé » sont proposés dans la personnalisation des tableaux du poste et de l'Accueil. Ils sont additifs : ils placent les rubriques

utiles en tête, ajoutent les cartes connues manquantes et conservent chaque widget déjà personnalisé (identifiant, taille, titre, pause). Appliquer une disposition ne lance aucune collecte.

Animation

À chaque nouvelle lecture, les cartes apparaissent l'une après l'autre, puis anneaux et barres se dessinent et les chiffres comptent depuis zéro. L'animation est coupée quand l'animation Windows est désactivée, par exemple pour l'accessibilité ou une session à distance. Aucun réglage Domenia ne la coupe.

Catalogue du tableau du poste

Widget	Groupe	Affichage initial	Information
Santé du poste	Vue d ensemble	Oui	Score sur 100 et points à vérifier, du plus grave au moins grave (carte « Score et points »)
Points d'attention	Vue d ensemble	Non	Problèmes détectés, du plus grave au moins grave
Identité du poste	Identite du poste	Oui	Fiche : système, modèle, processeur, mémoire, durée de fonctionnement, session, adresse IP et domaine
Systeme	Identite du poste	Non	Version commerciale de Windows et build
Modele	Identite du poste	Non	Fabricant, modele et numero de serie
Processeur	Identite du poste	Non	Modele, coeurs et threads
Memoire installee	Identite du poste	Non	Memoire physique et barrettes
En service depuis	Identite du poste	Non	Duree depuis le dernier demarrage
Utilisateur connecte	Identite du poste	Non	Session console au moment de l inventaire
Adresse IP	Identite du poste	Non	Adresse IPv4 et passerelle
Domaine	Identite du poste	Non	Domaine et role du poste
Compte machine	Compte machine dans Active Directory	Oui	Fiche : état du compte, OU, mot de passe machine, LAPS, dernière connexion, responsable et horloge
Mot de passe machine	Compte machine dans Active Directory	Non	Age du mot de passe du compte ordinateur
Derniere connexion au domaine	Compte machine dans Active Directory	Non	Attribut lastLogonTimestamp

Widget	Groupe	Affichage initial	Information
Compte ordinateur	Compte machine dans Active Directory	Non	Actif ou desactive, date de creation
Unite d organisation	Compte machine dans Active Directory	Non	OU qui contient le poste
Mot de passe LAPS	Compte machine dans Active Directory	Non	Expiration du mot de passe administrateur local
Gere par	Compte machine dans Active Directory	Non	Attribut managedBy
Horloge du poste	Compte machine dans Active Directory	Non	Écart avec la référence disponible : contrôleur ou poste d'administration
Memoire utilisee	Ressources	Oui	Memoire occupee au moment de l inventaire
Charge du processeur	Ressources	Oui	Charge du processeur au moment de l inventaire
Batterie	Ressources	Oui	Charge restante des postes portables
Disque systeme	Ressources	Oui	Espace utilise et libre sur C:
Autres volumes	Ressources	Oui	Espace libre des autres volumes, en pourcentage
Services Windows	Activite	Oui	Services en cours, arretes et desactives
Processus les plus gourmands	Activite	Oui	Memoire utilisee par processus, en Mo
Erreurs systeme par source	Activite	Oui	Journal Systeme des 3 derniers jours
État de protection	Securite et etat	Oui	Liste d'état : BitLocker, démarrage sécurisé, pare-feu, antivirus, redémarrage en attente et dernier correctif, contrôle par contrôle ; un contrôle non lu est marqué « Non lu », jamais conforme
Antivirus	Securite et etat	Non	Produit antivirus declare a Windows
Pare-feu	Securite et etat	Non	Profils du pare-feu actifs
BitLocker	Securite et etat	Non	Protection du volume systeme
Démarrage sécurisé	Securite et etat	Non	Secure Boot lu dans le registre du poste par l'inventaire ; aussi une ligne de « État de protection »

Widget	Groupe	Affichage initial	Information
Mises à jour	Securite et etat	Non	Build, révision et source des mises à jour, sans verdict de conformité
Windows Update	Securite et etat	Non	Serveur WSUS configure
Redemarrage en attente	Securite et etat	Non	Redemarrage demande par une installation
Services automatiques arretes	Securite et etat	Oui	Services automatiques a l arret
Peripheriques en erreur	Securite et etat	Oui	Peripheriques signales en erreur
Pilotes non signes	Securite et etat	Non	Pilotes sans signature numerique
Administrateurs locaux	Securite et etat	Non	Membres du groupe Administrateurs
Sessions et comptes locaux	Securite et etat	Non	Comptes et sessions du poste
Demarrage automatique	Securite et etat	Non	Programmes lances au demarrage
Partages	Securite et etat	Non	Dossiers partages par le poste
Imprimantes	Securite et etat	Non	Imprimantes installees
Affichage	Securite et etat	Non	Carte graphique et resolution
Disque physique	Securite et etat	Non	Modele et interface du disque
Certificats machine	Securite et etat	Non	Certificats du magasin ordinateur
Dernier correctif	Securite et etat	Non	Date du dernier correctif installe

Catalogue du tableau du parc

Le catalogue contient 29 widgets de parc. Les requêtes personnelles et les 111 sondes peuvent s'y ajouter.

Groupe	Widget	Information
Santé	Santé du parc	Part des postes sans point critique ni à surveiller et points à vérifier dans la même carte ; un point déplie ses postes
Santé	Points d'attention	Problèmes détectés sur le périmètre ; l'action de détail ouvre les postes concernés (catalogue seulement)

Groupe	Widget	Information
Inventaire du périmètre	Postes	Tous les comptes ordinateur recensés du périmètre, actifs et désactivés.
Inventaire du périmètre	Sans connexion depuis 90 j	Attribut lastLogonTimestamp, à 14 jours près
Inventaire du périmètre	Comptes désactivés encore dans l'OU	Comptes ordinateur désactivés à déplacer ou supprimer
Inventaire du périmètre	Créés ces 30 jours	Attribut whenCreated
Inventaire du périmètre	Mot de passe machine de plus de 60 j	Attribut pwdLastSet
Inventaire du périmètre	Serveurs / postes	Attribut operatingSystem : serveurs et postes de travail
Sécurité	Sans LAPS	Expiration LAPS lue avec la base autonome, jamais le mot de passe
Sécurité	Sans clé BitLocker	Présence des clés de récupération, lue sur demande pour l'OU affichée
Versions de Windows	Versions de Windows	Attribut operatingSystemVersion de tout le périmètre
Versions de Windows	Fin de service	Versions plus maintenues ou bientôt (90 jours avant la date)
Versions de Windows	Postes sous Windows 10	Hors LTSC, LTSB et IoT
Répartition	Systèmes d'exploitation	Systèmes déclarés dans l'annuaire
Répartition	Dernière connexion au domaine	Ancienneté de la dernière connexion
Répartition	Postes par unité d'organisation	Postes par OU ou sous-OU
Relevés des postes	Présence réseau	Derniers relevés de moins de 30 jours
Relevés des postes	Utilisateurs détectés	Utilisateurs distincts vus en session sur les postes
Relevés des postes	Dernière analyse	Date du dernier relevé des postes
Relevés des postes	Modèles	Modèles des postes analysés
Relevés des postes	Versions relevées	Versions commerciales relevées par WMI

Groupe	Widget	Information
Relevés des postes	Mémoire installée	Postes par quantité de mémoire
Relevés des postes	Espace libre sur C:	Postes par espace libre du disque système
Relevés des postes	Disque C: presque plein	Postes avec moins de 10 % libre
Relevés des postes	Non redémarrés depuis 30 j	Postes à redémarrer
Évolution	Postes à traiter sur 90 jours	Instantanés quotidiens locaux de l'OU affichée
Évolution	Windows 10 sur 90 jours	Postes sous Windows 10 hors LTSC, LTSB et IoT, instantanés quotidiens
Évolution	Inactifs sur 90 jours	Postes sans connexion depuis 90 j, instantanés quotidiens
Évolution	Disques C: presque pleins sur 90 jours	Postes analysés avec moins de 10 % libre, instantanés quotidiens

Catalogue du tableau des logiciels

Widget	Groupe	Affichage initial	Information
Logiciels	Synthese	Oui	Nombre de logiciels et d editeurs
Taille declaree	Synthese	Oui	Somme des tailles connues
Installés ces 30 derniers jours	Synthese	Oui	Date d'installation déclarée par le logiciel, lue dans la liste
Installes en plusieurs versions	Synthese	Oui	Logiciels presents en plusieurs versions
Installés en double	Synthese	Oui	Même nom et même version présents dans plusieurs architectures, portées ou profils
Sans editeur declare	Synthese	Oui	Logiciels sans editeur renseigne
Composants d'exécution	Synthese	Oui	Socles Visual C++, .NET et WebView2 déclarés dans la liste
Navigateurs et versions	Synthese	Oui	Navigateurs détectés dans la liste, avec leur version
Editeurs	Repartition	Oui	Principaux editeurs
Architecture	Repartition	Oui	Logiciels 32 et 64 bits
Portee d installation	Repartition	Oui	Installation machine ou utilisateur
Plus gros logiciels	Repartition	Oui	Taille declaree, en Mo

10 Requêtes WMI du catalogue

Le catalogue propose 111 sondes WMI en lecture seule : les 78 sondes historiques listées plus bas et 33 sondes détaillées. On les ajoute comme widgets aux tableaux du poste et du parc depuis l'éditeur. Elles partent après confirmation sur le périmètre annoncé : « Actualiser les requetes » sur le tableau du poste interroge le poste sélectionné ; « Matériel et widgets » de « Vérifier la liste », dans « Rechercher », interroge les postes affichés avec les requêtes des tableaux du poste et du parc.

Protection des requêtes

- Le worker ne reçoit jamais un texte de requête libre : seulement l'identifiant, l'espace de noms, la classe, les propriétés, le filtre et le mode, tirés du catalogue.
- Avant l'appel, la classe et l'espace de noms sont contrôlés ; un nom non conforme donne « Requete refusee. » et une propriété non conforme est ignorée.
- L'appel est une lecture d'instances par Get-CimInstance ; aucune méthode WMI n'est invoquée par ce chemin.
- Les requêtes passent dans la session CIM de la détection, seulement si la lecture de la console a réussi.
- Une erreur est notée pour sa requête sans arrêter les autres.

Exécution

1. **Lancer.** Poste : cliquez « Actualiser les requetes » sur son tableau ; il faut un poste sélectionné. Parc : préparez les postes dans l'Atelier et lancez la collecte, ou utilisez « Matériel et widgets » de « Vérifier la liste » dans Rechercher. Les requêtes des widgets présents sont regroupées, sans doublon.
2. **Confirmer.** Poste comme parc, la confirmation dans la page s'intitule « Relevé des postes : … », ici « matériel et widgets », et son bouton « Analyser N postes » donne le nombre de postes visés ; elle annonce aussi le nombre de requêtes. « Annuler » ne lance rien.
3. **Suivre.** De 1 à 8 postes en parallèle selon le réglage. Délai par poste : 20 s plus 8 s par requête, plafonné à 150 s.
4. **Lire.** En fin de relevé, les widgets se remplissent et la vue du parc se recalcule.

Vous voyez	Que faire
Pas de bouton « Actualiser les requetes » sur le tableau du poste	Le tableau ne contient aucun widget de requête : ajoutez-en un avec « Ajouter un widget ».
« Aucun poste sélectionné. »	Choisir un poste dans « Rechercher ».

Lecture des résultats

- Résultats par poste : valeurs bornées, textes limités et dates en UTC. Une lecture tronquée est signalée et ne devient pas une mesure complète. Le dernier résultat de chaque requête est gardé dans l'observation du poste.

- Tableau du poste : toujours une valeur (chiffre clé ou liste), avec la catégorie et le nom de la requête.
- Tableau du parc : une requête de comptage ou à transformation numérique devient une mesure (moyenne, minimum, maximum, histogramme par tranches) ; les autres deviennent une répartition (valeur la plus fréquente, nombre de postes).
- Sans résultat, le widget affiche « En attente » et, sur le poste, « Actualiser les requetes pour remplir ce widget » ; sur le parc, collectez les mesures demandées depuis l'Atelier.

Modes : First lit la première instance, Count compte les instances, All lit toutes les instances. Transformations : Text, GB (octets en Go), GBfromKB (Ko en Go), MB, Mbps, Number, DaysSince (jours écoulés), Year, PercentFree (pourcentage libre), Release (build en nom de version) et Map (table de correspondance). Dans les filtres, {SINCE_24H} et {SINCE_7D} sont remplacés par la date UTC d'il y a 24 heures ou 7 jours.

À savoir. Le catalogue exploitable compte 111 sondes : les 78 sondes historiques des tableaux ci-dessous et 33 sondes détaillées, dont chaque fiche (« Contrat de la sonde » dans ses détails) dit la classe, les droits, le coût et ce qu'elle ne prouve pas : par exemple l'identité EDID et le raccordement des écrans, ou les indices de station d'accueil, qui ne sont jamais une identification. L'ancienne requête sur le contrôle de compte (EnableLUA) a été retirée : elle ne mesurait pas l'état réel.

Sondes matériel

Information	Classe	Propriétés
Fabricant	Win32_ComputerSystem	Manufacturer
Modele	Win32_ComputerSystem	Model
Memoire installee	Win32_ComputerSystem	TotalPhysicalMemory
Processeur	Win32_Processor	Name
Charge CPU du premier processeur (%)	Win32_Processor	LoadPercentage
Frequence maximale CPU (MHz)	Win32_Processor	MaxClockSpeed
Virtualisation activee dans le firmware	Win32_Processor	VirtualizationFirmwareEnabled
Traduction SLAT du processeur	Win32_Processor	SecondLevelAddressTranslationExtensions
Charge restante de la premiere batterie (%)	Win32_Battery	EstimatedChargeRemaining
Coeurs du processeur	Win32_Processor	NumberOfCores
Processeurs logiques	Win32_ComputerSystem	NumberOfLogicalProcessors
Version du BIOS	Win32_BIOS	SMBIOSBIOSVersion
Annee du BIOS	Win32_BIOS	ReleaseDate
Carte graphique	Win32_VideoController	Name

Information	Classe	Propriétés
Nombre d ecrans	WmiMonitorID	InstanceName
Batterie presente	Win32_Battery	Name
Type de systeme	Win32_ComputerSystem	PCSystemTypeEx
Numero de serie	Win32_BIOS	SerialNumber

Sondes système

Information	Classe	Propriétés
Edition de Windows	Win32_OperatingSystem	Caption
Version de Windows	Win32_OperatingSystem	BuildNumber, ProductType
Architecture	Win32_OperatingSystem	OSArchitecture
Jours depuis le dernier demarrage	Win32_OperatingSystem	LastBootUpTime
Annee d installation de Windows	Win32_OperatingSystem	InstallDate
Langue du systeme	Win32_OperatingSystem	OSLanguage
Fuseau horaire	Win32_TimeZone	Caption
Fichier d echange (Mo)	Win32_PageFileUsage	AllocatedBaseSize
Memoire libre (Go)	Win32_OperatingSystem	FreePhysicalMemory
Memoire virtuelle libre (Go)	Win32_OperatingSystem	FreeVirtualMemory
Memoire visible par Windows (Go)	Win32_OperatingSystem	TotalVisibleMemorySize
Utilisateurs declares connectes par Windows	Win32_OperatingSystem	NumberOfUsers
Role Windows	Win32_OperatingSystem	ProductType

Sondes Disques

Information	Classe	Propriétés
Espace libre sur C: (%)	Win32_LogicalDisk	FreeSpace, Size
Taille de C: (Go)	Win32_LogicalDisk	Size
Nombre de volumes locaux	Win32_LogicalDisk	DeviceID
Type de disque physique	MSFT_PhysicalDisk	MediaType
Sante du disque physique	MSFT_PhysicalDisk	HealthStatus
Supports amovibles connectes	Win32_LogicalDisk	DeviceID

Sondes sécurité

Information	Classe	Propriétés
Chiffrement BitLocker de C:	Win32_EncryptableVolume	ProtectionStatus
Antivirus declare	AntiVirusProduct	displayName
Comptes locaux actives	Win32_UserAccount	Name
Partages hors administratifs	Win32_Share	Name
Antivirus Defender actif	MSFT_MpComputerStatus	AntivirusEnabled
Protection temps reel Defender	MSFT_MpComputerStatus	RealTimeProtectionEnabled
Surveillance comportementale Defender	MSFT_MpComputerStatus	BehaviorMonitorEnabled
Age signatures Defender (j, 65535 jamais)	MSFT_MpComputerStatus	AntivirusSignatureAge
Age analyse rapide Defender (j, 65535 jamais)	MSFT_MpComputerStatus	QuickScanAge
Age analyse complete Defender (j, 65535 jamais)	MSFT_MpComputerStatus	FullScanAge
Version du produit Defender	MSFT_MpComputerStatus	AMProductVersion
Specification TPM	Win32_Tpm	SpecVersion
TPM active au releve	Win32_Tpm	IsEnabled_InitialValue
TPM operationnel au releve	Win32_Tpm	IsActivated_InitialValue

Sondes réseau

Information	Classe	Propriétés
Carte reseau connectee	Win32_NetworkAdapter	Name
Vitesse du lien (Mbit/s)	Win32_NetworkAdapter	Speed
Adresse DHCP	Win32_NetworkAdapterConfiguration	DHCPEnabled
Premier serveur DNS	Win32_NetworkAdapterConfiguration	DNSServerSearchOrder
Passerelle	Win32_NetworkAdapterConfiguration	DefaultIPGateway
Wi-Fi connecte	MSFT_NetAdapter	Name

Sondes Logiciels et services

Information	Classe	Propriétés
Nombre d imprimantes	Win32_Printer	Name
Imprimante par defaut	Win32_Printer	Name
Programmes au demarrage	Win32_StartupCommand	Name

Information	Classe	Propriétés
Services automatiques arretes	Win32_Service	Name
Services en cours d execution	Win32_Service	Name
Service Spouleur d impression	Win32_Service	State
Service Windows Update	Win32_Service	State
Service WinRM	Win32_Service	State
Service BITS	Win32_Service	State
Service Heure Windows	Win32_Service	State
Service Bureau a distance	Win32_Service	State
Service Pare-feu Windows	Win32_Service	State
Service Antivirus Defender	Win32_Service	State
Service Client DNS	Win32_Service	State
Nombre de correctifs installes	Win32_QuickFixEngineering	HotFixID
Processus en cours	Win32_Process	Name

Sondes Utilisateurs

Information	Classe	Propriétés
Utilisateur de la console	Win32_ComputerSystem	UserName
Profils utilisateurs sur le poste	Win32_UserProfile	LocalPath
Sessions ouvertes	Win32_LogonSession	LogonId

Sondes événements

Information	Classe	Propriétés
Erreurs systeme (24 h)	Win32_NTLogEvent	EventCode
Arrets inattendus (7 j)	Win32_NTLogEvent	EventCode

11 Tableau des logiciels

L'onglet « Logiciels » de la page « Poste » lit la liste des logiciels installés sur le poste, à la demande. Le sélecteur « Affichage » bascule entre « Liste » et « Synthèse ». La synthèse résume la liste chargée avec son catalogue de 11 widgets. Ce tableau ne lève aucun point d'attention et n'accepte pas de requêtes WMI.




Figure 24. Onglet Logiciels, affichage Synthèse : indicateurs, éditeurs, architecture et portée d'installation ; données fictives

Lecture

- « Charger les logiciels » lance le worker SoftwareInventory sur le poste sélectionné, avec le compte des opérations poste. Délai maximal : 130 s, 200 s avec les applications Store.
- Options : « Par utilisateur » (logiciels installés dans le profil de chaque utilisateur), « Applications Store » (plus long) et « Mises a jour ». Leurs états se mémorisent dans les préférences SoftwarePerUser (vrai), SoftwareStore (faux) et SoftwareUpdates (faux).
- Le filtre « Portee » propose « Toutes », « Machine », « Utilisateur » et « Store » (préférence SoftwareScope).
- « Copier » et « Exporter CSV » servent au ticket. Le clic droit copie un nom ou une commande de désinstallation ; Domenia ne désinstalle rien.

Synthèse

- La synthèse est calculée sur la liste chargée : nombre de logiciels et d'éditeurs, somme des tailles connues, logiciels en plusieurs versions, logiciels sans éditeur.
- Trois tuiles répondent à « qu'est-ce qui a changé sur ce poste » : « Installés ces 30 derniers jours » (la date que la liste affiche déjà), « Composants d'exécution » (Visual C++, .NET, WebView2) et « Navigateurs et versions ». Une tuile à zéro n'est plus un chiffre perdu : elle prend la coche verte quand vérifier était le but, et reste grise quand le poste ne déclare pas la donnée.
- L'anneau « Editeurs » montre les six premiers éditeurs, puis « Autres ». « Architecture » et « Portee d installation » répartissent la liste. « Plus gros logiciels » montre les huit plus gros, en Mo.
- Quand la liste est vide : « Aucun logiciel lu. ».

12 Relations utilisateur et poste

Les associations entre utilisateurs et postes sont conservées dans la base autonome locale, pas dans AD. Les liens manuels restent distincts des observations automatiques. Une association mémorisée n'est pas la preuve d'une session ouverte ; la détection réseau reste volontaire.

La page « Utilisateurs et postes » a deux zones dans l'onglet « Associations » : à gauche, les associations de l'utilisateur ou du poste choisi dans « Rechercher » ; à droite, le panneau « Ajouter une association » avec « Détecter » et « Rechercher ». L'en-tête garde un seul statut ; le bouton « ? » affiche ou masque les précautions de la page et l'état de la détection du parc.

Sources des associations

Source	Comment elle arrive
Lien manuel	Panneau « Ajouter une association », « Rechercher », « Associer ce poste », puis « Associer » dans « Confirmer l'association ».
Console observée	« Qui est connecté ? » et « Matériel et widgets » de « Vérifier la liste » lisent l'utilisateur console ; l'association est actualisée si elle change.
Détection ciblée	Panneau « Ajouter une association », « Détecter » : « Détecter les postes » propose des postes ; « Associer ce poste » prépare le lien, puis « Associer » dans « Confirmer l'association » l'enregistre.
Import CSV	« Toutes les associations », « Importer » : aperçu dans la page, puis « Importer ». La source est toujours « Import CSV » (Importé).

Détection ciblée

Le panneau « Ajouter une association » part d'un utilisateur ou d'un poste choisi dans « Rechercher ». Les « Options de détection » règlent la lecture :

- Le volet rappelle : « Détecter vérifie réellement les consoles du périmètre choisi. Lecture CIM/DCOM bornée, sans script distant. »
- « Périmètre » : « Postes connus et candidats AD », « Machines de la liste chargée » ou « OU sélectionnée dans Rechercher ».
- « Maximum de postes (1 à 50) » : 20 par défaut.
- « Lire aussi les indices Kerberos du contrôleur (7 jours) ».

Rien ne part avant la confirmation « Périmètre à confirmer avant toute lecture des postes », bouton « Lancer la détection ». Cet aperçu du périmètre est toujours présenté avant la lecture.

Journal du contrôleur

« Lire le journal du controleur » (Outils, « Base autonome », « Mise à jour », puis « Relevé du parc ») interroge une seule fois le journal Sécurité du contrôleur de domaine (événements 4768, 4769 et 4624) et en tire des couples utilisateur et poste pour le relevé du parc, sans contacter aucun poste. Une confirmation d'impact précède la lecture.

- Période : ParkSweep.HarvestDays (7 jours, borné de 1 à 30).

- Volume : ParkSweep.HarvestMaxEvents (5 000 événements, borné de 200 à 20 000).
- Le compte AD doit pouvoir lire le journal Sécurité du contrôleur ; sinon : « Lecture du journal de securite du controleur refusee. ».
- « Oublier les relevés » efface l'état du parc (dernier passage, statut, tentatives), en mémoire et dans la base locale, après une confirmation dans la page et une sauvegarde vérifiée de la base. Les associations sont conservées ; le prochain relevé repart de zéro.

À savoir. La case « Relevé manuel uniquement » existe dans le code mais reste masquée. Aucun relevé n'est lancé au démarrage : si l'ancienne préférence ParkSweepEnabled est vraie, Domenia l'écrit seulement dans le journal.

Gestion des associations

- Onglet « Associations » : « Supprimer l'association », « Restaurer … », « Exporter ». Colonnes « Utilisateur », « Machine », « Qualification », « Date », « Source », « Conservation » et « Détails ».
- Onglet « Toutes les associations » : « Importer », « Annuler l'import » (après un import), « Restaurer … », « Nettoyer », « Exporter tout ». Un champ filtre l'utilisateur, le poste, la source ou les détails ; les puces « Déclaré », « Observé » et « Contradictoire » filtrent la qualification ; un compteur donne le nombre affiché. Double-clic : fiche de l'utilisateur ou du poste cliqué ; clic droit : « Ouvrir l'utilisateur » ou « Ouvrir le poste ».
- « Qualification » est une puce : Déclaré (bleu), Observé (vert), Importé ou Indice (gris), Contradictoire (orange). L'infobulle donne la règle et la provenance. « Date » est affichée en heure locale (« 08/10 09:15 », avec l'année si elle diffère) et le tri suit l'instant réel.
- Les associations sont locales : la case « Lecture seule » ne les bloque pas. Elles sont perdues avec la base si aucune sauvegarde n'existe (chapitre 18).

Suppression et restauration

Une suppression est confirmée dans la page, journalisée et restaurable. Le bouton « Restaurer » nomme l'association qu'il remet (par exemple « Restaurer jdupont → PC01 ») et reste grisé quand rien n'est à restaurer. Il remet une association par clic, la plus récente d'abord ; il est présent dans « Associations » et dans « Toutes les associations ».

Import CSV

« Importer » lit le fichier et l'affiche dans un aperçu, sans rien enregistrer. Chaque enregistrement est numéroté (« N° » : les lignes vides du fichier ne comptent pas) et reçoit un résultat : « À importer », « Ignorée » (compte ou poste manquant, poste en double, association déjà connue, poste déjà associé à un autre compte) ou « Inconnue » (compte ou poste absent de l'index local). Les comptes et les postes sont vérifiés dans l'index local de l'annuaire, sans accès réseau ; tant que la vérification n'est pas finie, « Importer » reste grisé. Si l'index est vide ou illisible, l'aperçu le dit et la présence dans Active Directory n'est pas vérifiée.

- La source est toujours « Import CSV » (Importé), quelle que soit la colonne Source du fichier ; aucun score n'est repris ; une date ISO du fichier est gardée, sinon la date de l'import.
- Un import ajoute 64 associations au plus. Les suivantes sont marquées « Ignorée » : importez à nouveau le même fichier, les lignes déjà importées sont reconnues.
- « Annuler l'import » retire les associations du dernier import après une confirmation dans la page qui en donne le nombre. Chaque retrait est journalisé et restaurable.

Associations orphelines

« Nettoyer » vérifie en lecture seule que les comptes et les postes des associations automatiques existent encore dans Active Directory. Les orphelines sont listées dans la page avec leur motif (« Compte absent d'Active Directory (supprimé ou renommé). », etc.) et une case à cocher. Les associations déclarées et importées ne sont jamais proposées. « Retirer la sélection » demande une confirmation dans le panneau ; chaque retrait est journalisé et restaurable. Un retrait porte sur 64 associations au plus : les 64 premières sont cochées, puis les suivantes après le retrait.

Dates enregistrées

Chaque date d'association est enregistrée en UTC (« 2026-10-08T07:15:00.0000000Z ») et affichée en heure locale. Une ancienne date « 2026-10-08 09:15:00 » est lue comme une heure locale ; elle prend la forme UTC quand l'association est actualisée par une nouvelle observation ou restaurée. Les autres lignes gardent leur texte : le stockage ne réécrit pas toutes les lignes d'un coup (64 modifications au plus par enregistrement).

Vous voyez	Sens
« Association introuvable : déjà retirée ou rechargée. Aucune modification. »	La ligne a changé entre-temps ; rien n'a été modifié.
« Suppression annulée : aucune association modifiée. »	La suppression n'a pas été confirmée.
« Aucune suppression locale à restaurer. »	Rien à restaurer.
« … l'enregistrement précédent des associations est encore en cours ; réessayez dans quelques secondes. »	Une écriture locale est en cours ; rien n'a été modifié. Recommencez dans un instant.
« … 64 au plus par enregistrement. »	Trop de lignes à la fois ; décochez-en ou importez en deux fois.
« Session ou domaine modifié : aperçu d'import, « Annuler l'import » et liste des orphelines fermés. »	Changement de compte ou de domaine : rien n'a été enregistré ni retiré.

13 Comptes et droits

Domenia peut utiliser trois identités indépendantes : l'annuaire, les postes et les secrets. Les mots de passe restent en mémoire et sont effacés à la fermeture. Choisir une identité ne donne aucun droit : Windows et AD décident.

Connexion




Figure 25. Fenêtre de connexion : Compte Windows, Mot de passe, Se souvenir de mon identifiant, Se connecter et Continuer en tant que …

- En session Windows de domaine, l'action principale est « Continuer en tant que DOMAINE\nom » (bouton par défaut, Entrée) et le formulaire est replié sous « Utiliser un autre compte ». Ailleurs, ou après « Changer de compte » dans la page « Comptes », le formulaire s'affiche d'abord et la session Windows reste proposée dessous.
- Le champ « Compte Windows » accepte DOMAINE\identifiant, identifiant@domaine ou le format habituel. Un identifiant nu est complété par Conf.NETBIOS ou Conf.DOMAINE s'ils sont renseignés.
- Un compte ordinateur est refusé comme identité interactive.
- « Afficher », à droite du mot de passe, le montre pendant 5 secondes dans une zone en lecture seule, sans copie possible ; il se masque aussi au second clic ou dès que la saisie change.
- « Se souvenir de mon identifiant », décochée par défaut, garde l'identifiant dans HKCU:\Software\DOMENIA (valeurs RememberLogin et LastLogin) après une connexion réussie. Le mot de passe n'est jamais mémorisé par cette case.

- « Continuer en tant que DOMAINE\nom » s'appuie sur la session Windows courante, sans mot de passe. Il n'apparaît que si Auth.AllowWindowsSession est vrai (défaut) ; hors session de domaine (SYSTEM, compte local ou compte d'ordinateur), il devient « Utiliser mon compte Windows », grisé.
- Découverte : avec Conf.AutoDiscover vrai (défaut), domaine et contrôleur sont découverts ; avec faux, Conf.DOMAINE, Conf.NETBIOS, Conf.SearchBase et Conf.Server s'appliquent.
- Délais : Auth.LoginTimeoutSeconds (30 s, borné de 8 à 45), Auth.PerServerTimeoutSeconds (6 s par contrôleur), Auth.MaxServerCandidates (4 contrôleurs essayés).

Chaque refus s'affiche en une phrase suivie de l'action à mener. Le code Active Directory (52e, 775, 0x80070775…) ne s'affiche pas : il figure dans le texte de « Copier le diagnostic » et dans le journal de connexion.

Vous voyez	**Ce que cela veut dire**	**Code AD dans le diagnostic**
« Identifiant ou mot de passe refusé. Vérifiez la saisie avant un nouvel essai. »	Refus d'authentification.	52e, 0x8007052E
« Compte inconnu de l'annuaire. … »	Identifiant ou domaine erroné.	525
« Compte verrouillé. Demandez son déverrouillage puis réessayez. »	Compte verrouillé dans AD.	775, 0x80070775
« Compte désactivé. Demandez sa réactivation puis réessayez. »	Compte désactivé.	533
« Mot de passe expiré. Changez-le (Ctrl+Alt+Suppr, Modifier un mot de passe) puis réessayez. »	Mot de passe expiré.	532
« Mot de passe à changer avant la connexion. … »	Changement imposé à la prochaine ouverture de session.	773
« Connexion refusée par une restriction du compte. … »	Le plus souvent un mot de passe expiré ; sinon postes ou horaires autorisés.	52f
« Connexion interdite à cette heure pour ce compte. … » ou « Connexion interdite depuis ce poste pour ce compte. … »	Horaires ou postes autorisés du compte.	530, 531
« Compte expiré. … »	Date d'expiration du compte dépassée.	701
« Accès refusé par l'annuaire pendant la connexion. … »	Droits ou restrictions du compte pendant la lecture du domaine.	0x80070005
« Contrôleur de domaine injoignable. … » ou « Délai dépassé pendant la connexion. … »	Réseau, DNS ou VPN.	–
« Erreur interne pendant la connexion. Elle ne prouve pas un mauvais mot de passe. … »	Défaut de Domenia.	–

Les boutons « Ouvrir le journal » et « Copier le diagnostic » de la fenêtre donnent la trace de connexion (chapitre 20).

Les trois identités

La page « Comptes : identités de connexion » s'ouvre par le menu « Comptes » ou par la carte « Identités de connexion » de l'accueil. Elle applique la règle affichée sous « Règle d'exécution » : « Annuaire : compte de connexion. Postes : compte poste saisi dans Assistance poste s'il existe, sinon compte Postes, sinon compte de connexion. Secrets : compte Secrets s'il existe, sinon compte de connexion. Les trois ressources sont indépendantes. ».

Zone	Usage	Boutons
« ANNUAIRE AD »	Utilisateurs, groupes, OU, attributs, recherche et écritures AD. Carte en lecture seule : compte réellement lié, mode de connexion (session Windows ou compte saisi), contrôleur et domaine.	« Changer de compte » : connexion préremplie avec le compte saisi pour la session, formulaire d'abord ; « Annuler » garde la session en cours. Rien n'est écrit dans les préférences.
« EN CE MOMENT »	Compte réellement utilisé par chaque ressource (annuaire, opération d'annuaire qui a reçu son propre compte temporaire, postes, LAPS, BitLocker) et son origine, puis les comptes gardés en mémoire avec leur durée restante. Aucun mot de passe n'est affiché.	« Oublier » sur chaque compte gardé en mémoire.
« POSTES / WMI / DISTANT »	WMI, WinRM, SMB, inventaire, diagnostics et actions distantes.	« Activer », « Essayer sur le poste sélectionné », « Effacer ».
« SECRETS AD »	Lecture LAPS et BitLocker.	« Tester », « Activer », « Effacer ».

- Le compte poste saisi dans le panneau « Compte poste » d'Assistance poste passe avant le compte « POSTES / WMI / DISTANT » (chapitre 5).
- « Essayer sur le poste sélectionné », grisé sans poste ouvert dans Assistance poste, fait au clic une seule lecture WMI légère (Win32_OperatingSystem) du poste ouvert avec le compte utilisé pour les postes. Réponses : « Accès administrateur OK sur … », « Accès refusé sur … : droit administrateur requis sur ce poste. », « Identifiants refusés par … », « Poste … injoignable (réseau, nom ou service WMI) ». Aucun relevé, aucun autre poste, aucun repli intrusif.
- Un compte temporaire accepté après un refus passe avant, pour sa seule ressource et son poste. Il est oublié après Security.AlternateCredentialIdleMinutes (30 min) sans usage, à la fin de la session, par la fenêtre du bouton d'accès ou par « Oublier » dans « EN CE MOMENT ». « Oublier » efface aussi le refus enregistré pour cette ressource : le compte configuré reprend la main dès l'opération suivante. Il est refusé tant qu'une écriture reste active ou à vérifier ; une opération déjà envoyée garde sa copie du compte.
- Si le périmètre AD change, les comptes secondaires sont retirés de la mémoire, pour ne pas les envoyer dans un autre domaine.

Droits à prévoir

Ressource	Droit nécessaire
Annuaire, lecture	Un compte AD capable de lire les utilisateurs, groupes, postes et OU.
Annuaire, écriture	Les délégations AD correspondant à chaque écriture permise : déverrouillage, réinitialisation, déplacement, groupes.
Postes	« Identifiant ayant les droits administrateur sur les postes. » pour WMI et CIM, C$ et les consoles.
Secrets	« Identifiant autorisé à lire LAPS et BitLocker dans Active Directory. »
Journal du contrôleur	Lecture du journal Sécurité du contrôleur de domaine.

À savoir. Non vérifié. Les droits AD exacts de chaque écriture et l'absence de besoin d'administrateur local pour lancer Domenia en mode UserLocal n'ont pas été qualifiés. Validez-les dans votre domaine de test.

Profils Essentiel et Expert

Le choix « Essentiel | Expert » du pied du menu propose « Essentiel » (livré, valeur Tech) et « Expert » (valeur Admin). Ce choix ne donne aucun droit supplémentaire. Le profil Essentiel masque « Attributs », « Droits effectifs », « WMI », « Verification », « Journal » et « Commandes ». Aucun raccourci, menu ou palette ne change le profil : en Essentiel, Ctrl+L déplie le journal de session, et une vue Expert demandée par un menu (« Explorateur WMI ») ou par la palette s'affiche seule, pour cette consultation. Remettez le profil Essentiel aux techniciens. Pour masquer le profil Expert, réglez UI.AllowExpertProfile à false dans wad\Domenia.config.json : l'entrée « Expert » disparaît et ces vues sont refusées avec leur raison.

14 Lecture seule démonstration et protection des écritures

Domenia démarre toujours en lecture seule, y compris après un changement de compte. Passer en écriture demande une confirmation dans la page, reste signalé en rouge et revient seul en lecture seule après 15 minutes sans écriture. Même en écriture, des garde-fous de configuration protègent l'annuaire et chaque action sensible demande une confirmation.

Lecture seule

L'interrupteur « Lecture seule » de l'en-tête de page est actif au démarrage et à chaque changement de compte. Il n'est jamais mémorisé dans les préférences. Actif, il bloque :

- toutes les écritures AD des fiches : enregistrements, attributs, déverrouillage, activation, désactivation, options de compte, expiration, mots de passe, groupes, déplacement, renommage, suppression, création d'OU ;
- les actions distantes qui modifient un poste : « Actualiser les stratégies », « Exécuter un programme… », « Redémarrer… » et les commandes de service sont grisés ; une action préparée juste avant le passage en lecture seule est refusée à sa confirmation.

Restent disponibles : lectures, recherches, inventaires, détection, requêtes des widgets, lecture des secrets et associations locales.

Passer en écriture

1. **Cliquer.** Cliquez sur l'interrupteur « Lecture seule ». Un panneau « Autoriser les modifications ? » s'ouvre sous l'en-tête, dans la page : aucune fenêtre.
2. **Confirmer.** « Autoriser les modifications » active l'écriture ; « Rester en lecture seule » (ou Échap) la garde : « Lecture seule conservée. ».
3. **Constater.** L'interrupteur passe au rouge « Écriture active · 15 min », un cadre rouge plein entoure la fenêtre, « Repasser en lecture » apparaît dans l'en-tête et le titre de la fenêtre se termine par « [ÉCRITURE AD ACTIVE] ».
4. **Revenir.** Cliquez sur « Repasser en lecture » (ou sur l'interrupteur) dès la fin de l'intervention : « Lecture seule active : écritures AD, GPUpdate et redémarrage distant bloqués. ». Sinon, la lecture seule revient seule après 15 minutes sans écriture ; une écriture en cours n'est jamais interrompue et repousse ce retour à sa fin.

Attention. Décocher ne donne aucun droit supplémentaire. Les confirmations de chaque action restent nécessaires.

Protection des écritures

Clé	Défaut	Effet
Security.RequireFreshObject et MaxObjectAgeMinutes	vrai, 15	L'objet doit avoir été relu depuis moins de 15 minutes avant une écriture.
Security.BlockProtectedObjects	vrai	Les objets protégés sont bloqués.
Security.ReadOnlyReturnMinutes	15	Retour automatique en lecture seule après ce nombre de minutes sans écriture (5 à 120).
Security.AllowProtectedObjectWrites	faux	Aucune écriture sur un objet protégé.
Security.AllowContainerDelete	faux	Aucune suppression de conteneur.
Security.AllowRawAttributeWrite	faux	Aucune écriture d'attribut brut.
Security.BlockSensitiveRawAttributes	vrai	Attributs sensibles bloqués.
Security.SingleWriteChannel	vrai	Une seule écriture à la fois.
Security.RequireTypedHighRiskConfirmation	vrai	Saisie du mot RISQUE pour les options à haut risque.

Reçus et non rejeu

Chaque écriture laisse un reçu dans %LOCALAPPDATA%\Domenia\Receipts. Une écriture n'est jamais rejouée automatiquement. Après un résultat incertain, Domenia affiche : « Une operation precedente reste a verifier. Consultez les recus, pas une relance automatique. ». Relisez l'objet dans AD avant toute nouvelle action. Tant qu'un reçu attend une vérification, la pastille « 1 opération à vérifier » (ou « N opérations à vérifier ») s'affiche dans l'en-tête de page ; elle ouvre la liste des reçus. Rien n'est rejoué depuis cette liste.

Démonstration pour la formation

La démonstration montre l'interface sans aucune connexion AD, avec des données fictives. Elle sert à la formation, jamais au service.

- Elle s'active seulement si Auth.DemoProvider vaut le booléen JSON true dans wad\Domenia.config.json. Le choix est fait une fois par session.
- Le bandeau affiche « DÉMONSTRATION — aucune connexion AD » ; l'identité est Demo.Identity (DEMO\demo.operateur par défaut) dans un domaine fictif.
- La connexion se fait par « Entrer en démonstration », sans mot de passe. La lecture seule est verrouillée ; les relevés distants, la mesure et la purge du stockage sont désactivés.
- Demo.LatencyMs (0) ajoute un délai simulé aux réponses.

Fenêtre de connexion Debug

Le mode Debug est la fenêtre de connexion standard à laquelle s'ajoute, sous le formulaire, le volet « Diagnostic de connexion » : l'étape en cours et la trace technique, en direct (titre « Domenia · Connexion · diagnostic »). Le reste de la fenêtre est identique ; la trace est celle que copie « Copier le diagnostic ». Domenia choisit le mode dans cet ordre :

1. **Marqueur.** Un fichier wad\Domenia.login.debug présent impose Debug.
2. **Fichier de mode.** wad\Domenia.login-mode.cfg contient Standard ou Debug.
3. **Configuration.** Auth.LoginWindowMode de Domenia.config.json (Standard par défaut).

Attention. Avant la mise en service : Auth.DemoProvider absent ou faux, Domenia.login-mode.cfg à Standard, aucun fichier Domenia.login.debug. La construction des paquets refuse déjà une configuration qui active la démonstration, mais un fichier conservé sur un poste peut l'avoir réactivée.

15 Architecture

Domenia est une application Windows PowerShell 5.1 et WPF, lancée par un exécutable natif. Chaque démarrage vérifie l'empreinte de tous les composants, charge une liste fermée de modules et n'admet en arrière-plan que 71 opérations dont le code est épinglé. Un composant modifié, ajouté ou manquant arrête le démarrage.

Couche	Rôle
Domenia.exe	Lanceur natif : contrôle le verrou de cycle de vie et le marqueur de mise à jour, puis démarre Windows PowerShell 5.1 x64 en STA.
wad\Domenia-Start.ps1	Contrôle du manifeste : empreinte SHA-256 de chaque fichier runtime, composants obligatoires, dossiers redirigés.
wad\Domenia-Modules.ps1	Chargeur fermé : liste exacte des modules et de leurs fonctions.
wad\Domenia-Core.ps1	Cœur : configuration, base locale, fenêtre de connexion, fenêtre principale (XAML) et moteur des tâches.
wad\modules	Règles pures (Model), interface (UI), code d'arrière-plan (Worker), types C#, vues XAML.
Workers	Opérations exécutées hors du fil de l'interface, chacune épinglée par SHA-256.

Lanceur de Domenia

Le lanceur n'accepte que trois formes : sans argument (lancement normal, console cachée), --check (contrôle sans démarrage) et --diagnostic (console visible). Il lance powershell.exe du système avec -NoLogo -NoProfile -STA, sans -ExecutionPolicy : la stratégie d'exécution de la machine s'applique. Ses refus s'affichent dans la fenêtre « DOMENIA | Demarrage ».

Code	Message	Cause
2	« Chemin du lanceur introuvable ou trop long. », « Dossier du lanceur introuvable. », « Chemin trop long. » ou « Chemin de verrou trop long. »	Dossier d'installation introuvable ou chemin trop long.
3	« wad\Domenia-Start.ps1 est absent. Extraire tout le dossier prod ou dev. »	Paquet incomplet.
4	« Windows PowerShell introuvable. » ou « Windows PowerShell 5.1 x64 est requis. »	PowerShell absent.
5	« Arguments acceptes : --check ou --diagnostic. Le lancement normal ne prend aucun argument. »	Argument inconnu.
6	« Commande trop longue. »	Chemin d'installation trop long.
7	« Paquet absent, mise a jour en cours ou dossier inaccessible. Ne pas supprimer les verrous. Utiliser l installateur DEV. »	Verrou wad\Support\.lifecycle.lock inaccessible. L'installateur visé par ce message est wad\Support\INSTALLER-MISE-A-JOUR.ps1, livré dans PROD et DEV.

Code	Message	Cause
8	« Une installation interrompue doit etre restauree ou terminee avant de lancer Domenia. »	Marqueur wad\Support\.update.pending présent.
Autre	« Windows a refuse le lancement. Conserver les politiques de securite et faire verifier le paquet. »	Windows a refusé de démarrer powershell.exe ; le code de sortie est l'erreur Windows. N'assouplissez pas les stratégies : faites vérifier le paquet.

Après un arrêt sur erreur en lancement normal, une fenêtre « DOMENIA » affiche : « DOMENIA s'est arrete sur une erreur. Lancer Domenia.exe --diagnostic pour la voir. Les journaux restent sous wad\data\Logs ou le dossier utilisateur. ».

Contrôle au démarrage

Domenia-Start.ps1 exige Windows PowerShell 5.1 Desktop, 64 bits, en STA. Il lit wad\package-manifest.json (fichiers runtime de la livraison, avec un plafond RuntimeFileLimit de 250) et recalcule l'empreinte SHA-256 de chaque fichier à chaque démarrage. Les fichiers conservés (configuration et préférences du dossier wad) ne sont pas comparés.

Message	Cause
« Windows PowerShell 5.1 x64 STA requis. Lancez Domenia.exe. »	Mauvais moteur PowerShell.
« Dossier du logiciel redirige. Utilisez une copie locale validee. »	Jonction ou lien sur le dossier ou un parent.
« Mise à jour incomplète. Restaurez le code avant le lancement, dans Windows PowerShell : » suivi de la commande complète	Marqueur de mise à jour présent. La commande donnée lance le RESTAURER-CODE.ps1 de la sauvegarde concernée avec -RestoreBackup, ou wad\Support\INSTALLER-MISE-A-JOUR.ps1 -RestoreLatest -Destination avec le dossier d'installation.
« Composant modifie ou versions melangees : » suivi du chemin	Fichier différent du manifeste.
« Composant manquant : » suivi du chemin	Fichier absent.
« Manifeste incomplet : » suivi du chemin	Composant obligatoire absent du manifeste.

Avec --check, Domenia analyse aussi chaque script avec le vrai parseur, importe les modules dans une portée jetable, puis affiche le nombre de fichiers vérifiés et de modules chargés, avec « Aucun accès AD. ». Une erreur est écrite dans %TEMP%\Domenia-startup-error.log.

Chargeur fermé et modules

Domenia-Modules.ps1 déclare les modules autorisés et la liste exacte de leurs fonctions. Un script ajouté dans wad\modules n'est jamais chargé. Au démarrage, le chargeur vérifie l'existence et la syntaxe de chaque fichier, charge les bibliothèques C# épinglées et les types déclarés, contrôle le plan (phases, dépendances, cycles, doublons), importe les modules dans l'ordre, puis vérifie que chaque fonction existe et vient du bon fichier.

Code d'erreur	Sens
DOMENIA_MODULE_MISSING	Fichier de module absent ; réinstaller le paquet complet.
DOMENIA_MODULE_PARSE	Erreur de syntaxe dans un module.
DOMENIA_MODULE_TYPES	Échec de compilation des types C#.
DOMENIA_MODULE_IMPORT	Échec d'import d'un module.
DOMENIA_MODULE_PLAN	Plan de chargement incohérent.
DOMENIA_MODULE_EXPORT	Fonction déclarée introuvable.
DOMENIA_MODULE_ORIGIN	Fonction venue d'un autre fichier que prévu.

Domenia.Native porte les projections et les agrégations adaptées au parc. M4D.Admin.Common.Query fournit le moteur commun de filtres typés. Ces deux bibliothèques sont chargées depuis le paquet ; leurs empreintes sont épinglées dans le registre des modules.

Organisation : un domaine fonctionnel donne un fichier Model (règles pures, sans WPF, réseau ni disque), un fichier UI et un fichier Worker. Les parcours métier restent dans la fenêtre principale : composants dans la page, jamais de nouvelle fenêtre.

Workers épinglés et registre des 71 opérations

Tout travail d'arrière-plan passe par un seul point d'entrée, Start-UiTask. Il n'admet que les opérations du registre fermé, chacune avec l'empreinte SHA-256 de son code exact.

1. **Au démarrage.** Chaque fichier runtime est comparé au manifeste.
2. **À l'initialisation du moteur.** L'empreinte de la table entière est recalculée. Un écart donne « Registre worker non conforme » et demande de réinstaller un paquet cohérent.
3. **Avant chaque tâche.** Le code de l'opération est recontrôlé : « Operation worker non autorisee : » ou « Integrite worker refusee pour » suivi de l'opération.

Les opérations admises sont déclarées dans tools\operation-contracts.json. Le registre couvre 71 opérations et se reconstruit avec les outils de développement.

Limites du moteur : Async.MaxThreads (6 threads), Async.MaxOutstandingWorkers (12 tâches en cours), file d'attente Async.MaxQueued (32, dont 2 places réservées aux actions de premier plan), attente maximale de 120 s. Les écritures passent par un canal dédié. Si Async.Enabled est faux, aucune tâche ne part : « Moteur multithread desactive dans la configuration. ».

Attention. Une modification d'un worker se fait seulement en développement : relecture, puis python tools/update_worker_contracts.py --apply, puis python tools/build_packages.py pour régénérer les manifestes. L'application n'appelle jamais cet outil ; il ne sert pas à faire accepter un paquet téléchargé douteux.

16 Installation et mise à jour

Domenia s'installe dans un dossier local, par extraction du ZIP ou par l'installateur. L'installateur est livré dans les deux paquets (wad\Support\INSTALLER-MISE-A-JOUR.ps1) : il contrôle tout avant de copier, garde l'ancien code et sait le restaurer. Il ne lance aucune suite de tests sur le poste. Les données et les préférences ne sont jamais touchées.

Prérequis

- Windows PowerShell 5.1 Desktop, processus 64 bits, thread STA, et WPF.
- .NET Framework 4.7.2 ou version compatible plus récente, et winsqlite3.dll fourni par Windows pour la base locale.
- Module Active Directory des outils RSAT, ou les deux DLL Microsoft livrées dans wad ; à défaut, Domenia lit l'annuaire en LDAP.
- Un dossier local, sans jonction ni lien symbolique sur lui ou ses parents.
- Les ports du chapitre 5 ouverts entre le poste d'administration, les contrôleurs et les postes.

La compatibilité doit être vérifiée sur les versions de Windows, les stratégies PowerShell et les outils RSAT réellement utilisés dans le parc. Un contrôle de syntaxe sur un autre système ne remplace pas cette validation.

Paquets PROD et DEV

Paquet	Contenu
Pack PROD	Domenia.exe et le dossier wad, installateur compris dans wad\Support. Runtime à distribuer.
Pack DEV	Le même runtime, plus les sources, les outils de reconstruction, les tests et la documentation.

Fichiers conservés par l'installateur, jamais remplacés : wad\Domenia.config.json, wad\Domenia.login-mode.cfg, wad\Domenia.theme.cfg et wad\Domenia.ui-profile.cfg. Configuration livrée : connexion Standard, vérification au clic active, thème clair, profil Essentiel.

Première installation

Avec l'installateur, depuis le dossier où le ZIP PROD a été extrait (il contient Domenia.exe et wad) :

```
.\wad\Support\INSTALLER-MISE-A-JOUR.ps1 -Install -Destination 'C:\Domenia'
```

La destination doit être vide ou absente. L'installateur vérifie l'empreinte et la syntaxe de chaque fichier, demande « Installer ces N fichiers ? (O/N) », copie, débloque les fichiers copiés et lance le contrôle de démarrage (-CheckOnly). En cas d'échec, les fichiers copiés sont retirés. Il propose ensuite un raccourci sur le Bureau et un dans le menu Démarrer ; aucun n'est créé sans réponse O. -Shortcuts Oui ou Non répond d'avance ; avec -Confirm:$false, aucune question n'est posée et aucun raccourci n'est créé sans -Shortcuts Oui. Un raccourci qui ne peut pas être créé donne un avertissement ; l'installation reste faite.

À la main :

1. **Extraire.** Extrayez le ZIP PROD entier. L'archive contient un dossier prod : copiez tout son contenu dans un dossier local, par exemple C:\Domenia, qui contient alors Domenia.exe et wad. C'est le dossier d'installation. Ne déplacez jamais le cœur sans les modules et leur manifeste.
2. **Débloquer si besoin.** Si Windows bloque les fichiers téléchargés, lancez wad\Support\DEBLOQUER_TOUT.cmd. Il vérifie l'empreinte de chaque fichier runtime et ne retire la marque de téléchargement que si tout est conforme.
3. **Contrôler.** Lancez Domenia.exe --check (chapitre 20).
4. **Configurer.** Relisez wad\Domenia.config.json (chapitre 17).
5. **Lancer.** Lancez Domenia.exe et connectez-vous.

Résultat attendu. « Runtime debloque. » puis « Aucune politique PowerShell, GPO, AppLocker/WDAC ou protection antivirus modifiee. Le manifeste ne vaut pas signature. ». En cas d'écart de contenu : « Empreinte invalide sur … fichier(s) du runtime. », suivi de la liste des fichiers en cause ; rien n'est débloqué.

Mettre à jour

Fermez Domenia dans le dossier à mettre à jour, extrayez le ZIP PROD (ou DEV) dans un dossier distinct, puis, depuis le dossier extrait (celui qui contient Domenia.exe et wad), dans Windows PowerShell 5.1 :

```
.\wad\Support\INSTALLER-MISE-A-JOUR.ps1 -Destination 'C:\Domenia' -WhatIf
.\wad\Support\INSTALLER-MISE-A-JOUR.ps1 -Destination 'C:\Domenia'
```

Dans le paquet DEV, .\INSTALLER-MISE-A-JOUR.ps1 à la racine transmet les mêmes paramètres et le même code de sortie. Les chemins relatifs partent du dossier courant de PowerShell.

1. **Contrôles de départ.** Source et destination distinctes et non imbriquées ; destination contenant wad\Domenia-Core.ps1 ; aucun Domenia ouvert depuis ce dossier.
2. **Contrôle de la source.** Seuls les fichiers runtime du manifeste PROD sont pris, empreinte et syntaxe vérifiées. Les chemins de données et de sauvegardes sont refusés.
3. **Rapport de qualification.** Avec -Package (le ZIP livré) et -QualificationReport (le rapport release_guard de la campagne Windows), l'installateur vérifie hors ligne : Windows PowerShell 5.1, campagne réussie, même Build, scénarios requis exécutés, horodatés et liés aux archives du rapport, ZIP dont chaque fichier porte l'empreinte de son manifeste et dont le manifeste porte celles du paquet installé. Un rapport fourni et refusé arrête tout avant écriture, avec la raison. Sans rapport : avertissement, installation non qualifiante ; -RequireQualification refuse alors.
4. **Liste et question.** L'installateur affiche les versions active et préparée, « Fichiers à installer : » et la liste. Avec -WhatIf, il s'arrête là. Sinon il demande « Installer ces N fichiers ? (O/N) » ; -Confirm:$false supprime la question.

5 **Copie préparée.** Il prépare une copie complète dans wad\maintenance\backups\DATE-ID\prepared et la démarre avec Domenia-Start.ps1 -CheckOnly (empreintes, syntaxe, chargement des modules, sans AD). Si elle ne démarre pas, le code actif reste inchangé. Aucune suite de tests n'est lancée sur le poste.

6 **Remplacement.** Il prend le verrou wad\Support\.lifecycle.lock, sauvegarde tout l'ancien code, écrit le journal transaction.json et une copie RESTAURER-CODE.ps1 de l'installateur, pose le marqueur wad\Support\.update.pending, remplace les fichiers un à un en les vérifiant, contrôle l'ensemble, puis retire le marqueur.

7 **Nettoyage.** La copie préparée est supprimée. Les cinq dernières sauvegardes complètes sont gardées ; les plus anciennes, et les copies prepared restantes dans les sauvegardes gardées, sont retirées. Une sauvegarde d'installation inachevée n'est jamais touchée.

Résultat attendu. « Mise à jour installée. Version avant : … ; version après : … », le dossier de sauvegarde, puis la commande de retour arrière.

Codes de sortie : 0 installation faite (ou -Whatlf), 1 erreur, 2 rien n'a été installé (réponse N ou aucune réponse).

Vous voyez	Que faire
« Destination incorrecte : choisissez le dossier Domenia contenant wad\Domenia-Core.ps1. »	Désigner le dossier d'installation, ou ajouter -Install pour un dossier vide.
« Fermez Domenia dans le dossier à mettre à jour ou à restaurer. »	Fermer Domenia sans interrompre une écriture AD, puis relancer.
« Cette version est déjà active. Utilisez une livraison portant un nouveau Build. »	La livraison porte le même Build que l'installé (section suivante).
« Rapport de qualification fourni refusé : » suivi de la raison	Rien n'a été modifié. Corriger le rapport ou le ZIP, ou relancer sans -QualificationReport.
« La version préparée ne peut pas démarrer. Le code actif est inchangé. »	Paquet incohérent ; ne pas forcer.
« Installation en échec : ancien code restauré. »	La restauration automatique a fonctionné ; lire la cause.
« Installation précédente incomplète. »	Restaurer avec -RestoreLatest (ci-dessous).

Revenir au code précédent

```
.\wad\Support\INSTALLER-MISE-A-JOUR.ps1 -RestoreLatest -Destination 'C:\Domenia'
.\wad\Support\INSTALLER-MISE-A-JOUR.ps1 -RestoreBackup
'C:\Domenia\wad\maintenance\backups\DOSSIER'
```

-RestoreLatest choisit la sauvegarde de l'installation interrompue s'il y en a une, sinon la dernière installation terminée de ce dossier.

La restauration relit la transaction, vérifie tout sans écrire, refuse d'écraser un fichier modifié depuis la mise à jour, puis remet l'ancien code. Message de fin : « Code précédent restauré. Version avant : … ;

version après : … », puis « wad\data et les préférences conservées n'ont pas été modifiés. », suivi de l'avis sur le schéma de la base locale.

Attention. Ne supprimez jamais wad\Support\.lifecycle.lock ni wad\Support\.update.pending à la main. Le marqueur bloque le lancement tant qu'une installation n'est ni terminée ni restaurée ; c'est voulu.

Reconstruire un pack PROD

Le pack DEV contient FABRIQUER_PROD.cmd et tools\Fabriquer-Prod.ps1. Ils construisent un dossier PROD normal à partir d'un dossier wad complet. Le résultat contient Domenia.exe et le dossier wad avec ses fichiers runtime et ses manifestes. Le lanceur est repris du pack DEV ; le script ne télécharge rien et ne lance pas l'application. Le parcours FABRIQUER_PROD fonctionne sous Windows PowerShell 5.1 et ne demande ni Python ni Roslyn. Il ne compile pas : les DLL du dossier wad doivent déjà être prêtes.

1. **Conserver une source complète.** Gardez le pack DEV et modifiez votre copie du dossier wad. N'ajoutez jamais des données réelles, des mots de passe, la base ou les journaux au contenu à distribuer.
2. **Construire.** Lancez FABRIQUER_PROD.cmd pour le parcours prévu, ou appelez le script avec les chemins explicites ci-dessous.
3. **Choisir une sortie neuve.** Le dossier de destination doit être absent et situé hors du dossier DEV et des sources wad. Une installation utilisée n'est pas une destination de construction.
4. **Lire le bilan.** Le script prépare les contrats et empreintes dans une copie de travail. Un échec laisse la source disponible pour correction.
5. **Contrôler la livraison.** Vérifiez le manifeste, puis testez les parcours concernés sur Windows avant de distribuer. La réussite de la construction ne prouve ni les droits AD ni les transports du parc.

```
powershell -NoProfile -File .\tools\Fabriquer-Prod.ps1 `
  -SourceWad 'C:\Sources\Domenia\wad' `
  -OutputDirectory 'C:\Livraisons\Domenia-prod'
```

Si vous modifiez les sources C#, reconstruisez d'abord les DLL avec tools\build_native.ps1. Cette étape utilise PowerShell 7.4 ou plus récent avec son compilateur Roslyn, ou un dossier Roslyn compatible fourni explicitement par -CompilerDirectory sous PowerShell 5.1. Les références ciblent .NET Framework 4.7.2. Reprenez ensuite le parcours FABRIQUER_PROD.

L'identité de livraison est déclarée dans tools\release-contract.json. Chaque livraison à installer doit avoir son propre Build : l'installateur refuse un Build déjà actif. La version destinée aux utilisateurs reste Domenia 1.0.

Pour la construction de référence du dépôt, tools\release_contract.py et tools\build_packages.py contrôlent le contrat et produisent les ZIP DEV et PROD. La configuration de démonstration est refusée dans une livraison destinée à l'exploitation.

17 Réglages et configuration

La configuration de l'application tient dans wad\Domenia.config.json ; les choix de chaque utilisateur vont dans ses préférences. Toute section connue est complétée clé par clé avec les valeurs par défaut du code. Seules les clés listées ici ont un effet.

Fichiers

Fichier	Rôle
wad\Domenia.config.json	Configuration de l'application, lue au démarrage ; conservée par l'installateur.
DOSSIER_DONNEES\Preferences\Domenia.settings.json	Préférences de l'utilisateur, avec une copie .bak ; écriture atomique différée de 1,5 s.
wad\Domenia.login-mode.cfg	Mode de la fenêtre de connexion : Standard ou Debug.
wad\Domenia.theme.cfg	Thème Light ou Dark, lu seulement sans choix valide dans les préférences. Le choix « Automatique (suit Windows) » des préférences lit AppsUseLightTheme sous HKCU, en lecture seule ; un thème Windows à contraste élevé impose ses couleurs système.
DOC\Domenia-1.0-Guide-technicien.pdf, DOC\Domenia-1.0-Guide-administrateur.pdf	Facultatifs : guides ouverts par « Ouvrir le guide » du panneau d'aide. Le dossier DOC se place à côté de Domenia (dossier du programme ou ses deux parents) ; sans lui, l'aide indique le chapitre à lire.
wad\Domenia.ui-profile.cfg	Profil de repli (Tech ou Admin), lu seulement sans choix valide dans les préférences.
HKCU:\Software\DOMENIA	Identifiant mémorisé (RememberLogin, LastLogin).

Attention. Un Domenia.config.json illisible n'arrête pas Domenia : les valeurs par défaut s'appliquent sans message. Validez le JSON après chaque modification, puis contrôlez le comportement attendu.

Une clé absente, nulle ou vide prend la valeur par défaut du code. Une section inconnue est conservée telle quelle. Browser.DefaultLimit n'a pas d'effet : la limite de départ vient toujours du paramètre du cœur (100). Les clés Features acceptent un booléen ou un texte : true, 1, oui, yes, on, ou false, 0, non, no, off.

Connexion et démonstration

Clé	Défaut	Rôle
Conf.AutoDiscover	true	Découvre le domaine et le contrôleur ; à false, les quatre clés suivantes s'appliquent.
Conf.DOMAINE, Conf.NETBIOS	vide	Nom DNS et NetBIOS du domaine ; complètent aussi un identifiant nu.
Conf.SearchBase, Conf.Server	vide	Base DN et contrôleur imposés.
Conf.ADM	vide	Identifiant proposé si aucun n'est mémorisé.
Auth.RememberLogin	false	État initial de « Se souvenir de mon identifiant ». Valeur du fichier remplacée par RememberLogin de HKCU:\Software\DOMENIA dès que celle-ci existe.
Auth.LastLogin	vide	Identifiant proposé à l'ouverture. Valeur du fichier remplacée par LastLogin de HKCU:\Software\DOMENIA dès que celle-ci existe.
Auth.LoginWindowMode	Standard	Mode de la fenêtre de connexion.
Auth.AllowWindowsSession	true	Propose la session Windows : « Continuer en tant que DOMAINE\nom » en action principale dans une session de domaine.
Auth.LoginTimeoutSeconds	30	Délai total de connexion (8 à 45 s).
Auth.PerServerTimeoutSeconds	6	Délai par contrôleur.
Auth.MaxServerCandidates	4	Contrôleurs essayés.
Auth.DemoProvider	false	Démonstration ; doit rester false en service.
Demo.Identity	DEMO\demo.operateur	Identité affichée en démonstration.
Demo.LatencyMs	0	Délai simulé en démonstration.

Fonctions

Clé	Défaut	Rôle
Features.Scheduler	true	Ordonnanceur des tâches du moteur.
Features.IdlePolicy	true	Politique d'inactivité du moteur.
Features.BitLockerKeySelection	true	BitLocker : métadonnées d'abord, puis une seule clé choisie.

Clé	Défaut	Rôle
Features.SecretSingleCopy	true	Un seul secret révélé à la fois, sans copie groupée.
Features.SearchSyntax	true	Préfixes de recherche (chapitre 3).
Features.SearchRanking	true	Classement des résultats de la recherche globale.
Features.InlineConfirm	true	Confirmation dans la page avant de supprimer une association.
Features.IsolatedReads	false	Lectures isolées, désactivées.

Recherche liste et interface

Clé	Défaut	Rôle
Streaming.VerifyUserOnSelection	true	État de « + utilisateur connecté » tant que l'opérateur ne l'a pas changée.
Streaming.MaxUserProbes	2	Vérifications au clic simultanées (1 à 3).
Streaming.RevalidateListedObjects	true	Relecture périodique des objets affichés.
Streaming.RevalidateIntervalSeconds	60	Intervalle de cette relecture (30 à 600 s).
Streaming.ReconcileSeconds	180	Relecture de fond du périmètre d'une liste de 500 lignes au plus (120 à 900 s).
Park.MaxTargets	500	Plafond d'un relevé de la liste ou de sa sélection : « Vérifier la liste » et la barre de la sélection refusent au-delà (5 000 au plus). La collecte d'un widget le respecte aussi, comptée sur les postes à lire.
Dashboard.DefaultLayoutComputer, DefaultLayoutFleet, DefaultLayoutSoftware	vide	Disposition de l'équipe pour le tableau du poste, de l'Accueil ou des logiciels : le fichier produit par « Exporter », sa liste « Layout » ou le même JSON en texte. Appliquée aux tableaux jamais personnalisés et par « Par défaut » ; une valeur illisible, vide ou d'un autre tableau est ignorée.
Browser.GlobalSearchLimit	100	Valeur initiale du champ « Limite », aussitôt remplacée par la préférence SearchLimit (100 par défaut) ; ne sert que si ce champ n'est pas un nombre.
Browser.GlobalSearchMinChars	2	Caractères minimum.
Browser.MaxPageSize	300	Taille de page LDAP.
Browser.LiveGlobalSearch, AllowLiveGlobalSearch	false	Recherche à la frappe.

Clé	Défaut	Rôle
Browser.LiveSearchDelayMs	900	Attente avant une recherche à la frappe.
Browser.SelectionDebounceMs	180	Attente avant le préchargement de la fiche après une sélection (80 à 500 ms).
Browser.SearchPageSize	250	Objets par page de recherche LDAP (100 à 1 000).
Browser.SearchServerTimeLimitSeconds, SearchClientTimeoutSeconds	60, 90	LDAP : serveur de 60 à 300 s ; client ≥ serveur + 30 s, jusqu'à 600 s.
UI.TreeRenderBatchSize, TreeRenderIntervalMs	16, 20	Affichage progressif de l'arbre.
UI.AllowExpertProfile	true	false masque le profil Expert du pied du menu ; Ctrl+L reste sur le journal de session.
Startup.ShowMonitor	true	Fenêtre « Domenia 1.0 Initialisation » pendant le chargement.
SelfCheck.FullBenchmarkIterations	3	Répétitions de la vérification complète.

Moteur et cache

Pour la recherche globale, seuls les nouveaux objets reçus d'AD relancent le délai d'inactivité ; les lignes du cache et leur affichage ne comptent pas. Le plafond total reste fixe et la file d'attente est exclue. La taille de page LDAP ne change ni le périmètre ni la limite de résultats.

Clé	Défaut	Rôle
Async.Enabled	true	Moteur des tâches ; à false, aucune tâche ne part.
Async.MaxThreads	6	Threads du moteur.
Async.MaxOutstandingWorkers	12	Tâches en cours au plus.
Async.MaxQueued, ReservedForeground, MaxQueueWaitSeconds	32, 2, 120	File d'attente, places de premier plan, attente maximale.
Async.PollIntervalMs, UiRefreshIntervalMs	250, 500	Rythme de suivi des tâches.
Async.DefaultTimeoutSeconds	60	Délai par défaut d'une tâche.
Async.SearchTimeoutSeconds, SearchMaxDurationSeconds	120, 900	Recherche globale : inactivité AD de 120 à 600 s (plancher automatique) ; durée totale ≥ inactivité, jusqu'à 3 600 s, hors attente.
Async.ObjectTimeoutSeconds, TreeTimeoutSeconds	35, 30	Délais des fiches et de l'arbre.
Async.RemoteTimeoutSeconds	45	Délai des opérations distantes.
Async.ComputerTimeoutSeconds	90	Délai du diagnostic réseau groupé.

Clé	Défaut	Rôle
Async.SelfCheckTimeoutSeconds	120	Délai de la vérification de l'application.
Async.WriteSoftTimeoutSeconds, WriteHardTimeoutSeconds	90, 300	Délais d'une écriture.
Cache.Enabled, TtlSeconds, ObjectTtlSeconds, MaxEntries	true, 90, 45, 400	Cache des lectures en mémoire.
Cache.WarmRootTree, WarmRootObjects, WarmRootObjectLimit	true, true, 100	Préchargement de la racine du domaine.
Cache.WarmupTimeoutSeconds, WarmupRetries, WarmupRetryDelayMs	45, 2, 1200	Délais et reprises de ce préchargement.

Sécurité

Clé	Défaut	Rôle
Security.EvaluateRightsOnObjectOpen	true	Estime les droits à l'ouverture d'un objet.
Security.BlockOnAclEstimate, DisableIndeterminateControls	false, false	Ne bloque pas sur une estimation.
Security.AutoClearSecretClipboardSeconds	30	Vidage du presse-papiers après un secret.
Security.SecretMemorySeconds	300	Durée de vie d'un secret en mémoire (30 à 1 800 s).
Security.AlternateCredentialIdleMinutes	30	Oubli d'un compte temporaire inutilisé.
Autres clés Security	voir chapitre 14	Garde-fous des écritures.

Postes distants et associations

Clé	Défaut	Rôle
Remote.UseCim, UseWinRM	true, true	Lectures CIM, et repli WSMan si déjà en service.
Remote.PortTimeoutMs, CommandTimeoutSeconds	1200, 10	Délai d'un test de port et d'une commande.
Remote.UsePsExecFallback, UseTaskFallback, TaskFallbackTimeoutSeconds	true, true, 75	PsExec puis tâche planifiée : pour les interventions avec l'autorisation de 5 minutes, et pour une lecture seulement après « Lire ce poste par tâche planifiée » (chapitre 5).
Remote.UseRemoteRegistry, UseProfilesShare, UseSecurityLog	true, true, false	Sources de la détection du dernier utilisateur : registre distant, partage des profils, journal Sécurité du poste.
Remote.AllowUnboundedFallbacks	false	Replis sans limite, interdits.

Clé	Défaut	Rôle
Inventory.PreferWinrm	false	Préférence WinRM pour l'inventaire.
WAPT.Enabled, WaptGetPath, ServerUrl	false, vide, vide	Intégration WAPT, désactivée.
UserMachineLink.MinimumConfidence	60	Score minimal d'une association.
UserMachineLink.ObjectRefreshHours	4	Âge en heures sous lequel une association existante reste fraîche.
UserMachineLink.ClassicProbeTimeoutSeconds, TaskFallbackProbeTimeoutSeconds, ProbeMethodTimeoutMs	8, 30, 3000	Délais des sondes de détection.
ParkSweep.HarvestDays, HarvestMaxEvents	7, 5000	Lecture du journal du contrôleur (chapitre 12).
ParkSweep.RefreshDays, RetryDays, SharedPath	14, 2, vide	Relevés du parc.
Modules.AutoLoad, PreferActiveDirectoryModule, UseCredential	true, true, true	Chargement du module Active Directory.

Base locale et index

Clé	Défaut	Rôle
LocalStore.Mode	Compatible	Compatible, UserLocal ou Portable (chapitre 18).
LocalStore.DatabaseFile	Domenia.db	Nom du fichier, sans chemin.
LocalStore.DatabaseBackupCount	7	Ancien nombre de sauvegardes gardées (2 à 30). Les sauvegardes faites depuis Stockage, manuelles, automatiques ou avant un geste, suivent « Copies à conserver ».
LocalStore.BackupTimeoutSeconds	30	Budget d'une sauvegarde (5 à 120 s).
LocalStore.DatabaseBusyTimeoutMs, MutexTimeoutMilliseconds	2500, 350	Attente d'une base occupée. DatabaseBusyTimeoutMs (borné de 100 à 5000 ms) vaut pour l'interface et pour tous les workers ; les attentes dépassées sont comptées dans le panneau Opérations.
Index.StartupDeltaMaxAgeMinutes	5	Âge au-delà duquel le journal recommande une mise à jour.
Index.MaxObjects, BudgetMs, ComputerFirst	0, 1200000, true	0 désactive le quota d'objets de l'index ; le budget par passe reste de 20 minutes. Une limite positive ou un budget atteint rend la passe partielle : elle ne remplace pas une base complète et ne déplace pas le repère de suivi. La lecture est acheminée vers SQLite par lots de 256 objets.

Clés sans effet

Ces clés figurent dans les valeurs par défaut ou dans le fichier livré, mais aucun code ne les lit. Ne les présentez pas comme réglables : Conf.UsersBase, Conf.ComputersBase, Auth.DetailedLoginTrace, Features.ScopedLocks, Features.ColumnProfiles, Features.WakeOnLan, Features.LocalAssistant, Features.ReadTrace, Browser.IncludeContainers, Browser.DefaultObjectFilter, Browser.DefaultScope, Dashboard.Enabled, UI.WindowWidth, UI.ReadOnlyDefault, Async.MinThreads, Security.MaskSecretsByDefault, Security.NeverLogSecretValues, Remote.AllowRemoteArtifacts, UserMachineLink.AutoProbeOnComputerSelect, Index.FullRebuildDays, LocalStore.KeepBackup et Streaming.AutoDetectLoggedUser, entre autres : 61 clés des valeurs par défaut, plus cette dernière clé du fichier livré.

Préférences personnelles

Les préférences ci-dessous sont conservées au redémarrage ; la lecture seule n'en fait volontairement pas partie.

Domaine	Clés
Recherche	SavedSearches, OuBookmarksJson, PresenceFilter, SearchType, SearchLimit (100), GridLayoutsJson
Interface	Theme (Light), UiProfile (Tech), Workspace, UxDensity (Confort), UxNavCollapsed, UxHelpVisible, UxHelpCompactOpen, UxLogCollapsed, UxLogExpandedHeight, UxLogWrap, UxLogFontSize, Ui.ZoomPercent (100)
Fenêtre	WindowWidth, WindowHeight, WindowLeft, WindowTop, WindowMaximized, TreeWidth, LogHeight
Tableaux de bord	Dashboard.Computer.Layout, Dashboard.Fleet.Layout, Dashboard.Software.Layout, Widgets.Computer, Widgets.Fleet. Le périmètre du parc et celui de la Base autonome sont indépendants de Rechercher.
Comptes	RemoteCredentialUser, SecretsCredentialUser : noms des comptes « POSTES / WMI / DISTANT » et « SECRETS AD », jamais de mot de passe.
Poste	InventoryScope, SoftwareScope, SoftwarePerUser, SoftwareStore, SoftwareUpdates, WmiLimit (25)
Parc	IndexAutoBuild, ParkSweepEnabled, ParkHarvestEnabled, Collection.Concurrency (4), Collection.CacheMinutes (15)
Requêtes	Bibliothèque SQLite : recettes, révisions et dépendances ; Query.Library est relu uniquement pour migrer les anciennes préférences. Modèles livrés distincts. Search.QueryFavorites : jusqu'à 200 favoris de la barre Requêtes.

Le zoom reste accessible en bas de la fenêtre : − et + règlent l'interface de 80 à 150 %, par pas de 10. Le bouton affichant le pourcentage rétablit 100 %. Le réglage est conservé dans les préférences personnelles. La disposition utilise la place disponible après application du zoom : menu, aide et espacements se compactent lorsque cette place diminue. Les barres de défilement gardent accessibles les zones qui dépassent les dimensions minimales.

18 Base autonome

La base autonome est une copie locale des utilisateurs et des postes, suivie par GUID, avec les associations utilisateur et poste et les derniers relevés. Elle alimente la vue du parc et les recherches locales, sans requête AD. Les associations et les relevés n'existent que là : sauvegardez la base.

Emplacement

LocalStore.Mode	Dossier des données	Protection
UserLocal	%LOCALAPPDATA%\Domenia\Data	Droits limités à l'utilisateur, à SYSTEM et aux administrateurs.
Portable	wad\data dans le dossier d'installation	Aucun droit posé ; réservé à un support personnel.
Compatible (défaut)	Portable si wad\data contient déjà des données, sinon UserLocal.	Celle du mode retenu, annoncé dans la trace de démarrage.

- La base d'un domaine est DOSSIER_DONNEES\Domains\CLE\Domenia.db, où CLE est tirée de l'empreinte SHA-256 de la base DN. Chaque domaine a donc sa base. Le journal SQLite est en mode WAL : fichiers -wal et -shm à côté.
- Sous-dossiers du dossier des données : Logs, Backups, Diagnostics, Exports, Legacy, Domains et Preferences.
- La base doit être locale, sans repli silencieux. Chemin réseau : « Une base active SQLite doit etre locale. Choisissez UserLocal ; les sources existantes seront conservees. ». Dossier redirigé : « Stockage redirige par un lien : choisissez un dossier local non redirige. ». Dossier non inscriptible : « Stockage non inscriptible : » suivi du chemin et de « Aucun repli silencieux. Configurez UserLocal. ».
- Une ancienne base à la racine du dossier n'est adoptée que si sa base DN correspond ; elle n'est jamais déplacée ni fusionnée.

Dans l'onglet « Stockage », dépliez « Emplacement et sauvegarde » : une ligne résume la base (« Base du domaine example.local · 4,2 Mo · sauvegardée il y a 2 h »). Le chemin exact s'affiche dans son infobulle et « Copier le chemin » le place dans le presse-papiers. Une alerte s'affiche quand la base n'a jamais été sauvegardée ou que sa dernière sauvegarde a plus de 7 jours. « Ouvrir l'emplacement » ouvre l'Explorateur sur le fichier. Sous les commandes de l'assistant, une ligne donne l'espace libre mesuré du volume de la base et ce qui attend encore son enregistrement (voir « Espace disque » plus bas).

Déplacer la base

« Déplacer la base… » copie la base vers un nouveau fichier local, la vérifie, puis la met en service. L'original n'est jamais supprimé.

1. **Choisir.** Indiquez un nouveau fichier .db dans un dossier local existant. Un fichier existant, la base active ou un nom déjà accompagné de fichiers -wal, -shm ou -journal sont refusés.

2. **Vérifier.** Le worker StorageMaintenance lit la source en lecture seule (PRAGMA quick_check, domaine, révision, nombre de lignes), mesure l'espace libre de la destination et exige deux fois la taille de la base plus 32 Mo. Il crée puis supprime un fichier sonde dans le dossier choisi pour prouver l'écriture.

3. **Confirmer.** L'aperçu donne la taille, l'espace libre, la réserve exigée et le retour arrière. « Copier, vérifier puis utiliser la nouvelle base » lance la copie ; « Conserver la base actuelle » annule sans rien écrire.

4. **Copier.** Les nouvelles collectes (passes AD, relevés de postes, actualisation d'OU) sont suspendues dès l'ouverture de l'assistant. La file d'enregistrement est vidée avant la copie (120 s au plus). Si des écritures arrivent entre l'aperçu et la confirmation, elles sont enregistrées puis un nouvel aperçu est demandé. Pendant la copie, aucune écriture locale n'est admise ; les lectures restent possibles. Une association, une requête enregistrée ou une reprise d'anciennes données faite à ce moment est refusée avec le message « Maintenance de la base locale en cours : modification non enregistrée » : refaites-la à la fin de l'assistant. La copie passe par l'API de sauvegarde SQLite, puis elle est contrôlée et identifiée avant sa publication atomique.

5. **Basculer.** L'original reçoit un marqueur qui le garde en lecture seule. Message : « Étape 3 sur 3 : base vérifiée en service : » suivi du chemin.

Tant que la nouvelle base n'a reçu aucune écriture, « Revenir à la base précédente » reste disponible dans la même session : le worker vérifie que la révision de la copie n'a pas bougé, retire le marqueur, puis Domenia revient à l'original. Après une écriture, le retour est refusé et les deux fichiers sont conservés.

Un refus avant la copie (destination prise, espace insuffisant, source modifiée depuis l'aperçu) ne publie rien : « Maintenance locale non effectuée : » suivi du motif, et les collectes reprennent. Toute autre interruption laisse la base verrouillée ; au démarrage suivant, Domenia détecte le marqueur et propose « Reprendre la bascule » ou « Revenir à la base précédente ». Les éléments collectés pour l'ancienne base pendant la copie ne sont pas enregistrés dans la nouvelle ; leur nombre est affiché.

Mettre à jour la base

La même lecture AD peut être lancée avec « Objets AD » depuis Accueil ou Rechercher pour l'OU annoncée sur cet écran. Elle ne relève ni le ping ni WMI. Dans Base autonome, le choix d'OU, placé au-dessus des onglets, règle « Mise à jour » et « Données ». « Stockage » agit sur la base locale entière : les sauvegardes et purges ne sont pas limitées à cette OU. Utilisez « Choisir une OU », puis « Mettre à jour l'OU choisie » dans l'onglet « Mise à jour ». Une unité organisationnelle doit être choisie ; ses sous-OU sont incluses. La cible est propre à cet outil et ne modifie pas Rechercher. Relisez le chemin affiché avant de lancer une opération.

Onglet	Usage
Mise à jour	Relire l'OU choisie, suivre la progression et la fraîcheur de la copie locale.
Données	Chercher et parcourir les objets enregistrés dans le périmètre choisi, ouvrir leur fiche ou exporter la page.

Onglet	Usage
Stockage	Afficher l'emplacement, déplacer, sauvegarder, restaurer, contrôler ou mesurer toute la base, régler la conservation par famille, puis préparer une purge par catégories sur cette base.



Figure 26. Mise à jour de la base : OU choisie et commande de relecture ciblée ; données fictives

La mise à jour n'est jamais automatique. Si la base est plus ancienne que Index.StartupDeltaMaxAgeMinutes, Domenia écrit seulement une recommandation dans le journal. Pour recenser plusieurs branches, choisissez et mettez à jour leurs OU successivement.




Figure 27. Base autonome : onglet Données et navigateur local ; données fictives

Dans « Mise à jour », quatre tuiles résument la copie locale : « Comptes », « Postes » (actifs et désactivés), « Associations » et « Dernière mise à jour » du périmètre choisi. Dépliez « Détails du stockage et de la synchronisation » pour relire le contrôleur de la dernière lecture et les totaux. Le repère de suivi (USN) et la durée des lectures AD sont écrits dans le journal.

Information de la base locale	Ce qu'il faut vérifier
Nombre d'objets	Utilisateurs et postes recensés dans le périmètre annoncé, y compris les comptes désactivés.

Information de la base locale	Ce qu'il faut vérifier
Lecture complète AD	Date d'une lecture réussie couvrant l'OU et ses sous-OU. Une date d'OU parente peut couvrir ce périmètre.
Tentative incomplète	L'avertissement reste distinct de la dernière date complète. Relisez le bilan avant de relancer.
Détails du stockage	Contrôleur utilisé et totaux ; ces repères ne décrivent pas l'âge des mesures des postes. Le chemin du fichier se lit dans « Stockage ».

Suivre la progression et la fraîcheur

L'onglet « Mise à jour » regroupe la commande, « État de la copie locale » et ses tuiles, les dates et la progression. L'onglet « Données » réserve la place aux résultats, avec ses filtres et boutons de pagination. Les sauvegardes et la maintenance sont accessibles dans « Stockage ».

La lecture de l'annuaire et l'enregistrement dans SQLite sont deux phases distinctes. Les compteurs affichent les objets lus, les lots écrits et les éventuels refus ou délais dépassés. La fraîcheur AD du périmètre repose sur sa dernière lecture complète ou celle d'une OU parente qui le couvre ; le chemin couvert reste indiqué. Une tentative partielle ne remplace pas cette date et demeure signalée. Attendez la confirmation finale du stockage avant de considérer la base à jour. Cette date ne décrit ni le ping ni WMI ; attendez précisément ce stockage avant de lancer « Ping » ou « WMI » sur un recensement relu.

La lecture est transférée dans un flux local contrôlé, puis intégrée par transactions de 256 objets. Les objets sont suivis par GUID : un renommage ou un déplacement conserve l'identité. Une lecture complète d'OU rapproche les absences uniquement dans son sous-arbre ; les autres OU restent intactes. Si la lecture ou le recensement est partiel, les objets effectivement lus sont fusionnés, mais aucun absent n'est retiré et ni le repère ni la date complète ne progressent. Les fiches et mesures enregistrées plus récemment pendant la lecture sont préservées lors de la fusion. Ces retraits concernent l'index local : ils ne suppriment rien dans AD, ni les associations manuelles ou les relevés conservés.

L'onglet « Données » utilise l'OU choisie en haut de l'outil, un filtre et des pages de 200 objets. « Afficher / actualiser les objets » recharge sa liste. Une recherche vide parcourt le périmètre complet. Vérifiez le total d'utilisateurs et de postes, les comptes actifs ou désactivés et les filtres avant d'interpréter l'absence d'une ligne.

Un clic sur un en-tête trie tous les résultats du périmètre filtré avant la pagination ; un second clic inverse le sens. « Tri par pertinence » revient au classement initial. Les colonnes « Connexion AD » et « Modifié dans AD » suivent l'ordre chronologique, avec les dates inconnues en fin de liste. La colonne Association, calculée à l'affichage, ne se trie pas.

Phase affichée	Ce qui se passe
Lecture AD	Les objets arrivent depuis l'annuaire ; le total définitif peut être encore inconnu.
Enregistrement local	Les lots sont écrits dans la base. Recevoir un objet ne prouve pas encore son stockage.

Phase affichée	Ce qui se passe
Terminé	Le bilan confirme les écritures. Avec Les deux, le relevé des postes peut ensuite être préparé.
Partiel, interrompu ou erreur	La phase suivante ne démarre pas. Les données déjà enregistrées sont conservées.

Limites des caches et de la base

Stockage	Limite	Conséquence
Index SQLite des objets	Pas de quota d'objets avec Index.MaxObjects à 0	Capacité déterminée par l'espace disque, les temps de traitement et le budget de lecture. Ce n'est pas une mémoire infinie.
Cache des recherches en mémoire	20 requêtes et 20 000 lignes cumulées	Les instantanés anciens sont évincés ; la liste courante et l'index ne sont pas tronqués par cette éviction.
Recherches persistées	20 instantanés par périmètre ; 20 000 lignes et 32 Mio par instantané	Ce plafond porte sur chaque instantané JSON, pas sur la taille de toute la base.
Cache des observations courtes	20 000 entrées par périmètre	Conserve un ensemble borné de dernières observations.
Identité AD de la console observée	Moins de 5 minutes après sa vérification	Date indépendante du ping ; relecture si le compte change, manque dans la base ou si la relecture est forcée.
Rétention des caches persistés	30 jours	Une entrée hors délai ne constitue pas une mesure actuelle.
Recettes personnelles de l'Atelier	20 000 définitions, archives comprises ; 1 Mio par définition	Lecture paginée ; conditions et révisions conservées, sans recopier tous les résultats.
Sélection figée d'alerte	20 000 GUID	Le détail est paginé ; la sélection reste explicite et bornée au périmètre.

Le panneau de cache affiche notamment les entrées fraîches ou expirées, le délai de validité, la réutilisation, les évictions et les erreurs. Ce cache de navigation est distinct de la base du parc. Purger un cache n'est pas la même opération que supprimer une base ; conservez une sauvegarde des associations et observations utiles.

Pour un parc de 5 000 postes ou plus, gardez les listes paginées, commencez avec 4 collectes simultanées et surveillez le temps d'enregistrement. Une donnée absente reste affichée comme telle ; augmenter une limite de cache ne résout pas un refus distant.

Sauvegarder

1. **Lancer.** Ouvrez « Stockage », dépliez « Emplacement et sauvegarde », puis cliquez « Sauvegarder maintenant ». La barre d'état affiche « Sauvegarde de la base en cours… ».
2. **Copie à chaud.** Le worker StorageBackup copie la base par l'API de sauvegarde SQLite. L'original reste ouvert en lecture seule et n'est pas modifié.
3. **Contrôle.** La copie est vérifiée (PRAGMA quick_check) dans le budget LocalStore.BackupTimeoutSeconds (30 s). Une copie partielle est supprimée.
4. **Rotation.** Le fichier va dans le dossier Backups de la base, nommé Domenia-DATE-HEURE-ID.db. Seules les plus récentes sont gardées, autant que « Copies à conserver » (7 par défaut, réglé dans « Sauvegardes automatiques et conservation »).
5. **Annexe des réglages.** Chaque sauvegarde complète est accompagnée d'une annexe NOM.db.preferences.json (format Domenia.BackupPreferences.1), liée à l'empreinte SHA-256 exacte de la base : elle porte un instantané des préférences approuvées, des dispositions de tableaux et des choix de requêtes. Elle exclut les secrets, les identités de connexion, les chemins de base actifs et les dates ou reçus de sauvegarde. Copiez et conservez cette annexe avec son fichier .db : la restauration des préférences n'est possible que si les deux sont présents et cohérents.

La rotation ordinaire ne retire que les copies régulières de sa propre série. Les copies avant geste ont leur propre rotation ; les copies avant rétention, celles avant migration (dans Backups\migrations) et les fichiers placés par l'opérateur restent hors de la rotation ordinaire. Si un export échoue après création d'une sauvegarde locale vérifiée, cette copie locale est conservée. Vérifiez le message de résultat et l'espace disponible sur le volume de sauvegarde.

Résultat attendu. « Sauvegarde de la base enregistrée : » suivi du chemin. Le résumé de l'encadré passe à « sauvegardée à l'instant ».

« Copier une sauvegarde vers… » fait la même sauvegarde puis la copie vers le fichier choisi (clé USB, partage), nom proposé Domenia-DATE-HEURE.db : « Sauvegarde de la base copiee : » suivi du chemin. La base active et ses journaux ne peuvent pas servir de destination. Un fichier temporaire précède le remplacement de l'export choisi pour préserver l'export existant si la copie échoue. Échec : « Sauvegarde de la base impossible : » suivi du motif.

Chaque sauvegarde réussie, qu'elle soit manuelle, automatique ou faite avant un geste, est contrôlée par SQLite (PRAGMA quick_check) puis par l'empreinte SHA-256 du fichier produit. Seule une sauvegarde ainsi vérifiée devient la « Dernière sauvegarde vérifiée : » de la base, avec sa date, sa taille et le début de son empreinte ; c'est elle que résume la ligne de l'encadré (« sauvegardée il y a … »). Un reçu sans contrôle ou sans empreinte est traité comme un échec.

Sauvegarde automatique. Dans « Sauvegardes automatiques et conservation », cochez « Sauvegarder automatiquement pendant que Domenia est ouvert », réglez « Intervalle (heures) » (1 à 720) et « Copies à conserver » (2 à 30), puis « Enregistrer les réglages ». « Copies à conserver » vaut aussi pour les sauvegardes manuelles et pour celles faites avant un geste. Domenia vérifie l'échéance une fois par minute, tant qu'il est ouvert. La sauvegarde attend la fin des opérations et des enregistrements en cours ; après un échec, un nouvel essai part au plus tôt 15 minutes plus tard. La

ligne d'état sous les réglages donne la fréquence, la prochaine échéance, la dernière sauvegarde vérifiée et le dernier échec de la session, quelle que soit la sauvegarde qui a échoué.

Attention. La sauvegarde automatique est désactivée par défaut. Elle ne tourne que lorsque Domenia est ouvert, et dans le dossier Backups du même disque. En dehors d'elle, Domenia sauvegarde la base de lui-même avant une migration de schéma (dans Backups\migrations, hors rotation) et avant les gestes qui la modifient (ci-dessous). Gardez une copie hors du poste avec « Copier une sauvegarde vers... ».

Hors de l'application, le paquet DEV fournit wad\maintenance\Sauvegarder-Cache.ps1 : sauvegarde cohérente d'un fichier .db, de préférence Domenia fermé, 7 copies au plus dans Backups, avec le chemin et l'empreinte SHA-256. Il refuse PowerShell 7 et les processus 32 bits.

```
powershell -NoProfile -STA -File wad\maintenance\Sauvegarder-Cache.ps1 -DatabasePath
"C:\CHEMIN\Domenia.db"
```

Sauvegarde avant les gestes qui modifient la base

Quatre gestes passent d'abord par une sauvegarde vérifiée de la base, faite par le worker StorageBackup dans le dossier Backups sous le nom Geste-DATE.db. Elles suivent la même vérification que les autres sauvegardes (contrôle SQLite et empreinte SHA-256) et deviennent la dernière sauvegarde vérifiée de la base. Ces copies tournent à part : les plus récentes sont gardées, autant que « Copies à conserver » (7 par défaut), et elles ne retirent jamais les copies automatiques ou manuelles (Domenia-DATE.db) :

- la relecture AD d'une OU (« Mettre à jour l'OU choisie » dans Base autonome, « Objets AD » depuis Accueil ou Rechercher) ;
- l'import CSV des associations ;
- le retrait des associations orphelines ;
- « Oublier les relevés ».

La confirmation de l'import, du retrait et de l'oubli des relevés l'annonce : « Une sauvegarde vérifiée de la base sera faite avant. ». Une sauvegarde vérifiée de moins de 30 minutes sert de point de retour : aucune nouvelle copie n'est faite et la confirmation le dit. Le geste ne démarre qu'après le reçu de la sauvegarde. Si elle échoue, rien n'est lancé : la page propose « Ne pas lancer » ou « Continuer sans sauvegarde », et ce second choix est écrit dans le journal. La base de démonstration et un domaine sans base encore créée ne sont pas sauvegardés. Pendant le déplacement ou la restauration de la base, ces gestes sont refusés avec le motif de la maintenance (« Maintenance de la base locale en cours : modification non enregistrée »), sans proposer de continuer sans sauvegarde.

Le geste porte sur ce qui a été confirmé au clic. Si une autre OU ou un autre aperçu CSV est choisi pendant la sauvegarde, rien n'est lu ni importé : « Actualisation non lancée : l'OU, la base ou la session a changé pendant la sauvegarde ; aucune lecture AD. Cliquez à nouveau pour l'OU affichée. » ou « L'aperçu a changé pendant la sauvegarde : rien n'est importé. Vérifiez l'aperçu affiché puis cliquez « Importer ». ». Le retrait des orphelines porte sur les lignes cochées au moment de la confirmation, même si les cases changent pendant la sauvegarde. « Annuler » pendant la sauvegarde arrête la copie, et le geste n'est pas lancé.

Restaurer une sauvegarde

« Restaurer une sauvegarde… » restaure une sauvegarde dans un nouveau fichier local. La sauvegarde choisie n'est jamais modifiée et la base active n'est jamais écrasée.

1. **Choisir.** Sélectionnez la sauvegarde (le dossier Backups de la base est proposé), puis le nouveau fichier de la base restaurée.
2. **Comparer.** L'aperçu donne le domaine, la date d'écriture du fichier, le dernier lot enregistré, la dernière mesure, le contenu (objets AD, mesures, détails, associations, requêtes, reçus) et l'écart avec la base active. Une date absente est dite inconnue.
3. **Restaurer.** Après confirmation, la copie est vérifiée puis mise en service avec la même bascule que le déplacement. Les écritures postérieures à la sauvegarde ne sont plus visibles ; la base précédente reste disponible par « Revenir à la base précédente » tant que la base restaurée n'a reçu aucune écriture.
4. **Rattraper.** Relisez les OU suivies dans « Mise à jour » pour retrouver les objets AD récents.

Restaurer les réglages avec la base. Domenia vérifie la base et son annexe NOM.db.preferences.json avant la bascule, notamment leur correspondance SHA-256. Une fois la base vérifiée mise en service, les préférences, dispositions et choix de requêtes de la sauvegarde sont appliqués. Si l'écriture des préférences échoue, les préférences précédentes sont rétablies ; la base restaurée reste active et le message signale le problème. Les tableaux relisent leurs dispositions à la prochaine ouverture. Une reprise après redémarrage sans le reçu de restauration en mémoire conserve les préférences courantes : le fichier .db seul ne suffit pas à retrouver les réglages.

Copie sans annexe. Une ancienne sauvegarde .db sans annexe restitue les données seules ; les préférences du moment restent inchangées, et ce cas est annoncé avant la restauration.

Base illisible au démarrage. Si SQLite prouve la corruption (code 11 ou 26, quick_check en échec), Domenia démarre en mode restauration : « Base locale illisible, laissée intacte : » suivi du chemin. Les collectes restent suspendues et seul « Restaurer une sauvegarde… » est actif ; ce qui attendait son enregistrement pour la base illisible ne retarde pas la restauration et son nombre est affiché après la bascule. Une modification saisie dans ce mode est refusée avec le message « Base locale illisible : modification non enregistrée ». Le fichier illisible n'est ni modifié ni marqué ; aucun retour vers lui n'est proposé. Un verrou, un schéma inconnu ou un autre domaine ne sont pas une corruption : la base est alors refusée intacte, comme avant.

Restauration manuelle, Domenia fermé, si l'application ne peut pas démarrer :

1. **Fermer Domenia.** Fermez toutes les fenêtres Domenia qui utilisent ce dossier de données.
2. **Mettre de côté.** Copiez dans un dossier à part le fichier Domenia.db actuel et ses fichiers -wal et -shm. Ne supprimez rien.
3. **Choisir.** Prenez la sauvegarde la plus récente dans le dossier Backups de la base.
4. **Remplacer.** Retirez du dossier de la base les anciens Domenia.db, -wal et -shm (déjà mis de côté), puis copiez la sauvegarde sous le nom Domenia.db.

5 **Relancer.** Lancez Domenia, ouvrez Outils, « Base autonome », et vérifiez le chemin et le contenu.

6 **Rattraper.** Choisissez l'OU utilisée, puis « Mise à jour » et « Mettre à jour l'OU choisie » pour relire ses objets AD. Répétez pour les autres branches suivies.

Attention. Validez cette procédure sur une copie avant de remplacer la base utilisée. Ne copiez jamais une sauvegarde à côté d'anciens fichiers -wal et -shm. Les associations et relevés postérieurs à la sauvegarde sont perdus ; les objets AD se relisent.

Schéma et migrations

Le schéma de données est en version 11. Les migrations ne vont que vers l'avant ; une base plus récente, illisible ou ambiguë est refusée intacte. Avant une migration, une sauvegarde obligatoire est écrite dans Backups\migrations.

La mise à niveau du schéma se fait dans une seule transaction. Avant de la valider, Domenia vérifie que les tables et les colonnes attendues existent ; s'il en manque, la transaction est annulée, la base reste dans son état précédent et le message cite la sauvegarde de migration conservée.

« Contrôler l'intégrité » (encadré « Stockage local ») lit la base sans la modifier : ouverture, schéma 11/1, tables et colonnes, identité de la base (domaine et emplacement), marqueur de bascule, reçus plus récents que la base, références orphelines, PRAGMA quick_check et taille du journal SQLite. Verdict : « Sain », « À surveiller », « Défaut » ou « Incomplet ». Un défaut renvoie vers « Restaurer une sauvegarde… » ; aucune réparation n'est automatique.

Mesure et purge

Dans Outils → Base autonome → Stockage, « Mesurer » compte les lignes et le volume de la base, en lecture seule. La mesure chronomètre aussi quatre lectures types sur cette base (page de l'index par type, postes actifs triés, page de mesures d'une famille, recherche de texte) et indique comment SQLite les a servies d'après son plan : index, tri complet en mémoire ou parcours complet (« Lectures mesurées sur cette base : »). Dans « Purge volontaire », choisissez les données reconstructibles à oublier dans toute la base, indépendamment de l'OU affichée : observations, instantanés de recherche, index local ou anciennes traces selon l'âge indiqué. « Simuler la purge » compte les lignes concernées ; « Purger… » demande ensuite confirmation de cette sélection.

La purge conserve toujours les associations et leurs traces protégées, les secrets, la configuration, les préférences, les journaux et les reçus. Elle ne compacte pas le fichier SQLite. Purger l'index impose une nouvelle mise à jour explicite des OU utiles pour retrouver leurs objets locaux.

Conservation par famille. Dans « Sauvegardes automatiques et conservation », une durée en jours se règle pour « Présence ping », « Utilisateur connecté », « Inventaire », « Sondes », « Détails » et « Historique des associations » ; 0 conserve la famille sans limite. L'historique des associations est conservé sans limite par défaut : seul un choix explicite le résume. Rien n'est supprimé à l'enregistrement. « Prévisualiser la conservation » compte, famille par famille, ce qui serait retiré et annonce la perte de détail ; « Appliquer… » demande confirmation, crée une sauvegarde vérifiée puis retire seulement les lignes annoncées. L'historique des associations n'est que résumé : une observation ancienne n'est retirée que si la précédente et la suivante du même poste nomment le

même utilisateur ; chaque changement, la première et la dernière observation de chaque période, les dates illisibles et l'historique des associations déclarées sont gardés.

Espace disque. Chaque enregistrement mesure l'espace libre du volume de la base. Les nouvelles collectes sont suspendues sous 512 Mo libres (« Espace disque insuffisant : ») et les écritures refusées sous 32 Mo (« Espace disque critique : »), ces seuils étant relevés de quatre fois la file en attente. Ce qui est collecté mais pas encore enregistré est affiché ; libérez de la place puis cliquez sur « Mesurer ». Sans mesure dans la session, l'espace reste annoncé comme non mesuré.

Limites. L'encadré « Limites du stockage » rappelle les bornes de la file d'écriture (4 096 changements ou 32 Mo), des recherches, du moteur, de la conservation et des sauvegardes, avec la taille de la base et les collections les plus volumineuses de la dernière mesure. Le stockage local n'est pas illimité.

Après un échec du stockage local, « Reprendre les sauvegardes » relance l'enregistrement des lots restés en mémoire, et « Reprendre les anciennes données » affiche la simulation de la reprise des anciens fichiers avant toute confirmation : les deux sont dans Stockage, section « Reprises ». Les messages de Domenia qui en parlent portent un bouton qui ouvre cet endroit. Les reçus d'écriture s'ouvrent par la pastille « opérations à vérifier » de l'en-tête de page ; les autorisations d'intervention se donnent en tête de la vue « Intervenir » d'Assistance poste.



Figure 28. Stockage : sauvegardes et préparation d'une purge locale ; données fictives

19 Règles de sécurité

Domenia lit par défaut, n'envoie rien sur le réseau sans geste explicite et ne garde aucun secret sur le disque. Son intégrité est contrôlée à chaque démarrage. Ces règles sont dans le code ; ne les contournez pas par la configuration.

Règle	Comment Domenia l'applique
Lecture par défaut	Démarrage toujours en lecture seule ; passage en écriture confirmé et signalé en rouge (chapitre 14).
Aucune sonde sans geste	Pas de mise à jour de la base ni de relevé au démarrage. Un relevé exige un périmètre explicite et une confirmation du nombre de cibles ; il lit de 1 à 8 postes en parallèle selon le réglage. Dans l'Atelier, le périmètre est l'OU affichée avec ses sous-OU.
Pas de rejeu	Une écriture n'est jamais rejouée automatiquement ; les reçus servent à vérifier.
Secrets en mémoire	Mots de passe jamais enregistrés, effacés à la fermeture ; seul l'identifiant peut être mémorisé. Un mot de passe saisi est lu en SecureString et n'est jamais recopié dans un champ modifiable ; « Afficher » le montre 5 s en lecture seule. LAPS et BitLocker : une valeur à la fois, jamais journalisée ni mise en cache, presse-papiers vidé après 30 s.
Windows intact	Aucun certificat accepté à l'aveugle ; WinRM, pare-feu, antivirus et stratégies jamais modifiés. Le déblocage du paquet ne change aucune stratégie.
Transports intrusifs	ADMIN$, Planificateur et PsExec inactifs sans l'autorisation de 5 minutes pour le poste ; avec elle, ils servent aussi de repli à certaines lectures quand CIM échoue (chapitre 5).
Intégrité	Manifeste vérifié à chaque démarrage, chargeur fermé, registre des workers épinglé.
Données locales	Base obligatoirement locale ; dossier protégé en mode UserLocal ; dossiers redirigés refusés.
Journaux masqués	Mots de passe, jetons, en-têtes d'authentification et clés de récupération masqués avant écriture.

Attention. Le manifeste n'est pas une signature. Domenia.exe et le runtime livrés ne sont pas signés. Pour une diffusion qui exige une signature : tools\Signer-Distribution.ps1 signe les scripts de la copie préparée (build_packages.py --stage-dir) avec un certificat de signature de code approuvé, puis, après la construction, le catalogue du manifeste livré (-ManifestCatalog). Domenia.exe et les composants tiers ne sont pas re-signés : tools\Test-DomeniaSignature.ps1 les accepte pour leur empreinte épinglée dans tools\release-contract.json. Ce contrôle est hors ligne et rend séparément l'intégrité et l'éditeur ; -RequireSignature exige les scripts signés et les binaires épinglés, -RequireSignedManifest exige aussi le catalogue signé, seul à couvrir les fichiers non signables (.json, .xaml, .cs, .cmd, .ico, verrou).

À savoir. Données réelles. Les journaux, exports et diagnostics contiennent des noms de comptes, de postes, de domaines et des chemins internes : ils ne sont pas anonymisés. Relisez-les avant tout partage.

À savoir. Limite de Windows PowerShell 5.1. L'API DirectoryEntry n'accepte le mot de passe que sous forme de chaîne. Au moment de chaque liaison à l'annuaire, Domenia en tire une copie depuis la SecureString et la remet aussitôt à Windows, sans la conserver, la journaliser ni l'afficher. Cette

copie est immuable : aucune instruction ne peut l'effacer, elle disparaît quand le ramasse-miettes .NET libère la mémoire. Les variables vidées dans le code ne constituent donc pas un effacement.

20 Journaux et diagnostic

Domenia écrit un journal applicatif, une trace de démarrage et une trace de connexion dans le dossier des données. Les contrôles --check et « Verification » se font sans écrire dans AD. Pour un incident, rassemblez la trace utile et le diagnostic exporté, puis relisez-les avant de les transmettre.

Fichiers journaux

Fichier	Contenu
DOSSIER_DONNEES\Logs\Domenia.log	Journal applicatif : date, niveau, compte AD, identité Windows et texte masqué. Rotation au-delà de 5 Mio vers Domenia.log.1.
DOSSIER_DONNEES\Logs\Domenia-startup.log	Étapes du démarrage.
DOSSIER_DONNEES\Logs\Domenia-login.log	Trace de connexion ; à défaut, %LOCALAPPDATA%\DOMENIA\Logs puis %TEMP%\DOMENIA\Logs.
%TEMP%\Domenia-startup-error.log	Erreurs du contrôle de démarrage, avant le cœur.
%TEMP%\Domenia-pack-ID.json	Rapport de VERIFIER-PACK.cmd.
%LOCALAPPDATA%\Domenia\Receipts	Reçus des opérations.

Dans les pages de Domenia

- « Journal de session », en bas de la fenêtre : événements et erreurs de la session ; « Copier » ne masque pas les noms internes.
- Accueil, « Détails de la session et outils de vérification », « Ouvrir le journal » : ouvre Domenia.log dans le Bloc-notes.
- Outils, onglet « Journal » (profil Expert) : journal détaillé de l'application.
- Outils, onglet « Charge & stats » : durée, volume réseau estimé, replis distants et taux de réussite des opérations.
- Outils, onglet « Domaine » : rôles FSMO, niveaux fonctionnels, contrôleurs et stratégie du domaine.

Diagnostic de la fiche et dossier hors ligne

Dans Outils, ouvrez Diagnostic. Ses outils se chargent à la première ouverture. En cas d'échec de chargement, Réessayer permet de reprendre sans fermer Domenia ; le journal conserve le détail de l'erreur.

Recalculer la synthèse relit les informations déjà disponibles pour la fiche. Comparer A / B aide à examiner deux captures du même objet, en distinguant les attributs inconnus des valeurs effectivement vides. Cette analyse locale ne lance pas une collecte AD, ping ou WMI.

Dans Dossier hors ligne, choisissez le périmètre puis Préparer le dossier. Domenia crée un dossier daté dans Exports à partir de la base locale. Il n'effectue aucune collecte réseau pour cet export. Vérifiez la fraîcheur et la couverture avant de l'utiliser pour une intervention. Les champs secrets

dédiés sont exclus ; les identités et les chemins internes restent des informations à relire avant partage.

Santé du moteur et réactivité de l'interface

Ouvrez le panneau « Opérations » depuis le bandeau, ou « État du moteur » depuis le Journal de session déplié. Il présente les opérations actives, en attente ou en nettoyage, la mémoire privée du processus et la dernière sauvegarde locale.

Deux mesures de session sont distinctes. « Réactivité de l'interface » indique le retard des impulsions du fil d'interface. « Traitement des résultats dans l'interface » indique la durée de traitement des retours de workers sur ce fil : médiane, seuil sous lequel se trouvent 95 % des mesures et maximum des mesures conservées. Cette seconde ligne apparaît lorsque des retours ont été mesurés.




Figure 29. État du moteur : tâches, réactivité, durées des retours et sauvegarde locale ; valeurs de démonstration

Ces valeurs décrivent l'activité locale de la session et ne sont pas une mesure du temps réseau ou une qualification de tout le parc. Un retour long peut signaler un rendu coûteux ; corrélez l'heure avec l'opération et le journal. Une interface momentanément disponible ne prouve pas qu'une écriture ou une sauvegarde est terminée. Le panneau se ferme avec son bouton ou Échap.

Vérification de Domenia

Outils, onglet « Verification » (profil Expert) : « Vérification rapide » contrôle la connexion et les composants ; « Vérification complète » ajoute des mesures de performance. Aucune modification d'Active Directory.

« Exporter le diagnostic » produit Domenia-Diagnostic-DATE.zip : runtime.json, configuration-sanitized.json (valeurs sensibles masquées), self-check.csv et README.txt. Ce dernier rappelle : « Journaux bruts exclus. Les identites, noms de machines, domaines et chemins ne sont pas anonymises. Relire avant partage. ».

Contrôler le paquet sans démarrer

```
Domenia.exe --check
powershell -NoProfile -STA -File wad\Domenia-Start.ps1 -CheckOnly
```

La seconde forme, lancée depuis une console Windows PowerShell 5.1 x64 dans le dossier d'installation, garde le message à l'écran. Dans le paquet DEV, VERIFIER-PACK.cmd contrôle les empreintes et la syntaxe de tous les fichiers du manifeste et écrit un rapport JSON ; les fichiers conservés y sont notés LOCAL.

À savoir. Avec Domenia.exe --check, la console peut se fermer dès la fin du contrôle : préférez la seconde forme ou VERIFIER-PACK.cmd, qui se termine par une pause.

Démarrage en diagnostic

Domenia.exe --diagnostic, ou LANCER-Domenia.cmd du paquet DEV, démarre Domenia avec une console visible. Une erreur fatale du cœur affiche « Domenia n'a pas pu terminer son initialisation. » avec les chemins des journaux de démarrage et de connexion.

Pour une connexion qui échoue sans cause claire, passez temporairement la fenêtre de connexion en Debug (chapitre 14), reproduisez, puis remettez Standard.

Collecter un incident

1. **Relever le contexte.** Notez l'heure, la version affichée dans le pied du menu, le compte, le poste ou l'objet concerné et le message exact.
2. **Rassembler.** Copiez le journal de session, Domenia.log et, selon le cas, Domenia-login.log ou le rapport du diagnostic du poste. Exportez le diagnostic depuis l'onglet « Verification ».
3. **Vérifier avant d'agir.** Après une écriture au résultat incertain, relisez l'objet dans AD et consultez les reçus ; ne relancez rien à l'aveugle.
4. **Partager le nécessaire.** Relisez les fichiers : aucun mot de passe, aucune clé ; les noms internes restent des données internes.

21 Contrôles et qualification

Une construction réussie vérifie la cohérence des fichiers ; elle ne prouve pas le comportement de WPF, de Windows PowerShell 5.1 ou des accès du domaine. Validez les fonctions utilisées sur un poste Windows de test autorisé, avec des objets de test et les comptes représentatifs. Les opérations d'écriture demandent une vérification distincte de leurs délégations.

Contrôles locaux

Les contrôles statiques vérifient la syntaxe, les contrats du chargeur, les workers et les empreintes. Les tests de règles et de base synthétique vérifient les filtres, la pagination, la persistance et les agrégations sans interroger de domaine réel.

```
python tools/release_contract.py --check
python tools/validate_powershell_static.py
python tools/audit_preload.py
python tools/update_worker_contracts.py
```

Les tests de charge utilisent des données synthétiques à 5 000 et 10 000 postes. Ils servent à détecter des omissions, des doublons et des coûts excessifs. Le temps réel dépend des contrôleurs, de SQLite, des droits distants et de la latence des postes ; ces mesures ne constituent pas un engagement de débit sur le parc.

Suites du pack DEV

Suite	Objet
Test-DomeniaRules.ps1	Règles des modules et conversions, sans WPF ni réseau.
Test-DomeniaNative.ps1	Projections C#, observations et agrégations des sondes.
Test-DomeniaQuery.ps1	Recettes, types, conditions, sélections et sauvegarde.
Test-DomeniaIndexPersistence.ps1	Enregistrement, identité des objets et préparation des collectes.
Test-DomeniaModules.ps1	Plan de chargement et origine des fonctions.
Test-DomeniaBoards.ps1	Widgets et raccordement de l'interface avec des données fictives.
Test-DomeniaGeometry.ps1	Géométrie WPF, tailles d'écran et échelles.
Test-DomeniaParkDetection.ps1	Collecte, détection et orchestration.
Test-DomeniaInstaller.ps1	Mise à jour, restauration, verrouillage et interruptions.
Test-DomeniaFaults.ps1	Réaction aux refus, lenteurs et défauts de stockage.

Les suites qui chargent WPF ou les API Windows doivent être exécutées sous Windows. Conservez les rapports, l'identité exacte du code et les empreintes des paquets. Une suite inapplicable à la plateforme doit être signalée comme non exécutée, jamais comptée comme une réussite.

Parcours à valider sur Windows

1. **Démarrer.** Contrôler le paquet puis ouvrir Domenia en lecture seule, sans modifier les stratégies de sécurité du poste.
2. **Comparer les objets.** Sur une OU connue, rapprocher le total de la base, les widgets et leur détail, y compris les comptes désactivés et les données absentes.
3. **Mettre à jour.** Vérifier une lecture complète, une mise à jour des changements et une interruption ; une passe partielle doit rester explicitement partielle.
4. **Collecter.** Vérifier succès, refus, délai dépassé et arrêt, avec le parallélisme adapté.
5. **Parcourir.** Tester les pages de résultats, les filtres, les recettes sauvegardées, les graphiques et l'ouverture des fiches.
6. **Maintenir.** Vérifier une sauvegarde, une restauration sur copie et une mise à jour du code avec retour arrière.
7. **Écrire si nécessaire.** Utiliser des objets de test pour les actions autorisées ; vérifier les confirmations, les reçus et l'état final dans l'annuaire.

Qualification du paquet

La garde de livraison sépare l'intégrité et la qualification Windows. Le mode release_guard.py --require-windows exige un rapport Windows PowerShell 5.1 lié aux empreintes des ZIP. L'installateur peut exiger ce rapport avec -RequireQualification.

Un rapport doit décrire ce qui a été exécuté, la plateforme, les scénarios et leur résultat. Les contrôles locaux sur macOS, les analyses statiques et les bases synthétiques restent des preuves complémentaires ; ils ne constituent pas une qualification du logiciel sur Windows.

22 Maintenance et sources

Ce chapitre donne les sources utiles pour maintenir Domenia 1.0 et reconstruire un paquet cohérent.

Sources du comportement

Domaine	Fichiers
Lanceur	tools\launcher\launcher.c, Domenia.exe
Démarrage et chargeur	wad\Domenia-Start.ps1, wad\Domenia-Modules.ps1
Cœur, fenêtres, configuration, workers du cœur	wad\Domenia-Core.ps1
Tableaux de bord et widgets	modules Domenia-Boards.Model, Domenia-Widgets.UI, Domenia-BoardComputer.UI, Domenia-BoardFleet.Model, Domenia-BoardSoftware.Model, Domenia-Charts.UI, Domenia-Dashboard.UI
Requêtes WMI	module Domenia-Probes.Model
Atelier de requêtes	modules Domenia-Query.Model, Domenia-Query.UI, Domenia-Query.Worker, Domenia-QueryTargets.UI ; vue Domenia-Query.xaml ; moteur partagé vendor\m4d-admin-common\src\Query
Agrégations natives	native\ProbeAggregation.cs, native\ObservationReader.cs, tools\build_native.ps1
Parc et relevés	modules Domenia-Park.UI, Domenia-Park.Model, Domenia-Live.UI, Domenia-Live.Model
Base autonome	module Domenia-Storage.UI et son worker
Comptes et transports	modules Domenia-Access.Model et Domenia-Access.UI
Livraison	tools\release-contract.json, tools\build_packages.py, wad\Support\INSTALLER-MISE-A-JOUR.ps1, tools\Test-DomeniaSignature.ps1, tools\operation-contracts.json

Règles de maintenance

- Cible unique : Windows PowerShell 5.1 x64 STA. Le garde-fou tools\Test-DomeniaPs51Compat.ps1 doit rester à zéro erreur.
- Scripts en UTF-8 avec BOM ; sans BOM, Windows PowerShell 5.1 casse les accents.
- Après une modification d'un fichier runtime, reconstruisez le PROD avec tools\Fabriquer-Prod.ps1, ou régénérez les paquets de référence avec tools\build_packages.py. Sans manifestes à jour, Domenia-Start.ps1 refuse le démarrage.
- Après une modification d'un worker, mettez à jour le registre (chapitre 15) et vérifiez les opérations concernées avec les suites du pack DEV.
- Chaque nouvelle livraison change le Build du contrat (chapitre 16).

Documents du dépôt et du pack DEV

Fichier	Contenu
LIRE-MOI.md	Démarrage, installation et repères du paquet.
tools\release-contract.json	Identité de la livraison et empreintes des composants épinglés.
tools\operation-contracts.json	Contrats des opérations exécutées en arrière-plan.
guides	Dans le dépôt source : sources des guides technicien et administrateur, au format Markdown et JSON.
engineering\d120	Garde de livraison, suivi technique et outils de vérification.

23 Mots à connaître

Terme	En clair
AD	Active Directory, l'annuaire du domaine : utilisateurs, groupes, postes et OU.
OU, DN	Unité d'organisation, et son chemin LDAP exact (Distinguished Name).
Base autonome	Copie locale SQLite de l'annuaire, avec les associations et les relevés ; une par domaine.
Association	Lien mémorisé entre un utilisateur et un poste ; ce n'est pas la preuve d'une session ouverte.
Utilisateur console	Compte ouvert sur l'écran physique du poste, lu par CIM ; les sessions RDP ne sont pas comptées.
CIM, WMI	Interfaces Windows de lecture à distance de l'état d'un poste.
DCOM, WinRM	Transports de CIM : DCOM par défaut, WinRM seulement s'il est déjà en service.
Compte des opérations poste	Compte qui interroge les postes : CIM, C$, consoles, inventaire et requêtes.
Lecture seule	État de départ : aucune écriture AD ni action modificatrice sur un poste.
Relevé	Lecture de plusieurs postes après confirmation, de 1 à 8 à la fois.
Widget	Tuile ou graphique d'un tableau de bord, modifiable, déplaçable et retirable.
Requête WMI prête à l'emploi	Lecture d'une classe WMI tirée du catalogue, ajoutée comme widget.
Score de santé	Note de 0 à 100 calculée sur les points d'attention.
Worker	Code exécuté en arrière-plan, hors du fil de l'interface.
Registre des opérations	Liste fermée des 71 opérations admises en arrière-plan, chacune épinglée par SHA-256.
Manifeste, empreinte	Liste des fichiers runtime avec leur SHA-256, contrôlée à chaque démarrage ; ce n'est pas une signature.
Chargeur fermé	Liste exacte des modules et de leurs fonctions ; un script ajouté n'est jamais chargé.
Paquet PROD, paquet DEV	PROD contient le runtime et l'installateur ; DEV ajoute les sources, les outils, les tests et la documentation.
Build	Identifiant unique d'une livraison ; l'installateur refuse un Build déjà actif.
Reçu	Trace locale d'une opération, utilisée pour vérifier sans rejouer.
LAPS	Mot de passe administrateur local géré par AD.

Terme	En clair
Profil Essentiel, Expert	Niveau de détail de l'interface ; aucun effet sur les droits.
Démonstration	Mode de formation sans AD, avec des données fictives ; désactivé en service.
Poste Windows de test autorisé	Machine réservée aux essais, avec des données et des objets de test.