StringBuilder类

总体把握: String对象是不可变的,所以在重载 (+/=) 的时候会创建多个对象,而**StringBuilder对象 是可变的**。底层也还是数组

注意: private static final int MAX_ARRAY_SIZE = Integer.MAX_VALUE - 8; , 解释: 一些虚拟 机在数组中保留一些空间,所以要将这些空间留出来。

1. 类头

```
public final class StringBuilder
  extends AbstractStringBuilder
  implements java.io.Serializable, CharSequence{}
```

```
// 继承自抽象父类,里面包含了一些实例变量和方法
abstract class AbstractStringBuilder implements Appendable, CharSequence {
    char[] value; // 存储字符数组(和String类似),只不过不是final,还可以修改
    int count; // 已经存储的数组长度(就是字符串长度)——和length有区别
    ....
}
```

2. 构造方法

(还有其他多个构造方法)

2.1 无参构造方法

分析:如果使用 new StringBuilder();,那么会默认调用该构造函数,创建一个长度为16的字符串

2.2 有参构造方法

指定容量

```
public StringBuilder(int capacity) {
    super(capacity);
}
```

指定初始的内容

3. 实例方法

3.1 append()

有很多重载方法

主要原理就是: 先判断要插入多长的, 如果容量不够就扩容, 扩容的要点:

- 本质: 创建一个新数组, 将之前的内容全部复制过去
- 扩容多少: 将现有容量扩充至value数组的2倍多2, 并且会指定最小扩容容量(当前大小+要添加的长度),

选择Math.max(2*curLen + 2, minCap)

```
@override
public StringBuilder append(String str) {
   super.append(str);
   return this;
}
public AbstractStringBuilder append(String str) {
   if (str == null)
       return appendNull();
   int len = str.length(); // 求要加入的字符串长度
   ensureCapacityInternal(count + len); // 如果当前字符数组不够长,会扩容
   str.getChars(0, len, value, count); // 会将新的字符串加入到原来的字符串后面
   count += len; // 更新最新实际的字符串长度
   return this;
}
// 如果字符数组不够长,那么就新申请一个满足要求的数组,然后将旧数组中的值全部复制到新的数组中,
然后让value指向这新的数组中
private void ensureCapacityInternal(int minimumCapacity) {
   // overflow-conscious code
   if (minimumCapacity - value.length > 0) {
       value = Arrays.copyOf(value, newCapacity(minimumCapacity));
   }
}
// 计算新申请的数组需要的长度
private int newCapacity(int minCapacity) {
   // overflow-conscious code
   int newCapacity = (value.length << 1) + 2; // 2 * 当前数组长度 + 2
   if (newCapacity - minCapacity < 0) { // 如果还是不满足最小需要,那么就给最小需要
       newCapacity = minCapacity;
   }
   return (newCapacity <= 0 || MAX_ARRAY_SIZE - newCapacity < 0)</pre>
       ? hugeCapacity(minCapacity)
       : newCapacity;
}
private int hugeCapacity(int minCapacity) {
```

分析扩容

1. 是在原来数组长度的基础上*2+2,所以如果都不超过最小需求 minCapacity ,那么是16->34->70->142->....

为啥要+2, **为了当length=0的时候也可以进行操作**(防止只*2, 而长度一直等于0)

尝试增加的是当前数组的两倍,而不是仅了满足当前的最小需要——···那下次继续append,又需要进行内存分配,效率低下

- 2. 扩容操作:
 - 。 为了减少内存浪费, 所以不申请很大的数组长度
 - 。 指数扩容也能减少内存分配次数
 - ——指数级扩容,是内存分配中常见的策略

3.2 toString方法

```
public String toString() {
    // Create a copy, don't share the array
    return new String(value, 0, count); // 创建了一个新的字符串
}
```

注意:并不会直接使用 StringBuilder 提供的数组,而是新建了一个数组——主要是为了保证**String的不变性**(不受外界的控制)

3.3 insert方法

有很多重载方法

原理:看是否需要扩容,需要就先扩容;之后将插入点起始的内容向后移动n个单位,然后将要插入的内容插入

```
// 在指定的offset开始的地方插入字符串str
@override
public StringBuilder insert(int offset, String str) {
   super.insert(offset, str);
   return this;
}
public AbstractStringBuilder insert(int offset, String str) {
   if ((offset < 0) || (offset > length())) // 处理传参错误——抛出异常
       throw new StringIndexOutOfBoundsException(offset);
   if (str == null)
       str = "null";
   int len = str.length();
   ensureCapacityInternal(count + len); // 确保数组够长
   // 语义是:将value数组从offset到最后的数组移动到offset+len开始的位置——就是中间空出str
长度的空间给str,即将插入使用
   System.arraycopy(value, offset, value, offset + len, count - offset);
   // 然后将str赋值到value从offset开始的位置
```

分析:

- 1. System.arraycopy的优点是:即使src和dest是同一个数组,也能正确操作
- 2. arraycopy是native的——是Java的本地接口实现的——是调用非Java实现的代码,实际上使用C++实现的——因为该功能十分常见,而c++的实现效率很高

4. 常用方法

1. 新建对象

```
StringBuilder sb = new StringBuilder();
```

2. 增

```
sb.append("xxx");/sb.append('x');
```

3. 查

```
      sb.length();
      // 获得是当前字符个数 (实际个数)

      sb.capacity();
      // 获得当前容量 (字符数组的长度) ——注意两者不一样

      sb.charAt(1);
      // 获得指定位置的字符

      sb.substring(3, 6)
      // 获得指定范围的字符串

      sb.reverse();
      // 反转 (原数组上)
```

4. 删

```
sb.deleteCharAt(2);// 删除指定位置的字符sb.delete(3, 6);// 删除[start, end)位置的字符串
```

StringBuffer类

跟StringBuilder差不多,只不过在所有的方法上面加了一个同步锁(synchronized)而已

所以性能上: StringBuilder更高。