


# 1. Généralités Fonctions relevant du niveau Transport Transport de bout en bout de messages Fragmentation/réassemblage de messages Contrôle d'erreurs (perte de segments, erreur d'entête TCP) Contrôle de flux (contrôle aux extrémités) Contrôle congestion (contrôle à l'intérieur du réseau) Séquencement de de paquets et livraison ordonnée de messages Multiplexage de connexion Sécurité (si les niveaux inférieurs ne sont pas sécurisés)



# Concept de Port TCP

- Port : « guichet » d'accès aux services applicatifs
- Quadruplet < #Port source, #Port destination, @IP source, @IP destination >
   → identification sans ambiguïté des flux
- (#Port, @IP) = Socket
- (Socket\_source, Socket\_Destination) = connexion TCP
- Numéros de port codés sur 16 bits → 64 k ports
- Ports réservés (ftp, http,...): numéros inférieurs à 1024,
- Ports libres (attention à la sécurité sur ces ports)

Protocole TCP – M1 Info / 2020-2021 – Z. Mammeri - UPS

#### Concept de Port TCP

## Pourquoi utiliser des ports ?

- Classer les applications par catégorie
- Allocation et gestion de ressources (CPU, mémoire, nombre de threads...)
- Sécurité :
  - Contrôler ou interdire les accès sur certains ports
  - Reconnaître les flux (http, ftp...) et détecter les intrusions

Protocole TCP – M1 Info / 2020-2021 – Z. Mammeri - UPS


7

# 1. Généralités

## Principe général de traitement des messages par TCP

- TCP découpe en segments les données applicatives à envoyer.
- A l'émission d'un segment, TCP-émetteur enclenche un temporisateur et attend que l'autre extrémité ait acquitté la réception du segment. Si l'acquittement n'est pas reçu avant épuisement du temporisateur, le segment est retransmis.
- A la réception d'un segment, TCP-récepteur envoie ou non un acquittement (on acquitte au moins toutes les x unités de temps)
- TCP-récepteur remet dans l'ordre les données reçues (si nécessaire) avant de les passer à l'application
- TCP-récepteur rejette les segments dupliqués
- TCP réalise du contrôle de flux et du contrôle de congestion

Protocole TCP – M1 Info / 2020-2021 – Z. Mammeri - UP



# Flot vs Message

#### Mode flot (bit stream)

- Mode de TCP
- Il n'y a pas de frontière entre les bits générés par l'application source.
- La source dépose en 'continu' ou non des flots de bits dans le buffer TCP
- TCP extrait un certain nombre de bits consécutifs pour former un segment et l'envoie

#### Mode message

- Mode de UDP
- A chaque message de l'application correspond un segment UDP.
- La source dépose ses messages un par un dans le buffer UDP
- UDP extrait les segment un par un et les envoie.

Protocole TCP – M1 Info / 2020-2021 – Z. Mammeri - UPS

## **Interface TCP (interface sockets)**

- OPEN (local port, socket distante, mode actif/passif, ....) → nom local de connexion
- SEND (nom local de connexion, adresse de buffer, nombre d'octets, indicateur d'urgence, timeout...)
- RECEIVE (nom local de connexion, adresse de buffer, nombre d'octets) → nombre d'octets, indicateur d'urgence
- CLOSE (nom local de connexion)
- STATUS (nom local de connexion) → Infos d'état
- ABORT (nom local de connexion)

Toute la complexité de TCP est cachée aux applications. Elle apparaît uniquement quand on s'intéresse aux performances.

Protocole TCP - M1 Info / 2020-2021 - Z. Mammeri - UPS

11

# 2. Format de segment TCP

## **Segment UDP**

# Port source # Port de destination

Longueur du message Bits de contrôle


Données

$$RUdp = \frac{TIU}{EtM + EIP + EUdp + TIU + EqM} = \frac{TIU}{EtM + 20 + 8 + TIU + EqM}$$

RUdp : rendement de UDP TIU: Taille information utile EUdp: Entête UDP EIP: Entête IP
EtM : Entête MAC EqM : Enqueue MAC

$$RUdp (Ethernet ) = \frac{TIU}{Preambule + EtM + 20 + 8 + TIU + EqM} = \frac{TIU}{8 + 14 + 20 + 8 + TIU + 4} = \frac{TIU}{54 + TIU}$$

Protocole TCP - M1 Info / 2020-2021 - Z. Mammeri - UPS



# 2. Format de segment TCP

#### **Segment TCP**

- Port source et Port destination : indiquent les ports utilisés par les applications.
- Numéro de séquence d'émission: numéro du premier octet de données dans le segment (sauf pour un segment avec SYN=1). Si le bit SYN est à 1 (c.-à-d. si le segment est une demande de connexion), le numéro de séquence signale au destinataire que le prochain segment de données qui sera émis commencera à partir de l'octet Numéro de séquence d'émission + 1.
- Numéro d'acquittement : indique le numéro du prochain octet attendu par le destinataire. Si dans le segment reçu FIN=1 et #Seq= x, alors le #Ack renvoyé est x+1 (x est interprété comme étant le numéro de l'octet FIN et que cet octet est acquitté).
- Offset de données: des options (de taille variable) peuvent être intégrées à l'entête et des données de bourrage peuvent être rajoutées pour rendre la longueur de l'entête multiple de 4 octets. L'Offset indique la position relative où commencent les données.
- Taille de fenêtre : indique le nombre d'octets que le destinataire peut recevoir. si Fenêtre
   = F et que le segment contient un Numéro d'acquittement
   = A, alors le récepteur accepte de recevoir les octets numérotés de A à A + F -1.
- Bits de contrôle : séquence de contrôle (CRC) portant sur l'entête de segment.

Protocole TCP – M1 Info / 2020-2021 – Z. Mammeri - UPS

# 2. Format de segment TCP

## **Segment TCP**

- Flags (URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN)
  - URG = 1 si le segment contient des données urgentes et = 0 sinon.
  - ACK = 1 indique que le numéro d'acquittement est valide et il peut être pris en compte par le récepteur. ACK = 0 si l'accusé de réception est non valide.
  - PSH = 1 indique que les données doivent être remises à l'application dès leur arrivée et de ne pas les stocker dans une file d'attente.
  - RST = 1 pour demander la réinitialisation d'une connexion.
  - SYN = 1 et ACK = 0 servent à demander l'établissement de connexion.
  - SYN = 1 et ACK = 1 servent à accepter une demande de connexion.
  - FIN = 1 indique que l'émetteur n'a plus de données à émettre et demande de rompre la connexion de son côté.
- Pointeur d'urgence : indique l'emplacement (numéro d'octet) des données urgentes dans un segment. Il es valable uniquement si le bit URG=1.
- Options (taille variable): options nécessitant des traitements particuliers.

Protocole TCP - M1 Info / 2020-2021 - Z. Mammeri - UPS

15


# 4. Contrôle d'erreurs


#### Principe de base du contrôle d'erreur


- Emission de segment suivi d'un armement de temporisateur (timer)
- Utilisation de numéro de séquence en émission
- On numérote les octets et non les segments
- Si un Ack est reçu avant le déclenchement du timer : OK
- Deux mécanismes de retransmission utilisés conjointement :
  - Retransmission sur Timeout (mécanisme usuel)
  - Retransmission rapide (mécanisme utilisé quand le délai réel de transfert est faible comparé à la valeur du timer)


Si l'émetteur reçoit trois Ack portant le même numéro d'acquittement inférieur à celui attendu, il retransmet le segment non acquitté sans attendre la fin de temporisation. En effet, si le récepteur reçoit le segment k, mais pas le segment k-1, il renvoie l'Ack correspondant au segment k-2 tant qu'il reçoit des segments autres que le k-1)

Protocole TCP – M1 Info / 2020-2021 – Z. Mammeri - UPS









# 4. Contrôle d'erreurs

#### Algorithme de Jacobson

- On part avec une valeur de RTTestimé (RTT: round trip time) par défaut
- A chaque réception d'Ack, on détermine le temps qu'a mis l'Ack pour être reçu, NouveauRTT
- A chaque réception de nouveau Ack, ré-estimer la valeur du RTT par :

RTTestimé =  $(\alpha *RTTestimé) + (1 - \alpha)NouveauRTT$ 

 La valeur d'armement du timer, dite RTO (retransmission TimeOut) est calculée par la formule suivante qui évite des valeurs trop élevées ou trop basses suite aux estimations:

 $RTO = Min \{BorneSupRTO, Max\{BorneInfRTO, \beta*RTTestimé\}\}\$ 

- BorneInfRTO, BorneSupRTO, α et β sont fixées par configuration. α <1 et  $\beta$  >1.
- Beaucoup d'implantations de TCP utilisent  $\alpha = 0.875$  et  $\beta = 2$

Protocole TCP – M1 Info / 2020-2021 – Z. Mammeri - UPS

21

# 4. Contrôle d'erreurs

## Problème avec l'algorithme de Jacobson

- Idéal pour le calcul du RTO : on reçoit un Ack pour CHAQUE segment
- Inconvénient : on ne peut plus bénéficier des Ack groupés
- TCP réel
  - un Ack peut être associé à 1 segment, plusieurs segments, un morceau de segment ou à des morceaux contigus de segments.
  - Cas de retransmission :
    - Quand TCP retransmet un segment et puis il reçoit un acquittement : est-ce que cet Ack correspond au segment initial ou bien au segment retransmis ? TCP n'a aucun moins de distinguer les deux cas.
    - Associer l'Ack au segment le plus ancien peut conduire à une surestimation du NouveauRTT si plusieurs tentatives de retransmissions ont été effectuées.
    - ♦ Associer l'Ack au dernier segment émis peut conduire à une sous-estimation du *NouveauRTT*.

Protocole TCP – M1 Info / 2020-2021 – Z. Mammeri - UP

# 4. Contrôle d'erreurs

## Algorithme de Karn

- Une des solutions utilisées dans la pratique pour remédier au problème avec l'algorithme de Jacobson est connue sous le nom d'algorithme de Karn :
  - Ne pas mettre à jour la valeur de *RTTestim*é en cas de retransmission
  - A chaque de retransmission : calcul d'une valeur dite RTOaugmenté par la formule suivante (λ vaut généralement 2 et RTO est la dernière valeur de RTO fournie par l'algorithme de Jacobson ) :

#### RTOaugmenté = $RTO*\lambda$

- Armer le timer avec la valeur RTOaugmenté.
- Dans la pratique, après n retransmissions consécutives, RTOaugmenté vaut RTO\*2n (augmentation exponentielle)

Protocole TCP – M1 Info / 2020-2021 – Z. Mammeri - UPS

23

# 5. Contrôle de congestion

## Principe de base

- Les applications doivent s'adapter aux conditions du réseau et non le contraire
  - Quand le réseau est sous-chargé, TCP émetteur augmente le débit
  - Quand le réseau est jugé surchargé, TCP émetteur réduit le débit
- Problème avec les retransmissions :
  - Un utilisateur non averti (ou malicieux) pourrait se dire « je transmets avec un débit élevé et en cas de perte, je retransmets ».
  - Sans précautions, les retransmissions aggravent la congestion. En effet, la congestion de certains routeurs conduit à la perte de segments (car ils sont rejetés par des routeurs saturés). Ensuite, les nœuds d'extrémité qui ont perdu leurs segments retransmettent ce qui augmente la charge du réseau et donc à plus de pertes et ainsi de suite jusqu'à ce que le réseau se bloque complètement.
- L'application émettrice doit aussi tenir compte de l'application réceptrice (crédit)
- Conséquence: le débit de l'émetteur dépend de la charge du réseau et du crédit que lui accorde le récepteur

Protocole TCP – M1 Info / 2020-2021 – Z. Mammeri - UPS

# 5. Contrôle de congestion

#### Principes de base

- Structures de données utilisées par TCP
  - Fenêtres glissantes (stocker les segments avant leur transmission, avant de les passer à l'application et pour contrôler les Ack)
  - Fenêtre de crédit (pour ne pas saturer le récepteur)
  - Fenêtre de congestion de l'émetteur (notée Cwd : congestion window) : c'est la taille maximum (en octets) que TCP-émetteur peut émettre avant d'être obligé d'attendre un Ack. Cwd n'a pas de valeur fixe (comme pour la couche liaison de données) mais une valeur dynamique.

<u>Hypothèse de TCP</u>: si la source ne reçoit pas d'Ack, la cause la plus probable est une perte de segment due à une congestion d'un des routeurs traversés

• Hypothèse non vraie dans le cas des réseaux sans fil

Protocole TCP – M1 Info / 2020-2021 – Z. Mammeri - UPS

25

# 5. Contrôle de congestion

#### Stratégie « Additive increase – Multiplicative decrease »

« Démarrage lent – Diminution dichotomique » ou « Augmentation lente – Réduction drastique »

- Le nombre d'octets que l'émetteur peut transmettre à un instant donné est limité à une quantité dite Fenêtre Autorisée :
  - Fenêtre autorisée = Min {Fenêtre de contrôle de flux, Fenêtre de congestion }

Fenêtre de contrôle de flux = Crédit - nombre d'octets non encore acquittés


- Démarrer la transmission avec une valeur de Cwd égale à Cwd\_min (qui est un paramètre de configuration de réseau et qui correspond à un segment)
- Si l'Ack revient avant la fin du timer, augmenter la fenêtre de congestion


Cwd = Cwd + TailleSegment

Si l'Ack ne revient pas, réduire de moitié la fenêtre de congestion

Cwd = Cwd/2

Protocole TCP – M1 Info / 2020-2021 – Z. Mammeri - UPS





# 6. Autres sur TCP

## **TCP** avancés

- TCP : Reno, New Reno, Vegas, Tahoe...
  - Algorithmes plus élaborés pour l'estimation du RTT et calcul du RTO
  - Algorithmes plus élaborés pour le contrôle de congestion
- TCP pour les réseaux sans fils
- TCP « light » (pour les réseaux de capteurs...)

Protocole TCP – M1 Info / 2020-2021 – Z. Mammeri - UPS