浏览器请求队列机制-请求为什么会阻塞

浏览器并发机制

这是一个历史问题:在浏览器刚刚流行的时候,大部分用户是通过拨号来上网,由于受当时的带宽条件的限制,无法使得用户的同时多个请求被处理。同时,当时的服务器的配置也比现在差很多,所以现在每个浏览器的连接数的大小也是有必要的。浏览器默认对同一域下的资源,只保持一定的连接数,阻塞过多的连接,以提高访问速度和解决阻塞问题。不同浏览器的默认值不一样,对于不同的HTTP协议其值也不一样,参看下表:

Browser	HTTP/1.1	HTTP/1.0
IE 6,7	2	4
IE 8	6	6
Firefox 2	2	8
Firefox 3	6	6
Safari 3,4	4	4
Chrome 1,2	6	?
Chrome 3	4	4
Chrome 4+	6	?
iPhone 2	4	?
iPhone 3	6	?
iPhone 4	4	?
Opera 9.63,10.00alpha	4	4
Opera 10.51+	8	?

- 1. 同时请求15个请求,在Chrome 浏览器中,看到chrome network中有15个请求,而通过charles获取发送请求中,只有6个。这个和上面数据吻合。
- 2. 当一个请求成功/失败后才会执行下一个请求。
- 3. 只要请求队列里面还有请求,在排队。那么新添加进去的请求,就必须排队。
- 4. 队列完毕后,再添加一条能成功发送的请求,那么能正常执行成功。因为队列已经空了,新添加的请求可以 马上执行。
- 5. 这测试证明了浏览器请求是有队列情况,而且在ios手机上并行数目更少4,这也导致了如果有4个请求同时超时就会阻塞。后面的请求就无法发送出去。

解决办法

一. 服务对应域名-增加出口

浏览器是限制一个域名同时发送N个请求,但如果是2个域名都同时请求。 那么最大发送请求数 = 域名数目 * 浏览器最大并行请求数; 如chrome最大发送请求数:12=2*6。 就是2个服务的站点分出去,谁阻塞就找谁服务。 跨域建议使用CORS技术或者副域名相同进行跨域(a.ok.com,b.ok.com)*.ok.com都可以进行跨域。

二. 全部请求设置timeout超时访问时间

加上timeout就会按timeout时间清除队列。保持队列定时清空,就可以发出请求。

主服务设置timeout: 10000 副服务设置timeout: 8000 主服务和副服务并行: 主服务成功; 主服务比副服务快: 主服务成功; 主服务比副服务慢: 主服务成功; 就算同时100个请求,请求都是按照timeout时间机制。

按时间来做瀑布流使整个站点维持规范,方便请求管理。