2.1 OSPF 基础

OSPF 是基于链路状态的内部网关路由协议

- ——即开放式最短路径优先
- *所有未收录的知识点不影响使用和理解

相关概念

·Area 区域

骨干区以 Area0 命名, 所有的常规区域均要和骨干区域相连, 为了防止环路。

·Router-id 路由器身份证

在唯一的 OSPF 区域中标识唯一一台路由器。

可以手动配置,也可以自动配置。(1.1.1.1、2.2.2.2等样式)

如果不手动配置,则以环回口最大 IP 地址作为 Router-id。

如果没有配置 Loopback 接口,则使用物理接口中最大的 IP 作为 Router-id

任何情况下 127.0.0.0 网段不会被选为 Router-id!

(华为特有的"全局 Router-id 未收录)

·邻居表

display ospf peer #查看邻居表

知道邻居的 Router-id 和 IP, 在 Hello 报文后建立。

10s 发送一次 Hello 报文(组播, 所有组播 IP 都可以收到, 这里即 224.0.0.5), 如果 40s 未收到 Hello 报文, 路由器就会认为邻居故障了(40s 被称作 Dead time, 即死亡时间)。

·LSDB 表

Display ospf Isdb #查看 LSDB 表

保存从邻居收到的 LSA 信息。

同一区域的 LSDB 完全一致!

·OSPF 路由表

Display ospf routing #查看 OSPF 路由表

通过整合 LSDB 中信息获取的路由信息。

·度量值

以 Cost (开销) 值作为路由的度量值。每一个激活 OSPF 的端口都会维护一个 Cost 值。缺省时 Cost=100Mbits/接口带宽,分子(参考带宽)可以配置。

路径计算累计路由器间 Cost 值。

接口 Cost 值也可以直接修改。

Cost 值计算结果如果包含小数,小数部分全部舍去,而非四舍五入!

·版本

OSPFv2——用于 IPv4

OSPFv3——用于 IPv6

·进程号

默认为1

(暂未收录更多作用)


·ospf 域

所有 ospf 路由器构成的整个网络被称为 ospf 域 (Domain), 注意不是 Area!

重点知识

采用组播的形式收发部分协议报文, 地址为 224.0.0.5 和 224.0.0.6 两个组播地址。224.0.0.5——所有运行了 OSPF 的路由器, 224.0.0.6——仅 DR 和 BDR 才可以收到。

通常情况下核心层和汇聚层之间部署在 OSPF 骨干区域,接入层和汇聚层之间部署在非骨干区域。



(多数情况跨区域设备被三层交换机取代了)

一个区域内的 LSDB 是完全同步的。——划分区域很大原因是一个区域内设备数量太多会导致 LSA 泛洪使得网络拥塞。

OSPF 三大表项

·OSPF 邻居表 (我有那些邻居)

·LSDB 表(我的邻居的链路信息 LSA)

·OSPF 路由表(我的路由地图)

DR与 BDR 的选举

BDR 可以没有,但班长(DR)要是死了就彻底玩完。

DR 与 BDR 是非抢占式的,除非挂掉。

DR 与 BDR 的选举是基于接口的。

·接口的 DR 优先级越大越优先。

·DR 优先级一致时, Router ID 越大越优先。

·DR 优先级为 0 时无权参与选举,只能做 DR other。

如果所有路由器优先级全为 0,那么 OSPF 根本不工作,有邻居(2-Way),但没有路由表生成(No full)。

OSPF 状态

Down

Init

2-way——DR Other 到此为止

Exstart

Exchange

Loading

Full——DR 与 BDR

OSPF 报文(协议号为: 89)

Hello 报文——发现和维护另据关系(目的地址: 224.0.0.5)

DD 报文——交换链路状态数据库摘要

LSR 报文——请求特定的链路状态信息

LSU 报文——发送详细的链路状态信息

LSA——确认 LSA

OSPF 工作原理


·传递链路状态信息之前,需要先建立 OSPF 邻居关系

R1	报文	R2
Lnit	Hello→	Lnit
2-Way	←Hello(包含 R1 信息)	Lnit
2-Way	Hello(包含 R2 信息)→	




到此 R1 和 R2 成功建立了邻居。

·邻接关系的建立



ExStart 选主从设备(Master/Slave),使用不包含 LSA 的 DD 报文。然后确认主从设备后才开始传递 LSA。

·生成路由表,这是 OSPF 的最后一步



Full 为同步完成。

所有设备(DR、BDR、DRother)都会和 DR、BDR 完成上述所有步骤,所有设备与 DR和 BDR 建立邻接关系。DRother 之间只会建立邻居,即 2-Way 状态,LSDB全部只和他们的"区域长"DR和 BDR 同步。这样极大减少了网络拥塞的可能性。

OSPF 网络类型(拓展)

网络类型决定了 OSPF 的交互速度。常见的 PPP 链路(点到点)和以太网链路(广播式多路访问)。可配置的有 P2P、P2MP、broadcast、nbma。


目前只有广播式多路(broadcast)访问和被淘汰的 NBMA 有 DR 和 BDR 的选举。

如果一个链路上只有两个设备,通过接口视图使用"ospf network p2p"可以极大提高工作效率。

2.2 OSPF 路由计算

多样的 LSA

这是 LSA 基本概念,有多种不同的 LSA,它被封装在 LSU 报文当中。



特别指出 LSA 的老划时间,一般为 1800s,大于这个时间的 LSA 会被删除 (eNSP 存在老化 LSA 没有被删除的 bug)。

记忆 LSA 时,记住"谁产生的","干什么的"和"传播区域"。

常见LSA的类型

类型	名称	描述
1	路由器LSA (Router LSA)	每个设备都会产生,描述了设备的链路状态和开销,该LSA只能在接口所属的区域内泛洪
2	网络LSA (Network LSA)	由DR产生,描述该DR所接入的MA网络中所有与之形成邻接关系的路由器,以及DR自己。该LSA只能在接口所属区域内泛洪
3	网络汇总LSA (Network Summary LSA)	由ABR产生,描述区域内某个网段的路由,该类LSA主要用于区域间路由的传递
4	ASBR汇总LSA (ASBR Summary LSA)	由ABR产生,描述到ASBR的路由,通告给除ASBR所在区域的其他相关区域。
5	AS外部LSA (AS External LSA)	由ASBR产生,用于描述到达OSPF域外的路由
7	非完全末梢区域LSA (NSSA LSA)	由ASBR产生,用于描述到达OSPF域外的路由。NSSA LSA与AS外部LSA功能类似,但是泛洪范围不同。NSSA LSA只能在始发的NSSA内泛洪,并且不能直接进入Area0。NSSA的ABR会将7类LSA转换成5类LSA注入到Area0
		D JoinLa 卓应教



区域内的 LSA

Router LSA(1类 LSA)包含拓扑信息(本端 IP+对端 Router-id)+路由信息(路由信息包含掩码)——你完全可以想象在填你配置静态路由时"[接口视图]ip route-s <目标网段> <掩码> <下一跳——对端 IP>",正是因为 1 类 LSA 存在这些关键字段,才产生路由。每一个 Router LSA 都会包含来源,即谁产生的。比如两个属于同一区域的路由器之间运行了 OSPF,一个路由器里会有两条 Router LSA,一个来自自己,一条来自对端。一来一去,两者才能通讯。就像静态路由你要配置一来一回。(以太网接口描述部分链路信息,点到点则为链路和路由信息,环 回只有路由信息)

Router LSA详解 (2)

· 路由器可能会采用一个或者多个Link来描述某个接口。

- Router LSA使用Link来承载路由器直连接口的信息。
- 每条Link均包含"链路类型"、"链路ID"、"链路数据"以及"度量值"这几个关键信息。
- Options Link Type Link State ID Point-to-Point (P2P) : 描述一个从本路由器到邻居路由器之间的点到点链 宣告该Router LSA的路 由器接口的IP地址 邻居路由器的 Router ID 路,属于拓扑信息 LS sequence number コハイおれ TransNet: 描述一个从本路由器到一个Transit网段(例如MA或者NBMA网 LS checksum DR的接口IP地 址 length 宣告该Router LSA的路 V E B 由器接口的iptittil 段)的连接,属于拓扑信息 Link ID StubNet: 描述一个从本路由器到一个 宣告该Router Link Data Stub网段(例如Loopback接口)的连 LSA的路由器接 该Stub网络的网络掩码

接,属于网段信息

第9页



口的网络IP地址

Network LSA 包含整个 MA 网络里的路由和链路状态(接口信息+网段)。<u>你可以理解为 DR 收集了所有人发出的 Router LSA,然后汇总打包好,在送给所有</u>和自己建立邻接关系的路由器。

补充:假设你配置了一条静态路由,优先级设置为最高。经过 SPF 算法后,即便是被认定为最优的 OSPF 路由也不会被放入公共路由表。

区域间的 LSA (3 类 LSA)

——单区域 OSPF 规模过大时, LSDB 会变得相当臃肿, 徒增性能损耗。其次,即便是微小的拓扑变化,这个变更会被扩散到整个区域,并可能引发路由的重新计算。因此引入了多区域,区域间便通过 Summary LSA (3 类 LSA) 进行同步。

·ABR 区域边界路由器(一个接口在骨干区,一个在非骨干区)

三类 LSA 是由 ABR 路由器产生的,三类 LSA 只能够在本区域内泛洪。三类 LSA 传至 ABR 不相邻区域是,必须重新生成一份三类 LSA! (比如 Area0 与 Area2 间的 ABR 在 Area0 传递三类 LSA,由 Area1 与 Area0 的 ABR 收到后,Area1 与 Area0 的 ABR 重新生成一份三类 LSA 传到 Area1。

为什么重新生成,除了三类 LSA 无法跨区域传播外,<u>Cost 值也需要重新计</u>算。

R2自己到192.168.1.0/24的Cost为1,因此它向Area0所通告的192.168.1.0/24路由的Cost为1。

- 1. 通过区域内SPF的计算,R1到达R2的Cost值为1,R3到 达R2的Cost值为2。
- 2. R1和R3根据收到的Network Summary LSA进行路由计算:
 - R1将到达R2和Cost值和Network Summary LSA所携带的Cost值相加,因此R1到达192.168.1.0/24的Cost值为2。
 - 。 R3将到达R2和Cost值和Network Summary LSA所携带的 Cost值相加,因此R3到达192.168.1.0/24的Cost值为3。



*192.168.1.0 是 R2 和 R4 之间的网段。

第23页


区域间路由防环机制

这里建议所有人配置 OSPF 时,所有非骨干区域必须与骨干区域相连!

OSPF 为了防止缺心眼网工搞了一个环, 拒绝传出的三类 LSA 重新注入到自己区域(出了门就别想回来了)。

区域间路由的防环机制 (3)

ABR从非骨干区域收到的3类LSA不能用于区域间路由的计算。



第31页

R1和R2、R3和R4之间的链路中断导致骨干区域不连续。

- R4将10.0.2.2/32路由以3类LSA的形式发送到Area 1。
- R5和R6可以根据上述3类LSA计算出10.0.2.2/32路由。
- ・ R3<u>从非骨干区域收到3类LSA,不进行路由计</u>算,也不会将此3 类LSA发送到其他区域。
 - 此时, R1和R3都无法和10.0.2.2/32通信。


DoinLabs 卓应教育

如图, R3 会拒收来自 Area0 的三类 LSA, 所以 R1、R3 和 R2 就这样分开了, 除非链路修好, 不然它们这辈子都说不了话了。

虚链接

既要求骨干区域和非骨干区域相连,OSPF 又自带防环圣体,但我现在就要非骨干区域和非骨干区域的 ABR 做邻居咋办······

学过 CAPWAP 和 VPN 的你第一反应就是"建隧道"对吧、巧了、OSPF 它有!



有很多很就要问了, R2 不能直接发 Hello 报文给 R3 嘛! 抱歉 OSPF 报文的 TTL=1, 一旦被 R1 这么一转发, TTL-1, 呕吼~

你把虚连接想象成一根虚拟的线,把 R2 和 R3 连在一起了……但还是建议,拿根<u>物理的线(哈哈哈,没想到吧,这才是最简单的解决方案!)</u>把 R2 和 R3 连起来效果更好!


OSPF 路由引入(5 类 LSA)

因为一些特殊原因,整个网络区域并非所有链路都运行了 OSPF (这也说明了 OSPF 域不等于整个网络)。常见的是边缘服务器 (FTP 服务器这种),使用静态路由前往网络的其它地方的设备。为了解决动态路由无法自动获取这部分链路和路由的情况,便有了 OSPF 路由引入。

·AS 自治系统(暂未收入更多信息)

·ASBR 自治系统边界路由器——只要一台 OSPF 设备引入了外部路由,他就成为了 ASBR。

ASBR 将外部路由以 AS-external LSA (五类 LSA) 的形式在 OSPF 域中泛洪,描述外部的路由信息。



OSPF 外部路由的开销有两种情况,Metric-Type-1 和 Metric-Type-2。当外部路由度量值,即参考带宽和内部一致时, ASBR 会认为其具有可比性, 使用 type-1, 会连同 OSPF 内部的开销一起计算。倘若外部计算开销的方式不一样或度量值不同,则会用 type-2,仅计算外部路由开销。多数情况下为 Metric-Type-2。四类 LSA(AS-sum LSA)

你一定很好奇为什么 4 类 LSA 会放到 5 类 LSA 后面来说。5 类 LSA 告知所有 OSPF 路由器外部路由状况后,OSPF 仍无法前往,这是因为路由器们根本就不知 道出口在哪里。4 类 LSA 则描述了前往 ASBR 的路由,你可以理解为 OSPF 域"网 关"。和三类 LSA 一样,四类 LSA 只在 Area 内传播,并且跨区会由 ABR 制作一

个新的在下一个区域泛洪,倒不是开销的问题,只是告诉自己所在区域去,你想 去那个地方,可以找我。

SPF 算法

一、SPF 算法的基本原理

SPF 算法是一种用于解决图论中单源最短路径问题的算法,最初由荷兰计算机科学家 Edsger W. Dijkstra 提出。在 OSPF 中,SPF 算法用于计算路由器到网络中其他节点的最短路径。具体来说,每个运行 OSPF 的路由器都会维护一个链路状态数据库(LSDB),该数据库中存储了网络中所有路由器的链路状态信息。当LSDB 更新完成后,路由器会运行 SPF 算法,生成一棵以该路由器为根的最短路径树(Shortest Path Tree, SPT),从而确定数据包转发的最佳路径。

二、SPF 算法的实现步骤

初始化:

选择一个起点(通常是运行 SPF 算法的路由器本身), 并将起点的最短路径 距离设为 0。

将所有其他节点的最短路径距离设为无穷大。

创建一个未处理节点列表,将所有节点加入该列表。

选择最近节点:

从未处理节点列表中选择一个距离起点最近的节点、标记为已处理。

将该节点从未处理节点列表中移除。

更新邻居节点的距离:

对于已处理节点的所有邻居节点,计算从起点到这些邻居节点的路径距离。如果新计算的距离小于当前记录的距离,则更新邻居节点的最短路径距离, 并记录前驱节点(即从起点到该邻居节点的上一个节点)。


重复步骤2和3:

重复上述步骤,直到所有节点都被标记为已处理。

生成最短路径树 (SPT):

SPF 算法执行完毕后, 会生成一棵以该路由器为根的最短路径树 (SPT)。

SPT 描述了从该路由器到网络中所有其他节点的最优路径,路由器根据 SPT 中的信息更新其路由表,从而确定数据包转发的最佳路由。



OSPF 特俗区域

——上世纪的设备就不要拿到今天用了喵……

Stub 与 Totally Stub

末端路由器的性能可能不如骨干区域的路由器,难以承载庞大的 LSA,即便已经划分过区域……这个时候就引入一个 Stub 区域,Stub 针对那些没有大量区域间流量转发而设计。Stub 下的路由器会删除区域内除 ABR 所有 4、5 类 LSA (即不能引入 AS 外部路由也不接受 AS 外部路由),但会留下一条缺省路由前往ABR,即一个报文源目 IP 都匹配不上时,默认给 ABR,这样可以极大减小末端路由的压力。此外,骨干区域不可以被设定为 Stub 区域、虚连接也不能穿过 Stub 区域。

在 OSPF 区域视图下输入 "Stub"设定区域,一个 area 内所有路由器都必须设置 stub。注意 stub 开始执行命令后所有路由器需要重新建立邻居关系!


别急,有那么些时候,末端路由器菜的超乎你想象,哪怕抹去了 4、5 内 LSA,他还嫌多……(这边建议直接扔掉换新的)。在 Stub 的基础上,多了一个 Totally Stub,进一步削减三类 LSA,转发的工作全部扔给 ABR (ABR: 6),只要是报文统统扔给 ABR 去转发就行啦!

NSSA 与 Totally NSSA

为了解决 Stub 无法引入外部路由的问题,创造了 NSSA。就是在删除 4、5 类 LSA 的前提下允许引入外部路由。外部路由的传递引入了 7 类 LSA——即有 NSSA 区域的 ASBR 产生,发送给 ABR(仅在 NSSA 区域中泛洪)。7 类 LSA 会被 ABR 转化为 5 类 LSA 发往其它区域。同时 ABR 会生成一条缺省的 7 类 LSA 在 NSSA 区域内泛洪,用于描述外部路由。

NSSA区域与Totally NSSA区域

- NSSA区域能够引入外部路由,同时又不会学习来自OSPF网络其它区域引入的外部路由。
- Totally NSSA与NSSA区域的配置区别在于前者在ABR上需要追加no-summary关键字。





当然 Totals NSSA 和 Stub、totally Stub 一致,进一步削减 3 类 LSA,缺省交给 ABR 中转。

路由汇总

比特殊区域温和一点的处理方式,不是直接删除,而是聚合到一个网段内。

ABR 路由汇总

比如说一个 Area 内存在 172.16.1.0,172.16.2.0,172.168.3.0······他们都是实在存在网段。如果不启用路由汇总,那么会产生很多三类 LSA 去描述前往每一个网段的路由。ABR 路由汇总则是将上述网段全汇总到 172.168.0.0 255.255.0.0 这个

大网段中,这样就只会产生1条三类LSA。

ABR 路由器在 ospf 区域视图下输入 "abr-summary <汇总的网络地址> < 汇总的电子掩码>"——汇总前你需要自行根据主机数量去计算掩码。

ASBR 路由汇总

在理解汇总的基础上,ASBR 汇总就是将外部区域所有相同的网段汇总到一个大网段。

和 ABR 路由引入不太一样的是,在 ospf 进程视图下配置。

OSPF 其它特性

Silent-Interface 静默接口

有些时候,一台 OSPF 路由器的下游是一些服务器和 PC,但为了能够访问这个网段,路由器面向此网段的接口仍需要激活 OSPF。这造成一个问题,该端口上路由器仍会发送 Hello 报文,终端设备们仍需要处理这些报文(丢弃也消耗性能)。这多出来的 Hello 报文就是无用的,而且还不利于安全。这个时候我们就可以将该端口配置为静默端口,宣告网段(直连路由仍会给出去),但不发出也不接收 OSPF 报文。


在 ospf 区域视图下. 输入 "silent <接口>"讲行配置。

Ospf 报文认证

- OSPF 共有两种认证方式
 - ·区域认证
 - ·接口认证

OSPF报文认证

- OSPF支持报文认证功能,只有通过认证的OSPF报文才能被接收。
- 路由器支持两种OSPF报文认证方式,当两种认证方式都存在时,优先使用接口认证方式:
 - 。 区域认证方式:一个OSPF区域中所有的路由器在该区域下的认证模式和口令必须一致。
 - 接口认证方式: 相邻路由器直连接口下的认证模式和口令必须一致。



命令如图所示。

(Wireshark 抓包会显示密文)

=====我也是有底线的=====