발주 → 외부 포탈 납품 → 내부 확인 테스트 매뉴얼 (yongkook)

내부 사용자 **yongkook@seoyonehga.com** (역할 Supply Manager) 한 사람이 처음부터 끝까지 진행합니다.

1. **내부 사이트** 에서 품목을 확인하고(없으면 등록), 협력업체와 연결하고, 구매발주를 만들어 발행합니다.
2. 같은 계정으로 **외부 포탈** 에 들어가 그 협력업체 입장에서 수주를 확인하고 납품서를 만듭니다.
3. 다시 **내부 사이트** 에서 수주 확인·납품이 제대로 반영됐는지 확인합니다.


항목	내용
내부 사이트	https://desktop-poedibs.tail526f68.ts.net/
외부 포탈	https://desktop-poedibs.tail526f68.ts.net/portal
계정	yongkook@seoyonehga.com — 내부·포탈 모두 **같은 비밀번호**(담당자에게 받은 비밀번호)
연결 협력업체	관리자가 이 계정에 연결해 둔 업체 하나(0단계에서 확인)

> **그림에 대해** — 모든 그림은 사용자(yongkook) 계정으로 실제로 한 번 끝까지 진행하며 캡쳐한 화면입니다. 사용 된 값은 품번 `TST-MAT-PTL03`, 협력업체 `VC21216B8C9B441`, 발주 `PO-20261110-0003`, 납품서 `DLN-20261110-40` 입니다. 직접 테스트할 때는 새 품번·번호가 나옵니다.
>
> 한 브라우저에서 내부 사이트와 외부 포탈에 **동시에 로그인할 수 있습니다**(로그인이 따로입니다). 탭 두 개를 열어 두고 오가면 편합니다.


---

0. 내부 사이트 로그인과 연결 협력업체 확인

1. https://desktop-poedibs.tail526f68.ts.net/ 에 yongkook 계정으로 로그인합니다. 홈에 SCM·RPT·WH·MD 메뉴가 보입니다.



2. 메뉴 **SCM → 외부 사용자 관리(SCM-005)** 에서 `yongkook@seoyonehga.com` 행을 찾습니다.「**내부 계정**」표시와 **협력업체** 가 보입니다.




- ☐ 연결 협력업체: _____ (이후 모든 단계에서 이 업체를 씁니다)
- 행이 없으면 관리자에게 SYS-001 사용자 관리에서「외부 포탈 사용」을 켜 달라고 요청하세요.(이미 설정 되어 있습니다.)


A. 내부 사이트 — 품목·업체 연결·발주

A-1. 품목 확인·등록 — MD-003 제품 기준정보 관리


1. 메뉴 **MD → 제품 기준정보 관리(MD-003)** 에서 발주할 품번을 검색합니다. - **이미 있고 유형이 MATERIAL** 이면 A-2 로 넘어갑니다. -「등록된 품목이 없습니다.」이면 아래처럼 등록합니다.



2. **등록** 을 누르고 입력합니다. - 품목번호(최대 20자), 품목명 - **품목유형** `[MATERIAL] 구매자재` ← 발주 품목은 반드시 MATERIAL - 카테고리(예: `[PART] 구매부품`), 단위(예: `EA (Each)`)
3. 아래 **등록** 을 누릅니다.




- □ 목록에 그 품번이 **MATERIAL** 로 보인다.




A-2. 협력업체 연결 — SCM-004 발주품목 관리


1. 메뉴 **SCM → 발주품목 관리(SCM-004)** 에서 품번을 검색합니다(MATERIAL 품목만 보입니다).
2. 「연결 업체」가 — 이면 그 행 오른쪽 **업체 매칭** 을 누릅니다.



3.「연결할 업체 선택」에서 **0단계의 연결 협력업체** 를 체크 → **업체 연결 (1)**.




- □「업체 연결 정보를 저장했습니다.」, 아래「연결된 업체」에 그 업체가 생긴다. **닫기**.




> 이 연결이 없으면 발주 작성에서 그 업체를 골랐을 때 품목이 나오지 않습니다.

A-3. 구매발주 작성·발행 — SCM-001 구매발주 관리


1. 메뉴 **SCM → 구매발주 관리(SCM-001) → 신규 발주**.
2. 「발주 작성」 창에 입력합니다. - **협력업체**: 0단계의 연결 협력업체(먼저 골라야 품목이 열립니다) - 납기일, 납품장소 - 발주 품목(MATERIAL): A-1 품번, **수량**(예: `100`), **단가**(예: `1.00`)
3. **저장**. 발주번호는 저장할 때 자동으로 매겨집니다.



4.「발주서를 저장했습니다.」와 함께 상세 창이 열리고 상태가 **작성중** 입니다. **발행** 을 누릅니다.




- □「발주서를 발행했습니다.」, 상태 **발행**, 수주 확인 **확인 대기**.
- □ 발주번호: _____




B. 외부 포탈 — 수주 확인·납품서 생성

B-1. 포탈 로그인

1. https://desktop-poedibs.tail526f68.ts.net/portal 에 접속합니다(새 탭 권장).
2. 이메일 `yongkook@seoyonehga.com`, **내부 사이트와 같은 비밀번호 → 로그인**.




- ☐ 오른쪽 위에 `yongkook@seoyonehga.com` 과 「**내부 사용자 · <연결 업체>**」가 보인다.
- ☐ 오른쪽 위에 **열쇠(비밀번호 변경) 버튼이 없다** — 비밀번호는 내부 사이트에서 바꿉니다.
- ☐ 「발주 건수」·「확인 대기」에 A-3 발주가 포함돼 있다(연결 업체의 발주만 보입니다).




B-2. 수주 확인 — 발주 조회·수주 확인

1. 왼쪽 메뉴 **발주 조회·수주 확인** → A-3 발주 행을 누릅니다.




2.「발주 상세」의 **수주 확인** → 확인창 **예**.






- □「수주 확인을 완료했습니다.」, 수주 확인 **확인 완료**, **확인자 = yongkook 의 사번**(그림에서는 `GEO-001`).




B-3. 납품서 생성 — 납품 생성


1. 왼쪽 메뉴 **납품 생성** → 오른쪽 위 **납품서 생성**.




2. **Shipping Unit 추가** → 발주 목록에서 A-3 발주를 눌러 펼칩니다.




3. ① **수량 입력** - 「UNIT ITEMS NEEDED」가 **미등록** 이면 「Unit Item당 수량」(박스당 수량, 예: `20`)을 넣고 **Unit Item 수량 저장**. 한 번 저장하면 다음부터는 등록돼 있습니다. - **총 납품 수량**(예: `100`)을 넣으면 필요한 Unit Item 수(예: 5)가 계산됩니다.







4. ② **Select Unit Items** — **전체 선택** → 오른쪽 아래 **완료**.



5.「Shipping Unit 1 · Unit Item 5개」와 아래「납품서 확인」을 보고, 납품일을 확인한 뒤 **납품서 생성**.



- ☐「DLN-… 납품서를 만들었습니다.」와 **납품서 인쇄 · DLN-…** 링크.
- ☐ 납품서 번호: _____




> 일부만 보내려면 총 납품 수량을 발주 수량보다 작게 넣습니다. 남은 수량은「납품 생성」에 다시 남습니다.


B-4. 납품서 확인·인쇄 — 납품서 관리

1. 왼쪽 메뉴 **납품서 관리**.

- ☐ 새 납품서가 보이고 위 카드「**출하 완료**」에 들어 있다 — 납품서를 만들면 바로 출하 처리됩니다.
- ☐ 입고수량 0, 잔량 = 납품수량(창고 입고 전).



2. 행의 **인쇄** → 납품서·Shipping Unit 바코드·Unit Item 바코드를 각각 인쇄할 수 있습니다. 하나 골라 **인쇄** 해 미리보기를 확인합니다.



3. (참고) 왼쪽 메뉴 **적입량 관리** 에 B-3 에서 저장한 Unit Item당 수량(적입량)이 보입니다.




C. 내부 사이트 — 결과 확인

내부 사이트 탭으로 돌아갑니다(로그인 그대로).

C-1. SCM-001 구매발주 관리

A-3 발주 행을 눌러 상세를 엽니다.


- ☐ 수주 확인 **확인 완료**, **확인자 = yongkook 의 사번**, 확인일시.
- ☐「관련 납품서」에 B-3 납품이 **출하 완료** 로 보인다.



C-2. SCM-002 발주 진행 현황

발주번호로 조회합니다.


- □ **출하수량 = 납품 수량**, 입고수량 0, 미납수량 = 발주 − 입고.



C-3. SCM-003 납품 진행 현황

납품서 번호로 조회합니다.

- □ 출하일·수량이 맞고 **UNIT ITEMS 0 / 5**(입고 전).



D. 로그아웃

- 포탈: 오른쪽 위 ⏻ → 포탈 로그인 화면(내부 로그인은 유지).
- 내부: 오른쪽 위 ⏻ → 내부 로그인 화면.
- □ 각각 로그인 화면으로 돌아간다.

막혔을 때

증상	확인할 것
SCM-005 에 내 계정 행이 없다	관리자가 SYS-001 에서「외부 포탈 사용」+ 협력업체를 연결해야 한다
발주 작성에서 품목이 안 나온다	A-1 유형이 MATERIAL 인지, A-2 에서 **같은 업체** 를 연결했는지
발주 상세에 **발행** 버튼이 없다	이미 발행됐거나, 발주 승인(A) 권한이 없는 역할
포탈「이메일 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다.」	내부 사이트와 같은 비밀번호인지, 외부 포탈 사용이 켜져 있는지

증상	확인할 것
포탈「계정이 잠겨 있습니다.」	포탈에서 비밀번호를 5번 틀리면 **내부 계정도 잠긴다** — 관리자가 SYS-001 에서 잠금 해제
포탈 발주 목록에 발주가 없다	A-3 를 **발행** 했는지, 발주 업체 = 0단계 연결 업체인지, 화면 위쪽 납기 기간
「납품 생성」에 발주가 없다	B-2 **수주 확인** 을 했는지
「Unit Item당 수량」을 저장할 수 없다	안내 문구 확인 → A-2 업체 연결 다시 확인