
## **Huawei Genel Notlar**


Huawei switchlerde de diğer üreticilerin siwtchlerinde olduğu **gibi VLAN'lar arasında bir router konumlandırılarak**, **Sub-Interface'ler kullanılarak** veya **VLANIF arayüzlerine ip adresleri tanımlanarak** VLAN'lar arası haberleşme süreci sağlanabiliyor. Konfigürasyonları aşağıdaki gibidir;

- 1- VLAN'lar arasına bir router konumlandırarak gerçekleştirmek için;
- Routera bağlanan switch portları Access moduna farklı VLAN'lara dahil ediliyor. Bu sayede tek bir VLAN'a ait paketlerin tek bir port üzerinden gelmesi sağlanırken aynı zamanda paketlere etiket bilgisi eklenmeden gönderilmesi de sağlanmış oluyor.
- Switchin routera bağlanan arayüzlerinde ise routerun Gateway görevi görebilmesi için
   VLAN'ların Gateway adresleri tanımlanıyor. Konfigürasyonlar sonunda paketler farklı bir networke/VLAN'a gönderilmek istendiği zaman paketler Gateway adresinin tanımlı olduğu routera gönderiliyor. Dolayısıyla router üzerinden de hedef networke/VLAN'a yönlendirilmesi sağlanıyor. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken nokta paketlerin etiketsiz routera etiketsiz gönderilmesidir (etiketli gönderilseydi paketler drop edilecekti. Paketler sadece switch üzerindeki Trunk moduna alınan portlarda etiketlenerek taşınıyor).




- 2- Sub-Interface'ler kullanılarak gerçekleştirmek için;
- İlk olarak kullanılacak switch üzerinde VLAN tanımları yapılıp portla ilgili VLAN'lara alınmalıdır.
- Switchin routera bağlanacak portu Trunk moduna alınarak geçişine izin verilecek VLAN'ların tanımlanması gerekiyor.
- Switch üzerinde işlemler tanımlandıktan sonra switchin bağlı olduğu router portunun arayüzüne girilerek portun "undo shutdown" komutuyla fiziksel olarak açılması gerekiyor.
   Port fiziksel olarak açıldıktan sonra "int <Interface Id>.<Sub-Interface Number>" komutuyla bir Sub-interface oluşturulması gerekiyor. Bu arayüz altında;

- Kullanılacak etiket yapısının ve etiket bilgisi düzenlenecek VLAN bilgisinin "dot1q termination vid <VLAN Id> " komutuyla belirlenmesi gerekiyor. Bu sayede bu arayüze gelen paketler networke dahil edilmeden önce arayüz için tanımlı VLAN etiket bilgisinin eklenmesi, Paketler farklı networklere gönderileceği zamansa başlık bilgilerinin çıkarılması sağlanacaktır.
- Oluşturulan Sub-Interface'in Gateway görevi görebilmesi için "ip address <Ip</li>
   Address> <Subnet Mask>" komutuyla Gateway ip adresinin tanımlanması gerekiyor.
- Son olarak her ihtimale karşı "undo shutdown" portun açılması sağlanabilir.



## 3- VLANIF arayüzleri kullanılarak gerçekleştirmek için;

VLANIF arayüzlerine ip adresleri tanımlanarak InterVLAN haberleşmesi sağlanabiliyor. Ip adresleri tanımlamak için ilk olarak "int vlanif <VLAN Id>" komutuyla VLANIF arayüzüne giriş yapılması gerekiyor. Burada "ip address <Ip Address><Subnet Mask>" komutuyla ip adresi tanımlandıktan sonra "undo shutdown" komutuyla portun açılması sağlanabilir. VLANIF arayüzlerinde tanımlanan ip adresleri yönlendirme tablosunda doğrudan bağlı network olarak ekleniyor. Bu sayede switch portlarından birisi L3'de olacak şekilde konfigüre edildiğinde (ayrıca bir ACL uygulanmadığı sürece) VLAN'lara ait trafiklerin farklı networklere erişebilmesi sağlanıyor.



```
[*CE6800-1]int ge 1/0/10
[*CE6800-1-GE1/0/10]port link-type access
[*CE6800-1-GE1/0/10]port default vlan 10
[*CE6800-1-GE1/0/10]quit
[*CE6800-1]int ge 1/0/11
[*CE6800-1]int ge 1/0/11
[*CE6800-1-GE1/0/11]port link-type access
[*CE6800-1-GE1/0/11]port default vlan 20
[*CE6800-1-GE1/0/11]quit
[*CE6800-1-GE1/0/11]quit
[*CE6800-1-GE1/0/11]quit
[*CE6800-1-GE1/0/12]port link-type access
[*CE6800-1-GE1/0/12]port link-type access
[*CE6800-1-GE1/0/12]port default vlan 30
[*CE6800-1-GE1/0/12]port default vlan 30
[*CE6800-1-GE1/0/12]quit
[*CE6800-1-GE1/0/12]quit
[*CE6800-1-GE1/0/12]quit
[*CE6800-1-GE1/0/0]undo shutdown
[*CE6800-1-GE1/0/0]
[*CE6800-1-GE1/0/0]quit
[*CE6800-1-GE1/0/0]quit
[*CE6800-1-GE1/0/0]quit
[*CE6800-1]
[*CE6800-1]
[*CE6800-1]
[*CE6800-1]
[*CE6800-1]
[*CE6800-1-Vlanif10]quit
[*CE6800-1-Vlanif10]quit
[*CE6800-1-Vlanif20]quit
[*CE6800-1-Vlanif20]quit
[*CE6800-1-Vlanif20]quit
[*CE6800-1-Vlanif20]quit
[*CE6800-1-Vlanif20]quit
[*CE6800-1-Vlanif30]quit
```

## **Kontrol Komutları**

- display vlan {instance | summary | <VLAN Id> <Options> | vlan-name}
- display ip routing-table

## Kaynaklar

- https[:]//support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100198844/e8eb1bbe/inter-vlancommunication
- https[:]//support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100276781/90c96684/inter-vlancommunication
- https[:]//support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1000178168/a592c01f/configuring-inter-vlan-communication